

1		
2		小鼠粪便样本中 16S 拷贝数的定量检测
3		Quantitative Analysis of 16S rRNA Gene Copies in Mouse Fecal Sample
4		刘红宾 <sup>1*</sup> ,吕青青 <sup>1</sup> ,戴磊 <sup>1</sup>
5		1. 中国科学院深圳先进技术研究院,深圳,广东省
6		*通讯作者邮箱: binhongliu@126.com
7		
8		<b>要:</b> 16S rRNA 基因和宏基因组测序技术是研究肠道菌群结构与功能的重要手段,由
9	此同	可以获取微生物群落的结构和功能组成信息;然而,二者得到的数据均为相对丰度类
10	型,	大大削弱了不同样品间的可比性,也难以揭示生物量水平的菌群结构和功能变化。
11	本フ	文旨在运用实时荧光定量 PCR 技术 (Real-time PCR) 技术对小鼠粪便中的 16S rR
12	NA	基因进行定量检测,为准确分析肠道菌群的结构提供技术参考。
13	关键	建词: 16S rRNA 基因,绝对定量,肠道菌群
14		
15	材料	<b>料与试剂</b>
16	试剂	ក្ស <b>:</b>
17	1.	高保真酶(PrimeSTAR,TAKARA,R045A)
18	2.	TB Green 酶(TAKARA,RR820A)
19	3.	Omega 胶回收试剂盒(Omega,D2500-01)
20	4.	琼脂糖
21	5.	引物 ( 27F-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG , 1541R-
22		AAGGAGGTGATCCAGCCGCA; 331F-TCCTACGGGAGGCAGCAGT, 797R-
23		GGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTT) [1]
24		
25	仪	器设备
26	1.	Nanodrop 2000
27	2.	电泳仪
28	3.	普通 PCR 仪(Bio-read)
29	4.	荧光定量 PCR 仪(Bio-read)
30	<b>화</b> 耳	<b>☆</b>

Copyright © 2019 The Authors; exclusive licensee Bio-protocol LLC.



- 31 A. 全长 16S rRNA 基因标准品制备
- 32 1. 全长 16S rRNA 基因扩增
- 33 PCR 扩增体系:

试剂	浓度	体积 (µI)
PrimerSTAR	-	25
27F	2 μΜ	5
1541R	2 μΜ	5
小鼠粪便 DNA	60-80 ng/µl	1
$ddH_2O$		14

34

35

PCR 扩增程序 (30 个循环):

98 °C	5 min
98 °C	10 s
55 °C	15 s
72 °C	15 s
12 °C	∞

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

2. 全长 16S rRNA 基因扩增产物回收

按照胶回收试剂盒说明书,对 PCR 扩增产物进行回收,并利用 Nanodrop 对其浓度进行测定。

3. 全长 16S rRNA 基因扩增产物拷贝数确定

举例: Nanodrop 测得胶回收的 16S 片段的浓度为 182 ng/μl, 由于 1,500 bp 的 16S 核酸的分子量为 5.1 x 10<sup>5</sup> ng/nmol (<a href="https://www.genscript.com/conversion.html">https://www.genscript.com/conversion.html</a>),所以标准品中含有 3.57 x 10<sup>-4</sup> nmol 分子,根据阿伏伽德罗常数计算 1 μl 标准品中含有 2.14 x 10<sup>11</sup> 个拷贝。

4. 全长 16S rRNA 基因扩增产物梯度稀释

将标准品做 10 倍系列稀释, 使其形成 109-104 拷贝/ul。

46 47

49

- 48 B. 16S rRNA 基因拷贝数标准曲线的制备
  - 1. 全长 16S rRNA 基因梯度拷贝数标准品的定量 PCR 检测



#### 50 Real-time PCR 扩增体系:

试剂	浓度	体积 (µI)
TB Green 酶	-	10
331F	4 μΜ	1
797R	4 μΜ	1
全长 16S rRNA 基因 DNA	梯度浓度	1
标准品		
$ddH_2O$		7

51 52

### PCR 扩增程序 (40 个循环):

98 °C	3 min
98 °C	5 s
55 °C	30 s
+ Plant Read	
72 °C	30 s
Melt curve 65 °C to 95 °C, increment 0.5 °C	
for 0:05 + Plate Read	
12 °C	∞

53

54

55

56

# 2. 构建 16S rRNA 基因梯度拷贝数标准曲线

以不同拷贝数的阳性模板的对数为横坐标,以PCR 反应过程中到达荧光阈值的初始循环数(Ct)为纵坐标得到标准曲线,为待测样品的定量提供了定量检测的参照标准.

57 58

59

# C. 小鼠粪便 DNA 待测样品中 16S rRNA 基因拷贝数的定量检测

7 对小鼠粪便 DNA 待测样品,按照"全长 16S rRNA 基因梯度拷贝数标准品的定量 PCR 检测"中的程序与条件,进行 real-time PCR 检测。依据建立的标准曲线,计算 出待测样品中的 16S rRNA 基因拷贝数。

63

64

#### 结果与分析



For a part of the part of the

68




图 1. RT-PCR 方法检测粪便样本中微生物 16S rRNA 基因拷贝数熔解曲线和标准曲线

70 71

72

73

74

75

69

## 参考文献

Jian, C., Luukkonen, P., Yki-Jarvinen, H., Salonen, A. and Korpela, K. (2020).
Quantitative PCR provides a simple and accessible method for quantitative microbiota profiling. PLoS One 15(1): e0227285.