

## 第八章《多元函数微分学》讲义

### 学习目标：

1. 理解多元函数的概念和几何意义
2. 掌握偏导数的概念和计算方法
3. 理解全微分的概念和计算
4. 掌握方向导数和梯度的概念
5. 了解多元函数微分学在工程中的重要作用

### 学习资源：

- 教材：《高等数学》第8章
- 课件：《第8章多元函数微分学》
- 实验：Lab8-1 至 Lab8-4 仿真实验
- 练习：题库多元函数微分学题

---

# 第一讲：多元函数微分学

## 1.1 多元函数的概念

### 1.1.1 多元函数的定义

**定义：**设 $D$ 是 $n$ 维空间 $\mathbb{R}^n$ 的一个子集，如果对于 $D$ 中的每一个点 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，按照某种对应法则 $f$ ，都有唯一确定的实数 $z$ 与之对应，则称 $f$ 是定义在 $D$ 上的 $n$ 元函数，记作

$$z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

其中 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in D$ 称为自变量， $z$ 称为因变量。

### 1.1.2 二元函数的定义

当 $n = 2$ 时，二元函数 $z = f(x, y)$ 表示一个曲面。

### 1.1.3 多元函数的定义域

使函数有意义的自变量的取值范围称为函数的定义域。

### 1.1.4 多元函数的几何意义

1. **一元函数**：平面上的曲线

2. **二元函数**：空间中的曲面

3. **三元函数**：四维空间中的超曲面

## 1.2 偏导数的概念

### 1.2.1 偏导数的定义

**定义：**设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $(x_0, y_0)$ 的某个邻域内有定义，如果极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

存在，则称此极限为函数 $f(x, y)$ 在点 $(x_0, y_0)$ 处对 $x$ 的偏导数，记作

$$f_x(x_0, y_0) \text{ 或 } \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$$

类似地，对 $y$ 的偏导数定义为

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

$$\text{记作 } f_y(x_0, y_0) \text{ 或 } \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$$

### 1.2.2 偏导数的几何意义

1.  $f_x(x_0, y_0)$  表示曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 处沿 $x$ 轴方向的切线斜率

2.  $f_y(x_0, y_0)$  表示曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 处沿 $y$ 轴方向的切线斜率

### 1.2.3 偏导数的计算方法

计算偏导数时，将其他变量视为常数，只对指定变量求导。

## 1.3 全微分的概念

### 1.3.1 全微分的定义

**定义：**设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $(x_0, y_0)$ 的某个邻域内有定义，如果函数在点 $(x_0, y_0)$ 处的全增量

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

可以表示为

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$$

其中A、B是与 $\Delta x$ 、 $\Delta y$ 无关的常数， $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ ， $o(\rho)$ 是 $\rho$ 的高阶无穷小，则称函数 $f(x, y)$ 在点 $(x_0, y_0)$ 处可微， $A\Delta x + B\Delta y$ 称为函数在点 $(x_0, y_0)$ 处的全微分，记作

$$dz = A\Delta x + B\Delta y$$

### 1.3.2 全微分的计算

如果函数 $Z = f(x, y)$ 在点 $(x_0, y_0)$ 处可微，则

$$dz = f_x(x_0, y_0)dx + f_y(x_0, y_0)dy$$

### 1.3.3 可微的条件

如果函数 $Z = f(x, y)$ 在点 $(x_0, y_0)$ 处的偏导数 $f_x(x_0, y_0)$ 和 $f_y(x_0, y_0)$ 存在且连续，则函数在该点可微。

## 1.4 方向导数与梯度

### 1.4.1 方向导数的定义

**定义：**设函数 $Z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某个邻域内有定义， $l$ 是从 $P_0$ 出发的射线， $P(x, y)$ 是 $l$ 上任意一点，如果极限

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - f(x_0, y_0)}{\rho}$$

存在，则称此极限为函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0$ 处沿方向 $l$ 的方向导数，记作 $\frac{\partial f}{\partial l}|_{P_0}$

### 1.4.2 梯度的定义

**定义：**设函数 $Z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处可微，则向量

$$\nabla f(x_0, y_0) = (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0))$$

称为函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0$ 处的梯度。

### 1.4.3 方向导数的计算

如果函数 $Z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处可微，则

$$\frac{\partial f}{\partial l}|_{P_0} = f_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) \cos \beta$$

其中 $(\cos \alpha, \cos \beta)$ 是方向 $l$ 的单位向量。

## 1.5 典型例题

### 例题1：多元函数定义域

求函数 $Z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 的定义域。

**解：**要使函数有意义，必须 $4 - x^2 - y^2 \geq 0$

$$\text{即 } x^2 + y^2 \leq 4$$

所以定义域为 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$

这是一个以原点为圆心，半径为2的圆。

### 例题2：偏导数计算

求函数 $Z = x^2 + 3xy + y^2$ 的偏导数。

$$\text{解：} \frac{\partial z}{\partial x} = 2x + 3y \text{ (把 } y \text{ 当常数)}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 3x + 2y \text{ (把 } x \text{ 当常数)}$$

### 例题3：全微分计算

求函数 $Z = x^2 + 3xy + y^2$ 在点 $(1, 2)$ 处的全微分。

解：先求偏导数：

$$f_x(x, y) = 2x + 3y, f_y(x, y) = 3x + 2y$$

在点(1, 2)处：

$$f_x(1, 2) = 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 = 8$$

$$f_y(1, 2) = 3 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 7$$

$$\text{所以 } dz = 8dx + 7dy$$

#### 例题4：方向导数计算

求函数  $Z = x^2 + y^2$  在点(1, 1)处沿方向(1, 1)的方向导数。

解：先求偏导数：

$$f_x(x, y) = 2x, f_y(x, y) = 2y$$

在点(1, 1)处：

$$f_x(1, 1) = 2, f_y(1, 1) = 2$$

方向(1, 1)的单位向量为  $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$

$$\text{所以 } \frac{\partial f}{\partial l} \Big|_{(1,1)} = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$$

---

## 附录：常用公式汇总

### 偏导数公式

- 对x的偏导数:  $\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$
- 对y的偏导数:  $\frac{\partial f}{\partial y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}$

### 全微分公式

- 全微分:  $dz = f_x(x, y)dx + f_y(x, y)dy$

### 方向导数公式

- 方向导数:  $\frac{\partial f}{\partial l} = f_x \cos \alpha + f_y \cos \beta$
- 梯度:  $\nabla f = (f_x, f_y)$

### 学习建议

- 理论学习:** 掌握基本概念和计算方法
- 计算练习:** 多做典型例题和练习题
- 实验操作:** 使用Lab8系列仿真实验
- 工程应用:** 结合实际案例进行练习
- 综合训练:** 提高解决复杂问题的能力