
目 录


1	利用 IPSec 实现安全传输	. 2
2	利用 L2TP 和 IPSec 实现 VPN	13
3	SSL/TLS 实现网站安全 HTTPS (PKI 实验中已做)	

1 利用 IPSec 实现安全传输


(1) 在顶域机器(192.168.1.101) 上打开"组策略管理编辑器",在"IP 安全策略"中右键选择"创建 IP 安全策略":



(2) 设置 IP 安全策略名称:




(3) 对 IP 安全策略进行属性编辑,添加新的 IP 安全规则:



(4) 添加新的 IP 筛选器列表:




对筛选器列表进行编辑:




IP 流量源选择"我的 IP 地址":




IP 流量目标选择"任何 IP 地址":




协议类型选择"ICMP":




最后选择刚才新建的"新 IP 筛选列表":



(5) 添加新的"筛选器操作":




选择"协商安全":



选择"完整性和加密":



最后选择上刚才新建的"新筛选器操作":



(6) 添加"身份验证方法":



选择"预共享密钥",并自定义密钥 06172151:




将预共享密钥方式设为首选:



(7) 编辑完成后,将"IP 安全规则"设置为新建的"新 IP 筛选器列表":




然后将策略进行指派:



(8) 然后在与其通信的另一台客户机(192.168.1.104)上以同样的方式建立"IP安全规则",预共享密钥同样设置为06172151:





(9) 在客户机不指派该"IP 安全策略"前,发现两台机器无法 ping 通:



```
PS C:\Users\Administrator> ping 192.168.1.104

正在 Ping 192.168.1.104 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。

32.168.1.104 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 0,丢失 = 4 (100% 丢失),
```

(10) 将客户机的"IP 安全规则"也进行指派之后,相互可以 ping 通,成功实现了端到端的加密安全传输:



```
PS C:\Users\Administrator> ping 192.168.1.104


正在 Ping 192.168.1.104 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.104 的回复: 字节=32 时间=10ms TTL=128
来自 192.168.1.104 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.1.104 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 0ms,最长 = 10ms,平均 = 2ms
```

2 利用 L2TP 和 IPSec 实现 VPN

实验拓扑如下:

- ① 一台 Windows Server 2012 作为 AD 域控制器和 RADIUS 服务器,位于 192.168.1.0/24 子网, IP 地址为: 192.168.1.101
- ② 一台 Windows 7作为远程用户客户机,位于192.168.110.0/24子网,IP 地址为:192.168.110.132
- ③ 一台 Window Server 2012 作为 VPN 网关,内网网卡 IP 地址为: 192.168.1.129, 外网网卡 IP 地址为: 192.168.110.130
- (1) 设置 Windows 7 客户机 IP 地址为 192. 168. 110. 132; DNS 服务器地址为域控的 IP 地址 192. 168. 1. 101; 将 VPN 网关服务器的两个网卡分别设置为内网 IP192. 168. 1. 129 和外网 IP192. 168. 110. 130。
- (2) 在 VPN 网关服务器上安装"远程访问"功能:



选择"VPN"和"路由"服务:



其他选项默认即可, 直至安装成功。

(3) 进入"路由和远程访问"服务进行配置:




选择"远程访问(拨号或 VPN)":




选择"VPN":




选择相应的外网网卡:




设置 VPN 客户端的网段:




选择使用 RADIUS 服务器进行验证:



设置 RADIUS 服务器地址以及共享密码(yuan123):






配置完后,进入右键属性—安全,设置 L2TP/IKEv2 的预共享密钥为 yxj06172151:

(4) 在域控服务器上安装 Radius 服务。 打开"添加角色和功能向导",并安装"网络策略和访问服务",其他选项默认"下一步"即可:

应用(A)

取消



可以看到成功安装了 RADIUS 服务:




(5) RASIUS 安装完成后,还需要在AD中注册服务器:



(6) 然后将 VPN 服务器新建为 RADIUS 的客户端:




输入 VPN 服务器内网网卡地址以及设置的共享密码 (yuan123):




(7)最后将我们用于登录 VPN 的域账户(yuanxiaojian1)设置运行网络访问的权限,至此域控服务器上的配置结束:




(8) 然后我们进入客户机中,进行"设置连接或网络",选择"连接到工作区":



选择 VPN:




选择"稍后设置 Internet 连接",然后设置 VPN 服务器的内网网卡地址,后续的用户 名和密码可以先不填:




(9)设置完成后可以看到新建的 VPN 连接,右键选择"属性"—"安全",选择"L2TP"并在"高级设置中"设置 L2TP 的预共享密钥(yxj06172151):





(10) 配置完成后,右键进行连接:



(11)输入之前已配置过权限的域用户(yuanxiao jian1)及密码:



(12) 验证通过后连接变为蓝色,则说明 VPN 连接成功:

