某公司网络拓扑区域划分为母公司Site1,子公司Site2。 子母公司网络通过 tunnel隧道在 公网Internet打通路由。

1、site1的部门Office1和Office2分别隶属于vlan10、 vlan20,网关分别指向switch1的svi10、svi20接口。 2、switch1和边界路由器R 1之间启用动态路由协议ospf. 并在区域0中宣告所有本地路由 验证: 位于不同部门的pc1、pc2互通, R1与switch1建立 路由邻居并收到vlan10、20的路由明细。

1、site2的部门Office3和Office4分别隶属于vlan30、 vlan40。

2、switch2、switch3起Trunk放行vlan,并分别与边界路 由器R2建立ospf邻居,在区域0中宣告所有本地直连路由。 验证:位于不同部门的pc3、pc4互通,R2与switch2、 switch3建立ospf邻居并收到vlan30、40的路由明细。

1、在r1、r2上起tunnelO,源目的地址分别为自己和对端 的串口。

2、r1、r2通过tunnel隧道建立ospf邻居。 验证: tunnel口创建成功, r1、r2建立ospf邻居, site1、 site2互传路由明细, pc1、pc2、pc3、pc4四个部门互通。

1、在r2上lo0口模拟公网ip: 8.8.8.8。

2、r1作为Site1唯一网络出口默认路由指向外网接口s2/0, 并下发默认路由。 3、r1的s2/0上开启端口复用nat对所有来自Site1内部访问

外网8.8.8.8的流量进行地址转换 4、编写标准acl在switch2入方向放行pc3到所有目标地址

5、编写拓展acl接口下调用在switch3入方向只拒绝PC4访 问8.8.8.8的流量。

验证: 所有pc互通: 除pc4均能访问公网地址 8.8.8.8; site1去往外部的流量实现natp转换。

SW1:

enable //修改主机名 configure terminal hostname switch1 spanning-treenableing-tree //开启生成树 spanning-treenableing-tree mode rstp vian 10 //创建vlan

vlan 20 interface f0/2 //划分vlan switch mode access

switch access vlan 10 no shutdown

interface f0/3 switch mode access switch access vlan 20

interface vlan 10 //进入svi口

ip address 10.1.1.254 255.255.255.0 //设置svi的ip地址 no shutdown //打开接口

interface vlan 20 //设置svi口

ip address 10.1.2.254 255.255.255.0 no shutdown

interface f0/1 //进入接口 no switch //关闭交换功能(打开路由功能)

ip address 10.11.11.2 255.255.255.248 //配置ip no shutdown //开启接口 router ospf 1 //开启ospf进程1

network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0 // 在area0中宣告网段10.1.1.0/24

network 10.1.2.0 0.0.0.255 area 0 //宣告网段10.1.2.0/24 network 10.11.11.0 0.0.0.7 area 0 //宣告网段

10.11.11.0/29

switch access vlan 10

no shutdown

configure terminal //特权模式 hostname switch11 //命名 vlan 10 //创建vlan10 spanning-tree //开启生成树 spanning-tree mode rstp // 设置生成树模式rstp interface f0/1 //进入接口 switch mode access //设置接口模式 switch access vlan 10 //给接口划分vlan no shutdown //打开接口 interface f0/2 //划分vlan switch mode access

enable //修改主机名 configure terminal hostname switch2 vlan 30 //创建vlan vlan 40 interface vlan 30 ip address 10.1.3.254 255.255.255.0 no shutdown interface r f0/3-4 switch mode trunk no shutdown interface f0/1 //vlan划分 switch mode access switch access vlan 30 no shutdown spanning-tree //开启生成树 spanning-tree mode mst //生成树模式mst spanning-tree mst conf //配置mst instance 1 vlan 30 //划分vlan30到mst实例1 instance 2 vlan 40 spanning-tree mst 1 prio 0 //配置实例1优先级(本地最高) spanning-tree mst 2 prio 4096 //配置实例2优先级 interface f0/2 //关闭交换功能配置三层ip no switch ip address 10.22.22.2 255.255.255.248 no shutdown router ospf 1 //开启ospf进程并在areaa 0中宣告路由 network 10.22.22.0 0.0.0.7 area 0 network 10.1.3.0 0.0.0.255 area 0 network 10.1.4.0 0.0.0.255 area 0 ip access-list stand 10 //标准的访问控制列表10 permit hostnamet 10.1.3.1 . //放行源地址是10.1.3.1的所有流量 interface f0/1 //进入接口 ip access-group 10 in //将ACL10接口下调用在接口的入向

enable //修改主机名 configure terminal hostname switch3 vlan 30 // vlan 40 //创建vlan40并设置svi40接口 interface vlan 40 ip address 10.1.4.254 255.255.255.0 no shutdown interface r f0/3-4 switch mode trunk no shutdown interface f0/1 //vlan划分 switch mode access switch access vlan 40 no shutdown spanning-tree //配置mst生成树 spanning-tree mode mst spanning-tree mst conf instance 2 vlan 40 instance 1 ylan 30 spanning-tree mst 2 prio 0 spanning-tree mst 1 prio 4096 interface f0/2 //关闭交换功能,打开路由功能 no switch ip address 10.23.23.2 255.255.255.248 no shutdown router ospf 1 //开启ospf进程1并宣告网段 network 10.23.23.0 0.0.0.7 area 0 network 10.1.4.0 0.0.0.255 area 0 network 10.1.3.0 0.0.0.255 area 0

ip access-list extenabled 100 //拓展访问控制列表100


interface f0/1 //进入接口f0/1并在入方向接口下调用ACL100

信安17-1 06172151 袁孝健 信安17-1 08172855 杨唯 信安17-1 06172149 张弘毅

deny ip hostnamet 10.1.4.1 host 8.8.8.8 //拒绝主机10.1.4.1访问主机8.8.8.8

permit ip any any //放行所有流量

ip access-group 100 in



R1:

enable configure terminal hostname R1 interface gi0/1 //给接口配置ip ip address 10.11.11.1 255.255.255.248 no shutdown interface s2/0 ip address 123.12.12.1 255.255.255.248 no shutdown interface tunnel 0 //配置tunnel口,设置模式、协议、IP地址、源目 tunnel mode are ip tunnel source 123.12.12.1 tunnel destination 123.12.12.2 ip address 10.12.12.1 255.255.255.248 no shutdown router ospf 1 //ospf进程1 network 10.11.11.0 0.0.0.7 area 0 //宣告接口 network 10.12.12.0 0.0.0.7 area 0 default-info originate //给邻居下发默认路由 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 ser2/0 //配置静态默认路由 ip access-list extend NAT //拓展ACI NAT permit ip 10.1.0.0 0.0.255.255 hostnamet 8.8.8.8 //允许源自10.1.0.0/ 16的ip层流量访问主机8.8.8.8 exit //退出 ip nat inside source list NAT interface s2/0 · overload //动态nat在s2/0接口端口复用 interface s2/0 ip nat outside //nat流量为出方向

SW12:

interface tunnel0

interface qi0/1

ip nat inside //nat流量进方向

ip nat inside //nat流量进方向

enable //进入特权模式修改主机名 configure terminal hostname switch12 vlan 20 //创建vlan spanning-tree //开启生成树 spanning-tree mode rstp interface f0/1 //划分vlan switch mode access switch access vlan 20 no shutdown interface f0/5 //划分vlan switch mode access switch access vlan 20 no shutdown

R2: configure terminal hostname R2 interface gi0/0 //打开接口配置ip ip address 10.22.22.1 255.255.255.248 no shutdown interface gi0/1 ip address 10.23.23.1 255.255.255.248 no shutdown interface s2/0 ip address 123.12.12.2 255.255.255.248 no shutdown interface tunnel 0 //进入tunnel口0 tunnel mode gre ip //tunnel模式为gre, ip支持ipv4 tunnel source 123.12.12.2 //设置tunnel源 tunnel destination 123.12.12.1 //设置tunnel目的 ip address 10.12.12.2 255.255.255.248 //给tunnel口配置ip地址 no shutdown //开启接口 interface to 0 //讲入环回接口loopback0 ip address 8.8.8.8 255.255.255.255 //配置ip router ospf 1 //ospf进程1 network 10.22.22.0 0.0.0.7 area 0 //在areaa 0 宣告路由 network 10.23.23.0 0.0.0.7 area 0 network 10.12.12.0 0.0.0.7 area 0

交换机端口限速:

SW1:

configure terminal ip access-list standard qoslimit1 //定义访问控制列表 permit host 10.1.1.254 //定义需要限速的数据流

class-map classmap1 //设置分类映射图 match access-group qoslimit1 //匹配访问控制列表

policy-map policymap1 //设置策略映射图

class classmap1 //匹配分类映射图 police 1000000 65536 exceed-action drop //带宽限制为1Mbps, 猝 发数据量为64k/sec

mls qos trust cos //启动Qos,并且设置信任模式为cos service-policy input policymap1 //应用策略

crypto iskamp key 7 ruijie add 10.12.12.2 //加密的共享 密钥ruijie, 对端ip10.12.12.2 crypto ipsec transform-set IPSEC esp-aes-256 esp-sha-hmac //ike第二阶段 设置传输集IPSEC,约定esp协议封装数据包、

加密算法256位aes、哈希算法sha

mode tunnel //加密模式位传输 crypto map VPN 1 ipsec-iskamp //配置加密映射表VPN策略1

set transform-set IPSEC //设定传输集IPSEC

set peer 10.12.12.2 //设置对端ip10.12.12.2 match add 100 //匹配感兴趣流量

permit ip 10.0.0.0 0.0.0.255 host 10.0.0.0

authen pre-share //协商方法预共享密钥

crypto iskamp policy 10 //ike第一阶段 策略10

int tunnel0

encry 3des //加密算法3des

group 2 //密钥长度1024

crypto map VPN //接口下调用加密策略

ip access-list extend 100 //同上 permit ip 10.0.0.0 0.0.0.255 host 10.0.0.0

crypto iskamp policy 10

encry 3des authen pre-share

group 2 crypto iskamp key 7 ruijie add 10.12.12.1

crypto ipsec transform-set IPSEC esp-aes-256 esp-sha-hmac

crypto map VPN 1 ipsec-iskamp

set transform-set IPSEC

set peer 10.12.12.1

match add 100

int tunnel0 crypto map VPN

Port-security SW2/SW3:

interface f0/1 sw port-sec mac-address sticky //端口安全自动绑定mac

sw port-sec violation shutdown //发生违规自动关闭窗口

1、在SW3\4上配置VRRP(虚拟路由冗余网关),vlan30的主虚拟 网关位于SW3, vlan40的主虚拟网关位于SW4。当交换机检测上行 链路转发故障时自动降低本地vrrp进程优先级、虚拟网关身份切换 到peer端。

2、用IPSEC加密Tunnel隧道,模式为隧道模式。规定IKE第一阶段 采用预共享密钥的方式建立安全关联,IKE第二阶段采用256位aes 加密数据、sha用于数据哈希校验。

3、在SW2\3交换口上启用mac地址绑定,如果检测到主机mac改 动立即关闭端口。

4、在SW1上设置了对其F0/2端口的流量限速。