中國矿业大學计算机學院 2017级本科生<u>计算机网络实验</u>报告

实验内容_____拓扑结构探测及 VLAN 设计____

学生姓名_	学生姓名 <u>袁孝健</u> 学 号 06172151								
专业班级 信息安全 2017-01 班									
学 院 计算机科学与技术学院									
任课教师 <u>顾军</u>									
课程基础理论掌握程度	熟练		较熟练		一般		不熟练		
综合知识应用能力	强		较强		一般		差		
报告内容	完整		较完整		一般		不完整		
报告格式	规范		较规范		一般		不规范		
实验完成状况	好		较好		一般		差		
工作量	饱满		适中		一般		欠缺		
学习、工作态度	好		较好		一般		差		
抄袭现象	无		有	□ 姓名:					
存在问题									
总体评价									
综合成绩:	任课教师签字:								

年 月 日

实验编号: 02

实验名称: 拓扑结构探测及 VLAN 设计

实验内容:

- (1) 拓扑结构探测: 给出实验用机所在机房的局域网以及接入校园网的拓扑结构;
- (2) 测试互联网接入路径: 运用 tracert 命令测试本机到互联网的接入路径;
- (3) VLAN 划分与测试,查看交换机初始 VLAN 设置,进行端口 VLAN 划分,测试 VLAN 隔离效果;
- (4) 跨交换机和路由器的 VLAN 划分:运用仿真软件环境,搭建至少含有多个交换机和路由器(或三层交换机)的局域网,划分 VLAN,测试 VLAN 功能。

实验要求:

- (1) 通过拓扑结构探测,懂得跨网连接的概念,以及跨网连接必须的设备;
- (2) 通过 tracert 命令应用. 给出校园网连接互联网的接入网结构;
- (3) 设计和配置至少包含一个路由器、两个交换机、四个主机的网络,配置接口的 IP 地址、子网掩码和网关地址;
- (4) 运用仿真软件 Cisco PT,设计含有多个交换机和路由器(或三层交换机)的局域网,配置各个设备基本功能,进行多 VLAN 设计,并测试 VLAN 功能。

预习要求:

提前通过互联网或在实验室开始实验前登录实验管理服务器,点击预习链接,阅览或下载实验指导书——预习\网络工程\初级-交换机划分 VLAN 配置及跨交换机 VLAN 设计。

操作与观察:


正确按照实验指导书步骤操作,观察记录下操作结果。

实验报告要求:


- (1) 按照实验要求,完成全部实验内容
- (2) 在标准实验报告书上填写全部实验操作记录和观察结果
- (3) 登录实验管理服务器,提交实验报告电子档。
- (4) 提交纸质版实验报告。

实验报告内容:

- 1.实验 2-1
- (1) 将一台交换机、四台 PC 拖入并相互连接如下:



(2) 分别设置四台 PC 的 IP 和 SubMask (以 PCO 为例),如下:



- (3) 四台 PC 默认处于 VLAN 1 中,下面添加 VLAN 2,,并使 PC2 与 PC3 处于 VLAN2 中,可以使用命令行,也可以使用图形界面直接进行操作,下面选择
 - ① 命令行:

Switch#confi

Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#vlan 2

Switch(config-vlan)#name VLAN2

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#inter f0/3


Switch(config-if)#switchport access vlan 2


Switch(config-if)#exit

Switch(config)#inter f0/4

Switch(config-if)#switchport access vlan 2

② 若使用图形界面可通过如下步骤,在余下的实验为了方便,我将使用命令行的方法进行配置,不再对图形界面方法进行说明。






③ 命令行中同时把多个端口加入到某个 VLAN 的方法:

Switch(config)#vlan 3

Switch(config-vlan)#int range f0/5-10

Switch(config-if-range)#switchport access vlan 3


(3) 在 Switch 中输入 show vlan brief 查看 vlan 信息:




(4) 验证同一 VLAN 可以相互通信,不同 VLAN 不能相互通信:

2. 实验 2-2

(1) 将两台交换机、四台 PC 拖入并相互连接如下:



(2) 分别设置四台 PC 的 IP 和 SubMask (以 PCO 为例),如下:



(3) 分别对 Switch0 和 Switch1 进行配置:

① 首先了解一下什么是 trunk 吧!

在路由/交换领域,VLAN 的中继端口叫做 trunk。trunk 技术用在交换机之间互连,使不同 VLAN 通过共享链路与其它交换机中的相同 VLAN 通信。交换机之间互连的端口就称为trunk 端口。trunk 是基于 OSI 第二层数据链路层(DataLinkLayer)的技术。两台交换机上分别创建了多个 VLAN(VLAN 是基于 Layer 2的),在两台交换机上相同的 VLAN(比如 VLAN10)要通信,需要将交换机 A 上属于 VLAN10 的一个端口与交换机 B 上属于 VLAN10 的一个端口互连;如果这两台交换机其它相同 VLAN 间需要通信,那么交换机之间需要更多的互连线,端口利用率就太低了。交换机通过 trunk 功能,事情就简单了,只需要两台交换机之间有一条互连线,将互连线的两个端口设置为 trunk 模式,这样就可以使交换机上不同 VLAN 共享这条线路。

trunk 不能实现不同 VLAN 间通信,需要通过三层设备(路由/三层交换机)来实现。

② 对 Switch0 进行配置:

Switch>EN

Switch#confi

Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

//增加 vlan3、vlan5

Switch(config)#vlan 3

Switch(config-vlan)#name VLAN3

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 5

Switch(config-vlan)#name VLAN5

Switch(config-vlan)#exit

//使 PCO 处于 vlan3, PC1 处于 vlan5

Switch(config)#interface FastEthernet0/2

Switch(config-if)#switchport access vlan 3

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface FastEthernet0/3

Switch(config-if)#switchport access vlan 5

Switch(config-if)#exit

//将 F0/1 设置为 trunk 端口

Switch(config)#interface FastEthernet0/1

Switch(config-if)#switchport mode trunk



② 对 Switch0 进行配置(与 Switch1 配置基本相同):

Switch>EN

Switch#confi

Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#vlan 3

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 5

Switch(config-vlan)#eixt

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#inter F0/2

Switch(config-if)#switchport access vlan 3

Switch(config-if)#eixt

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#inter F0/3

Switch(config-if)#swtichport access vlan 5

Switch(config-if)#switchport access vlan 5

Switch(config-if)#inter F0/1

Switch(config-if)#EXIT


Switch(config)#inter F0/1

Switch(config-if)#switchport mode trunk




注: 该步骤也可使用图形界面,方法在2-1(3)已介绍

(4)输入 show vlan brief 查看分别查看 Switch0 和 Switch1 的 vlan 信息: Switch0:



Switch1:



(5)配置完毕后,验证四台主机的连通性,不同交换机下的同一 VLAN 可以相互通信,不同 VLAN 不能相互通信:

```
Physical Config Desktop Attributes Software/Services

***Physical Config Desktop Attributes Software/Services

**Physical Config Desktop Attributes Software/Services

**Inch Config Desktop Attributes Software/Services

**Physical Config October Software/Services

**Physical Config Desktop Attributes Software
```

3. 实验 2-3

(1) 首先将一个三层交换机 Multilayer Switch 和一个 PC 相连(直通线和配置线),如下:



(2) 使用命令行对 Multilayer Switch 进行配置

Switch>en

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#ip routing //启用 IP 路由功能

//no switch 命令使 f0/1 端口变为三层端口,就可以再这个端口配置 IP 地址

Switch(config)#inter f0/1

Switch(config-if)#no switchport

Switch(config-if)#

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down


%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Switch(config-if)#ip address 201.168.1.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#end

Switch#




4. 实验 2-4 (单臂路由连接不同 VLAN)


(1) 单臂路由原理: 在交换机上接一台路由器 R1。交换机端的接口配置成Trunk 口。路由器端接口根据不同 VLAN 配置成不同的子接口(因为一个 VLAN 代表一个子网,因此子接口 IP 为 VLAN 的网关地址)。R2 发出数据,交换机收到后,打上 VLAN2 标签,通过 Trunk 口发送给 R1。路由器查找本地路由表发现该数据要发给 VLAN3 上的 R3,因此用 VLAN3 重新封装数据帧后,通过 Trunk 回给交换机。交换机收到后,去掉 VLAN3 标签,转发给 VLAN3 上的 R3,这就是 VLAN 单臂

路由,实现了不同 VLAN 间的通信。

(2) 使用一台路由器、一台交换机、两台 PC 构建如下网络:



(3) 分别设之 PC0 和 PC1 的 IP 地址和默认网关:



(4) 对交换机 Switch0 进行配置,将 PC0 处于 vlan 3 中,PC1 属于 vlan 5,并将与路由器连接的 f0/1 端口设置为 trunk 模式,命令如下:

Switch>en

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#vlan 3

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#inter f0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 3

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#vlan 5

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#inter f0/3

Switch(config-if)#switchport mode access


Switch(config-if)#switchport access vlan 5

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#inter f0/1

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#exit



注: 该步骤也可使用图形界面,方法在2-1(3)已介绍

(5) 对路由器 Router0 进行配置:

Router>en

Router#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

//在 Interface GigabitEthernet0/0 配置两个子接口,并分别将每个子接口的 IP 地址设置为 v1an3 和 v1an5 的默认网关地址

Router (config) #inter g0/0.1

//在子接口封装 802.1Q 协议, 3 指 vlan 3

Router(config-subif)#encapsulation dot1g 3

//在子接口上 g0/0.1 设置 v1an 3 的网关地址

Router(config-subif)#ip address 201.168.1.1 255.255.255.0


Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#inter g0/0.2
//在子接口封装 802.1Q 协议,5 指 vlan 5
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 5
//在子接口上 g0/0.2 设置 vlan 5 的网关地址
Router(config-subif)#ip address 201.168.3.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#end

Router#


%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console



(6) 输入 show ip route 命令查看该路由器路由表,输入 show vlan brief 查看 vlan 信息:




(7) 验证分别处于 vlan 3 和 vlan 5 中的主机可以相互通信:



5. 实验 2-5 (使用 SVI 实现 VLAN 间通信)

- (1) SVI 实现原理: 因为单臂路由有带宽限制和单点故障问题,所以用的更多的是 SVI 虚拟交换接口,来让不同 VLAN 间通信。SVI 要用三层交换机。每个 VLAN 都有且仅有一个 SVI 口,在 SVI 口上配置 IP,终端的的网关指向三层交换机上本 VLAN 的 IP 地址即可。
- (2) 建立一个包含一个三层交换机和两台 PC 的网络, 配置地址并连接如下:



(3) 对三层交换机进行配置如下:

① 增加 vlan 3 和 vlan 5, 并分别将 F0/1 端口划入 vlan 3, F0/2 端口划入 vlan 5:

Switch>en

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#vlan 3

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#inter f0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 3

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#vlan 5

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#inter f0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 5

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#end

Switch#

② 每个 VLAN 都有一个 SVI 口, 下面分别为 vlan 3 和 vlan 5 的 SVI 口分配 IP 地址:

Switch>en

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#inter vlan 3

Switch(config-if)#ip address 201.168.3.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit


Switch(config)#inter vlan 5

Switch(config-if)#ip address 201.168.5.1 255.255.255.0


Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#ip routing //有的三层交换机默认关闭路由,所以需要启动路由


Switch(config)#end




(4) 使用 show vlan brief 命令查看 vlan 信息:



(5) 使用 show ip route 查看路由表:




(6) 验证分别处于 vlan 3 和 vlan 5 中的主机可以相互通信:



6. 实验 2-6

(1) 构建一个包含一台三层交换机、两台普通交换机以及两台 PC 的网络,设置 IP 地址并连接如下:



(2) 对 Switch0 进行配置如下配置:

- ① 增加 VLAN 5 并将 PCO (FO/2) 划入 VLAN 5。
- ② 将与路由器相连的 F0/1 端口设置为 Trunk 模式。

Switch>en

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#vlan 5

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#inter f0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 5

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#inter f0/1


Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Switch(config-if)#switch trunk allowed vlan all Switch(config-if)#end



- (3) 对 Switch1 进行配置,增加 VLAN 10 并将 PCO 划入 VLAN 10:
 - ① 增加 VLAN 10 并将 PCO (FO/2) 划入 VLAN 10。
 - ② 将与路由器相连的 F0/1 端口设置为 Trunk 模式。

Switch>en

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#inter f0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 10

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#inter f0/1

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan all

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#end

Switch#



(4) 对三层交换机进行配置:

Switch>en

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#vlan 5

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#inter vlan 5

Switch(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan5, changed state to up

Switch(config-if)#ip address 201.168.3.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#inter vlan 10

Switch(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up

Switch(config-if)#ip address 201.168.4.1 255.255.255.0


Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit


Switch(config)#ip routing

Switch(config)#exit


Switch#



(5) 用 show ip route 命令查看路由表:




(6) 验证分别处于 VLAN 5 和 VLAN 10 的主机可以相互通信:



7. 实验 2-7

(1) 构建一个三层交换机、两个二层交换机以及五台 PC 的网络,配置 IP 地址并相互连接如下:



- (2) 对交换机 Switch0 进行如下配置:
 - ① 增加 VLAN 10 和 VLAN 20, 并将 PCO 划入 VLAN 10, 将 PC1 划入 VLAN 20
 - ② 将与三层交换机相连的 F0/1 端口设置为 Trunk 模式

Switch>en

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#inter f0/2

Switch(config-if)#switchport access vlan 10

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#vlan 20

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#inter f0/3

Switch(config-if)#switchport access vlan 20

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#inter f0/1

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down


%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan all

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#end

Switch#



- (3) 对交换机 Switchl 进行如下配置:
 - ① 增加 VLAN 10 和 VLAN 20, 并将 PC4 划入 VLAN 10, 将 PC5 划入 VLAN 20
 - ② 将与三层交换机相连的 F0/1 端口设置为 Trunk 模式

Switch>en

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#inter f0/2

Switch(config-if)#switchport access vlan 10

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#vlan 20

Switch(config-vlan)#inter f0/3

Switch(config-if)#switchport access vlan 20

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#inter f0/1

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down


%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan all

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#end

Switch#



- (4) 对三层机进行如下配置:
 - ① 增加 VLAN 30 并将 Laptop0 划入 VLAN 30:

Switch>en

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#vlan 30

Switch(config-vlan)#inter f0/3

Switch(config-if)#switchport access vlan 30

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#end

Switch#

② 实验过程中发现与交换机相连的 F0/1 和 F0/2 端口已默认设置为 Trunk端口,若继续进行 switchport mode trunk 配置,会出现如下提示:

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#inter f0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto"
can not be configured to "trunk" mode.
Switch(config-if)#
```

③ 于是跳过配置 trunk 端口这步骤,继续后续配置如下:

Switch>en

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#ip routing

//启动路由

//设置 vlan10 的 SVI 口 ip 地址

Switch(config)#vlan 10

Switch(config)#inter vlan 10

Switch(config-if)#ip address 201.168.10.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

//设置 vlan20 的 SVI 口 ip 地址

Switch(config)#vlan 20

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#inter vlan 20

Switch(config-if)#ip address 201.168.20.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

//设置 vlan30 的 SVI 口 ip 地址

Switch(config)#vlan 30

Switch(config-vlan)#

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#inter vlan 30

Switch(config-if)#ip address 201.168.30.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#no shutdown Switch(config-if)#exit Switch(config)#end Switch#

(5) 使用 show ip route 命令查看路由表如下:

```
Gateway of last resort is not set

C 201.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10
C 201.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20
C 201.168.30.0/24 is directly connected, Vlan30
```

(6) 验证所有主机可以相互进行通信:

```
₹ 主机4
                  Config Desktop Attributes Software/Services
    Physical
    命令提示符
    Packet Tracer PC Command Line 1.0
     C:\>ipconfig
     FastEthernet0 Connection: (default port)
         Link-local IPv6 Address.....: FE80::250:FFF:FE4D:6974
         IP Address..... 201.168.10.3
         Subnet Mask..... 255.255.255.0
         Default Gateway..... 201.168.10.1
     C:\>ping 201.168.10.2
    Pinging 201.168.10.2 with 32 bytes of data:
    Reply from 201.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
    Reply from 201.168.10.2: bytes=32 time<lms TTL=128 Reply from 201.168.10.2: bytes=32 time<lms TTL=128 Reply from 201.168.10.2: bytes=32 time<lms TTL=128
    Ping statistics for 201.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds:
          Minimum = Oms, Maximum = 1ms, Average = Oms
     C:\>ping 201.168.20.2
    Pinging 201.168.20.2 with 32 bytes of data:
     Reply from 201.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
    Reply from 201.168.20.2: bytes=32 time<lms TTL=127 Reply from 201.168.20.2: bytes=32 time<lms TTL=127 Reply from 201.168.20.2: bytes=32 time<lms TTL=127
    Ping statistics for 201.168.20.2:
     Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
     C:\>ping 201.168.30.2
    Pinging 201.168.30.2 with 32 bytes of data:
    Reply from 201.168.30.2: bytes=32 time=lms TTL=127 Reply from 201.168.30.2: bytes=32 time<lms TTL=127 Reply from 201.168.30.2: bytes=32 time<lms TTL=127 Reply from 201.168.30.2: bytes=32 time<lms TTL=127
     Ping statistics for 201.168.30.2:
     Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = Oms, Maximum = lms, Average = Oms
```

```
C:\>ping 201.168.20.3

Pinging 201.168.20.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 201.168.20.3: bytes=32 time<lms TTL=127

Reply from 201.168.20.3: bytes=32 time=1ms TTL=127

Reply from 201.168.20.3: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 201.168.20.3:

Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

实验体会:

本次实验在实验一的基础上,又进一步加大了难度,构建了更加复杂多变的网络。在实验过程中,了解了什么是 Trunk 端口,以及单臂路由和 SVI 的实现原理。在一次次的学习与实验中,熟悉掌握了如何配置网络使其可以跨 VLAN 进行通信。通过这两次实验,已对 Cisco Packet Tracer 有了比较多的了解,大致了解其基本使用方法,同时对一些常用配置的命令行方法也有一定的掌握。该软件对于网络安全方向的学生来说还是非常重要的,在今后的学习生活中,我将继续深入对其使用方法的探索!