## **Day 12**

为我们的操作系统设计定时器。

定时器对于操作系统来说十分重要,在各种地方上我们都能看到定时器的应用,QQ登陆失败定时重试,PPPoE连接失败定时自动重新拨号,crontab定时执行任务。但这些定时器和我们要为操作系统造的定时器不太一样,我们造的更底层,对于操作系统来说也是不可或缺的。CPU可以利用我们的定时器来计时,有了时间的概念,我们才能造出其他的计时功能。

我们首先想到利用指令的周期数来计算到底过去多少时间,这样会有如下几个问题:

- 1. 每个CPU的主频各不相同,在不同的机器上运行,操作系统对时间的快慢的感受也不一样。
- 2. 无法使用HLT, HLT会打断计时

幸好,计算机上安装了PIC(Programmable Interval Timer),他的主要功能是根据你的设定,每隔一段时间产生一个中断送到PIC上。既然我们能得到有规律的中断,那么我们就可以更方便的计时了。

首先我们要设定PIT, 需要执行三次out指令


注意如果指定中断周期为0,会被看作是指定为65536。实际的中断频率是主频/设定的数值(看起来这还是与主频有关嘛,不知道作者打算怎么处理)

作者先设置了11932,为100Hz的频率,看起来作者的开发机是1193200Hz的主频呢。


然后我们使用和之前相同的方式来编写中断程序(PIT的中断号是0,从数字上来看,这个PIT真的很重要呢)


设置完中断之后,我们得让他做点什么,不然无法观察现象。

我们弄个计数器,在中断处理函数中为他添加自加一的命令,然后我们在桌布上打印计时器的数值。




我有点小问题,如果我用virtualbox跑,修改主频,那计时器的速度会不会因此而改变呢?





我利用vbox将虚拟机占用主频限制在了40%,可以看到计时器的速度明显减慢。但是打开vbox的日志



我们找到了设置PIT所产生的日志,看来设置这个数值应该就是会产生100Hz的中断。

查阅了一些资料https://blog.csdn.net/axx1611/article/details/1786599

发现原来这个主频指的是PIT的主频,emmm,看来是我之前理解错了。不过作者说的不是很明白,锅有一半算他的!

然后我们来制作超时功能,主要思路是设定一个timeout值,每次来一个中断就自减1,如果到0了就将一个超时事件 送入队列。

```
void inthandler20(int *esp)
{
   io_out8(PICO_ocw2, 0x60);
   timerctl.count++;
   if (timerctl.timeout > 0) {
      timerctl.timeout--;
}
```

```
if (timerctl.timeout == 0) {
            fifo8_put(timerctl.fifo, timerctl.data);
        }
    }
    return;
}
void settimer(unsigned int timeout, struct FIFO8 *fifo, unsigned char data)
    int eflags;
    eflags = io_load_eflags();
   io_cli();
    timerctl.timeout = timeout;
    timerctl.fifo = fifo;
    timerctl.data = data;
   io_store_eflags(eflags);
   return;
}
```

在settimer函数里,如果设定还没有完全结束IRQ0的中断就进来的话,会引起混乱,所以我们先禁止中断,然后完成设定,最后再把中断状态复原。有点像进程同步里的类原子操作

不过作者在这里为啥不 io\_sti() 呢? 不是说好要把中断状态复原嘛?

我们趁热打铁,设定多个计时器。计时器的作用很多,有些外设的状态并不是通过中断来告诉CPU去查询设备状态的,而是要通过定时器每隔一段时间去询问一下。

我们把timer搞成一个数组,再增添一些设定每个timer的函数就网了,没啥特别的难度

我们应当允许设定每个timer的周期,timer的额外数据,存储timer产生事件的fifo队列。

我们应当编写申请timer和释放timer的函数

```
#define TIMER_FLAGS_ALLOC
                             1 // timer已经被分配出去了
#define TIMER_FLAGS_USING
                             2 // timer已经被激活了
struct TIMER *timer_alloc(void)
{
   int i;
   for (i = 0; i < MAX_TIMER; i++) {
       if (timerctl.timer[i].flags == 0) {
           timerctl.timer[i].flags = TIMER_FLAGS_ALLOC;
           return &timerctl.timer[i];
       }
   }
   return 0;
}
void timer_free(struct TIMER *timer)
{
```

```
timer->flags = 0; // flag为0表示当前timer未被使用
return;
}


void timer_init(struct TIMER *timer, struct FIF08 *fifo, unsigned char data)
{
    timer->fifo = fifo;
    timer->data = data;
    return;
}

void timer_settime(struct TIMER *timer, unsigned int timeout)
{
    timer->timeout = timeout;
    timer->flags = TIMER_FLAGS_USING;
    return;
}
```

现在我们我们为不同的timer编写不同的事件,我们只要分别检查不同timer对应的fifo队列里面有没有东西就行了。 哦对了,我们不要忘记先设置timer

```
fifo8_init(&timerfifo, 8, timerbuf);
timer = timer_alloc();
timer_init(timer, &timerfifo, 1);
timer_settime(timer, 1000);
fifo8_init(&timerfifo2, 8, timerbuf2);
timer2 = timer_alloc();
timer_init(timer2, &timerfifo2, 1);
timer_settime(timer2, 300);
fifo8_init(&timerfifo3, 8, timerbuf3);
timer3 = timer_alloc();
timer_init(timer3, &timerfifo3, 1);
timer_settime(timer3, 50);
```

timer是个十秒的timer, timer2是个三秒的timer timer3是一个零点五秒的timer,用于光标闪烁。 跑一下!



看起来不错

之前作者实现的检查是否到时间有点小蠢,每次检查一个计数器都要自减以下,这样效率蛮低的,所以我们的第一个优化是将timeout改为目标时刻,这样我们就可以避免每次都做自减了,但是这个优化肯定不会很厉害,因为我们还是要经常检查每个timer。

第二个优化是记一下下次timeout会在多久之后产生,这样只要没到这个时刻,我们就不需要检查所有的timer,只在到达这个时刻之后进行检查并更新这个字段就好了。

第三个优化就是建立一个线性表,把所有活动的timer都加入进去,实际上这个优化对于学过数据结构的大学生来说很容易想到了。不过作者这里暂时还是在使用数组,其实改成链表会更好(我们之前在内存管理那里已经完成过一次改写,方法大同小异,不再赘述)

今天已经很困了, 明天继续吧。

## **Day 13**

在正式开始这一天之前,我们先归纳一下之前写的一些函数功能。

1. 字符串显示: 我们可以将打印背景、打印文字、刷新图层合并成一个函数,这样可以提高我们的编码效率

```
void putfonts8_asc_sht(struct SHEET *sht, int x, int y, int c, int b, char *s, int l) {
    boxfill8(sht->buf, sht->bxsize, b, x, y, x + l * 8 - 1, y + 15);
    putfonts8_asc(sht->buf, sht->bxsize, x, y, c, s);
    sheet_refresh(sht, x, y, x + l * 8, y + 16);
    return;
    }
/*
    x, y表示位置的坐标
    c表示字符的颜色
    b表示背景颜色
    s表示字符串
    l表示字符串长度
*/
```

2. 之前我们为每个timer都分配了一个队列,但实际上这样有点混乱,我们把他归纳到一个队列吧,这样申请新的 定时器也比较方便。为了实现这样的改变,我们可以在fifo队列元素里附加一个字段,来指示是哪一个timer到 时间了

搞完这些之后,我们尝试用timer来搞一些事情,我们来测定一下性能:先对HariMain略加修改,恢复变量count,然后完全不显示计数,全力执行 count++; 语句。当到了10秒后超时的时候,再显示这个count值。

如果最后显示的这个count越多,那么就说明在单位时间内我们执行了更多的主循环,我们的效率就越高。

为什么要在三秒的时候 count = 0; 呢?这是因为系统启动所耗费的时间并不稳定,每次可能相差很大,如果把这些时间计算在内,测试结果就不够准确,所以我们在第三秒清空一下count,这个时候启动相关的操作应该都执行完毕了,从第三秒开始计时应该不会过多影响我们的结果。

我们之前归纳了不同timer的fifo队列,我们把鼠标和键盘的fifo队列也归纳一下吧,连同定时器一起归纳到一个队列 里面,这样我们进一步减少了每个主循环的代价,能在单位时间内循环更多次,count更加佳佳,性能更好。

我们用数据进行区分。

```
0~1 表示 光标闪烁
3 表示 3秒定时器
10 表示 10秒定时器
256~511 表示 键盘输入(键盘控制器读入的值再加上256)
```

这样的话,我们要用32位fifo队列。**所有的中断事件最后都要被送进一个32位队列里** 

```
/* HariMain() */
void HariMain(void)
   struct FIFO32 fifo;
   int fifobuf[128];
   struct TIMER *timer, *timer2, *timer3;
   fifo32_init(&fifo, 128, fifobuf);
   init_keyboard(&fifo, 256);
                                     // 第二个参数是送到fifo里时数据要加上的偏移量
   enable_mouse(&fifo, 512, &mdec); // 同上
   timer = timer_alloc();
   timer_init(timer, &fifo, 10);
   timer_settime(timer, 1000);
   timer2 = timer_alloc();
   timer_init(timer2, &fifo, 3);
   timer_settime(timer2, 300);
   timer3 = timer_alloc();
   timer_init(timer3, &fifo, 1);
   timer_settime(timer3, 50);
   for (;;) {
       io_cli();
       if (fifo32\_status(&fifo) == 0) {
           io_sti();
       } else {
           i = fifo32_get(&fifo);
           io_sti();
           if (256 <= i && i <= 511) { /* 键盘数据 */
           } else if (512 <= i && i <= 767) { /* 鼠标数据 */
           } else if (i == 10) { /* 10秒定时器 */
           } else if (i == 3) { /* 3秒定时器 */
           } else if (i == 1) { /* 光标定时器 */
           } else if (i == 0) { /* 光标定时器 */
       }
   }
}
```

然后作者终于决定上链表了,感动!

还上了哨兵! 牛逼!

链表的原理是我先找个老大,然后老大告诉我老二在哪,我去找老二,老二再告诉我老三在哪,我再去找老三,以此 类推,如果我们想弄个老2.5排在老二老三之间,我们就告诉老2.5,你记住老三住在哪,然后在告诉老二,你别记老 三了,记老2.5吧。开出一个人也是类似的,我们告诉老大别管老二了,管老三,老二就从链表中被删除出去了。

哨兵这个东西就像是一个永远不会被删除的人,不论一个链表是否为空,他都存在,并且永远是第一个元素,这样我们可以降低编码复杂度,减少很多判断。

```
void init_pit(void)
{
    int i;
    struct TIMER *t;
    io_out8(PIT_CTRL, 0x34);
    io_out8(PIT_CNT0, 0x9c);
    io_out8(PIT_CNT0, 0x2e);
    timerctl.count = 0;
    for (i = 0; i < MAX_TIMER; i++) {
        timerctl.timers0[i].flags = 0;
    }
    t = timer_alloc();
    t->timeout = 0xffffffff;
    t->flags = TIMER_FLAGS_USING;
    t->next = 0;
    timerct1.t0 = t;
    timerctl.next = 0xffffffff;
    return;
}
void timer_settime(struct TIMER *timer, unsigned int timeout)
    int e;
    struct TIMER *t, *s;
    timer->timeout = timeout + timerctl.count;
    timer->flags = TIMER_FLAGS_USING;
    e = io_load_eflags();
    io_cli();
    t = timerct1.t0;
    if (timer->timeout <= t->timeout) {
        timerct1.t0 = timer;
        timer->next = t;
        timerctl.next = timer->timeout;
        io_store_eflags(e);
        return;
    for (;;) {
        s = t;
        t = t->next;
        if (timer->timeout <= t->timeout) {
            s->next = timer;
            timer->next = t;
            io_store_eflags(e);
            return;
        }
```


```
}
void inthandler20(int *esp)
    struct TIMER *timer;
    io_out8(PICO_OCW2, 0x60);
    timerctl.count++;
    if (timerctl.next > timerctl.count) {
        return;
    }
    timer = timerct1.t0;
    for (;;) {
        if (timer->timeout > timerctl.count) {
        }
        timer->flags = TIMER_FLAGS_ALLOC;
        fifo32_put(timer->fifo, timer->data);
        timer = timer->next;
   }
    timerct1.t0 = timer;
    timerctl.next = timer->timeout;
    return;
}
```

今天就到这吧(说起来今天没啥十分特别的东西,主要是归纳了一个函数几个队列,然后进行了我们大家一直都很想做的链表优化而已)


# **Day 14**

今天我们做的第一件事情是测试性能


A追加490个定时器,有移位



B追加490个定时器,链表,没有哨兵



C追加490个定时器,链表,没有哨兵



emmm,这跟作者的实机测试结果来比,哪怕三个数据的大小关系都不一样,看来系统上正在运行的其他应用对运行结果的影响蛮大的。

没法跑真机, 我们还是暂时忘了他吧。

然后还有一个玄学jmp问题,前面加set490以后各个指令的地址也都会相应地错开几个字节,结果造成JMP指令的地址也略有变化,因此执行时间也稍稍延迟。

然后我们来提高我们操作系统的分辨率吧,在2k屏、3k屏上看320x200的画面真是有点别扭。不同的显卡,高分辨率利用方法也不太一样,我们先只考虑如何在QEMU中使用高分辨率

```
MOV BX,0x4101 ; VBE的640x480x8bit彩色
MOV AX,0x4f02
INT 0x10
MOV BYTE [VMODE],8 ; 记下画面模式 (参考C语言)
MOV WORD [SCRNX],640
MOV WORD [SCRNY],480
MOV DWORD [VRAM],0xe000000
```

由于曾经的显卡种类众多,各家标准也不太相同,设定起来不一样,混乱而复杂,为了解决这样的问题,显卡公司们成立了VESA协会,制定了基础通用的设定方法。我们按照VESA指定的格式就可以开启高分辨率模式了。

但是有的公司并没有加入VESA,这种设定方法也不一定能够使用,我们最好还是先检查一下VBE是否存在以及他的版本。

```
; 确认VBE是否存在
MOV AX,0x9000
MOV ES,AX
MOV DI,0
MOV AX,0x4f00
INT 0x10
CMP AX,0x004f
JNE scrn320
```

```
; 检查VBE的版本
MOV AX,[ES:DI+4]
CMP AX,0x0200
JB scrn320 ; if (AX < 0x0200) goto scrn320
```

```
;取得画面模式信息
```

MOV CX,VBEMODE
MOV AX,0x4f01
INT 0x10
CMP AX,0x004f
JNE scrn320

类型	位置	备注	
WORD	[ES: DI+0x00]	模式属性bit7 不是 1 就不好办(能加上 0x4000)	
WORD	[ES: DI+0x12]	X的分辨率	
WORD	[ES: DI+0x14]	Y的分辨率	
ВҮТЕ	[ES: DI+0x19]	颜色数必须为 8	
ВҮТЕ	[ES : DI+0x1b]	颜色的指定方法必须为 4 (4 是调色板模式)	
DWORD	[ES: DI+0x28]	VRAM 的地址	

获取完画面模式信息之后, 我们要检查一下他是否支持我们要选用的高分辨率的模式

```
; 画面模式信息的确认

CMP BYTE [ES:DI+0x19],8

JNE scrn320

CMP BYTE [ES:DI+0x1b],4

JNE scrn320

MOV AX,[ES:DI+0x00]

AND AX,0x0080

JZ scrn320 ; 模式属性的bit7是0,所以放
```


做完这些还不够,记得我们之前进入32位模式的之前我们做了什么嘛,我们把画面的相关信息存入了bootinfo中,我们这次也要这么做

```
; 画面模式的切换
MOV BX,VBEMODE+0x4000
MOV AX,0x4f02
INT 0x10
MOV BYTE [VMODE],8; 记下画面模式(参考C语言)
MOV AX,[ES:DI+0x12]
MOV [SCRNX],AX
MOV AX,[ES:DI+0x14]
MOV [SCRNY],AX
MOV EAX,[ES:DI+0x28]
MOV [VRAM],EAX
JMP keystatus
```

如果任意一个地方有问题,我们就要将就使用320x200画面了

```
scrn320:
MOV AL,0x13 ; VGA图、320x200x8bit彩色
MOV AH,0x00
INT 0x10
MOV BYTE [VMODE],8 ; 记下画面模式 (参考C语言)
MOV WORD [SCRNX],320
MOV WORD [SCRNY],200
MOV DWORD [VRAM],0x000a0000
```

#### make run 一下



#### 键盘输入

有如下的表格


### 按下键时的数值表

00:没有被分配使用	20: D	40: F6	60: 保留
01: ESC	21: F	41: F7	61: 保留?
02: 主键盘的1	22: G	42: F8	62: 保留?
03: 主键盘的2	23: H	43: F9	63: 保留?
04: 主键盘的3	24: J	44: F10	64: 保留?
05: 主键盘的4	25: K	45: NumLock	65: 保留?
06: 主键盘的5	26: L	46: ScrollLock	66: 保留?
07: 主键盘的6	27: ;	47: 数字键的7	67: 保留?
08: 主键盘的7	28::(在英语键盘是')	48: 数字键的8	68: 保留?
09: 主键盘的8	29: 全角・半角(在英语键盘是`)	49: 数字键的9	69: 保留?
	2A: 左Shift		
0A: 主键盘的9		4A: 数字键的-	6A: 保留?
0B: 主键盘的0	2B: ] (在英语键盘是backslash (反 斜线))	4B:数字键的4	6B: 保留?
0C: 主键盘的-	2C: Z	4C:数字键的5	6C: 保留?
0D: 主键盘的^ (在英语键盘是=)	2D: X	4D:数字键的6	6D: 保留?
0E: 退格键	2E: C	4E: 数字键的+	6E: 保留?
0F: TAB键	2F: V	4F: 数字键的1	6F: 保留?
10: Q	30: B	50: 数字键的2	70:平假名(日文键盘)
11: W	31: N	51: 数字键的3	71: 保留?
12: E	32: M	52: 数字键的0	72: 保留?
13: R	33: ,	53: 数字键的.	73: _
14: T	34: .	54: SysReq	74: 保留?
15: Y	35: /	55: 保留?	75: 保留?
16: U	36: 右Shift	56: 保留?	76: 保留?
17: I	37: 数字键的*	57: F11	77: 保留?
18: O	38: 左Alt	58: F12	78: 保留?
19: P	39: Space	59: 保留?	79:变换(日文键盘)
1A: @ (在英语键盘是[ )	3A: CapsLock	5A: 保留?	7A: 保留?
1B: [(在英语键盘是])	3B: F1	5B: 保留?	7B: 无变换(日文键盘)
1C: 主键盘的Enter	3C: F2	5C: 保留?	7C: 保留?
1D: 左Ctrl	3D: F3	5D: 保留?	7D: \
1E: A	3E: F4	5E: 保留?	7E: 保留?
1F: S	3F: F5	5F: 保留?	7F: 保留?

按键弹起的数值是按下的数值加上0x80

根据这张表,我们可以将显示的内容从之前的一个字节十六进制数变为可读的。

看起来这张表和我们用的标准美式键盘不太一样,所以我在作者的基础上稍微修改了几个字符,不过修改的还不完 全。



我们还可以以此来模仿一个简单的输入框,它的主要原理是遇到按键光标和打印位置都向右移动8个像素,按退格的时候则各像左移动8个像素

```
putfonts8_asc_sht(sht_win, cursor_x, 28, CoL8_000000, CoL8_FFFFFF,
s, 1);


cursor_x += 8; // 输入处理
}

if (i == 256 + 0x0e && cursor_x > 8) {
    putfonts8_asc_sht(sht_win, cursor_x, 28, CoL8_000000, CoL8_FFFFFF, " ",
1);

cursor_x -= 8;
    // 退格处理
}

boxfill8(sht_win->buf, sht_win->bxsize, cursor_c, cursor_x, 28, cursor_x +
7, 43);

sheet_refresh(sht_win, cursor_x, 28, cursor_x + 8, 44);
}
```



然后我们制作窗体移动的功能,其实比较简单,我们只要修改sheet左上角的坐标就好了,让他为鼠标点击位置减去一个固定的向量。

```
if ((mdec.btn & 0x01) != 0) {
    sheet_slide(sht_win, mx - 80, my - 8);
}
```

ok!