Day 3

Phase 1

SubPhase 1

由于计算机只会把软驱中开始512字节作为启动区内容读入到内存当中,因此如果我们想要向内存中加载更多的程序内容,就需要利用一开始的这512字节内容,写一个IPL。他就像一个间谍一样(?),会把更多的自己人(代码)请到内存里来。Phase 1的任务是写IPL,将软盘中的更多内容读取到内存当中

osdev上面关于(AT)BIOS的介绍页面挂了,看不了文档,只能看书上的介绍。

```
AH=0x02; (读盘)
AH=0x04; (读盘)
AH=0x04; (校验)
AH=0x0c; (寻道)
AL=处理对象的扇区数; (只能同时处理连续的扇区)
CH=柱面号 &0xff;
CL=扇区号 (0-5位) | (柱面号&0x300) >>2;
DH=磁头号;
DL=驱动器号;
ES:BX=缓冲地址; (校验及寻道时不使用)
返回值:
FLACS.CF==0: 没有错误, AH==0
FLAGS.CF==1: 有错误, 错误号码存入AH内(与重置(reset) 功能一样)
```

先不看书上的代码, 自己编一波试试

```
mov ah, 0x02
                  ; 读盘
                   ; 1个扇区 (512字节)
mov al, 1
mov ch, 0
                   ; 柱面
mov c1, 2
                   ; 扇区
                   ; 正面
mov dh, 0
                   ; 这里一开始不知道写啥, 最后参考了下书上代码
mov d1, 0
                   ; 是0的原因好像和软驱一般是A盘的原因差不多。
                   ; 可能我漏掉了什么东西
                   ; 欲装载到的内存位置,
mov es, ???
mov bx, ???
                   ; 暂时留空
                   ; 读盘!
int 0x13
; 以下内容是看了书上代码之后添加的
              ; 错误捕捉
jc error
```

填补必要的代码后尝试用nask进行编译,提示有错误。nask只会提示有编译错误,但是不会告诉你在第几行,真是 太垃圾了。

与书上代码进行对比之后,发现要存到es中的立即数去ax里面转了一圈。也就是说,欲存入es中的立即数,先被存入了ax,然后从ax被mov到了es。 我在网上查到了如下资料 https://blog.csdn.net/bytxl/article/details/49487917

然后进行了修改

```
mov ax, ???
mov es, ax
                  ; 欲装载到的内存位置,
mov bx, ???
                  ; 暂时留空
mov ah, 0x02
                  ; 读盘
mov al, 1
                  ; 1个扇区 (512字节)
mov ch, 0
                  ; 柱面
mov cl, 2
                  ; 扇区
                  ;正面
mov dh, 0
mov d1, 0
                  ; 这里一开始不知道写啥, 最后参考了下书上代码
                  ;是0的原因好像和软驱一般是A盘的原因差不多。
                  ;可能我漏掉了什么东西
int 0x13
                  : 读盘!
: -----
; 以下内容是看了书上代码之后添加的
jc error
            ; 错误捕捉
```

SubPhase 2

书上介绍说软盘读取出错的概率比较高,有时候读取错误并不是因为软盘坏掉了,只要再尝试几次就好了。我也改动一下自己的代码

```
mov ax, 0x0820
mov es, ax
                    ; 欲装载到的内存位置,
mov bx, 0
mov si, 0
                    ; 初始化计数器, 和书上用一样的吧
retry:
mov ah, 0x02
                    ; 读盘
                    ; 1个扇区 (512字节)
mov al, 1
mov ch, 0
                     ; 柱面
mov cl, 2
                    ;扇区
mov dh, 0
                    ;正面
                    ; A盘
mov d1, 0
int 0x13
                    ; 读盘!
                 ;成功
jnc complete
add si, 1
cmp si, 5
jae error
                     ; 试5次
mov ah, 0x00
mov d1, 0x00
int 0x13
                     ;软驱重置
jmp retry
```

SubPhase 3

撸到18扇区

```
      mov ax, 0x0820

      mov es, ax
      ; 欲装载到的内存位置,

      mov bx, 0
      ; 暂时留空
```

mov c1, 2 ; 扇区 rloop: mov si, 0 ; 初始化计数器, 和书上用一样的吧 retry: mov ah, 0x02 ; 读盘 mov al, 1 ; 1个扇区 (512字节) mov ch, 0 ; 柱面 mov dh, 0 ;正面 mov d1, 0 ; A盘 int 0x13 ; 读盘! jnc complete ;成功 add si, 1 cmp si, 5 jae error ; 试5次 mov ah, 0x00 mov d1, 0x00 int 0x13 ; 软驱重置 jmp retry complete: mov ax, es add ax, 32 ; 段寄存器不允许add指令 mov es, ax add cl, 1 cmp cl, 18 jbe rloop

SubPhase 4

撸背面

```
mov ax, 0x0820
mov es, ax
                      ; 欲装载到的内存位置,
mov bx, 0
                     ; 暂时留空
mov cl, 2
                     ; 扇区
mo∨ dh, 0
                     ;正面
rloop:
mov si, 0
                     ; 初始化计数器, 和书上用一样的吧
retry:
mov ah, 0x02
                     ; 读盘
mov al, 1
                     ;1个扇区(512字节)
mov ch, 0
                      ; 柱面
mov d1, 0
                     ; A盘
                     ; 读盘!
int 0x13
jnc complete
                     ;成功
add si, 1
cmp si, 5
jae error
                      ; 试5次
mov ah, 0x00
mov d1, 0x00
int 0x13
                      ; 软驱重置
```

```
jmp retry
complete:
mov ax, es
add ax, 32
mov es, ax
add cl, 1
cmp cl, 18
jbe rloop
mov cl, 1
add dh, 1
cmp dh, 2
jb rloop
```

撸更多的柱面

```
mov ax, 0x0820
mov es, ax
                      ; 欲装载到的内存位置,
mov bx, 0
                     ; 暂时留空
mov cl, 2
mov dh, 0
                     ; 扇区
                     ;正面
mov ch, 0
                     ; 柱面
rloop:
mov si, 0
                     ; 初始化计数器, 和书上用一样的吧
retry:
mov ah, 0x02 ; 读盘
mov al, 1
                    ;1个扇区(512字节)
                    ; A盘
mov d1, 0
                    ; 读盘!
int 0x13
jnc complete
                  ;成功
add si, 1
cmp si, 5
jae error
                     ; 试5次
mov ah, 0x00
mov d1, 0x00
int 0x13
                      ;软驱重置
jmp retry
complete:
mov ax, es
add ax, 32
                   ; 段寄存器不允许add指令
mov es, ax
add cl, 1
cmp cl, 18
jbe rloop
mov cl, 1
add dh, 1
cmp dh, 2
jb rloop
mov dh, 0
add ch, 1
cmp ch, 10
                 ;读入10个柱面
jb rloop
```

fin: ; 补上error hlt jmp fin


Phase 2


发现软盘映像文件中文件的内容是从0x4200位置开始的。软盘中的内容被载入到0x8000-0x81ff(启动区), 0x8200之后(其余内容)的地方。所以0x4200对应的内存地址是0xc200位置

所以我们载入完软盘内容后可以jmp到0xc200的位置开始执行程序。

Phase 3

测试图形模式,按照文档的内容修改源码,make img,扔到virtual box中跑一下





分辨率确实改变了

Phase 4

32位模式前期准备。由于进入32位模式之后难以调用BIOS函数,所以我们要进行一些准备,保存一些必要信息。显卡相关的信息是必要的。使用常量记录存储地址,并将相关信息保存到主存中并不是什么难事除此之外,我们可以利用BIOS函数0x16来获取LED灯的状态。做法如下

```
mov ah, 0x02
int 0x16
mov [欲保存LED状态的主存地址], al
```

###

Phase 5

导入C语言

为了导入C语言,作者写了一些代码,但作者并不打算现在就讲解这段程序,那我们就听他的吧。等之后再看看。 我们来更多的关注一下c语言是怎么变成最后写入软盘镜像的机器语言吧。

分析一波Makefile

```
TOOLPATH = .../z_tools/
MAKE = $(TOOLPATH)make.exe -r
NASK
      = $(TOOLPATH)nask.exe
EDIMG = $(TOOLPATH)edimg.exe
IMGTOL = $(TOOLPATH)imgtol.com
COPY
       = copy
        = del
DEL
# デフォルト動作
default:
       $(MAKE) img
# ファイル生成規則
ipl.bin : ipl.nas Makefile
       $(NASK) ipl.nas ipl.bin ipl.lst
haribote.sys : haribote.nas Makefile
       $(NASK) haribote.nas haribote.sys haribote.lst
haribote.img : ipl.bin haribote.sys Makefile
       $(EDIMG)
                 imgin:../z_tools/fdimgOat.tek \
               wbinimg src:ipl.bin len:512 from:0 to:0 \
               copy from:haribote.sys to:@: \
               imgout:haribote.img
# コマンド
img:
       $(MAKE) haribote.img
run :
       $(MAKE) img
       COPY haribote.img ..\z_tools\qemu\fdimage0.bin
```

```
$(MAKE) -C ../z_tools/qemu

install:
    $(MAKE) img
    $(IMGTOL) w a: haribote.img

clean:
    -$(DEL) ipl.bin
    -$(DEL) ipl.lst
    -$(DEL) haribote.sys
    -$(DEL) haribote.lst

src_only:
    $(MAKE) clean
    -$(DEL) haribote.img
```

haribote.img是通过ipl10.bin和haribote.sys用edimg工具合成的软盘镜像

ipl.bin是ipl.nas用nask编译得到的

haribote.sys是asmhead.bin和bootpack.hrb合并得来的

asmhead.bin是asmhead.nas用nask编译得到的

bootpack.hrb是bim2hrb工具转换bootpack.bim得到的。加上了文件头,进行了压缩等修改(bim文件是链接后的映像)

bootpack.bim是obj2bim工具参照规则文件对bootpack.obj进行链接得到的

bootpack.obj是nask编译bootpack.nas得到的

bootpack.nas是使用gas2nas工具转换bootpack.gas得到的 (gas是GNU Assembler, 语法与nask不同)

bootpack.gas是使用cc1处理bootpack.c得到的,是作者改造的gcc,可以直接输出gas

编译作者的代码,得到haribote.img运行,黑屏,运行正常!

Phase 6

为c语言添加可用的函数

我们不能直接在c语言中使用汇编语言,所以我们通过链接的方式让c语言可以调用汇编函数。

按照以下格式

```
; naskfunc
; TAB=4
[FORMAT "WCOFF"] ; 制作目标文件的模式
[BITS 32] ; 制作32位模式用的机械语言
;制作目标文件的信息
[FILE "naskfunc.nas"] ; 源文件名信息
GLOBAL
① _io_hlt
;程序中包含的函数名
;以下是实际的函数
```

```
[SECTION .text]; 目标文件中写了这些之后再写程序
```

_io_hlt: ; void io_hlt(void);

HLT RET

观察修改后的makefile

bootpack.bim : bootpack.obj naskfunc.obj Makefile
 \$(OBJ2BIM) @\$(RULEFILE) out:bootpack.bim stack:3136k map:bootpack.map \
 bootpack.obj naskfunc.obj

我们发现链接命令发生了改变。为了能够正确链接,添加了nask编译后的函数文件。

写在最后

今天在搞这个玩意的时候跟一位使用OSX的同学进行了交流,他尝试使用nasm来替代nask。他进行了一些语法上的对nasm的适应性改动,但是他的ipl仍然不能正常运行。我将我们俩编译后的ipl进行了对比,发现第一个不一样的汇编指令是 add ax, 0x20。经过更多的资料搜索发现,nasm和nask并不兼容。

但是nask真的好难用啊,有语法错误只会提示错误的总数,不会提示你具体哪一行出错了