第1章-C++基础

author: 岳石磊 copyright: 科林明伦 内部资料禁止外泄

1. 面向过程、面向对象:

C语言采用了一种有序的编程方法-结构化编程:将一个大型程序分解为一个个小型的、易于编写模块,所有的模块有序的调动起来形成了一个程序的完整的运行链。这种结构化编程反映出来过程性编程的思想,即C语言是一门面向过程的语言,更注重**程序实现逻辑**、怎么更好、更快、更直接的完成某一功能。

C语言是种面向过程编程的语言,在编写大型项目时,并不利于程序的**复用性、扩展性**,导致了在后期维护时带来了很多繁琐的工作,面临巨大挑战。针对于此,OOP(Object-Oriented Programming)的概念诞生了,与结构化编程不同的是,OOP更注重数据,让语言来满足问题的需求,设计出与问题本质特性相对应的数据格式。

OOD (Object-Oriented Design):面向对象的设计,OOA (Object-Oriented Analysis):面向对象的分析

C++ 是一门面向对象编程的语言,把问题分解成各个对象,建立对象的目的不是为了完成一个步骤,而是为了描述某个事物在整个解决问题的步骤中的行为,更注重的是**程序的整体设计**,方便程序后期维护、优化和管理,让一个功能尽可能的通用。面向对象编程只有一个价值:**应对需求的变化,本意是要处理大型复杂系统的设计和实现。**

常说的面向过程和面向对象,其本质还是在其设计思想上。

面向过程优点:性能比面向对象高,比如单片机、嵌入式开发、Linux/Unix等一般采用面向过程开发,性能是最重要的因素。


缺点:没有面向对象易维护、易复用、易扩展。

面向对象语言优点:易维护、易复用、易扩展,由于面向对象有封装、继承、多态性的特性,可以设计出低耦合的系统,使系统更加灵活、更加易于维护。

缺点:因为类调用时需要实例化,开销比较大,比较消耗资源,性能比面向过程低。

C++是由C衍生出来的一门语言,不但兼容包含了C语言还增加了一些新特性函数重载,类、继承、多态,支持泛型编程(模板函数、模板类),强大的STL库等。

面向对象的三大特性: 封装、继承、多态。



概念介绍:

- 1. 封装: 将零散的数据和算法放到一个集合里, 方便管理和使用。
- 2. 复用性:公共功能、过程的抽象,体现为能被重复使用的类、方法,就要求我们针对某一类功能而不是针对某一个功能去设计。
- 3. 扩展性:增加新的功能不影响原来已经封装好的功能。

2. 输入、输出

C++ 中的输出使用cout对象,输入使用cin对象,他是定义在文件 iostream 命名空间std中的ostream和istream类对象,此文件已经默认包含了stdio.h文件,所以仍然可以使用C中的printf, scanf等。

```
1   _STD_BEGIN
2    ...
3    __PURE_APPDOMAIN_GLOBAL extern _CRTDATA2 istream cin, *_Ptr_cin;
4    __PURE_APPDOMAIN_GLOBAL extern _CRTDATA2 ostream cout, *_Ptr_cout;
5    ...
```

使用输出、输入两步走: 1. 包含头文件。2. 打开标准命名空间std。常用写法如下:

```
1 #include<iostream> //引入文件,已经包含了#include<stdio.h>
2 using namespace std; //打开标准命名空间 std
```

cout输出需要结合<< 输出操作符一起使用,对于内置的基本类型来说,可直接输出。 输出时换行使用endl,其本质上是函数,作用是插入换行符并刷新输出流。 cin 输入需要结合>>输入操作符一起使用,对于内置的基本类型来说,可直接输入,但与scanf不同的 是,不需要对变量取地址(&)。


总结C和C++输入输出: C中的格式化输出更加灵活写,但是写起来相对复杂一些,C++中的cin、cout简单易用,根据不同的场景选择合适的输入输出方法。

3. 命名空间

作用域运算符::,作用域::成员指明了成员的归属范围,如果::前不加任何作用域,代表取全局作用域。常用的作用域有命名空间、结构体、类等。

```
1  int A = 10;
2  void fun() {
3    int A = 1;
4    cout << A << endl;  //1 局部
5    cout << ::A << endl;  //10 全局
6  }</pre>
```

对于全局和局部作用域可以定义相同的成员,但如果是同一个作用域中存在相同的成员,则会报重定义的错误。可以使用命名空间去区分。



namespace: C++ 中的关键字,用于定义命名空间,命名空间主要用于区分同一个作用域下的相同成员。定义命名空间:

```
      1
      namespace 命名空间名

      2
      {

      3
      变量...

      4
      函数...

      5
      结构体...

      6
      };
```

使用命名空间

- 1. using 编译指令打开命名空间, using namespace 命名空间,这是一种懒惰的做法,打开一次里面的成员将全部对外开放。打开了多个命名空间如果成员名相同会出现二义性。
- 2. 显示指定命名空间成员,**命名空间::成员**,这种方式简单直接,如: std::cout<<10;,但是每次使用的时候都需要指明命名空间。

4. 动态申请空间

在C中使用malloc, free来动态申请、释放堆区内存空间,使用时需要显式的指定申请空间的大小。 而在C++中使用两个关键字: new, delete来动态申请、释放空间,同样操作的是**堆区**, new 申请空间不需要指定空间大小,而是指定类型,根据类型自动计算所需要的空间大小,并返回申请内存空间的地址,地址指向的类型为new 后写的类型,格式: type * pointer = new type, 例:

```
1 int *p1 =new int;
2 int *p2 =new int(10); //申请空间并初始化
```

new 数组返回的是首元素的首地址。

```
1  int *p1 =new int[10];
2  int *p2 =new int[10](); //新建int类型数组并初始化,每个元素为0
3  char *p3 =new char[10](); //新建char类型数组并初始化,每个元素为空字符'\0'
```

对于数组空间回收,在指针前一般加上[],代表回收整个数组空间。

```
1  delete []p1;
2  delete []p2;
3  delete []p3;
```

delete 回收空间并不包含指针本身,而是指针指向的内存空间,同一块内存空间不要重复释放,除非指针已经被赋空,对空指针使用delete是安全的。对栈区的内存空间不能使用delete来释放。

两者的区别:

1. new、delete是关键字需要C++的编译器支持, malloc()、free()是函数,需要头文件支持。

- 2. new 申请空间不需要指定申请大小,根据类型自动计算,new 返回的是申请类型的地址,不需要强转,malloc() 需要显式的指定申请空间的大小(字节),返回void*,需要强转成我们需要的类型。
- 3. new 申请空间的同时可以设置初始化,而malloc 需要手动赋值。
- 4. 至关重要的一点:new **申请类、结构体对象内存空间会自动调用构造函数**,delete **会自动调用 类、结构体的析构函数,单独的**malloc() **和free() 则不会调用构造、析构函数**。

5. bool

BOOL 类型在定义在minwindef.h中,我们使用的时候通常只需要包含#include<windows.h>即可,这是window系统给我们提供的,并不是C++自带的类型。它是对int类型起的一个别名。

```
1 typedef int BOOL;
2 #define FALSE 0
3 #define TRUE 1
```

所以 BOOL类型的变量占用4个字节的内存空间。

C++中也提供了一种bool类型,关键字,占用一个字节,对应的真假为 true、false。

6. string

string是 C++提供的字符串存储、操作的类需要包含头文件并打开std命名空间。

```
1 #include <string>
2 using namespace std;
```

其天然支持字符串的初始化、赋值、比较、拼接、下标访问等操作。 字符串的截取需要用函数substr,并返回截取后的字符串。

```
    _Myt substr(size_type _Off = 0,//字符串截取的下标,从0开始,如果下标超限则访问越界
    size_type _Count = npos) //截取的长度,如果长度超限制,则取有效长度
```

size(), length()则返回字符串的长度(字符数量)。 将string 类型转换为字符指针,用:

```
1 const char *c_str()
```

7. 增强的范围for

通常我们遍历数组时,常用的写法for(;;),新标准允许了下面简化的写法:

```
1  type arr[n];
2  for(type val:arr) //== type val = arr[i]
```

增强的for循环这种遍历方式,适用于普通的数组、string、和支持 begin, end操作的容器等。

8. 函数重载

C++中允许函数的参数列表指定默认值,而且这个默认值必须 从右向左依次指定,不能间断,一般在函数的声明中去指定,在函数的定义中指定编译可能不会报错,但多数情况下是毫无意义的操作。

```
1 void fun(int a, int b= 30); //函数声明
2 void fun(int a, int b ) { //函数定义
4 cout << a << " "<<b << endl;
5 }
```

函数重载:在同一个作用域,函数名一样,参数列表不同(参数类型、数量、顺序等不同)。注意函数重载描述的是多个函数之间的关系。

```
void fun();
void fun(int ,char);
void fun(int ,int );
void fun(int, int,int);
```

函数的重载使得 C++ 程序员对完成类似功能的不同函数可以统一命名,减少了命名所花的心思。在调用函数时,编译器会根据实参的类型、数量自动匹配对应类型函数。

9.nullptr

我们在使用指针的时候,要尽量避免野指针的存在,即定义了就要初始化,如果暂时不知道具体指向哪块空间,那么可以初始化为空,我们有两种方式 1. NULL 和 nullptr (C++11 新标准引入的),

```
1 | int *p1 = NULL;
```

在C++中 NULL 被如下定义:

```
//stio.h
//stio.h
/* Define NULL pointer value */
#ifndef NULL
```

```
4 #ifdef __cplusplus
5 #define NULL 0
```

我们看到NULL它是一个宏,在C++中被明确定义为整数0,这就导致了整型与指针的混用,nullptr的出现解决了这个问题,它明确了自己的含义,空指针。

nullptr C++11 新标准引入的一个关键字,代表是空指针,如果出现了多个类型的空指针,仍然会语义不明确,则需要使用强转来明确空指针的类型。

C++中 NULL 和 nullptr 的区别:


- 1. NULL 是宏 替换的是0, nullptr 是关键字。
- 2. 含义不同, nullptr 代表是空指针, NULL 代表整型数字。

10. 引用

引用: 使用&符号定义引用, 给某个变量起别名, 定义引用就要初始化,

```
1 int a=10;
2 int &b = a;
```

引用与被引用的变量指的是同一块内存空间,对引用操作就是对原变量进行操作。 引用不是值不占用内存空间,且引用一旦被初始化,就不能再重新引用其他空间。



函数传参的三种方式:值传递、地址传递、引用传递。

对于一些基本的数据类型值传递问题不大,但是对于一些复合类型来说,参数中的局部变量会占用空间(虽然调用函数结束空间会自动被回收),对于结构体、类来说会调用构造、析构,可能出现浅拷贝的问题,所以复合类型强烈不建议使用值传递。如果想要在函数内修改外面的实参的值,则使用引用和指针。

引用和指针的区别:

- 1. 引用定义了就要初始化,指针可不用初始化(但不推荐)。
- 2. 引用初始化后就不能再重新引用其他的变量、空间, 指针可以随意指向。
- 3. 有NULL的指针,没有NULL的引用。
- 4. 指针变量额外占用空间,引用不额外申请空间。
- 5. 指针可以有多级,但引用只能有一级。