ДИЗАЙН-СПЕЦИФІКАЦІЯ · V0.1 · 09.10.2026

Панель категорій над панеллю Windows

Основна взаємодія, кількість ярликів і категорій, екрани різних пропорцій, стани панелі Windows, сповіщення, редагування та налаштування. Іконки застосунків — заглушки з першою літерою.

A Основна взаємодія — живий прототип



Наведіть на категорію. Клікніть застосунок. У «Ігри» є зламаний ярлик Battle.net, у «Розробка» — Docker з правами адміністратора.

`150 мс`
Затримка відкриття — випадковий проміжок курсора не відкриває меню.


`0 мс`
Перемикання між категоріями, коли меню вже відкрите.

`8 px`
Невидимий місток між вкладкою й меню — меню не зникає під час переходу.


`300 мс`
Затримка закриття після виходу курсора.

`Esc · клік`
Esc закриває меню. Клік по вкладці відкриває/закриває без затримки.


B Кількість ярликів у меню




Порожня категорія
Підказка про перетягування замість порожнечі.




1 ярлик
Меню не розтягується — ширина фіксована, висота за вмістом.




6 ярликів · типово
Зламаний ярлик — приглушений, з попередженням. Щит — запуск з правами адміністратора. Індикатор — запуск триває.




14 ярликів · прокрутка
Максимум 10 рядків (≈ 420 px). Далі — прокрутка колесом, згасання знизу.




40 ярликів · пошук
Від 15 ярликів з'являється пошук. Друк одразу фільтрує, ↑↓ + Enter запускають.



Пошук без результатів
Esc спершу очищає запит, другий Esc — закриває меню.




Довгі назви
Обрізання трьома крапками, повна назва — у підказці через 500 мс.




Сітка · опція для 20+
Альтернативний вигляд для великих категорій: 5 у ряд, без прокрутки до 30.


C Кількість і довжина категорій




Перший запуск · немає категорій
Панель не ховається — інакше її не знайти. Одна дія: створити категорію.




1 категорія
Мінімальна ширина панелі — за вмістом.




4 категорії · типово
Активна вкладка — підкладка й лінія акцентного кольору.



9 категорій
Усе ще вміщується на 1920 px при 100%.



15 категорій · переповнення
Коли панель ширша за доступне місце (≤ 60% ширини екрана), зайві йдуть у «Ще N».



Довгі назви категорій
Ліміт 150 px на вкладку; повна назва в підказці.

D Екрани, пропорції та масштабування

Розміри панелі задані в логічних пікселях і множаться на масштаб Windows. Панель вирівнюється так само, як значки панелі Windows. Мініатюри — у реальних пропорціях.



16:9 · Full HD `1920×1080 · 100%`
Базовий випадок.



16:9 · QHD `2560×1440 · 125% → 2048×1152`
Розмір панелі зростає разом із масштабом.



21:9 · ультраширокий `3440×1440 · 100%`
Панель лишається по центру, не розтягується.



16:10 · ноутбук `2880×1800 · 200% → 1440×900`




Малий ноутбук `1280×800 · 150% → 853×533`
Місця мало: 4 категорії + «Ще 5».



5:4 · старий монітор `1280×1024 · 100%`



Портрет 9:16 `1080×1920 · 100%`
Меню відкривається вгору, як завжди; висота меню не проблема.



Панель Windows ліворуч `1920×1080 · вирівнювання зліва`
Категорії йдуть за налаштуванням Windows: від лівого краю.



Два монітори · лише основний `2048×1152 + 1920×1080`
Типове налаштування: панель на моніторі з «Пуск».




Два монітори · на кожному `2048×1152 + 1920×1080`
Якщо панель Windows є на другому моніторі — категорії теж: спільна конфігурація.

E Видимість разом із панеллю Windows


Панель категорій ніколи не з'являється без панелі Windows і не ховається, поки та видима. Екран 1920×1080 при 150% (1280×720 логічних).




Робочий стіл `панель Windows видима`
Обидві панелі видимі.




Розгорнуте вікно · перекриття `режим за замовчуванням`
Вікно не зменшується; категорії перекривають 34 px його низу.




Розгорнуте вікно · резерв місця `AppBar · налаштування`
Вікно закінчується над категоріями. Після виходу з програми місце повертається.




Автоприховування · сховано `обидві панелі сховані`
Від категорій не лишається нічого, крім системної смуги дотику.




Автоприховування · викликано `курсор біля нижнього краю`
Категорії виїжджають разом із панеллю Windows, одним рухом.



Автоприховування · меню відкрите `потрібна перевірка прототипом`
Поки курсор у меню, панель Windows має лишатися видимою. Якщо система її сховає — меню закриватиметься разом із нею.



Повноекранна гра `панель Windows схована`
Категорії сховані й не перехоплюють курсор.




Гра · виклик панелі (Win) `панель Windows поверх гри`
Категорії з'являються, коли з'являється панель Windows.




Після перезапуску Explorer `панель Windows відновилась`
Положення перераховано; коротке підтвердження.

F Сповіщення та помилки


Власні тости з'являються над правим краєм панелі категорій і зникають через 4–6 с; помилки висять, доки їх не закриють. Системні сповіщення Windows — лише коли панель схована (повний екран, автоприховування).




Ярлик не знайдено `до закриття`
Ярлик у меню позначається попередженням до виправлення.




Помилка запуску `до закриття`
Панель не падає; помилка лише описується.




Права адміністратора `5 с`
Якщо UAC відхилено — без помилки, тихо.




Додано застосунки `5 с`
Смужка внизу — час до зникнення.




Ярлик прибрано `6 с`
Скасування замість діалогу підтвердження.




Дублікат `до вибору`
Між різними категоріями дублікати дозволені без питань.




Непідтримуваний файл `5 с`
Інші файли з того ж перетягування додаються.




Пошкоджена конфігурація `до закриття`
Копія зберігається при кожній зміні, останні 5.



Перший запуск `до закриття`
Показується один раз.




Змінився масштаб `3 с`
Також при зміні роздільності та підключенні монітора.




Монітор відключено `до закриття`
Лише в режимі «на кожному моніторі».


G Редагування категорій і ярликів




Режим редагування меню
Перетягування за ручку, лінія показує місце вставки. ✕ прибирає ярлик, програма лишається. Меню не закривається від виходу курсора.




Контекстне меню ярлика (ПКМ)
«Прибрати з категорії» не видаляє програму — це видно з формулювання.




Перейменування на місці й меню категорії
Подвійний клік або «Перейменувати». Порожня назва не зберігається.



Підтвердження видалення
Порожня категорія видаляється без діалогу, з тостом «Скасувати».



Перетягування з Провідника
Вкладка під курсором підсвічується. Затримка 600 мс над вкладкою відкриває її меню для точного місця вставки. readme.txt — непідтримуваний файл.



Вибір застосунків
Вже додані позначені й неактивні — захист від дублікатів.

Налаштування й трей

Меню в системному треї
Явна команда «Вийти». При виході зарезервована область екрана звільняється.