



Chapitre 5 Programmation Modulaire et Synchronisation Moniteur de Hoare

Remarques sur les sémaphores: Simple, efficace mais nécessite une méthodologie Oublier un P ou un V pour, tout le système tombe en panne Contrôle et code du traitement mélangés: maintenance? Commenter les appels de P et de V est difficile V(S1); P(S2); Intst1.. Inst2; P... inst3 Pro1.....|| Proi.....|| Pn P(mutex); P(mutex); P(mutex); SC1; SC2: SCn; ***** V(mutex); V(mutex);










Condition C

Le moniteur est accessible




C est une file d'attente fifo ou avec priorité 0 est la priorité la plus forte Un objet condition, C, est privé au moniteur Il est utilisé par: C.wait(): mémorisation de l'identité de l'appelant dans C blocage de l'appelant libération du moniteur C.empty(): retourne vraie si C est vide sinon retourne faux C.signal(): réveil de la tête de C si elle n'est pas vide sinon cette opération est sans effet le processus réveillé est retiré de C et prend le contrôle du moniteur le processus qui réveille est mise en attente dans URGENT Si URGENT n'est pas vide On réveille le processus en tête Le moniteur est libéré: à la fin d'une opération Si Entry n'est pas vide à l'exécution d'un wait On réveille le processus en tête d'Entry Sinon

```
Implémentation des moniteurs en terme de sémaphores :
Semaphore Entry; init(Entry, 1);
Semaphore Urgent; init(Urgent, 0);
/* Nous utilisons la fonction vide, « atomique », sur les sémaphores */
/* Une condition C*/
Semaphore C: init(C.0):
/* Fin d'une opération du moniteur */
 si !vide(Urgent) V(Urgent);
           sinon V(Entry):
/* si Entry n'est pas vide, alors faire rentrer sa tête dans le moniteur sinon le moniteur est libre*/
/* C.wait() */
 si !vide(Urgent) V(Urgent);
           sinon V(Entry);
 /* si Entry n'est pas vide, alors faire rentrer sa tête dans le moniteur sinon le moniteur est libre*/
/*C.signal()*/
   Si !vide (C) {
      V(C);
      P(Urgent); }
```

Le moniteur est un contrôleur d'accès à une ressource

Si la ressource est critique, il suffit de la déclarer dans le moniteur. L'utilisation obligatoire de cette ressource à travers les opérations du moniteur assure son utilisation en exclusion mutuelle


Si la ressource pouvait être accédée en parallèle, alors elle doit être déclarée à l'extérieur du moniteur. Le contrôle d'accès sera programmé dans le moniteur.



Exemple4: Lecteurs/Rédacteurs

Nous souhaitons programmer le contrôle d'accès à un fichier

- · Les lecteurs peuvent accéder au fichier en parallèle
- · Une écriture doit être en exclusion mutuelle avec une lecture ou avec une autre écriture



2. On spécifie le moniteur d'accès Les opérations lire et écrire sont enveloppées par les opérations du moniteur qui permettent d'obtenir:

une autorisation d'accès

une sortie du fichier

```
Lecteur
::
L_R.Deb_Lire();
Fichier.Lire(..)
L_R.Fin_Lire();
::::
```

Redacteur L_R.Deb_Lire(); Fichier.Lire(..) L_R.Fin_Lire(); ::::

```
3. Développer le moniteur
Moniteur L_R /* différentes variantes à développer en TD */
 void Deb_Lire() :::
 void Fin_Lire() :::
void Deb_Ecrire() :::
 void Fin_Ecrire() :::
```