04 — Glossário DRE

> *Termos usados na documentação e no produto, em ordem alfabética. 🟢 = básico (qualquer usuário) · 🟡 = intermediário (admin) · 🔴 = técnico (dev)*

Atalhos por categoria:

- Conceitos contábeis
- Estrutura DRE
- Origens de dados
- Operação
- Técnico

A

🔴 `account_group`

Inteiro de 1 a 5 que identifica a natureza contábil de uma conta: **1=Ativo, 2=Passivo, 3=Receita, 4=Despesa, 5=Custo**. Determina o sinal aplicado pelos projetores. Contas de grupo 1 e 2 não podem aparecer na DRE — projetores rejeitam com `DomainException`.

🟡 Analítica

Conta contábil que **recebe lançamentos diretamente**. Folha da árvore. Contraposto a sintética. Apenas analíticas podem ter mapping e aparecer em `dre_actuals` / `dre_budgets`.

🟡 Audit log

Registro automático de quem mudou o quê e quando. Habilitado nos models DRE relevantes (`DreManagementLine`, `DreMapping`, `BudgetUpload`, `BudgetItem`) via trait `Auditable`. Visível em **Configurações → Logs de atividade** (`/activity-logs`). Filtre por `model_type` para ver só DRE.

B

🟡 BulkAssign

Ferramenta no `/dre/mappings` que permite **atribuir várias contas a uma mesma linha DRE de uma vez**. Selecione N contas, escolha 1 linha, aplica. Útil no setup inicial (mapear todas as `4.2.*` para "Despesas

Administrativas" em um clique).

🟢 Budget Item

Cada linha do orçamento — **uma conta + centro de custo + 12 valores mensais**. Várias linhas formam um Budget Upload.

🟢 Budget Upload

Cabeçalho de uma versão de orçamento. Tem ano, escopo, versão (1.0, 1.01, 2.0...), tipo (NOVO ou AJUSTE) e flag `is_active`. Uma única versão ativa por (ano + escopo). Detalhes em Manual de Orçamentos.

C

🔴 Cache (DRE)

Implementação `Cache::store('file')` (driver `file`) com TTL de 600 segundos (10 minutos). Chave: `dre:matrix:v{version}:{md5(filter)}`. Invalidação automática via trait `InvalidatesDreCacheOnChange` em models que afetam a matriz. Warm-up diário às 05:50 via `dre:warm-cache`.

🟢 Centro de Custo (CC)

Unidade operacional que recebe gasto: **uma loja, um departamento, uma área**. No Mercury, tabela `cost_centers`. Para Meia Sola: 24 CCs com código numérico de 3 dígitos (`421` a `457`). Convenção: cada loja tem CC de mesmo nome (sem prefixo `Z`).

🟢 CIGAM

ERP da empresa que alimenta o Mercury com **vendas** (tabela `movements`, source de `Sale`) e o **plano de contas oficial**. Sincronização configurada via `CIGAM_DB_*` em `.env`. Para detalhes do schema CIGAM, veja `docs/movements_module.md` e a memória `accounting_real_chart.md`.

🟢 CMV — Custo da Mercadoria Vendida

Linha da DRE que representa o **custo das mercadorias** que geraram a receita do período. Sai negativo. No Mercury, vem geralmente do módulo Order Payments (compra de produto) e do CIGAM (movimento de saída por venda).

🟡 Coringa (mapping)

Mapping com `cost_center_id = NULL` — vale para **qualquer centro de custo**. Caso comum (uma conta vai sempre para a mesma linha, independente do CC). Contraposto a específico.

D

🟢 De-para DRE

Veja Mapping. Termo informal para a tabela `dre_mappings`, usado no menu da aplicação.

🔴 DomainException (DRE)

Exceção PHP lançada por projetores quando regra de negócio é violada:

- Conta de account_group 1 ou 2 sendo projetada
- Conta sintética sendo lançada
- (etc.)

Aparece em `storage/logs/laravel-YYYY-MM-DD.log`. Veja 02 — Troubleshooting.

🟢 DRE Contábil × DRE Gerencial

	Contábil	Gerencial
Para quem?	Fisco, contador externo	Diretoria, sócios, gerentes
Linhas	Definidas pelo CFC (Conselho Federal de Contabilidade)	Definidas pela empresa (no Mercury: 20 linhas executivas)
Frequência	Mensal/anual oficial	Mensal/diária para gestão
Onde?	Sistema contábil (escritório)	Mercury (`/dre/matrix`)

A DRE Gerencial **usa o mesmo plano de contas** da contábil, mas reorganiza em linhas diferentes via mappings.

🟢 Drill

Recurso de **clicar numa célula da matriz** e ver os lançamentos individuais que formaram aquele número. Mostra data, loja, conta, CC, documento, descrição. Não disponível em linhas de subtotal.

E

🟢 EBITDA

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization — Lucro **antes** de juros, impostos, depreciação e amortização. Subtotal típico da DRE executiva. Mede a **rentabilidade operacional pura**.

🔴 effective_from / effective_to

Campos de data em `dre_mappings` que definem a **vigência** do mapping. `effective_from` é obrigatório (data de início). `effective_to` é opcional (NULL = vigente sem fim). Permite reorganizar a DRE no meio do ano sem reescrever histórico.

🟡 Específico (mapping)

Mapping com `chart_of_account` **e** `cost_center` definidos — vale só para essa combinação. Tem precedência sobre o coringa. Use quando uma conta se comporta diferente em CCs diferentes.

🟢 Escopo

Granularidade de leitura da DRE: **Geral** (consolidado), **Rede** (agrupamento de lojas), **Loja** (uma loja específica). Filtro no topo da matriz.

🟡 external_id

Campo opcional em imports manuais de realizado. Quando presente, faz **dedup** — re-importar o mesmo `external_id` substitui a linha anterior. Use para imports recorrentes (depreciação mensal: `DEPREC-2026-04-LOJA-Z421`).

F

🟢 Fechamento (de período)

Ato de **declarar que tudo até a data X está auditado e congelado**. Cria um snapshot imutável. Lançamentos retroativos continuam sendo gravados, mas a matriz fechada não muda visualmente. Veja 02 — Rotina mensal.

L

🟢 L01, L02... L99

Códigos das **20 linhas executivas** da DRE Gerencial. `L01` = primeira linha (Receita Bruta), `L99_UNCLASSIFIED` = linha-fantasma para fallback. Ver Linha executiva.

🟢 L99 — Não Classificado

Linha-fantasma da DRE. Recebe lançamentos cujo mapping não foi encontrado. Aparece em **vermelho** na matriz. Idealmente fica vazia. Ver `/dre/mappings/unmapped` para listar contas que estão caindo aqui.

🟢 Lançamento

Termo genérico para "uma linha em `dre_actuals` ou `dre_budgets`". Cada lançamento tem data, loja, conta, CC, valor e origem.

🟢 Linha Executiva

Cada uma das **20 linhas fixas da DRE Gerencial**: Receita Bruta, (-) Devoluções, Receita Líquida, (-) CMV, Lucro Bruto, etc. Tabela `dre_management_lines`. Imutáveis durante operação (renomear OK; mudar `code` quebra histórico).

🟢 Lucro Bruto

Subtotal da DRE: Receita Líquida menos CMV. Mede **margem de produto** antes de despesas operacionais.

🟢 Lucro Líquido

Subtotal final da DRE: o que sobra **depois de tudo** (receita líquida, custos, despesas operacionais, financeiras, IR/CSLL). É o "resultado" do período.

🟢 Lucro Operacional

Subtotal: Lucro Bruto menos despesas operacionais (administrativas, comerciais, pessoal, ocupação) menos depreciação. Mede a **eficiência operacional**.

M

🟡 Management Class (Plano Gerencial)

Vocabulário **interno operacional** ("Salário PJ", "Aluguel Loja", "Propaganda Mídia Digital"). É um **bridge opcional** entre Centro de Custo e Plano de Contas. **Não é consumido pelo motor da DRE** — quem classifica a linha é o mapping. Para Meia Sola: 169 classes no formato `8.1.DD.UU`.

🟢 Mapping

Vínculo `(conta contábil + CC opcional) → linha DRE`, com vigência (`effective_from/to`). Tabela `dre_mappings`. **Sem mapping, conta cai em L99.** Pode ser específico ou coringa.

🔴 MANUAL_IMPORT

Valor do enum `dre_actuals.source`. Identifica lançamentos que vieram do **importador manual** (XLSX via `/dre/imports/actuals` ou `dre:import-actuals`). Não tem `source_id` (origem é arquivo externo).

🟢 Margem (Bruta / EBITDA / Líquida)

Percentual = subtotal ÷ Receita Líquida × 100. Apresentado na aba **Gráficos** da matriz. Mede eficiência:

- Margem Bruta → eficiência de produto
- Margem EBITDA → eficiência operacional
- Margem Líquida → eficiência total

🟢 Matriz DRE

A tela principal do módulo. Linhas (categorias) × colunas (períodos), com realizado, orçado e variação em cada célula. Tela em `/dre/matrix`.

🟡 Movement

Tabela `movements` — **registros brutos do CIGAM** (compras, vendas, devoluções, transferências). É a **fonte** das vendas que viram `Sale`, que por sua vez viram lançamentos `dre_actuals` source `SALE`. **A DRE não lê movements diretamente.**

O

🔴 ORDER_PAYMENT

Valor do enum `dre_actuals.source`. Identifica lançamentos que vieram do módulo **Order Payments** (despesas registradas no sistema). Tem `source_id = order_payment.id` para rastreabilidade.

🟢 Order Payment (OP)

Módulo do Mercury para registro de **despesas e contas a pagar**. Cada OP salva dispara o `OrderPaymentDreObserver`, que projeta a despesa em `dre_actuals` via `OrderPaymentToDreProjector`. Detalhes em `/order-payments`.

🟢 Orçado

A coluna da matriz que mostra o **valor planejado**. Vem de `dre_budgets`, populada pelo módulo Orçamentos.

🟢 Orçamentos (Budgets)

Módulo Mercury para gestão de **orçamento anual** por escopo. Cada upload gera uma versão (1.0, 1.01, 2.0...). Quando `is_active=true`, alimenta `dre_budgets` automaticamente. Detalhes em Manual de Orçamentos.

P

🟢 Período aberto / fechado

- **Aberto**: aceita novos lançamentos, matriz é computada live.
- **Fechado**: tem snapshot ativo; matriz mostra valores congelados; novos lançamentos manuais são rejeitados na data desse período.

🟢 Plano de Contas

O cadastro contábil oficial: cada conta tem código (`X.X.X.XX.XXXXX`), nome, account_group, tipo (analítica ou sintética), hierarquia. Para Meia Sola: 839 contas reais importadas do CIGAM. Tabela `chart_of_accounts` .

🟢 Plano Gerencial

Veja Management Class.

🟢 Plano Gerencial DRE

Termo do menu para o cadastro das **20 linhas executivas** (`dre_management_lines`). Não confundir com Management Class (que tem nome parecido mas papel diferente).

🔴 Projetor (Projector)

Classe service que **lê uma entidade origem** (Sale, OrderPayment, BudgetUpload) e **grava lançamentos** em `dre_actuals` ou `dre_budgets` . Idempotente (delete-then-insert por `source_id` ou `budget_upload_id`). Disparados por observers no save da entidade origem.

R

🟢 Realizado

A coluna da matriz que mostra o **valor que aconteceu**. Vem de `dre_actuals` somando lançamentos das 4 sources (SALE, ORDER_PAYMENT, MANUAL_IMPORT, CIGAM_BALANCE).

🟡 Rebuild

Operação de **reprojetar todos os lançamentos** de uma source. Roda via `dre:rebuild-actuals [--source=...]` . Idempotente. Use após corrigir bug em projetor ou mudar mapping massivamente.

🟢 Reabertura (Reopen)

Reverter um fechamento. Rara e auditada — exige justificativa de no mínimo 10 caracteres. Notifica todos com `dre.manage_periods`. Apaga snapshots e volta a computar live. Veja 02 — Como reabrir.

🟢 Rede

Agrupamento de lojas (`networks` no schema). Para Meia Sola, redes incluem "Comercial", "E-commerce" (Z441), "Outlet" etc. Filtro de escopo na matriz.

S

🔴 SALE

Valor do enum `dre_actuals.source`. Identifica lançamentos que vieram da projeção da entidade `Sale` (vendas sincronizadas do CIGAM). Tem `source_id = sale.id` para rastreabilidade.

🟢 Sale

Entidade que representa **uma venda agregada** (já consolidada do CIGAM). Cada `Sale` salva dispara `SaleDreObserver` que projeta em `dre_actuals`. Lê de `movements` (CIGAM raw).

🟡 Scope label

Identificador lógico do escopo de um Budget Upload — "Administrativo", "TI", "Geral". Usado para superseding (uma versão ativa por `(year, scope_label)`).

🟢 Sinal

Convenção: lançamentos são gravados em `dre_actuals` e `dre_budgets` **com sinal aplicado** baseado em account_group:

- Grupo 3 (Receita) → mantém positivo
- Grupo 4/5 (Despesa/Custo) → inverte para negativo
- Grupo 1/2 (Ativo/Passivo) → rejeita com DomainException

Quando você importa via XLSX, envie sempre **valor absoluto positivo**; sistema aplica o sinal.

🟡 Sintética

Conta contábil **agrupadora** — não recebe lançamentos. Existe só para totalização visual. Contraposto a analítica. Mappings **rejeitam** sintéticas.

🟡 Snapshot

Valores **imutáveis** gravados em `dre_period_closing_snapshots` no momento do fechamento. Granularidade: `(closing_id, year_month, dre_management_line_id, scope)`. O reader sobrepõe esses valores no compute live → matriz fechada não muda visualmente.

🔴 source

Coluna em `dre_actuals` que identifica de onde veio o lançamento. Quatro valores: `SALE`, `ORDER_PAYMENT`, `MANUAL_IMPORT`, `CIGAM_BALANCE`. Determina qual projetor o gerou (e se pode ser reprojetado).

🟢 Subtotal

Linha da DRE que **soma** linhas anteriores até um marco (`accumulate_until_sort_order`). Exemplos: Receita Líquida, Lucro Bruto, EBITDA, Lucro Líquido. Aparece em **negrito** na matriz. Sem drill.

🟡 Superseding (Budgets)

Regra do módulo Orçamentos: ao ativar uma versão (`is_active=true`), o sistema **desativa automaticamente** qualquer versão anterior do mesmo `(year, scope_label)`. Em `dre_budgets`, apaga as linhas da versão anterior e insere as novas. Garante que **só uma versão alimenta a DRE por vez**.

T

🟡 Tenant

Cliente do SaaS. Cada tenant tem seu próprio banco de dados (multi-tenancy via `stancl/tenancy`). Para Meia Sola: tenant `meia-sola` com banco `mercury_meia-sola`. Acessado via subdomínio.

🔴 Trait `Auditable`

Trait Laravel aplicado em models para registrar mudanças automaticamente no audit log. Models DRE com Auditable: `DreManagementLine`, `DreMapping`, `BudgetUpload`, `BudgetItem`.

🔴 Trait `InvalidatesDreCacheOnChange`

Trait que **invalida o cache da matriz DRE** sempre que o model muda. Aplicado em: `DreActual`, `DreBudget`, `DreManagementLine`, `DreMapping`, `BudgetUpload`. Garante que mudanças em qualquer um desses recalculam a matriz no próximo acesso.

V

🟢 Variação

Diferença entre **realizado** e **orçado**. Apresentada em R$ e %. Cor: verde se favorável (receita acima ou despesa abaixo do orçado), vermelho se desfavorável.

🟢 Versão (Budget)

Identificador da versão de orçamento: "1.0" (NOVO), "1.01" (AJUSTE incremental), "2.0" (NOVO seguinte), etc. Determinada por `BudgetVersionService.resolveNextVersion()` — NOVO incrementa major, AJUSTE incrementa minor.

W

🟡 Warm-up cache

Pré-computação da matriz DRE feita pelo command `dre:warm-cache`, agendado para diariamente às **05:50**. Garante que o primeiro acesso da manhã abra a matriz instantaneamente. Pode ser rodado manualmente quando necessário.

Z

🟢 Z421, Z425, Z441...

Códigos das **lojas Meia Sola**. Convenção: prefixo `Z` + 3 dígitos. `Z441` é a loja de **e-commerce**. Cada loja tem seu próprio Centro de Custo (sem o prefixo `Z`).

Categorias

Conceitos contábeis

account_group, Analítica, CMV, DRE Contábil × Gerencial, EBITDA, Lucro Bruto, Lucro Líquido, Lucro Operacional, Margem, Plano de Contas, Sinal, Sintética.

Estrutura DRE

Centro de Custo (CC), Coringa, De-para DRE, Específico, L01..L99, L99, Linha Executiva, Management Class, Mapping, Matriz DRE, Plano Gerencial DRE, Subtotal.

Origens de dados

CIGAM, MANUAL_IMPORT, Movement, ORDER_PAYMENT, Order Payment (OP), Orçamentos, Projetor, SALE, Sale, source, Realizado, Orçado.

Operação

BulkAssign, Drill, effective_from / effective_to, Escopo, external_id, Fechamento, Período aberto / fechado, Reabertura, Rebuild, Snapshot, Superseding, Variação.

Técnico

Audit log, Cache, DomainException, Tenant, Trait Auditable, Trait InvalidatesDreCacheOnChange, Warm-up cache.

> ***Última atualização:*** *2026-04-22*