L05 Parte B — Traccia passo-passo del Sapone (da stampare)

Sequenza provata da me con i comandi di Blender 5.0.1: porta a 16/16. Ogni passo ha un valore da controllare: se non coincide, **fermati** e scrivimi il numero del passo e cosa vedi. Segui l'ordine: cambiarlo cambia i risultati. Parti da `materiali/L05_obiettivo_B.blend` e salvalo come `consegne/L05_autonoma_v04.blend`. Il tuo oggetto ha un solo scopo: assomigliare a `Obiettivo_Sapone` (verde, X = 120).

☐	Passo	Deve risultare
☐	**1.** Clic sulla collezione **Modello**. `Shift`+`C`. `Add → Mesh → Cube`	Cubo dentro Modello
☐	**2.** `N` → Dimensions `80`, `50`, `20`. `Ctrl`+`A` → **Scale**	Scale 1,1,1
☐	**3.** Location `0`, `0`, `10`. `F2` → nome **Sapone**	Poggia sul pavimento, nome esatto
☐	**4.** `Tab`, modo **Face** (`3`), `A` (tutte). `I`, digita `3`, `Enter`. Nel pannello **Inset Faces** spunta **Individual**	Statistics: **32 vertici, 60 spigoli, 30 facce**
☐	**5.** Deseleziona (`Alt`+`A`). Clic sul **centro della faccia superiore** (la grande, 74 × 44 mm)	Statistics: **Faces 1/30**; `N` → Median Z Global = 20
☐	**6.** `I`, digita `10.5`, `Enter`. Poi di nuovo `I`, digita `1.5`, `Enter` (nel pannello Individual non serve)	La faccia selezionata è un rettangolo **50 × 20** (verifica: clicca un suo vertice → `N` → Vertex Global: X = ±25, Y = ±10)
☐	**7.** `E`, digita `-1.5`, `Enter` (extrude verso il basso)	Faccia selezionata a **Z Global = 18,5**
☐	**8.** `I`, digita `1.5`, `Enter` (supporto sul fondo)	Statistics: **48 vertici, 92 spigoli, 46 facce**
☐	**9.** `Tab`. Properties → **Modifiers** → `Add Modifier → Generate → Subdivision Surface`: **Levels Viewport** `2`, **Render** `3`	Sapone arrotondato con incavo
☐	**10.** Menu **Object → Shade Smooth**	Niente sfaccettature
☐	**11.** Confronto con `Obiettivo_Sapone` in vista Top e Right (ortografica)	Stessa forma
☐	**12.** Elimina la collezione **Obiettivo** (e l'oggetto dentro). Salva `L05_autonoma_v04.blend`	Nel file: solo Camera, Sole, Pavimento, Sapone

Perché funziona (da ricordare per la frase finale)

- **Passo 4:** l'Inset **Individual** crea un anello di supporto a 3 mm su **tutti e 12** gli spigoli esterni: le facce restano piatte e le dimensioni finali tornano 80 × 50 × 20.
- **Passo 6:** i due Inset portano il contorno dell'incavo a 50 × 20 mm con un anello piatto di 1,5 mm intorno: lo spigolo del bordo resta netto.
- **Passo 7:** l'Extrude crea **pareti verticali** (non inclinate) profonde 1,5 mm.
- **Passo 8:** senza l'anello sul fondo, lo spigolo tra parete e fondo si arrotonda e l'incavo si sfuma.

Errori da non rifare (dalle tue v02 e v03)

- [ ] Non applicare **Subdivision** (Apply): resta attivo nel pannello Modifiers.
- [ ] Non usare Crease a valori diversi (0,5, 0,89, 0,99) su tanti spigoli: qui non servono.
- [ ] Spuntare **Individual** al passo 4 (senza, `I` non fa nulla su tutte le facce).
- [ ] **Shade Smooth** su Sapone (Object Mode).