

亚马逊非标品最强推品打法

这里给大家分享一套非标品的打法。

之前去了一家上市公司，这家公司主要是做非标品的类目，而且小类目的需求量很大。

这个小类目有如下的特征：

1. 需求量很大
2. 关键词不够集中
3. 复购率很高

第一名的月销量 4 万单以上，第 100 名左右的链接也有 5000 单以上，客单价从 20-50 美金都有，这个类目有一个明显的特征，那就是复购率很高，可以达到 30% 以上，也就是业务报告的平均转化率在 30% 以上。

但是唯一的缺点就是关键词不够集中，对于精准相关的关键词，CPC 的竞价很高。30 美金的客单价，对于绝对精准相关的关键词，需要 8 美金才可以上到首页。

这个类目是典型的非标品类目。

我设定一些条件：

1. 新上架的链接不结合老链接来辅助
2. 新品的客单价大概 30 美金左右

这个类目可以结合在售老链接带新链接的做法，老链接带新链接是比较容易的，这篇文章讲的，一条新链接不结合老链接，但是会结合种子链接来操作，做精铺或者精品的链接，特别精品链接，结合种子链接来推广会更加高效。

非标品的高效推广方法：

直接打搜索关键词广告，而且是从绝对精准相关关键词开始打。

对于这家上市公司，为什么新品的转化率都能够达到 30% 以上，最主要的做法是，直接打绝对精准相关关键词。

对于非标品的类目来说，一定要严格把关键词进行分类。

正如我这篇文章所写，关键词的分类有三种：

第一，绝对精准关键词

第二，相对精准关键词

第三，一般精准关键词

绝对精准关键词里面，又可以分成：

第一，绝对精准大词

第二，绝对精准中词

第三，绝对精准长尾词

那么这家上市公司的做法，是直接来硬抗【绝对精准关键词】，比如某一个绝对精准关键词 A，广告后台的建议竞价是 3 美金。

然后这家上市公司的运营做法，直接给到此关键词的单次竞价大概 6-8 美金左右，没有采用加 BID 的做法。

这样做有好处也有坏处：

好处就是可以保证此关键词广告，在首页顶部/其他搜索位置/商品页面都有广告点击，也就是说，曝光量和点击量都会比较大。

坏处是，后期想要把广告单次竞价降低下来，难度有点高。

我们把此数据代入 ACOS 公式：

$ACOS = \text{平均 CPC} / \text{平均转化率} / \text{客单价}$

根据上面的数据：

$ACOS = 6 \text{ 美金} / 30\% \text{ 转化率} / 30 \text{ 美金客单价} = 66.66\%$

根据毛利率的公式：

30 美金客单价，大概有 30% 毛利，也就是整体 ACOS 需要控制在 30% 左右，广告订单不会亏本。

然后这家上市公司，打关键词，基本就是打了绝对精准关键词，就没有再去打相对精准和一般精准关键词，所以直接面临一个局面，链接的访问量上不去。能够做到小类目前 100 名的链接，也就是 2 条左右，但是这家公司的实力，是远远不止这样的实力，小类目前 100 名的链接，最少要杀入 10 条以上才匹配的上。

基于这个公司目前做链接，大概是在精铺和精品的模式游走，以及他们也可以放权烧广告，今年他们想要玩精品模式走，精简精铺链接数量。

然后我给与的做法是

第一阶段：主打绝对精准关键词

第二阶段：主打相对精准关键词

第三阶段：主打手动定位 ASIN

第四阶段：主打绝对和相关关键的商品页面

第一阶段还是维持原来的做法，照样是打绝对精准关键词，因为有复购率这个原因，买家第一次下单，第二次再复购的概率在 30% 以上，以及根据这条 ACOS 公式：

$ACOS = 6 \text{ 美金} / 30\% \text{ 转化率} / 30 \text{ 美金客单价} = 66.66\%$

那么是直接投入钱烧绝对精准相关关键词。

然后单次竞价我不建议直接采用 6 美金起步，而是直接采用后台推荐关键词的默认竞价，比如某个绝对精准关键词 A，建议竞价是 3 美金，那么可以采用 3 美金 + BID 做法。

比如采用 3 美金 + (100% - 200%) BID，如果 100% BID 的曝光量较低，那么 BID 可以提到 150%，甚至到 200%，这个目的就是要确保把关键词打到首页顶部。

这种模式的曝光量不会特别打，但是 CTR 会很高。直接打首页顶部的 CTR 是会很高的。

基于这个类目的绝对精准关键词没有多少，所以我建议采用多开几个广告活动，每个广告活动放一个关键词，或者某一个词根关键词即可。大概可以新建 5 个这样的广告活动。

然后每个广告活动的目的就是要确保 CTR 和 CR 这两个指标。然后每个广告活动每天广告点击最大控制在 10 次以内。而且新品的广告要做到可控，广告预算循环渐进的提升。

比如打绝对精准关键词，按照平均转化率在 30% 来计算，

一天 10 次点击大概就有 3 单广告订单，客单价 30 美金，广告平均 CPC 是 8 美金左右，也即是烧了 80 美金的广告费，带来 3 单广告订单，这种是以 BID 模式提升平均 CPC 换取首页位置的做法。

为什么我建议绝对精准的关键词采用后台推荐的单次竞价，而不是直接高竞价策略，因为这个阶段，我就是不想给关键词的广告点击集中在其他搜索位置 and 商品页面，而是把大部分的点击集中在【首页顶部】，这个目的可以快速做亚马逊收录，以及不会影响我后面其他广告活动的单次竞价。

请老铁们记住这个点：

对于任何一个关键词，如果前期给了太高，那么后期再想给降低的单次竞价，这个关键词大概率会没有曝光和点击的。

第一阶段的做法，分成两部分的，

第一部分，打绝对精准关键词的【首页顶部】

第二部分，打绝对精准关键词的【其他搜索位置】

比如关键词 A，dash cam front and rear 绝对精准大词

第一部分，采用 3 美金+100-200%BID 打首页顶部，保证此关键词的 CTR 和 CR，那么 dash cam front and rear 的关键词自然排名也会上升很快。

第二部分，采用 3 美金不加 BID 打此关键词【其他搜索位置】，有了 dash cam front and rear 的关键词自然排名【权重】，3 美金的单次竞价，此广告活动的广告点击会出现在其他位置 and 商品页面，随着质量分的起来，其他位置的广告点击增加起来。

代入 ACOS 公式：

$ACOS = 3 \text{ 美金} / 30\% \text{ 转化率} / 30 \text{ 美金客单价} = 33.33\%$

通过第一部分【适量广告点击】确保 CTR 和 CR，以及通过第二部分【多量广告点击】，确保 CR 和访问量。那么就可以让第二阶段的【相对精准关键词的自然排名出现】。

对于第二部分的【相对精准关键词】，并且出现了自然排名的关键词，我们还要采用同时【打首页顶部】和【打其他搜索位置】。

我的建议是，直接打【打其他搜索位置】，首页顶部就不要再去了，因为平均单次竞价较高，而且转化率也是中等，所以直接采用打其他搜索位置来确保【适量的 CR 和较多的访问量】

打完第一和第二阶段，链接的搜索量就会稳定下来，以及链接的质量分过关了，再去打第三阶段的【手动定位 ASIN 到竞品页面】会更加高效。这个阶段的目的就是要告诉亚马逊，我就是要匹配这样的精准关联流量，以确保下一阶段的广告流量不会往很泛的商品页面流量去。

第四阶段，就是要打绝对精准关键词和相对精准关键词的商品页面广告点击。第三阶段确保了第四阶段的关联流量不会跑偏。以及进一步抢占竞品的关联流量，并且和竞品关联上。

其实打非标品，最关键的就是要确保 CTR 和 CR，一步步来布局，不要一下子把流量来打开，以防止过多的垃圾流量影响了 CTR 和 CR。