

에디로봇아카데미 임베디드 마스터 Lv1 과정 Ch1.

제 3기

2021. 12. 16

여건

CONTENTS



- * 변수와 메모리
- * 디버거 (debugger)
- * gdb 실습

변수와 메모리



* 변수란

특정한 데이터 타입을 가지고 있으며 정보를 저장할 수 있는 메모리 공간 컴퓨터에서 사용하는 모든 정보를 메모리에 적재 되어진다. PC에서 메모리라 부르는 것이 DRAM에 해당되며 DRAM에 데이터가 올라가는 것 자체가 변수에 해당함

* 데이터 타입

```
yeo@yeo-15Z980-GA50K:~/EmbeddedMasterLv1/3기/GYY/c/ch1$ vi var_type.c
yeo@yeo-15Z980-GA50K:~/EmbeddedMasterLv1/3기/GYY/c/ch1$ gcc var_type.c
yeo@yeo-15Z980-GA50K:~/EmbeddedMasterLv1/3기/GYY/c/ch1$ ls
a.out var_type.c
yeo@yeo-15Z980-GA50K:~/EmbeddedMasterLv1/3기/GYY/c/ch1$ rm -f a.out
yeo@yeo-15Z980-GA50K:~/EmbeddedMasterLv1/3기/GYY/c/ch1$ gcc -o var_type var_type.c
yeo@yeo-15Z980-GA50K:~/EmbeddedMasterLv1/3기/GYY/c/ch1$ ./var_type
변수 타입 char의 할당되는 메모리 크기는 1
변수 타입 short의 할당되는 메모리 크기는 2
변수 타입 int의 할당되는 메모리 크기는 4
변수 타입 float의 할당되는 메모리 크기는 8
변수 타입 double의 할당되는 메모리 크기는 8
```

디버거 (debugger)



- * 컴퓨터 프로그램의 정확성이나 논리적인 오류(버그)를 찾아내는 과정
- * 디버거의 기본 기능 프로그램 코드의 단계적 실행 (step execution) 설정된 중단점까지 실행 (break point) 메모리나 레지스터의 값을 확인 (memory examination)



- 1. \$gcc -o mem_addr mem_addr.c -g
 // 우측 소스코드의 실행 파일 생성 및 디버깅 옵션 부여
- 2. \$gdb mem_addr
- 3. (gdb)b *main
 // 중단점을 지정하면 run 명령을 통해 프로그램을 실행
 시킬 때마다 해당 함수가 시작되는 지점에서 멈추게 됨
 // b *메모리주소, b *offset+n 으로도 중단점 지정 가능

```
#include <stdia.h>
int main(void)
{
    int var = 7;
    printf('var = %d\n', var);
    printf('var nem addr = 0x%x\n'', &var);
    var = 10;
    return 0;
}
```

```
Breakpoint 1 at 0x1109: file men addr.c. line 4.
(qdb) b *8x888888888888881169
Note: breakpoint 1 also set at pc mailing.
Breakpoint 2 at 0x1100: file men addr.c, line 4.
(odb) b *main+6
Note: breakpoints 1 and 2 also set at pc 000100.
Breakpoint 3 at distance: file men addr.c. line 4.
(adb) info b
                       Disp Enb Address
       Type
                                                   What
                               0x80000000000001169 in main at men addr.c:4
       breakpoint
       breakpoint
                       keep y 0x0000000000001169 in main at men addr.c:4
       breakpoint
                       keep y 0x000000000001169 in main at men oddr.c:4
 adb) d 2
 adb) info b
                       Disp Enb Address
                                                   What
       Type.
                       keep v 0x000000000001169 in main at men addr.c:4
       breakpoint
 gdb) r
Starting program: /home/yeo/EmbeddedMasterLv1/37|/GYY/review/ch1/mem addr
Breakpoint 1, main () at mem_addr_c:4
warning: Source file is more recent than executable.
```



```
4. (gdb) disas main
// 함수의 어셈블리 코드를 볼 수 있음
// 1번째 행, 메모리 주소
// <+0> 과 같은 숫자는 해당 함수를 기준으로 몇 번째에 있는 명령어인지 나타냄
// 2번째 행, 어셈블리 언어에서 사용되는 명령어
// 3번째 행, 레지스터
```

// 처음에 breakpoint로 지정해준 main함수의 첫 번째 줄에 화살표(=>)가 가리키고 있다. 현재 위치가 그 곳이라는 뜻

```
(qdb) disas main
Dump of assembler code for function main:
=> 0x0000555555555169 <+0>:
                                 endbr64
   0x000055555555516d <+4>:
                                 push
                                        %rbp
   0x0000555555555516e <+5>:
                                 MOV
                                        %rsp.%rbp
   0x00005555555555171 <+8>:
                                 sub
                                        $0x10.%rsp
   0x000055555555555175 <+12>:
                                        %fs:0x28,%rax
                                 MOV
   0x0000555555555517e <+21>:
                                        %rax,-0x8(%rbp)
                                 MOV
   0x000055555555555182 <+25>:
                                        %eax, %eax
                                 XOL
   0x00005555555555184 <+27>:
                                        $0x7,-0xc(%rbp)
                                 movl
   0x0000555555555518b <+34>:
                                        -0xc(%rbp),%eax
                                 MOV
   0x0000555555555518e <+37>:
                                 MOV
                                        %eax.%esi
                                 lea
                                        0xe6d(%rip),%rdi
                                                                 # 0x55555556004
   0x000055555555555190 <+39>:
   0x000055555555555197 <+46>:
                                        $0x0, %eax
                                 mov
   0x00000555555555519c <+51>:
                                 callo
                                        0x5555555555070 <printf@plt>
   0x000055555555551a1 <+56>:
                                 lea
                                        -0xc(%rbp),%rax
   0x00005555555551a5 <+60>:
                                 MOV
                                        %rax,%rsi
   0x000055555555551a8 <+63>:
                                 lea
                                        0xe5f(%rip),%rdi
                                                                 # 0x5555555600e
   0x000055555555551af <+70>:
                                 MOV
                                        S0x0.%eax
   0x00005555555551b4 <+75>:
                                 callq
                                        0x5555555555070 <printf@plt>
   0x000055555555551b9 <+80>:
                                 movl
                                        $0xa, -0xc(%rbp)
   0x0000055555555551c0 <+87>:
                                        S0x0.%eax
                                 MOV
   0x000055555555551c5 <+92>:
                                        -0x8(%rbp),%rdx
                                 MOV
   0x000055555555551c9 <+96>:
                                        %fs:0x28,%rdx
                                 XOL
   0x000055555555551d2 <+105>:
                                 ie
                                        0x55555555551d9 <main+112>
   0x000055555555551d4 <+107>:
                                 callq 0x5555555555060 < stack chk fail@plt>
   0x00005555555551d9 <+112>:
                                 leaved
   0x000055555555551da <+113>:
                                 retq
End of assembler dump.
```



```
5. (gdb) i r $rbp $rsp
// 특정 레지스터의 정보를 출력
6. (gdb) ni
// ni와 si 명령어는 기계어 instruction 단위로 실행한다.
// s와 n은 소스 줄 단위로 실행한다.
// s(si)는 함수 내부를 타고 들어갈 수 있고, n(ni)는 함수가 나오면 건너뛴다.
7. (gdb) x/4wx $rbp, (gdb)x/4wx $rsp
// 특정 레지스터의 메모리 값 확인
// (qdb) x/b x/h x/w
// 각각 1, 2, 4 바이트 출력
// (gdb) x/x x/u
// 각각 16, 10진수로 출력
// (gdb)wx (gdb)x/4b
// info reg : 모든 레지스터들의 정보를 출력
```

```
0x0
                               ex7ffffffffdf98
             ax7ffffffffdf98
gdb) nt
adb) nt
odb) disas main
                            endbr64
                            push
                                  Mrbp
                                  Krsp.Krbp
                                  $8x10,%rsp
                                  %fs:0x28,%rax
                            nov
                            MOV
                                  %rax,-8x8(%rbp)
 Seax Seax
```



```
8. (gdb) n
// 소스코드 한 줄 실행

9. (gdb)p/x var, (gdb)x/4wx &var
// 변수 var의 값을 확인

10. (gdb) n
// 다시 소스코드 한 줄 실행 후,
// 변수 var 값의 변화를 확인
```

```
(gdb) n
              int var = 7;
gdb) p/x var
3 = 0x7fff
gdb) x/4wx &var
   Oxeses7fff
                              8x3ca38866
                                              0xf997c53f
                                                             6x00000000
             0x7ffffffffdf90
                                 0x7ffffffffdf90
             0x7ffffffffdf80
                                 0x7ffffffffdf80
qdb) x/4wx Srbp
  0xf7deb0b3
                              8x86556666
                                                             0x00007fff
gdb) x/4wx Srsp
     TITTOTHE: 0xffffe888
                              8x88887fff
                                              0x3ca38800
                                                             8xf997c53f
ump of assembler code for function main:
                              endbr64
  0x0000555555555510d <+4>1
                              push rbp
                                     rbp,rsp
                                     rsp.0x10
                                    rax, OWORD PTR fs:0x28
                    <+12>:
                                     QWORD PTR [rbp-0x8],rax
  0x00000555555555112 <+25>:
  9x118885555555555114 <+27>:
                                     DWORD PTR [rbp-0xc],0x7
                                     eax_DWORD PTR [rbp-0xc]
```