Chapter 13

다양한 입출력 함수들

Linux에서 send & recv

windowdly send pech the I windowdly send pech the I

send() 함수

```
#include <sys/socket.h>

ssize_t send(int sockfd, const void *buf, size_t nbtyes, int flags);
-> 성공 시 전송된 바이트 수, 실패시 -1 반환
```

- ➤ sockfd: 데이터 전송 대상의 소켓 파일 디스크립터
- ▶ buf:전송할 데이터를 저장하고 있는 버퍼의 주소
- ▶ nbytes: 전송할 바이트 수
- ▶ flags: 데이터 전송 시 적용할 다양한 옵션 정보
- recv() 함수

#include <sys/socket.h>

ssize_t recv(int sockfd, void *buf, size_t nbtyes, int flags;
-> 성공 시 전송된 바이트 수, 실패시 -1 반환

sockfd: 데이터 수신 대상의 소켓 파일 디스크립터

- ▶ buf: 수신된 데이터를 저장할 버퍼의 주소
- ▶ nbytes: 수신할 수 있는 최대 바이트 수
- ▶ flags: 데이터 수신 시 적용할 다양한 옵션 정보

21年至出现的 出现时 01日至 211年2月 211日21日

send & recv 함수의 옵션과 그 의미

	옵션(Option)	의미	send	recv
_	MSG_00B	■ 긴급 데이터(Out-of-band data)의 전송을 위한 옵션	•	
-	MSG_PEEK	■ 입력 버퍼에 <u>수신된 데이터의 존재 유무 확인</u> 을 위한 옵션		
	MSG_DONTROUTE	■ 데이터 전송과정에서 <u>라우팅(Routing) 테이블을 참조하지 않을 것을</u> 요구하는 옵션 ■ 로컬(Local) 네트워트상에서 목적지를 찾을 때 사용되는 옵션	•	
	MSG_DONTWAIT	■ 입출력 함수 호출 과정에서 블로킹 되지 않을 것을 요구하기 위한 옵션. ■ Non-blocking IO의 요구에 사용되는 옵션		6)
	MSG_WAITALL	■ 요청한 바이트 수에 해당하는 데이터가 전부 수신될 때까지 호출된 함수가 반환되는 것을 막기 위한 옵션		•


- 데이터 전송에 사용되는 옵션 정보는 (or) 연산자를 이용해서 둘 이상을 동시에 지정 가능
- 옵션의 종류와 지원 여부는 운영체제에 따라 차이가 있음

oob_send.c #1

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#define BUF SIZE 30
void error_handling(char *message);
int main(int argc, char *argv[])
    int sock;
    struct sockaddr_in recv_adr;
    if(argc != 3) {
        printf("Usage: %s <IP> <port>\n", argv[0]);
    sock = socket(PF INET, SOCK STREAM, 0);
    memset(&recv adr, 0, sizeof(recv adr));
    recv_adr.sin_family = AF_INET;
    recv adr.sin addr.s addr = inet addr(argv[1]);
    recv adr.sin port = htons(atoi(argv[2]));
```

```
if(connect(sock, (struct sockaddr*)&recv adr, sizeof(recv adr)) == -1)
      error handling("connect() error!");
   write(sock, "123", strlen("123"));
   send(sock, "4", strlen("4"), MSG_00B);
   write(sock, "567", strlen("567"));
   send(sock, "890", strlen("890"), MSG_00B);
                                                 1750 00B
   close(sock);
   return 0:
                                   5
                                      6
"4", "890"을
                                                  긴급으로 전송
   fputs(message, stderr);
   fputc('\n', stderr);
   exit(1);
```

TCP Header Format



- URG(Urgent)
 - ✓ Urgent pointer 필드에 값이 채워져 있음을 알림
- ✓ 긴급 데이터의 마지막 바이트+1 위치를 Urgent pointer가 가리킴
- ✓ 긴급 메시지는 메시지 처리를 재촉하는데 의미가 있음
- ✓ 긴급 전송의 의미는 아님

MSG_OOB: 긴급 메시지의 수신

- fcntl() 함수
 - 이미 열려 있는 파일의 특성을 제어하기 위해 사용

```
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>

int fcntl(int fd, int cmd, ...);
-> 성공 시 cmd 인자에 따라 다름, 오류 시 -1 반환

M54-008 => 514 (1945)
```

- fcntl(recv_sock, F_SETOWN, getpid())
 - F_SETOWN
 - 비동기 입출력과 관련
 - recv_sock이 가리키는 소켓의 소유자(F_SETOWN)를 getpid() 함수가 반환하는 프로세스 ID로 변경 시킴
 - SIGIO, SIGURG 시그널<mark>을 수신하는 프로세스 아이</mark>디를 설정하기 위해 사용
 - ▶ 현재의 프로세스가 SIGURG 시그널을 수신하도록 설정

1世七岁

▶ 원래 소켓의 소유는 운영체제가 담당하고 있기 때문

MSG_OOB: 긴급 메시지의 수신 (oob_recv.c)

```
act.sa handler=urg handler;
                                     oob recv.c의 일부
sigemptyset(&act.sa_mask);
act.sa_flags=0;
                                     recv_sock에서 발생하는
                                    SIGURG 시그널을 처리하는
                                        프로세스를 변경
fcntl(recv_sock, F_SETOWN, getpid());
                                  esig ura ses
state=sigaction(SIGURG, &act, 0);
while((str_len=recv(recv_sock, buf, sizeof(buf), 0))!= 0)
                                              与flast
   if(str len==-1)
       continue;
   buf[str len]=0;
    puts(buf);
```

```
void urg_handler(int signo)
{
   int str_len;
   char buf[BUF_SIZE];

   str_len=recv(recv_sock, buf, sizeof(buf)-1, MSG_00B);
   buf[str_len]=0;
   printf("Urgent message: %s \n", buf);
}
```

- MSG_00B 메시지를 수신하면 운영체제는 SIGURG 시그널을 발생시킴
 - ✓ SIGURG 시그널을 처리를 위해 시그널 핸들링이 필요
- fcntl() 함수 호출을 통해 해당 소켓의 소유자를 현재 실행 중인 프로세스로 변경
 - ✓ 소켓 소유자 변경: 운영체제 -> 현재 프로세스

```
$ ./oob_recv 9190
Urgent message: 4
Urgent message: 0
123
56789
```

- \$./oob_send 127.0.0.1 9190
- 실행결과를 보면, 긴급으로 메시지가 전달된 흔적이 보이지 않음
- MSG_00B는 우리가 생각하는 긴급의 형태와 다름

oob_recv.c #1


```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <signal.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <fcntl.h>
#define BUF SIZE 30
void error handling(char *message);
void urg handler(int signo);
int acpt_sock;
int recv_sock;
int main(int argc, char *argv[])
    struct sockaddr_in recv_adr, serv_adr;
   int str len, state;
    socklen t serv adr sz;
   struct sigaction act;
    char buf[BUF SIZE];
   if(argc!=2) {
        printf("Usage : %s <port>\n", argv[0]);
        exit(1);
```

```
act.sa handler=urg handler;
sigemptyset(&act.sa mask);
act.sa flags=0;
acpt_sock=socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
memset(&recv adr, 0, sizeof(recv adr));
recv adr.sin family=AF INET;
recv_adr.sin_addr.s_addr=htonl(INADDR_ANY);
recv adr.sin port=htons(atoi(argv[1]));
if(bind(acpt sock, (struct sockaddr*)&recv adr, sizeof(recv adr))==-1)
    error handling("bind() error");
listen(acpt sock, 5);
serv adr sz=sizeof(serv adr);
recv sock=accept(acpt sock, (struct sockaddr*)&serv adr, &serv adr sz);
                                                           SIGURG 시그널
fcntl(recv_sock, F_SETOWN, getpid());
state=sigaction(SIGURG, &act, 0);
                                                            핸들러 등록
while((str_len=recv(recv_sock, buf, sizeof(buf), 0))!= 0)
   if(str len==-1)
        continue:
    buf[str len]=0;
    puts(buf);
close(recv sock);
close(acpt sock);
return 0:
```

oob_recv.c #2

```
void urg_handler(int signo)
    int str_len;
    char buf[BUF_SIZE];
                                                               00B 메시지 처리
    str_len=recv(recv_sock, buf, sizeof(buf)-1, MSG_00B);
   buf[str_len]=0;
    printf("Urgent message: %s \n", buf);
void error_handling(char *message)
   fputs(message, stderr);
   fputc('\n', stderr);
   exit(1);
```

실행 결과



- MSG_00B 사용은 긴급 메시지의 내용("890")이 중요한 것이 아님
- 긴급 상황의 발생을 알리는 역할

oob_recv.c의 실행결과 관찰

oob_send.c의 일부

```
write(sock, "123", strlen("123"));
send(sock, "4", strlen("4"), MSG_00B);
write(sock, "567", strlen("567"));
send(sock, "890", strlen("890"), MSG_00B);
```

oob_recv.c의 실행 결과 (Ubuntu 22.04)

```
$ ./oob_recv 9190
Urgent message: 4
Urgent message: 0
123
56789
```



긴급! 상황 시 다음 두가지 조건이 만족되어야 한다.

"더 빨리 전송을 해서 응급조치를 취한다."

그런데 소켓은 더 빨리 전송하지 않는다.

다만, Urgent-mode를 이용해서 긴급 상황의 발생을 알려서 우리가 응급조치를 취하도록 도울 뿐이다.


- 실행 결과의 판단
 - ✓ MSG_00B 메시지라고 해서 더 빨리 전송되지는 않음
 - ✓ 긴급으로 보낸 메시지의 양에 상관없이 1바이트만 반환됨

Urgent mode의 동작원리


send(sock, "890", strlen("890"), MSG_00B);



함수호출의 결과로 만들어진 출력버퍼의 상황



- MSG_00B가 설정된 데이터가 전달되면, 운영체제는 SIGURG 시그널을 발생시킴
- 메시지의 긴급처리가 필요한 상황을 프로세스에게 알림



- URG=1은 긴급 메시지가 존재하는 패킷임을 알림
- URG pointer=3은 긴급 메시지가 설정된 위치 정보를 나타냄
- offset 3의 바로 앞에 존재하는 것이 긴급 메시지

입력 버퍼 검사

- MSG_PEEK
 - 입력 버퍼에 수신 된 데이터가 존재하는지 확인 용도로 사용됨
 - recv() 함수에서 MSG_PEEK 옵션이 사용되면,
 - 입력 버퍼에 존재하는 데이터가 읽혀지더라도 입력 버퍼의 데이터는 지워지지 않음
- MSG_PEEK | MSG_DONTWAIT ← Non-blocking
 - 블로킹이 되지 않게 데이터의 존재 유무를 확인

입력 버퍼 검사하기

peek_send.c의 일부

```
if(connect(sock, (struct sockaddr*)&send_adr, sizeof(send_adr))==-1)
    error_handling("connect() error!");

write(sock, "123", strlen("123"));
close(sock);
```

peek_recv.c의 일부

```
recv_adr_sz=sizeof(recv_adr);
recv_sock=accept(acpt_sock, (struct sockaddr*)&recv_adr_sz);
while(1)

str_len=recv(recv_sock, buf, sizeof(buf)-1, MSG_PEEK|MSG_DONTWAIT);

if(str_len>0)
    break;
}

buf[str_len]=0;
printf("Buffering %d bytes: %s \n", str_len, buf);

str_len=recv(recv_sock, buf, sizeof(buf)-1, 0);
buf[str_len]=0;
printf("Read again: %s \n", buf);
```

think blocking mode

time-out!!

non-blocking mode

1.11

non-blocking mode

- 버퍼에서 데이터를 읽으면, 데이터는 소멸
- MSG_PEEK | MSG_DONTWAIT 옵션
 - ✓ MSG_PEEK: 데이터를 읽어도 소멸되지 않음
 - ✓ Non-blocking 모드에서 데이터 존재 유무를 확인할 수 있음

peek_send.c

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
void error handling(char *message);
int main(int argc, char *argv[])
    int sock;
    struct sockaddr in send adr;
    if(argc!=3) {
        printf("Usage : %s <IP> <port>\n", argv[0]);
        exit(1);
    sock=socket(PF INET, SOCK STREAM, 0);
    memset(&send adr, 0, sizeof(send adr));
    send adr.sin family=AF INET;
    send_adr.sin_addr.s_addr=inet_addr(argv[1]);
    send adr.sin port=htons(atoi(argv[2]));
```

```
if(connect(sock, (struct sockaddr*)&send_adr, sizeof(send_adr))==-1)
       error handling("connect() error!");
   write(sock, "123", strlen("123"));
   close(sock);
   return 0;
void error_handling(char *message)
   fputs(message, stderr);
   fputc('\n', stderr);
   exit(1);
```

peek_recv.c

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#define BUF SIZE 30
void error handling(char *message);
int main(int argc, char *argv[])
    int acpt_sock, recv_sock;
    struct sockaddr_in acpt_adr, recv_adr;
    int str_len, state;
    socklen t recv adr sz;
    char buf[BUF SIZE];
    if(argc!=2) {
        printf("Usage : %s <port>\n", argv[0]);
        exit(1);
    acpt sock=socket(PF INET, SOCK STREAM, 0);
    memset(&acpt adr, 0, sizeof(acpt adr));
    acpt_adr.sin_family=AF_INET;
    acpt adr.sin addr.s addr=htonl(INADDR ANY);
    acpt adr.sin port=htons(atoi(argv[1]));
```

```
if(bind(acpt_sock, (struct sockaddr*)&acpt_adr, sizeof(acpt_adr))==-1)
       error handling("bind() error");
   listen(acpt_sock, 5);
   recv_adr_sz=sizeof(recv_adr);
   recv sock=accept(acpt sock, (struct sockaddr*)&recv_adr, &recv_adr_sz);
   while(1)
       str_len=recv(recv_sock, (buf), sizeof(buf)-1, MSG_PEEK | MSG_DONTWAIT);
       if(str len>0)
                                                 입력 버퍼에 수신된 데이터
          break;
                                                    존재 여부만 확인
                                                 (버퍼에서 삭제되지 않음)
buf[str_len]=0;
   printf("Buffering %d bytes: %s \n", str_len,(buf);
   str_len=recv(recv_sock, buf) sizeof(buf)-1, 0);
   buf[str_len]=0;
   printf("Read again: %s \n", buf);
                                                    실제 메시지 수신
   close(acpt sock);
   close(recv sock);
   return 0;
```


실행 결과

peek_recv.c

```
$ gcc peek_recv.c -o recv
$ ./ recv 9190
Buffering 3 bytes: 123
Read again: 123
```


peek_send.c

```
$ gcc peek_send.c -o send
$ ./send 127.0.0.1 9190
```



readv & writev 입출력 함수

- ■데이터 송수신의 효율성 향상을 위한 목적
 - read or write data into multiple buffers
 - 데이터를 모아서 전송 (writev): 한 번 호출하여 한 번에 보냄
 - 데이터를 분산 수신 (readv): 한 번 호출하여 나누어진 버퍼에 저장




writev 함수의 사용

writev() 함수

```
#include <sys/uio.h>
ssize_t writev(int filedes, const struct iovec *iov, int iovcnt);
-> 성공 시 전송된 바이트 수, 실패 시 -1 반환
```

- ▶ filedes: 파일이나 소켓 디스크립터
- ▶ iov: 구조체 iovec 배열의 주소
- ➤ iovcnt: iovec 구조체 배열의 길이



```
struct iovec
{
    void *iov_base; // 버퍼의 주소 정보
    size_t iov_len; // 버퍼의 크기 정보
}
```

둘 이상의 영역에 저장된 데이터를 묶어서 한 번의 함수 호출로 모든 데이터를 전송

writev() 함수 예제

```
writev.c
                                                              실행 결과
                                                              $ gcc writev.c -o writev
#include <stdio.h>
                                                              $ ./writev
#include <sys/uio.h>
                                                              ABCDEFG1234567
                                                              Write bytes: 14
int main(int argc, char *argv[])
    struct iovec vec[2];
    char buf1[] = "ABCDEFG";
    char buf2[] = "1234567";
    int str len;
    vec[0].iov_base = buf1;
    vec[0].iov_len = strlen(buf1);
                                              두 개의 데이터를 한 번의
                                           writev() 함수 호출로 화면 출력
    vec[1].iov_base = buf2;
   vec[1].iov_len = strlen(buf2);
    str_len = writev(1, (vec), 2);
    puts("");
    printf("Write bytes: %d\n", str_len);
    return 0;
```

readv 함수

readv() 함수

```
#include <sys/uio.h>
ssize_t readv(int filedes, const struct iovec *iov, int iovcnt);
-> 성공 시 수신된 바이트 수, 실패 시 -1 반환
```

- ▶ filedes: 데이터를 수신할 파일 또는 소켓의 파일 디스크립터
- ▶ iov: 데이터를 저장할 위치와 정보를 담고 있는 iovec 구조체 배열의 주소
- ➤ iovcnt: iovec 구조체 배열의 길이

• 단 한번의 readv() 함수 호출을 통해 입력되는 데이터를 둘 이상의 영역에 나누어 저장하는 것이 가능함

readv 함수 예제 (readv.c)

```
#include <stdio.h>
#include <sys/uio.h>
#define BUF SIZE 100
int main(int argc, char *argv[])
    struct iovec vec[2];
    char buf1[BUF_SIZE] '= {0,};
    char buf2[BUF_SIZE] = {0,};
    int str_len = 0;
    vec[0].iov_base € buf1;
                                   buf1에는 5 바이트 저장
    vec[0].iov_len = 5
                                   buf2에는 100 바이트 저장
    vec[1].iov_base = buf2;
    vec[1].iov_len = BUF_SIZE;
    str_len = readv(0, vec, 2);
    printf("Read bytes: %d\n", str_len);
    printf("First message: %s\n", buf1);
    printf("Second message: %s\n", buf2);
    return 0;
```

실행 결과

```
$ gcc readv.c -o readv


$ ./readv

I like TCP/IP socket programming.

Read bytes: 34

First message: I lik

Second message: e TCP/IP socket programming.
```



readv & writev 함수의 적절한 사용

write() 함수 호출





• 여러 영역에 나뉘어 있는 데이터들을 하나의 배열에 순 서대로 옮겨놓게 write() 함수를 호출하는 것과 그 결과 는 같음

- writev() 함수 호출이 유용한 이유
 - ✓ 단순하게, 함수 호출 횟수를 줄일 수 있음
 - 작게 나누어 진 데이터들을 출력 버퍼에 한 번에 전달하여 하나의 패킷으로 구성
 - ✓ 전송 속도 향상

Questions?