

#### Marco Listanti

### Lo strato di collegamento Parte 3

"Error Recovery"





# End-to-End vs. Hop-by-Hop

### Una funzione può essere eseguita

- da estremo a estremo (end-to-end) (Strato di trasporto)
- tratta per tratta (hop-by-hop) (Strato di Data link)


### Esempi

- Controllo d'errore eseguito in ogni hop del percorso di rete oppure solamente tra sorgente e destinazione
- Controllo di flusso eseguito in ogni hop del percorso di rete oppure solamente tra sorgente e destinazione
- Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei due approcci ?






### Controllo d'errore nello strato di Data Link






### Controllo d'errore nello strato di Trasporto

- Il protocollo di strato di trasporto (es. TCP) emette i segmenti ed esegue end-to-end sia la rivelazione d'errore che la ritrasmissione
- La rete è considerata inaffidabile






### Controllo d'errore nello strato di Trasporto






### End-to-End vs. Hop-by-Hop



#### Hop-by-hop

- non può assicurare la correttezza endto-end
- Recupero più veloce



#### End-to-end

- Semplicità delle procedure di rete
- Maggiore scalabilità





# Automatic Repeat Request (ARQ)





# Automatic Repeat Request (ARQ)

#### Obiettivo

assicurare che una sequenza di PDU sia consegnata in ordine e senza errori o duplicazioni in presenza di un servizio offerto dagli strati sottostanti che introduce errori e/o perdite

#### Possibili procedure alternative

- Stop-and-Wait ARQ
- Go-Back N ARQ
- Selective Repeat ARQ

#### Elementi chiave delle procedure ARQ


- Codici di rivelazione d'errore
- Riscontri positivi (ACK)
- Riscontri negativi (NACK)
- Timeout





# Stop-and-Wait ARQ

L'entità A trasmette una frame ed aspetta l'ACK



DIET Dept


Networking Group

**DIET Dept** 

Networking Group



### Numeri di Sequenza




- L'entità emittente (A) si comporta sempre nello stesso modo
- Nel secondo caso, l'entità ricevente (B) riceve la frame 1 due volte (duplicazione)
- B rivela la duplicazione mediante il numero di sequenza (S<sub>last</sub>) contenuto nell'header di ciascuna frame



### Numeri di Sequenza

#### Esaurimento prematuro del time-out




- La stazione emittente interpreta in modo scorretto gli ACK
  - Per a il secondo ACK riscntra la frame 1 che invece è persa
- Occorre inserire il numero di squenza anche negli ACK (R<sub>next</sub>)
  - indica il numero di sequenza della prossima frame che il ricevitore si aspetta di ricevere
  - implicitamente riscontra tutte le frame con numero di sequenza R'<R</p>





# Numero di sequenza 1-Bit





# Stop-and-Wait ARQ (Trasmitter)

#### Stato Ready

- Attesa di una richiesta di invio di un pacchetto dallo strato superiore
- Quando arriva una richiesta, si trasmette la frame con numero di sequenza Slast e completa di CRC
- Transizione nello stato Wait

#### State Wait

- Attesa del riscontro della frame emessa o dell'esaurimento del timeout (la ricezione delle richieste dallo strato superiore sono bloccate)
- Se il timeout scade viene ritrasmessa la frame e viene riavviato il timer
- Se viene ricevuto un ACK
  - Se il numero di sequenza non è corretto l'ACK è ignorato
  - Se il numero di sequenza è corretto (Rnext=Slast+1), la frame è accettata e si torna nello stato Ready





# Stop-and-Wait ARQ (Receiver)


#### Sempre nello stato Ready

- Attesa dell'arrivo di una nuova frame
- Quando arriva una frame viene eseguito il controllo d'errore (CRC)
- Se non sono rivelati errori e il numero di sequenza è corretto (Slast=Rnext)
  - la frame è accettata
  - viene aggiornato il valore di Rnext
  - viene emesso l'ACK con valore Rnext
  - il pacchetto è consegnato allo strato superiore
- Se non sono rivelati errori e il numero di sequenza non è corretto
  - la frame è scartata
  - viene emesso un ACK with Rnext (ACK duplicato)
- Se sono rivelati errori
  - la frame è scartata





### Modello Stop-and-Wait ARQ



$$t_0 = 2t_{prop} + 2t_{proc} + t_f + t_{ack}$$
 Lunghezza di una frame 
$$= 2t_{prop} + 2t_{proc} + \frac{n_f}{R} + \frac{n_a}{R}$$
 Lunghezza di un ACK





### Efficienza su un canale senza-errori

#### Rate di trasmissione efficace

bit di overhead

Effetto dell'overhead

di una frame

$$R_{eff}^{0} = \frac{\text{numero di bit infromativ i consegnati a destinazio ne}}{\text{tempo totale necessario per la consegna dei bit informativ i}} = \frac{n_f - n_o}{t_0}$$

#### Efficienza di trasmissione

 $\eta_{0} = \frac{R_{eff}}{R} = \frac{\frac{n_{f} - n_{o}}{t_{0}}}{R} = \frac{1 + \frac{n_{o}}{n_{f}}}{1 + \frac{n_{a}}{n_{f}} + \frac{2(t_{prop} + t_{proc})R}{n_{f}}}$ 

Effetto del prodotto Banda-Ritardo



Effetto di un AC



### Esempio: Impatto del prodotto banda-ritardo

 $n_f = 1250$  byte = 10000 bits,  $n_a = n_o = 25$  byte = 200 bit

2xDelayxBW Efficiency	1 ms	10 ms	100 ms	1 sec
	200 km	2000 km	20000 km	200000 km
1 Mbit/s	1O <sup>3</sup>	104	105	106
	88%	49%	9%	1%
1 Gbit/s	106	107	108	109
	1%	0.1%	0.01%	0.001%

La tecnica Stop-and-Wait non è efficiente in link ad alta velocità o con elevati ritardi di propagazione





### Efficienza su un canale con errori

- Sia  $1-P_f$  = probabilità che una frame arrivi senza errori
- 1/ $(1-P_f)$  = numero medio di trasmissioni necessarie per avere una trasmissione corretta di una frame
- $t_0/(1 P_f)$  = tempo medio di trasferimento di una frame

$$\eta_{SW} = \frac{R_{eff}}{R} = \frac{\frac{1 - n_o}{t_o}}{R} = \frac{1 - \frac{n_o}{n_f}}{1 + \frac{n_a}{n_f} + \frac{2(t_{prop} + t_{proc})R}{n_f}}$$
Effetto della prob

Effetto della probabilità di perdita delle frame





### Esempio: Impatto del Bit Error Rate

- $n_f = 1250$  byte = 10000 bit,  $n_a = n_o = 25$  byte = 200 bit
- Calcolo dell'efficienza per un BER p=0, 10<sup>-6</sup>, 10<sup>-5</sup>, 10<sup>-4</sup>

$$1-P_f=(1-p)^{n_f}\approx e^{-n_f p}$$
 per grandi valori di  $n_f$  e per piccoli valori di  $p$ 

1 - P <sub>f</sub> Efficiency	0	10-6	10-5	10-4
R=1 Mbps	1	0.99	0.905	0.368
T <sub>prop</sub> =1 ms	88%	86.6%	79.2%	32.2%

Gli errori introducono un effetto significativo quando il prodotto n<sub>f</sub> p si avvicina ad 1






### Go-back N ARQ

- Miglioramento del protocollo Stop-and-Wait
- Elimina le attese dei riscontri
  - Il canale è mantenuto occupato inviando altre frame
  - Utilizza una finestra in trasmissione di ampiezza  $W_s$  frame
  - Usa m bit per la numerazione delle frame
- Se vengono ricevuti gli ACK delle frame emesse prima di esaurire la finestra, la finestra è aggiornata e la trasmissione delle frame può continuare
- Se la finestra si esaurisce, la trasmissione viene interrotta in attesa degli ACK
- Se non sono ricevuti ACK, allo scadere di un timeout le frame della finestra vengono ritrasmesse





### Go-back-N ARQ




Le frame con errori e fuori sequenza sono scartate





### Go-Back-N Transmitter & Receiver

#### **Transmitter**



#### Buffer



S<sub>last</sub>

Frame più vecchia non riscontrata



Timer

S<sub>last</sub>+1



Timer

Srecent


Frame più recente

•••

 $S_{last}+W_s-1$ 

max numero di sequenza ammesso

#### Receiver



Il Receiver accetta solo frame corrette e in sequenza (con numero di sequenza =  $R_{next}$ )


Quando arriva una nuova frame in sequenza, viene incrementato di uno  $R_{\text{next}}$ , quindi la finestra in ricezione slitta di una unità





# Sliding window

#### Transmitter



Il Transmitter attende gli ACK (con numero di sequenza  $S \ge S_{last}$ )

Quando arriva un ACK, con numero di sequenza S, viene posto  $S_{last} = S$ 

L'estremo superiore della finestra sarà quindi  $S_{last}$  +  $W_s$  -1


# Numeri di sequenza a m bit modulo $M = 2^m$

$$i + W_s - 1$$
  $i + 1$ 





### Dimensione massima della finestra




Il massimo valore della finestra è uguale a  $W_s = = M_s$ 


Il receiver ha  $R_{next}$ = 0, ma non è in grado di distinguere se il suo ACK per la frame 0 è stato ricevuto e quindi la frame arrivata è nuova oppure si tratta della ritrasmissione della vecchia frame 0





### Dimensione massima della finestra






Il massimo valore della finestra è uguale a  $W_s = M - 1 = 2^m - 1$ 






# Piggybacking





### Dimensionamento della finestra e del timeout



- Il valore del Timeout (T<sub>out</sub>) deve essere la somma delle seguenti componenti
  - due tempi di propagazione + un tempo di processing =  $2 T_{prop} + T_{proc}$
  - ullet Un tempo di trasmissione di una frame informativa  $T_f$
  - Un tempo di trasmissione della frame ACK,  $T_{ACK}$
- $\mathbf{W}_{\mathrm{s}}$  deve esere grande abbastanza da poter mantenere il canale occupato per tutto il periodo  $\mathbf{T}_{out}$





# Dimensione della finestra vs. prodotto banda-ritardo

Frame = 1250 bytes =10,000 bits, R = 1 Mbps				
2(t <sub>prop</sub> + t <sub>proc</sub> )	2 x Delay x BW	Window		
1 ms	1000 bits	1		
10 ms	10,000 bits	2		
100 ms	100,000 bits	11		
1 second	1,000,000 bits	101		





### Efficienza del Go-Back-N

### Tempo di trasferimento di una frame

$$t_{GBN} = t_f (1 - P_f) + P_f \{t_f + \frac{W_s t_f}{1 - P_f}\} = t_f + P_f \frac{W_s t_f}{1 - P_f}$$

#### Efficienza

$$\eta_{GBN} = \frac{\frac{n_f - n_o}{t_{GBN}}}{R} = \frac{1 - \frac{n_o}{n_f}}{1 + (W_s - 1)P_f} (1 - P_f)$$





### Impatto del BER su GBN

- $n_f = 1250 \text{ bytes} = 10000 \text{ bits}, n_a = n_o = 25 \text{ bytes} = 200 \text{ bits}$
- Random bit errors with p=0,  $10^{-6}$ ,  $10^{-5}$ ,  $10^{-4}$
- R = 1 Mbps, Delay = 100 ms
- 1 Mbps  $\times$  100 ms = 100000 bits = 10 frames  $\rightarrow$  W<sub>s</sub> = 11

Efficiency	0	10-6	10-5	10-4
S&W	8.9%	8.8%	8.0%	3.3%
GBN	98%	88.2%	45.4%	4.9%

- Go-Back-N è migliore di S&W nei casi di elevato valore del prodotto banda ritardo
- Go-Back-N diviene inefficiente se il BER cresce






# Selective Repeat ARQ

- Go-Back-N ARQ è inefficiente poichè, in caso di ritrasmissione, è riemesso un numero elevato di frame, anche se ricevute correttemente dal receiver
- Selective Repeat ritrasmette solo le frame che sono state perse
  - l'esaurimento del Timeout determina la ritrasmissione solo del frame corrispondente
  - La ricezione di un NAK causa la ritrasmissione della trama non riscontrata più vecchia
- Il Receiver gestisce una finestra in ricezione che indica i numeri di sequenza che possono essere accettati
  - Farme corrette, ma fuori sequenza con numero disequenza compreso nella finestra in ricezione non sono scartate, ma sono bufferizzate
  - Un arrivo di una frame con Rnext determina lo scorrimento della finestra in trasmissione





### Selective Repeat ARQ








# Selective Repeat ARQ

#### Transmitter




Buffer








#### Receiver





Buffer

• • •


massimo numero di sequenza accettato






### Finestre in trasmissione e ricezione

#### Transmitter



I limiti della finestra si spostano in avanti di k se arriva un ACK con  $R_{next} = S_{last} + k$   $k = 1, ..., W_s-1$ 

#### Receiver



I limiti della finestra si spostano in avanti di 1 se arriva una frame con numero di sequenza =  $R_{next}$ 






# Valori massimi di W<sub>s</sub> e W<sub>r</sub>

**Esempio:**  $M=2^2=4$ ,  $W_s=3$ ,  $W_r=3$ 

Frame O ritrasmessa



La vecchia frame 0 è accettata perchè ricade nella finestra di ricezione



DIET Dept

Networking Group



# Valori massimi di W<sub>s</sub> e W<sub>r</sub>

**Esempio:**  $M=2^2=4$ ,  $W_s=2$ ,  $W_r=2$ 

Frame O ritrasmessa Finestra in {0,1} {1} trasmissione fr0 frO fr1 Time ACK1 ACK2 Finestra in {0,1} {1,2} {2,3} ricezione

Il massimo valore permesso è  $W_s + W_r = 2^m$ 


La vecchia frame 0 è rifiutata perchè ricade fuori dalla finestra di ricezione




# Perchè $W_s + W_r = 2^m$

- Il Transmitter emette le frame da 0 a W<sub>s</sub>-1; la finestra di trasmissione è vuota
- Tutte le frame arrivano al receiver
- Tutti gli ACKs sono persi
- Il Transmitter riemette la frame 0

- La finestra di ricezione inizia a {0, ..., W<sub>r</sub>}
  - La finestra di ricezione slitta a  $\{W_s, \dots, W_s+W_r-1\}$
  - Il ricevitore rifiuta la frame 0 perchè è fuori dalla finestra di ricezione







# Efficienza del Selective Repeat

- Assumiamo  $P_f$  = frame loss probability
- Il numero di trasmissioni richieste per trasferire una frame è

$$1/(1-P_f)$$

Il tempo di trasferimento è quindi

$$t_f / (1 - P_f)$$

L'efficienza è data da

$$\eta_{SR} = \frac{\frac{n_f - n_o}{t_f / (1 - P_f)}}{R} = (1 - \frac{n_o}{n_f})(1 - P_f)$$





# Esempio: Impatto del BER sul Selective Repeat

- n<sub>f</sub>=1250 bytes = 10000 bits,  $n_a = n_o = 25$  bytes = 200 bits
- Random bit errors with p=0,  $10^{-6}$ ,  $10^{-5}$ ,  $10^{-4}$
- R = 1 Mbps, Delay = 100 ms

Efficiency	0	10-6	10-5	10-4
S&W	8.9%	8.8%	8.0%	3.3%
GBN	98%	88.2%	45.4%	4.9%
SR	98%	97%	89%	36%

Il Selective Repeat ha prestazioni migliori rispetto a GBN e S&W, ma l'efficienza diminuisce al crescere del BER





### Confronto tra i metodi ARQ

Assumiamo  $n_a$  e  $n_o$  trascurabili rispetto a  $n_f$ , e  $L = 2(t_{prop} + t_{proc})R/n_f = (W_s-1)$ 

### Selective-Repeat

$$\eta_{SR} = (1 - P_f)(1 - \frac{n_o}{n_f}) \approx (1 - P_f)$$

#### Go-Back-N

$$\eta_{GBN} = \frac{1 - P_f}{1 + (W_S - 1)P_f} = \frac{1 - P_f}{1 + LP_f}$$

### Stop-and-Wait

$$\eta_{SW} = \frac{(1 - P_f)}{1 + \frac{n_a}{n_f} + \frac{2(t_{prop} + t_{proc})R}{n_f}} \approx \frac{1 - P_f}{1 + L}$$

per P<sub>f</sub>≈0, SR & GBN uguali

per  $P_f \rightarrow 1$ , GBN & SW uguali





### Efficienza ARQ

