iOS 與 Android 手機應用程式（Expo）

LinkCard Event Admin

現場工作手冊

活動主辦人與現場閘口工作人員

這本手冊給誰看

- **主辦人**：活動的擁有者，可看名單、設定與所有現場工具。
- **閘口工作人員**：只被授權在現場報到與操作 NFC，讀不到完整名單。

怎麼用這本手冊

- 每一節都是一件事。跟著號碼做，做完就完成一件事。
- 圖上的圓形數字，對應圖下方的說明表。
- 如果畫面和你看到的不一樣，先看那一步的說明；差異通常是有原因的。
- 看到「尚未開放」的功能，就代表人為暫時不能做，需要人工處理。

這些畫面怎麼來的

> 畫面以手機尺寸的瀏覽器視窗擷取（390 × 844，2 倍解析度）。相機與 NFC 屬於手機硬體，瀏覽器沒有，因此這兩個功能的相關畫面會顯示 App 自己的提示文字。

該用手機 App，還是用筆電簽到台？

這個 App 的 NFC 寫卡**沒有**被取代：它仍然有效，仍然可以發卡。新增的「Web 簽到台」是**第二條**路，不是替代品。從現在起現場同時有兩條路，選錯就是白排一次隊。

一句話決策準則： 手上有筆電和讀卡機，就用筆電簽到台；只有手機，就用這個 App。

你手上有什麼	走哪一條路	差別
筆電 ＋ ACR1555U 讀卡機 ＋ Chrome 或 Edge	**Web 簽到台**（筆電）	掃 QR 後按「寫入這張卡」，系統自動組出卡片網址、自動綁定、自動讀回驗證
只有手機（iPhone 或 Android），沒有讀卡機	**這個 App**（手機 NFC，第五部分 E1～E2）	手機自己就是讀卡機，不需要外接設備
iPad、Android 平板、Safari、Firefox	**兩條都不能用**	網頁版需要 Web Bluetooth，這些裝置與瀏覽器都沒有；請改用上面任一條可用的路線

> **同一張卡不要兩邊都寫。** 一邊綁好就定案；兩邊都試，會變成一邊成功、另一邊回報這張卡已經有主人。

筆電路線的完整操作（班前連讀卡機、六種讀卡機狀態、九條失敗分支、卡寫好但沒登記的黃態、以及「不要做什麼」）寫在另一本：**《Web 簽到台 — 現場操作手冊》**（`LinkCard_Frontend/docs/handbook/web-checkin-desk-zh.md`）。這一本不重複它的內容；兩本不要混著用。

目錄

第一部分：開始使用

A1	登入 App	4 步
A2	選擇要處理的活動	3 步
A3	檢查手機狀態與登出	3 步

第二部分：開場之前

B1	掌握活動現況	3 步
B2	點清 Badge 庫存	3 步
B3	先認識名單	3 步

第三部分：現場報到

C1	用相機掃碼報到	3 步
C2	相機不能用時，改用手動輸入	5 步
C3	看懂四種報到結果	4 步
C4	現場補報名	4 步

第四部分：查名單與找人

D1	從名單找人	3 步
D2	看一個人的完整資料	3 步
D3	閘口帳號看不到名單	2 步

第五部分：NFC 手環

E1	把手環寫給參加者	4 步
E2	讀卡片編號與交換名片	4 步

第六部分：特殊情況

F1	Token 櫃台與連線異常	4 步


第一部分：開始使用

A1 登入 App

誰做	主辦人
什麼時候	第一次拿到手機，或換了裝置之後。
要達到什麼	用自己的帳號登入，看到自己負責的活動。
開始之前	已收到主辦方提供的帳號電郵與密碼。
做完之後	停在「我的活動」畫面，可以開始選活動。

A1–1　打開 App。

你會看到什麼：出現登入畫面：上方是 App 名稱，中間要你填電郵與密碼。



1　電郵欄位

2　密碼欄位

A1–2　點一下電郵欄位，輸入你的電郵地址。


你會看到什麼：欄位出現你輸入的文字。



1　已輸入的電郵

A1–3　點密碼欄位輸入密碼，然後按「登入」。

你會看到什麼：密碼會顯示成圓點。右邊的眼睛圖示可以切換顯示，確認自己有沒有打錯。




1　密碼欄位（顯示為圓點）

2　按這裡登入

A1–4　按「登入」。

你會看到什麼：登入成功後直接進入「我的活動」，畫面上列出你負責的活動。




1　已經登入，這是你的活動列表

A2 選擇要處理的活動

誰做	主辦人
什麼時候	每次打開 App 之後。
要達到什麼	進入正確活動的現場工具。
開始之前	已經登入。
做完之後	停在該活動的「活動概覽」。

A2–1　在「我的活動」找你要辦的活動。

你會看到什麼：每張活動卡顯示活動名稱、狀態、你的身分、報名人數與參展商數目。




1　活動名稱

2　活動狀態

A2–2　看一下卡片上的數字，確認是同一場活動。

你會看到什麼：報名人數與參展商數目就在名稱下方，不用點進去。



1　報名人數與參展商數目

A2–3　點一下活動卡。

你會看到什麼：進入「活動概覽」，最上方是這場活動的即時數字。



1　已進入這場活動的概覽

A3 檢查手機狀態與登出

誰做	主辦人
什麼時候	開場前確認裝置沒問題，或交還手機給別人之前。
要達到什麼	確認 App 版本與 NFC 是否可用，需要時安全登出。
開始之前	已經登入。
做完之後	知道這支手機能不能寫卡；登出後回到登入畫面。

A3–1　點畫面最下方的「設定」。

你會看到什麼：看到「帳號」與「裝置」兩段資料。



1　你現在在設定頁

2　帳號區

A3–2　看「NFC 狀態」那一行。

你會看到什麼：顯示「支援」代表這支手機可以寫卡與讀卡；顯示「不支援」就要換另一支手機做 NFC 工作。



1　NFC 狀態決定這支手機能不能寫卡

2　回報問題時要說出這個版本號

A3–3　要交還手機時，捲到最下面按「登出」。

你會看到什麼：回到登入畫面，別人就看不到你的活動資料。



1　交還手機前按這裡


第二部分：開場之前

B1 掌握活動現況

誰做	主辦人
什麼時候	開場前，以及現場期間每隔一段時間。
要達到什麼	一眼看出報名人數、已報到人數與到場率。
開始之前	已經進入這場活動。
做完之後	知道現場節奏，並可直接跳到常用工具。

B1–1　打開這場活動的「活動概覽」。

你會看到什麼：四格數字：報名人數、已報到、參展商、到場率。



1　報名人數

2　已報到

3　到場率

B1–2　如果某格顯示「—」而不是數字，看它下面那行說明。

你會看到什麼：破折號代表「這個數字沒拿到」，不是「零」。畫面上會寫明原因。



1　破折號的解釋

B1–3　往下看「快速操作」，這裡是現場最常用的入口。

你會看到什麼：七個按鈕：掃碼簽到、Token、名單、NFC 寫卡、讀取 tagUid、交換名片、Badge。



1　掃碼簽到：最常用

2　名單：查人用

3　NFC 寫卡：發手環用

B2 點清 Badge 庫存

誰做	主辦人
什麼時候	開場之前，和發到手環用完的時候。
要達到什麼	知道還有幾張空白卡、已經發出去幾張。
開始之前	已經進入這場活動。
做完之後	心裡有數，知道要不要再拆一批新卡。

B2–1　從「快速操作」按「Badge」。

你會看到什麼：上方是查詢框，下方是這場活動所有的 Badge。




1　知道卡片編號時用這裡查

2　全部卡片清單

B2–2　看每張卡的狀態標籤。


你會看到什麼：「未綁定」是還沒發出去的空白卡；「啟用」是已經發給人、正在使用。



1　已發給人、正在使用

B2–3　看每張卡的批次名稱。

你會看到什麼：批次名稱告訴你這張卡是從哪一疊拿出來的，方便對帳。




1　批次名稱

B3 先認識名單

誰做	主辦人
什麼時候	開場之前，先了解會來哪些人。
要達到什麼	看得懂名單上每一列在講什麼。
開始之前	已經進入這場活動，而且你的帳號讀得到名單。
做完之後	知道怎麼看一列報名，也知道怎麼複製報名編號。

B3–1　從「快速操作」按「名單」。


你會看到什麼：看到這場活動的報名清單。



1　報名清單

B3–2　讀一列報名。

你會看到什麼：由左至右是姓名、電郵（中間會打星號保護）、狀態標籤、報名編號、公司、報名時間。




1　這一列就是一位報名者

2　狀態：已確認＝可以進場

B3–3　點一下報名編號。

你會看到什麼：編號會被複製起來，方便你貼到別的系統或傳給同事。



1　點這裡複製編號

第三部分：現場報到

C1 用相機掃碼報到

誰做	閘口工作人員
什麼時候	參加者遞上手機或紙本上的 QR code 時。這是最快的方法。
要達到什麼	把 QR code 換成一次報到紀錄。
開始之前	已在活動的掃碼簽到畫面，並且相機可用。
做完之後	畫面顯示報到結果，約 15 秒後自動回到掃碼狀態，應付下一個人。

C1–1　從「快速操作」按「掃碼簽到」。

你會看到什麼：看到上方「總簽到」，下方是掃描框。



1　累計已報到人次

2　把 QR code 對準這個框

C1–2　確認現在是「掃描模式」。

你會看到什麼：上方兩個標籤可以切換：掃描模式用相機，手動輸入用鍵盤。



1　現在是用相機

2　相機不行時改按這裡

C1–3　把手機對準 QR code。如果畫面顯示相機不能用，看它給你的兩條路。

你會看到什麼：「允許使用相機」是再要一次權限；「改用輸入模式」是立刻轉成手動輸入。兩者都不會讓參加者白排。



1　先試著重新開啟相機

2　相機真的不行就按這裡

> **關於這張圖：**這張截圖在瀏覽器上擷取。瀏覽器沒有 NFC，所以畫面出現 App 自己的提示；手機上不會有這行提示，其餘畫面相同。真正感應卡片的那一下無法在瀏覽器示範。

C2 相機不能用時，改用手動輸入

誰做	閘口工作人員
什麼時候	QR code 破了、手機反光、或相機被其他程式佔用時。
要達到什麼	一樣完成報到，不用叫參加者重排。
開始之前	已在活動的掃碼簽到畫面。
做完之後	跟掃碼一樣得到報到結果。

C2–1　相機不能用時，先試「允許使用相機」。


你會看到什麼：多數情況按一次就會好，不用離開這個畫面。



1　先試這個

C2–2　還是不行，按「改用輸入模式」。


你會看到什麼：掃描框變成一個輸入框，可以直接打報名編號。



1　在這裡打報名編號

C2–3　把參加者提供的報名編號打進去。

你會看到什麼：大小寫不拘，前後多打了空格也沒關係，系統會自己校正。



1　剛打進去的編號

C2–4　按「查詢並報到」。


你會看到什麼：畫面會顯示「確認中…」，然後出現結果卡。



1　送出後要看的就是這個

C2–5　看結果卡。

你會看到什麼：綠色「報到成功」，卡片上有姓名、票種與報到時間，可以放行。



1　成功，可以放行

2　核對票種對不對

C3 看懂四種報到結果

誰做	閘口工作人員
什麼時候	每次報到之後。
要達到什麼	知道哪一種可以放行、哪一種要叫主管。
開始之前	已經完成至少一次查詢。
做完之後	遇到任何結果都知道下一步做什麼。

C3–1　第一種：票有效，而且剛剛完成報到。

你會看到什麼：綠色標題「報到成功」。直接放行。



1　放行

C3–2　第二種：這個人剛剛已經報到過了。

你會看到什麼：標題是「重複簽到」。不要重複放行，先問他是不是已經進場了。



1　不是新人，先確認

C3–3　第三種：查不到這張票。

你會看到什麼：標題是「無效報名」。先確認編號有沒有打錯，再請參加者出示原本的確認信。



1　不要放行

C3–4　第四種：連線出問題。

你會看到什麼：畫面顯示「網路連線異常」。這句話跟「無效報名」完全不同：票可能是好的。改用人工核對或換個網路再試，不要當成假票。




1　是網路問題，不是票的問題

C4 現場補報名

誰做	閘口工作人員
什麼時候	有人臨時到場，沒有事先報名。
要達到什麼	替他建立一筆報名，然後照常報到。
開始之前	已知道要給他哪一種票。
做完之後	名單多一筆紀錄，可以直接接去簽到或寫卡。

C4–1　打開現場補報名。

你會看到什麼：看到票種與欄位。電郵是必填，名與姓分開兩格。



1　先選票種

2　電郵是必填

C4–2　填寫參加者的資料。

你會看到什麼：星號欄位都要填。電話與公司可以留空。



1　電郵：必填

C4–3　跟參加者讀一次條款，勾選同意，然後按「建立報名」。

你會看到什麼：必須先勾同意，按鈕才會真的送出。



1　送出後的結果

C4–4　看建立結果，然後接去簽到或寫卡。

你會看到什麼：提醒：需要付款的票種，報名建立了但還未付款，不能當成已入場。



1　直接接去簽到


第四部分：查名單與找人

D1 從名單找人

誰做	主辦人
什麼時候	有人來問自己的報名、或你要確認某個人到了沒有。
要達到什麼	在幾秒內找到那個人。
開始之前	已經進入名單畫面。
做完之後	找到人，可以接去看詳情。

D1–1　要只看某一種狀態，就按上面的篩選標籤。

你會看到什麼：可以選全部、已確認、已報到、待付款、已取消。




1　只看已報到的人

2　只看還沒付款的人

D1–2　要換排序，按「報名時間」或「姓名」。

你會看到什麼：清單立即重新排列。




1　按報名時間排序

2　按姓名排序

D1–3　找不到就清除篩選，再往下捲。

你會看到什麼：如果完全沒有符合的報名，畫面會說「沒有符合的報名」並提示清除篩選。




1　按這裡顯示全部

D2 看一個人的完整資料

誰做	主辦人
什麼時候	要確認簽到時間、Token 餘額或票種的時候。
要達到什麼	把一個人的所有紀錄看在一頁上。
開始之前	已經在名單畫面。
做完之後	看完按「返回」回到名單。

D2–1　點一下那個人的姓名那一列。

你會看到什麼：進入「查看詳情」。注意：點報名編號只會複製編號，不會進入詳情。



1　點姓名這一列進詳情

D2–2　看「基本資料」與「報名」兩段。

你會看到什麼：姓名、電郵、電話、公司、票種、報名時間都在這裡。




1　個人的基本資料

2　這張票的內容

D2–3　往下看「簽到」、「Token 流水」、「綁定 NFC」三段。

你會看到什麼：如果某一段顯示「—」或「查不到綁定卡」，那代表後端還沒有這筆資料，不是系統壞了。



1　Token 使用紀錄


2　這位參加者綁定的手環

D3 閘口帳號看不到名單

誰做	閘口工作人員
什麼時候	用閘口帳號登入之後，發現名單打不開。
要達到什麼	知道這是權限設計，不是手機壞了。
開始之前	以閘口工作人員帳號登入。
做完之後	知道要看名單要換主辦或協調員帳號。

D3–1　以閘口工作人員的帳號登入。


你會看到什麼：活動卡上顯示的身分是 OPERATOR，不是 OWNER。



1　你的身分是閘口工作人員

D3–2　照樣打開名單。

你會看到什麼：畫面顯示「閘口帳號暫時讀不了名單」，並說明後端目前仍要求主辦或協調員權限。報到與寫卡不受影響。



1　這是權限限制，不是故障

第五部分：NFC 手環

E1 把手環寫給參加者

誰做	閘口工作人員
什麼時候	參加者完成報到，要拿手環進場的時候。
要達到什麼	把一張空白手環綁定到某一位參加者身上。
開始之前	手邊有空白手環，而且手機支援 NFC。
做完之後	手環綁定完成，可以交給參加者。

E1–1　從「快速操作」按「NFC 寫卡」。

你會看到什麼：看到第一步「輸入報名編號以查詢參加者」。



1　第一步：先查人

2　換卡 / 補發 / 退卡目前還不能用

關於這張圖：這張截圖在瀏覽器上擷取。瀏覽器沒有 NFC，所以畫面出現 App 自己的提示；手機上不會有這行提示，其餘畫面相同。真正感應卡片的那一下無法在瀏覽器示範。

E1–2　輸入參加者的報名編號，或用報到結果卡跳過來。

你會看到什麼：找到人之後，畫面會顯示姓名與票種讓你確認。



1　輸入報名編號

E1–3　按「查詢並報到」。

你會看到什麼：第二步出現：選擇 Badge 類型，然後把空白卡靠近手機背面。



1　選好類型再按這裡

E1–4　看清楚按鈕下方那行字：卡片編號要感應當下才讀得到。

你會看到什麼：所以確認畫面只顯示模板網址，不是最後寫進卡裡的完整網址。這是正常的。



1　按下去才開始感應


> **關於這張圖**：這張截圖在瀏覽器上擷取。瀏覽器沒有 NFC，所以畫面出現 App 自己的提示；手機上不會有這行提示，其餘畫面相同。真正感應卡片的那一下無法在瀏覽器示範。

E2 讀卡片編號與交換名片

誰做	閘口工作人員
什麼時候	要查一張手環是誰的，或讓兩位參加者互相留下聯絡方式。
要達到什麼	讀出卡片編號，或用兩次感應記錄一組交換。
開始之前	手機支援 NFC。
做完之後	拿到卡片編號，或完成一筆交換紀錄。

E2–1　從「快速操作」按「讀取 tagUid」。

你會看到什麼：畫面提示把卡片靠近手機背面讀取硬體編號。




1　按下去再感應卡片

> **關於這張圖：**這張截圖在瀏覽器上擷取。瀏覽器沒有 NFC，所以畫面出現 App 自己的提示；手機上不會有這行提示，其餘畫面相同。真正感應卡片的那一下無法在瀏覽器示範。

E2–2　讀到之後可以複製卡片編號，拿去 Badge 頁查詢。

你會看到什麼：Badge 頁的查詢框就是吃這一組編號。




1　貼上卡片編號查詢

2　也可以直接掃清單找人

E2–3　要讓兩人交換名片，按「交換名片」。

你會看到什麼：畫面說明流程：先感應第一張卡，出現姓名後，再感應對方的卡。順序不能顛倒。




1　先感應第一張

> **關於這張圖：**這張截圖在瀏覽器上擷取。瀏覽器沒有 NFC，所以畫面出現 App 自己的提示；手機上不會有這行提示，其餘畫面相同。真正感應卡片的那一下無法在瀏覽器示範。

E2–4　如果中途想放棄，按「取消」；第一張卡的狀態會放掉，不會留下一半的紀錄。

你會看到什麼：如果顯示「已交換過」，代表這兩張卡先前已經交換過，系統不會重複寫入，這是正常的。



1　中途放棄按這裡

> **關於這張圖**：這張截圖在瀏覽器上擷取。瀏覽器沒有 NFC，所以畫面出現 App 自己的提示；手機上不會有這行提示，其餘畫面相同。真正感應卡片的那一下無法在瀏覽器示範。


第六部分：特殊情況

F1 Token 櫃台與連線異常

誰做	主辦人
什麼時候	參加者要加值 Token，或者現場網路不穩。
要達到什麼	知道 Token 櫃台在網頁上，以及遇到連線問題時怎麼處理。
開始之前	已經進入這場活動。
做完之後	不會在 App 裡白找 Token 功能，也不會把連線問題當成假票。

F1–1　按「快速操作」裡的「Token」。


你會看到什麼：App 告訴你 Token 櫃台以網頁為主，這裡只保留入口。



1　App 不提供完整櫃台

F1–2　按「在網頁打開櫃台」。

你會看到什麼：會用手機的瀏覽器打開網頁版，用同一個帳號就能操作。



1　加值與扣款都在網頁做

F1–3　如果報到時看到「網路連線異常」或「伺服器暫時異常」。

你會看到什麼：這跟「找不到此報名」是兩件不同的事。票可能是好的，請改用人工核對或換個網路重試，不要當成假票處理。



1　連線不穩時改用手動輸入再試

F1–4　遇到重複報到、要放行例外狀況時，按「申請主管覆核」。

你會看到什麼：這個功能還沒開放。畫面會直接說明後端尚未就緒，現場請人工放行並留下紀錄，不要自己改資料。



1　目前還不能用，請人工處理

自動檢查結果

> 下列檢查在產生這份文件時，對照 manifest、截圖與文件本身執行。列在這裡是為了讓你知道哪些事情被驗證過、哪些沒有。

**11 / 11 項通過 · undefined 旅程 · [object Object],[object Object],[object Object],[