# HTML&CSS 洪興政講課筆記

display屬性

dispaly:inline-flex

display:flex; & display:inline-flex;

7-1 flex-grow

7-2 flex-grow

flex-shrink

flex-shrink & flex-basis

用Flex做RWD網頁可以使用flex-direction,切換直排/橫排

3-2 px與%與em單位

關於字級rem

rem大小依據永遠都是會以最外層html所制定的font-size為準

Input表單寫法

座標定位

金魚都能懂網頁設計入門 Absolute 絕對定位教學

金魚都能懂網頁設計入門 Relative 定位

Fixed定位:

不吃relative定位,永遠是以視窗可視範圍來當作座標基準

Z-index

選取器、before & after

background-size背景圖尺寸

animation動畫屬性

關鍵影格


Calc()說明


計算符號前後都需要加上空白,否則無效

## display屬性

屬性	作用
dispaly:block	設定為區塊模式
display:inline	設定為行內模式
display:none	區塊隱藏
display:inline-block	跟float相同可以將物件水平排列, <mark>但只限於全部同時對齊</mark>

# dispaly:inline-flex






</section>

#### 說明:

- 1. flex 伸縮盒的二種父層屬性,必需先在父層元素設定 flex 或 inline-flex 後,其子元素才能成為伸縮項目
- 2. display: flex 與大家所熟悉的 display:block; 幾乎相同‧都會造成區塊的斷行。
- 3. 而相對的 display:inline-flex; 就如同 display:inline-block; 是在同一條線上的 flex 元素。
- 4. 與 inline-block 相同·inline-flex 也同樣會受到文字控制屬性影響(如 text-align)。
- 5. 與 inline-block 相同·inline-flex 也有小空格的問題。

# display:flex; & display:inline-flex;

#### <section class="wrapper">




</section>

- 1. display: flex; 會將子元素定義為伸縮項目,但影響層級只會到子層,不會再往孫層次繼承下去
- 2. 子層內部的物件若也想成為伸縮項目·則子層也必需設定為 display: flex;
- 3. 而此時加上了 display: flex; 的子層位置仍是以父層對內部伸縮盒的定義為主。
- 4. 子元素的伸縮項目·預設的高度是如同表格一樣等高的 (也與父層的高相同)。

# 7-1 flex-grow

#### ul class="sel"> display: flex;




#### </div>


#### flex-grow 說明:

- 1. 當父層加上 display: flex; 之後,子元素變會成為伸縮項目。
- 2. 伸縮項目可以使用 flex-grow 屬性值來分配父層的"剩餘空間"。
- 3. flex-grow屬性值只有數字,沒有單位,代表的是分配到的空間比例,預設值為0,也就是如果沒有定義 flex-grow,便沒有分配剩餘空間的權利,不允許負值。
- 4. 以本範例而言,每個 <li> 的 flex-grow 都是 1·總共有六個 <li> 於是父層的剩餘寬度便被切割成六份,平均分配到六個 <li> 裡。
- 5. 但是當伸縮項目有內容時·內容寬度便會先佔去固定的空間·剩下的才由 flex-grow 來進行分配。
- 6. 以本範例結果而言,就有如在每個按鈕以左右 padding 的方式計算出正確的數值來填滿父層。

## 7-2 flex-grow




display: flex;



- 1. flex-grow 屬性的數字代表的是該伸縮項目所佔的剩餘空間比例。
- 2. 本範例的 flex-grow 總共有 3+1+2=6·所以父層寬度會被切割成六份·再依各 >的 flex-grow 做分配。
- 3. 伸縮項目的 margin & padding & border 會加上 flex-grow 所計算的寬度。
- 4. 預設情況下,只有沒內容時,寬度才會完全按照 flex-grow 的數字去做分配。


## flex-shrink



- 1. flex-shrink 代表的是伸縮項目的收縮比例。
- 2. flex-shrink 預設值為 1。
- 3. 在預設情況下·不論伸縮項目的寬度為多少·都不會超出父層(伸縮盒)的寬。
- 4. 要想超過父層寬度時·flex-shrink 必需設置為 0·也就是不參與收縮。
- 5. 當伸縮項目的總寬未超過父層寬度時,flex-shrink沒有作用。

## flex-shrink & flex-basis

display: flex;



flex-grow、flex-shrink、flex-basis 縮寫:

flex: (flex-grow) (flex-shrink) (flex-basis)

例: flex: 10300px;

- 1. flex-basis 的作用在於設定彈性區塊的基本值。
- 2. 預設值為 auto·也就是依照內容計算寬度。
- 3. 當設定為 0 時,伸縮項目便會無視內容的寬度,改以 flex-grow 分配的值來呈現結果。
- 4. flex-basis 作用類似 min-width (最小寬度) 或 width。
- 5. 預設狀態下,若 flex-basis 與 width 同時存在,flex-basis 會覆蓋掉 width。
- ※ <img> 因為己經不屬於 flex 系統·所以不會理會父層的寬而自由伸展·設定為 width: 100%; 才會正常。
- ※ flex 子項目預設高度為跟父層等高。

#### 用Flex做RWD網頁可以使用flex-direction, 切換直排/橫排

# 3-2 px與%與em單位

單位	特性
em	會往上(父層)去找有定義大小的地方,以大小為依據去做倍數換算


## 關於字級rem

## rem大小依據永遠都是會以最外層html所制定的font-size為準

# Input表單寫法

tumo	說明
type	
<u>text</u>	文字輸入欄位 ( 預設值 )。
<u>password</u>	密碼輸入欄位,輸入的文字會隱藏不顯示。
<u>number</u>	數字輸入欄位 ( 只能輸入數字 )。
<u>email</u>	email 輸入欄位 ( 只能輸入 email,送出時自動檢查格式 )。
<u>url</u>	網址輸入欄位 ( 只能輸入網址,送出時自動檢查格式 )。
<u>tel</u>	電話號碼輸入欄位 ( 更有文字上的意義 )。
<u>search</u>	搜尋文字輸入欄位 ( 更有文字上的意義 )。
<u>button</u>	按鈕,等同 type 為 button 的 <a href="https://www.button">button</a> 。
<u>reset</u>	重設按鈕,等同 type 為 reset 的 <button>。</button>
<u>submit</u>	送出按鈕,等同 type 為 submit 的 <button>。</button>
<u>image</u>	圖片按鈕。
<u>file</u>	檔案選擇器。
<u>range</u>	數值滑桿。
<u>color</u>	顏色選擇器。
checkbox	多選選單的選項。
<u>radio</u>	單選選單的選項。
<u>date</u>	日期選擇器 ( 年/月/日 )。
datetime-local	日期與時間選擇器 ( 年/月/日 時:分 )。
<u>time</u>	時間選擇器 ( 時:分 )。
<u>week</u>	週選擇器 ( 年/週 )。
<u>month</u>	月份選擇器 ( 年/月 )。

## 座標定位



# 金魚都能懂網頁設計入門 Absolute 絕對定位教學 金魚都能懂網頁設計入門 Relative 定位

## Fixed定位:

不吃relative定位,永遠是以視窗可視範圍來當作座標基準

#### **Z-index**

當座標物件有重疊時,決定上下關係屬性值,數值越大越上面,預設值為0,沒寫值就是 為0

# 選取器、before & after

# 選取器、before & after

	~ MAG
>	子代選取器
+	相鄰選取器
,	群組
~	兄弟選取器
:first-child	第一個子元素
:last-child	最後一個子元素
:nth-child(n)	第 N 個子元素
:nth-of-type(n)	第 N 個相同類型的子元素
[att="value"]	具有 att 屬性且屬性值=value 的元素
:not(n)	除了N以外的元素
:before	偽元素·設置在元素之前
after	偽元素·設置在元素之後

#### 說明

1. 子代選取器:選取 "下一層" 的物件 (不包含孫代)

2. 相鄰選取器:選取條件符合的目標

3. 群組:利用逗號的方式來將選取器做群組

4. 兄弟選取器:選取同階層 "後面的所有同類型" 物件

5. :first-child: 選取第一個子物件

6. last-child: 選取最後一個子物件

7. :nth-child(n): 選取指定的第 n 個子物件

8. :nth-of-type(n): 選取第 n 個相同類型的子物件

9. [att="value"]: 選取包含 att 屬性並且值等於 value 的物件

10. :not(n):除了n以外的全部元素

11. :before:可無中生有的偽元素·預設位置在元素之前

12. :after:可無中生有的偽元素,預設位置在元素之後

# background-size背景圖尺寸

屬性	值	說明
background-size	cover	拉滿區塊,可能被裁切
background-size	contain	拉滿至區塊, <b>可能會出現repeat</b>
background-size	寬高	直接設定寬高,auto等比縮放

transition-property	設定要做轉場動畫的屬性·例如 widht、height、color
transition-duration	設定轉場動畫的持續時間,以秒計算
transition-delay	設定轉場動畫的延遲時間
transition-timing-function 設定轉場動畫的速度改變方式	

# animation動畫屬性

屬性	說明	預設值
animation-name	設定動畫名稱	無
animation- duration	設定持續時間,秒為單位	0
animation- timing-function	設定動作方式	ease
animation-delay	設定動畫開始前延遲時間	0

animation- iteration	設定播放次數	1
animation- direction	設定動劃播放方向	normal/反向alternate
animation-fill-mode	設定動畫結束後是否回到 原始狀態或停留在結束	none/forwards(停留在最後一個 keyframes)/backwards(返回預設)

## animation-timing-function類別

值	說明
linear	以等速方式呈現
ease	預設(慢>快>慢)
ease-in	以慢速開始高速結束(加速)
ease-out	以高速開始慢速結束(減速)
ease-in-out	類似預設,但較平緩
<pre>cubic-bezier()</pre>	曲數值呈現

# 關鍵影格

# 寫法1 @keyframes 動畫名稱{ from{} to{} }

```
寫法2
@keyframes 動畫名稱{
0%{}
100%{}
}
```

# Calc()說明

可以用在任何有數字的地方

例如:calc(100%-20px)

計算符號前後都需要加上空白,否則無效