

#### 第 5 章 网络层(1)

课程名称: 计算机网络

主讲教师: 姚烨

课程代码: 1020100-1 第29-30讲

E-MAIL: yaoye@nwpu. edu. cn

2021 - 2022学年第一学期

# 本节课程位置

1. 概述

2. 物理层

3. 数据链路层

4. 局域网


5. 网络层

6. 传输层

7. 应用层

8. 广域网

9. 网络新技术



# 第 5 章 网络层

- 学习目的
  - 子网划分
- 阅读材料
  - 教材+参考教材(P78-P93)
- 引导要点
  - 有类IPV4地址分类;
  - 没有划分子网情况下,默认掩码计算方法和作用;
  - 如何划分子网,子网掩码计算方法和作用;
- 编程任务(无)
  - 思考问题:给你一个IP地址和子网掩码,计算得到网络地址、直接广播地址、可分配的IP地址范围;如何用C程序实现。



# 第五章: 网络层

#### 第1节: IPv4地址

- 一、因特网无连接服务
- 二、有类IPv4地址
- 三、划分子网和构建超网
  - 1. 划分子网
  - 2. 构造超网
- 四、无分类编址(CIDR)




问题1:因特网应该向用户提供怎样的服务?

答:提供无连接服务:尽量大努力转发分组服务。


## 引言-协议层次回顾

- 物理层: 电信号编码/解码, 多路复用, 同步方式以及物理接口特性研究
- 数据链路层:将不可靠的物理线 路转变为可靠的数据链路。
  - LLC层: 差错控制,流量控制,数据 链路管理。
  - MAC层:介质的访问控制、成帧。
- 网络层?




#### 一、因特网无连接服务

- 网络层应该向传输层提供怎样的服务("面向连接"还是 "无连接")曾引起了长期的争论。
- 争论焦点的实质就是:在网络通信中,可靠传输应当由谁 来负责?是网络还是端系统?



#### 一、因特网无连接服务


- 网络层向上层(传输层)只提供简单的、灵活的、无连接的、 尽最大努力交付的数据报服务;
- 端系统网络层发送与接收分组,交换设备对分组存储转发, 查找路由表;可靠性谁解决?
- 网络在转发每一个分组(IP 数据报)独立路由,每个分组 延不同路径到达目的终端,出现乱序。乱序处理谁解决?




H<sub>1</sub> 发送给 H<sub>2</sub> 的分组可能沿着不同路径传送


#### 一、因特网无连接服务

- 网络层不提供分组可靠传输:分组在网络中可能出错、丢失、 重复(不会出现?)和失序(处理),不保证分组传送的时延。
- 结论:终端设备(计算机)复杂,智能;可靠性由端系统上层 (传输层)负责,网络尽最大努力交付,越简单越好。
- 设计思路好处:网络造价降低,运行方式灵活。
- 因特网能够发展到现在规模,证明了设计思路正确性。



H<sub>1</sub> 发送给 H<sub>2</sub> 的分组可能沿着不同路径传送








#### 从网络层看 IP 分组的传送

■ 互联网中,数据链路层+物理层可能为不同物理网络,传输不同类型数据帧,但网络层传输的PDU统一为: IP分组。






# 问题2:网络层应该提供哪些功能?


#### 网络层的功能

- 异构网络互连
- 编址(IP地址)
- 分片/组装
- 存储转发
- 路由算法建立路由表
- 拥塞控制
- 差错报告和网络信息查询(如TTL,目的不可达,ICMP)
- 地址解析(ARP, RARP)
- 数据传输服务
  - 无连接服务:数据报(因特网)
  - 面向连接服务: 虚电路(X.25,FR,ATM)





- 网际协议 IP 是 TCP/IP 体系中两个最主要的协议之一。与 IP 协议 配套使用的还有四个协议:
- 地址解析协议 ARP (Address Resolution Protocol)
- 逆地址解析协议 RARP (Reverse Address Resolution Protocol)
- 网际控制报文协议 ICMP (Internet Control Message Protocol)
- 网际组管理协议 IGMP (Internet Group Management Protocol)





# 本节内容提要

- 一、因特网无连接服务
- 二、有类IPV4地址
- 三、划分子网和构造超网
  - 3.1 划分子网
  - 3.2 使用子网时分组转发
  - 3.3 无分类编址 CIDR (构造超网)



问题3:既然每个网络接口在数据链路层有MAC地口在数据链路层有MAC地址,为什么在网络层还需要一个IP地址?





- 因特网中每一个网络设备都至少有一个IP地址.
  - 端系统至少有一个网络接口,每个接口分配一个IP地址; 主机可以有多个网络接口;
  - 路由器有多个接口,每个接口有一个IP地址。三层交换机?
  - IP地址与MAC地址关系: MAC地址写在网络适配器ROM中, 一般不能改变; 而IP地址可灵活配置, 便于用户改变。
  - MAC地址作用范围: VLAN内部,不同VLAN之间无法区分。










## 点分十进制记法





问题4:IPV4地址空间大约有40亿个,如果对该空间进行管理?

## 二、有类IPV4地址

- IP 地址的编址方法 管理方法
  - 有类 IP 地址: 这是最基本的编址方法,在 1981 年就通过了相应的国际标准[RFC 791]。
  - 子网的划分: 这是对最基本的编址方法的改进, 其标准[RFC 950] 在 1985 年通过。
  - 无分类编址方法:较新,按需划分地址段,1993 年提出得到推广 应用。

#### ■ IP地址配置

- 人工配置: IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址。
- 自动配置: 动态主机配置协议 (DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol)
- IP地址长度为32比特
  - 地址空间为 2<sup>32</sup>, 即4 294 967 296(大约40亿)。

#### 二、有类IPv4地址


■ 有类IPV4编制将整个IP地址空间分为:A类、B类、C类、D类 和E类。

M	NetId	HostId
---	-------	--------


- 有类IP地址由两部分组成
  - 类别号(M);网络标识(NetId):主机(或路由器)接口 所连接到网络;
  - 主机标识(HostId):标识网络中主机(或路由器)接口。

类别号(M)+网络标识(Netld) = 网络ID 主机标识(Hostld) = 主机ID

#### 二、有类IPv4地址




#### IP 地址中的网络号字段和主机号字段




- A 类地址的 net-id 为 7比特有效(128 A类网段);
- 网络号范围:00000000~01111111,0~127,
- 共有128个A类地址块中,实际只有126块,除去两块
  - 0. x. y. x
  - 127. x. y. z
  - ■一块私有地址块: 10. x. y. z
- 主机id范围:除去全0和全1;
  - ■全0表示网络地址,查找路由信息时使用;
  - ■全1表示直接广播地址,可穿越路由器,本网段所有计算机IP协议可收到。
  - ■每块A类地址块可以容纳2的24次方-2台主机。
- ■拥有A类地址单位: IBM, HP, Xerox, MIT, Apple, GE。

#### IP 地址中的网络号字段和主机号字段




- B类地址 net-id 为14比特有效(2的14次方B网段)
- ■网络号围: 10000000.00000000~10111111.1111111(128.0~191.255)
  - ■共有2的14次方个地址块(16 384);
  - ■16块私有地址: 172. 16~172. 31
- ■主机号范围:除去全0(网络地址)和全1(直接广播地址)
  - ■每块B类网段可以容纳2的16次方-2台主机。
- ■有B类网段地址的单位: CISCO, MicroSoft.

- ■C类地址的net-id 为21bit(有效);
- ■网络号范围: 192. 0. 0~223. 255. 255 (2的21次方C类网段, 200万地址块)
  - ■私有地址C类网段: 192.168.0~192.168.255(256个)
- ■主机号范围:除去全0和全1;
  - ■每个C地址块最多分配254台主机(2的8次方-2)。
- ■使用单位:大部分机构



E 类地址 11110 保 留 为 今 后 使 用


#### IP 地址中的网络号字段和主机号字段



#### D类地址(组播地址)

- 组播地址范围为: 224. 0. 0. 0~239. 255. 255. 255。
- 在Internet中有两类组播组:临时组播地址和永久组播地址。
- 临时地址组播组是临时建立的组播组,用于用户不同应用;
- 永久地址组播组主要用于特殊目的,例如:
  - 224. 0. 0. 1: 表示本网络所有的主机和路由器。
  - 224.0.0.2:表示本网络所有的路由器。
  - 224. 0. 0. 5: 表示本网络所有的0SPF路由器。
  - 224. 0. 0. 9: 表示本网络所有的RIP路由器。

#### IP 地址分类





# 常用的三种类别的 IP 地址

#### IP 地址的使用范围

网络 类别	最大 网络数	第一个 可用的 网络id	最后一个 可用的 网络id	每个网络 中最大的 主机数
Α	126 (2 <sup>7</sup> – 2)	1	126	16,777,214 2 <sup>24</sup> –2
В	16,384 (214)	128.0	191.255	65,534
С	2,097,152 (221)	192.0.0	223.255.255	254

说明:现在大部分路由器支持第一个网络号从0开始,所以不用-1;

# 有类IP地址


地址类	第一个8位数的格式	范围
A 类	OXXXXXXX 50%	1-126
B 类	10XXXXXX 25%	128-191
C 类	110XXXXX 12.5%	192-223
D 类	1110XXXX 6.25%	224-239
E 类	1111XXXX 6.25%	240-255

# 特殊的IP地址-1


网络id	主机id	地址类型	用途
Any	全0	网络地址	直接广播地址:使用路由 器将一个IP分组发送到一 个特定网络上所有节点,
Any	全1	广播地址<	可以跨越路由器
127(全1)	Any	回环地址	用作本地环回测试
全0	全0	特定含义	受限广播地址: 当前网络上一个广播地址, 不可以跨越路由器
全1	全1	广播地址	本网段所有节点
全0	Any	特定主机	本网段特定主机,只能为 目的地址,不能穿越路由器

#### IP地址讨论-1

- 为了解决IP地址短缺,IETF将A类、B类和C类地址中一部分定义为私 有地址(private address)
- RFC1597规定下列地址可以用于Intranet内部私有地址:
  - A类地址: 10.0.0.0~10.255.255.255(1个A类地址块)
  - B类地址: 172.16.0.0~172.31.255.255(16个B类地址块)
  - C类地址: 192.168.0.0~192.168.255.255(256个C类地址块)
- 每个单位/组织不需申请可以使用上面私有地址。
- 问题:私网内部通信没有问题,使用私有IP地址的主机如何访问 Internet?
- 解决方法: NAT(Network Address Translator)技术



#### IP地址讨论-2



# 默认掩码

## 有什么作用?

A 类 地 址	网络地址 默认掩码 255.0.0.0	0 net-id (7)  1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	host-id 为全 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B类地址	网络地址 默认掩码 255.255.0.0	10 net-id (14)  111111111111111	host-id 为全 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C类地址	网络地址 默认掩码 255.255.255.0	110 net-id (2	1) host-id 为全 0 11111111 0000000




#### 问题讨论

- 假设:一个单位只有1000台主机,但申请到了一个B 类地址块; 128. 1. 0. 0/16
  - 问题1: B类地址默认掩码?
  - 问题2: 网络地址,直接广播地址,可分配IP地址范围?
  - 问题3: 请问有多少个IPV4地址浪费?
  - 答案1: 255.255.0.0
  - 答案2: ?
  - 答案3: 2的16次方-2-1000;
  - 分析原因? 如何解决?



# 三、划分子网和构造超网

- 问题:如何解决该分配方案下IP地址巨大的浪费?
- 解决方法:在主机标识前选择几位作为子网标识.






# 子网掩码


- 新问题?
  - 如何判断一个网络是否划分子网, 如果划分了, 子网id占了 几个比特位?
  - 解决方法:引入子网掩码概念.
- 子网掩码计算方法: 网络id+子网id全为1, 主机id全0;
  - 子网掩码作用:与IP地址相与,得到子网的网络地址(网络号)
  - 默认掩码计算方法: 网络id全1, 主机id全0;
  - 默认掩码作用:在不划分子网情况下,与IP地址相与,可得到网络地址(网络号)

## IP 地址各字段和子网掩码




B类IP地址

# 【例1】已知 IP 地址是 141.14.72.24(B类), 子网掩码是 255.255.192.0。试求网络地址。




#### 【例2】在上例中,若子网掩码改为 255.255.224.0。试求网络地址,讨论所得结果。




不同的子网掩码得出相同的网络地址。但不同的掩码的效果是不同的。

#### 一个未划分子网的 B 类网络145.13.0.0/16



#### 划分子网后对外仍是一个网络



## 划分子网基本思路

- 划分子网纯属一个单位内部的事情;单位对外仍然表现为没有划分子网的网络。
- 基本思想:从主机号借用若干个位作为子网号 subnet-id, 而主机号 host-id 也就相应减少了若干个位。

#### IP地址 ::= {<网络号>, <子网号>, <主机号>}

- 凡是从其他网络发送给本单位某个主机的 IP 分组,仍然是根据 IP 分组的目的网络号 net-id,先找到连接在本单位网络上的路由器。
- 路由器在收到 IP 分组后,再按目的网络号 net-id 和子网号 subnet-id 找到目的子网,子网内部按MAC地址转发。
- 最后就将 IP 分组直接交付目的主机。

#### 子网划分(举例-1)

- 举例(以C类地址为例):一个企业申请到一个C类地址段: 202.114.80.0/24,该公司有7个子公司,每个子公司最多30 台主机,要求每个子公司属于不同网段(子网),请问如何 划分子网?
  - IP地址段: 202.114.80.0/24(C类地址)
  - 子网掩码: 255.255.255.224 (224为二进制的"11100000")
  - 它表示在网络202.114.80.0中最多有8个子网,每个子网可配置32-2台主机。

## 举例2: 子网划分

- C类网络: 202.114.80.0
- 子网掩码: 255.255.255.224 (11100000)
- 划分的子网及IP范围:
  - 202. 114. 80. 000 00000 000 11111 (202. 114. 80. 0~31)
  - 202.114.80.001 00000 001 11111 (202.114.80.32<sup>63</sup>)
  - 202. 114. 80. 010 00000 010 11111 (202. 114. 80. 64~95)
  - 202. 114. 80. 011 00000 011 11111 (202. 114. 80. 96~127)
  - 202. 114. 80. 100 00000 − 100 11111 (202. 114. 80. 128~159)
  - $\bullet$  202. 114. 80. 101 00000 101 11111 (202. 114. 80. 160~191)
  - 202. 114. 80. 110 00000 110 11111 (202. 114. 80. 192~223)
  - 202. 114. 80. 111 00000 111 11111 (202. 114. 80. 224~255)

#### VLSM技术

- 定长子网掩码:划分子网时,不同子网使用相同子网掩码
  - 条件:每个子网所能容纳的主机个数相同,或相差不大
  - 问题:如果每个子网所容纳主机个数不同,相差很大?
- 变长子网掩码(VLSM: Variable Length Subnet Mask)
  - 不同的子网可能使用不同的子网掩码。
- 举例: 某单位有5个物理网络,申请一个C类网段IP地址块 (200.200.200.0/24),物理网段主机数量为:60、60、60、30、30。
  - 讨论:使用2比特位作为子网号,可划分4个子网,每个子网64-2台主机;如果采用3比特位作为子网号,可划分8个子网,每个子网32-2台主机;
- 解决方法:
  - 先满足计算机个数多的子网:采用2比特子网号,从4个子网中取一个子网再采用1比特划分为两个子网。
  - 先采用26个连续1子网掩码(255.255.255.192)将网络划分为4个子网(每个62台主机)
  - 采用27个连续1子网掩码(255.255.255.224)将4个子网之一划分为 2个小规模网络(每个小子网最多30台主机)

# 举例3: 子网划分

- C类网络: 202.114.80.0/24(有7个子网)
- 子网掩码: 255.255.255.224 (11100000)
- 划分的子网及IP范围:

```
    202. 114. 80. 000 00000 - 000 11111 (202. 114. 80. 0~31)
```

- 202. 114. 80. 001 00000 − 001 11111 (202. 114. 80. 32<sup>63</sup>)
- 202. 114. 80. 010 00000 010 11111 (202. 114. 80. 64~95)
- 202. 114. 80. 011 00000 011 11111 (202. 114. 80. 96~127)
- 202. 114. 80. 100 00000 100 11111 (202. 114. 80. 128~159)
- 202. 114. 80. 101 00000 101 11111 (202. 114. 80. 160~191)
- 202. 114. 80. 110 00000 110 11111 (202. 114. 80. 192~223)
- 202. 114. 80. 111 00000 111 11111 (202. 114. 80. 224~255)

如果要求不能浪费IP地址,如何处理?



#### 子网划分- VLSM技术举例

校园网在进行IP地址分配时,给某基层单位分配了一个C类地址块
 202. 117. 110. 0/24,该单位的计算机数量分布如表1-1所示。要求各部门处于不同的网段,请填写表1-2中的(3)~(10)处空缺的主机地址(或范围)和子网掩码。(12分)

部门	可分配的地址范围	子网掩码
教师机房	202.117.110.1~ (3)	(7)
教研室A	(4)	(8)
教研室B	(5)	(9)
教研室C	(6)	(10)

部门	主机数量
教师机房	100台
教研室A	62台
教研室B	20台
教研室C	25台



#### 子网划分- VLSM技术举例(4)

部门	可分配的地址范围	子网掩码
教师机房	202.117.110.1~ (3)	(7)
教研室A	(4)	(8)
教研室B	(5)	(9)
教研室C	(6)	(10)

部门	主机数量
教师机房	100台
教研室A	62台
教研室B	20台
教研室C	25台

#### ■ 解题分析

- 首先确定划分网段数量为4;
- 由于不同子网所含主机数量差别较大,利用VLSM技术
- 根据先满足最大主机数量的原则进行第一次划分子网;
- 依次类推!

#### 子网划分- VLSM技术举例(5)

部门	可分配的地址范围	子网掩码
教师机房	202.117.110.1~ (3)	(7)
教研室A	(4)	(8)
教研室B	(5)	(9)
教研室C	(6)	(10)


部门	主机数量
教师机房	100台
教研室A	30台?
教研室B	30台?
教研室C	25台

#### ■ 解题分析

- 首先确定划分网段数量为4;
- 由于不同子网所含主机数量差别较大,利用VLSM技术
- 根据先满足最大主机数量的原则进行第一次划分子网;
- 依次类推!


#### 子网划分:讨论1

- 无子网划分的IP网络
  - 属于不同网络地址主机间通信需路由器进行三层路由;
  - 相同网络地址的主机间通过二层转发通信。



## 子网划分:讨论

- **有子网划分的IP网络** 
  - 如果两个主机在不同子网,即子网网络地址不同,则它们之间就要通过三层路由才可进行通信。
  - 如果两个主机属于同一个子网,则它们之间可以直接通过二层转发通信,而不需要路由器;
  - 子网掩码说明网络中是否有子网、以及在有子网的情况下子网的最大数量,以及每个子网拥有主机最大数量。
  - 子网掩码作用:与IP地址相与,得到网络地址(网络号)






# 第五章:网络层

#### 第1节: IPv4地址

- 一、因特网无连接服务
- 二、有类IPv4地址
- 三、划分子网和构建超网
  - 1. 划分子网
  - 2. 构造超网
- 四、无分类编址(CIDR)

#### 2. 超网

- 问题提出: A类地址块很少, B类地址块也消耗很快, 一个单位容易申请到C类地址块, 但单位主机数量超过254如何办?
- 解决方法:申请多个C类地址块。
  - 202. 197. 0. 0/24, 202. 197. 1. 0/24, 202. 197. 2. 0/24, 202. 197. 3. 0/24
- 问题: 能否将多个C类地址块聚合成一个大的网络。
- 超网(Super network):针对多个连续的小的地址块,通过将部分网络地址ID转化为主机ID,构建超网掩码,合并为一个大的网络。-与划分子网思路正好相反



#### 2. 超网

- 以C类地址为例:
  - 某单位申请到连续的4个C类网段:

```
202. 197. 0. 0/24 202. 197. 000000<mark>00</mark>. 0 255. 255. 255. 0
```

- **2** 202. 197. 1. 0/24 202. 197. 000000<mark>01</mark>. 0 255. 255. 255. 0
- **2** 202. 197. 2. 0/24 202. 197. 00000010. 0 255. 255. 255. 0
- **2** 202. 197. 3. 0/24 202. 197. 00000011. 0 255. 255. 255. 0
- 超网网络地址: 202.197.0000000.0 255.255.252.0
- 结果: 超网直接广播地址: 202.197.3.255

超网第一个IP地址 202. 197. 0. 1/22

超网最后一个IP地址: 202. 197. 3. 254/22

超网实质:将若干netid转化为hostid比特位,netid长度减少。

#### 3.2 构建超网

- 超网技术使用前提条件(以C类地址为例):
  - 一个单位必须申请多个C类地址块,且C类IP地址块的个数是2的整数次方(2,4,8,16等)。
  - 多个C类地址块必须连续(比特状态变化完备,没有间隙);
  - 举例:

```
202. 197. 8. 0/24 : 202. 117. 00001000. 00000000
```

202. 197. 9. 0/24 : 202. 117. 00001001. 00000000

**202**. **197**. **10**. **0/24**: **202**. **117**. **00001010**. **00000000** 

**202**. 197. 11. 0/24: 202. 117. 00001011. 00000000

两个比特位( netid-hostid ) 各种状态都有,可以构建超网: 202.197.8.0/22

#### 3.2 构建超网

202. 197. 8. 0/24: 202. 197. 00001000. 00000000 ~ . 00001000. 111111111 202. 197. 9. 0/24: 202. 197. 00001001. 00000000 ~ . 00001001. 11111111 202. 197. 10. 0/24: 202. 197. 00001010. 00000000 ~ . 00001010. 111111111 202. 197. 11. 0/24: 202. 117. 00001011. 00000000 ~ . 00001011. 11111111

202. 197. 8. 0/22 255. 255. 252. 0(超网掩码)

#### ■ 结果:

■ 超网网络地址: 202.197.8.0

■ 超网直接广播地址: 202.197.11.255/22

■ 超网第一个IP地址 202. 197. 8. 1/22

■ 超网最后一个IP地址: 202.197.11.254/22

■ 超网掩码: 255. 255. 252. 0/22

■ 好处:路由聚合,路由器中路由信息数量减少。



# 第五章:网络层

#### 第1节: IPv4地址

- 一、因特网无连接服务
- 二、有类IPv4地址
- 三、划分子网和构建超网
  - 1. 划分子网
  - 2. 构造超网
- 四、无分类编址(CIDR)



- IP 编址问题的演进
  - 1987 年, RFC-1009 就指明了在一个划分子网的网络中可同时使用几个不同的子网掩码, 即VLSM。
  - 使用变长子网掩码 VLSM (Variable Length Subnet Mask) 可进一步提高 IP 地址资源的利用率。
  - 在 VLSM 的基础上,为了解决IP地址利用率和路由聚合(汇聚:将几条不同路由组合成一条路由,与超网有关),1996年INTERNET地址管理机构进一步研究出无分类编址方法,即无分类域间路由选择方法 CIDR (Classless Inter-Domain Routing)。

无分类编址:将整个IP地址空间分为大小不同地址块,任何 一个单位都可以申请到合适大小的地址块。



无类地址空间划分

- 无类地址块划分原则
  - 个人和单位可以按需分配不同大小和数量的地址块;
  - 采用两部分: Netid + hostid / 网络前缀长度(Netid比特位个数),
     Netid也称为网络前缀。 202.197.12.0/24
  - CIDR 最主要的特点
    - CIDR消除了传统 A 类、B 类和 C 类地址以及划分子网概念,可以更加有效地分配 IPv4 地址空间。

- 128. 14. 32. 0/20
   128. 14. 00100000. 0/20
  - 表示网络前缀是20比特位, 主机号是12比特位, 地址块共有 2<sup>12</sup>-2个地址。
  - 网络地址(主机号全0): 128.14.32.0;
  - 直接广播地址; (主机号全1): 128.14.47.255
  - 可分配的IP地址:

128. 14. 32. 1 ~ 128. 14. 47. 254 。

#### 128.14.32.0/20 表示的地址(2½个地址)

所有地址 的 20 位 前缀都是 一样的

最小地址 — 10000000 00001110 00100000 00000000 10000000 00001110 00100000 00000001 10000000 00001110 00100000 00000010 10000000 00001110 00100000 00000011 10000000 00001110 00100000 00000100 10000000 00001110 0010\phi000 00000101

> 10000000 00001110 00101111 11111011 10000000 00001110 0010 1111 11111100 10000000 00001110 00101111 11111101 10000000 00001110 00101111 11111110 10000000 00001110 0010 1111 111111



- 无分类编制有效范围确定(128.14.32.0/20)
  - 地址块第一个地址128.14.32.1 /20)(任意一个地址: 128.14.32.10 /20), 出现必须要有前缀长度.
  - 根据前缀长度很容易得到网络掩码;
  - 网络掩码与地址"与"操作可得到网络地址(主机号全0),进而得到直接广播地址(主机号全1),有效地址范围
  - 举例: 202.197.12.82/24(如果改写为202.197.12.82/27 呢?)



- IP 地址和主机(或路由器)网络接口对应。
  - 一个主机有一个网络接口,可分配多个IP地址;有两个网络接口,连接到相同的网络上,则同时具有两个相同网络地址的IP地址;
  - 当一个主机同时连接到两个不同网络上时,该主机就必须同时具有两个不同网络号 net-id 必须是不同的IP地址,这种主机称为多宿主机(multihomed host)。
  - 由于一个路由器至少应当连接到两个不同网络(这样它才能将 IP 数据分组从一个网络转发到另一个网络),因此一个路由器至少应当有两个不同网络号 net-id IP 地址。

- 网桥、二层交换机、物理层网络互联设备连接起来的局域网属于一个网络,该局域网都具有同样的网络号 net-id (+subnet-id),即网络地址。
  - 网桥和二层交换机没有IP地址概念;
  - 连接其上的主机必须属于同一个网络(网络地址/子网网络地址)地址)
- 三层交换机: 划分VLAN, 每个VLAN属于一个网段(有一个网络地址), 每个VLAN有一个虚拟网络接口地址.


- 没有划分子网:某单位申请了一个地址块(A类、B类和C类), 地址块第一个地址(任意一个地址)和默认掩码可以确定其 地址范围、网络地址,广播地址。
- 划分子网:某单位将申请到的地址块划分为若干子网,每个子网第一个地址(任意一个子网地址)和子网掩码可以确定该子网地址范围、子网网络地址,子网广播地址。
- 超网:某单位将申请到多个C地址块合并为一个超网,超网第一个地址(任意一个子网地址)和前缀长度(超网掩码)可以确定该超网地址范围、超网网络地址,超网广播地址。
- 超网概念与子网概念相反(以C类地址为例)
  - C类网络子网掩码1比特位个数大于其默认掩码1个数;
  - C类默认掩码连续1比特位数大于几个C类地址块构成超网的掩码1个数



- 针对CIDR, 某单位分配到一个地址块(网络地址/前缀长度), 只要知道该地址块任意IP地址,利用前缀长度,可以得到该 网络如下信息:
  - (1) 网络掩码
  - (2) 网络地址;
  - (3) 直接广播地址;
  - (4) 可分配IP地址范围;

## 讨论题

■ 某单位分配到一个C类地址块: 200.200.200.0/24 该单位有3个网络(每个子网计算机个数最多为61台),用两个路由器连接,如下图所示.请给出IP地址分配方法,以及各路由器路由表。





# 第五章: 网络层

#### 第1节: IPv4地址

- 一、因特网无连接服务
- 二、有类IPv4地址
- 三、划分子网和构建超网
  - 1. 划分子网
  - 2. 构造超网
- 四、无分类编址(CIDR)

# 结束!



# 复习&预习&作业

- 复习 教材PP167-PP171
- 预习 教材PP171-PP178
- 作业 教材PP199:2,3,4,5,6,7,9