



WINDEV, WEBDEV, WINDEV Mobile 28 Documentation version 28 - 1 - 1022

Visitez régulièrement le site www.pcsoft.fr, espace actualités pour vérifier si des mises à jour sont proposées.

Adresse e-mail Support Technique Gratuit : supportgratuit@pcsoft.fr

Conseil : Pour recevoir directement des mises à jour intermédiaires et des conseils d'utilisation, abonnez-vous à la LST (revue trimestrielle + clé USB), en français.

Cette documentation n'est pas contractuelle. PC SOFT se réserve le droit de modifier ou de supprimer tout sujet traité dans ce document.

Tous les noms de produits ou autres marques cités dans cet ouvrage sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. © PC SOFT 2022 : Aucune reproduction intégrale ou partielle du présent ouvrage sur quelque support que ce soit ne peut être effectuée sans l'autorisation expresse de PC SOFT.

1. SOMMAIRE

Présentation

1.	Fonctions de gestion des fenêtres et des pages		
1.1	Fonctions de gestion des fenêtres		
1.2	Fonctions	s de gestion des pages	15
1.3	Fonctions	s supplémentaires disponibles	18
	1.3.1	Fonctions MDI	
	1.3.2	Fonctions de gestion des menus	18
	1.3.3	Fonctions de gestion des boîtes de dialogue	19
	1.3.4	Fonctions de gestion des toasts	21
2.	Fonctio	ns de gestion des différents types de champs	
2.1		usuels	22
	2.1.1	Fonctions de gestion des champs Interrupteur	22
	2.1.2	Fonctions de gestion des champs Sélecteur	22
2.2	Champs r	manipulant des données	
	2.2.1	Fonctions de gestion des champs Liste, Liste image et Combo	22
	2.2.2	Fonctions de gestion des champs Table	24
	2.2.3	Fonctions de gestion des champs Table hiérarchique	
	2.2.4	Fonctions de gestion des champs Zone répétée	32
	2.2.5	Fonctions de gestion des ruptures (Tables, Zones répétées)	
	2.2.6	Fonctions de gestion des champs Tableau croisé dynamique	
	2.2.7	Fonctions de gestion des champs Zone multiligne	37
	2.2.8	Fonctions de gestion des champs Arbre	37
2.3	Champs of	conteneurs	39
	2.3.1	Fonctions de gestion des champs Onglet	39
	2.3.2	Fonctions de gestion des champs Ruban	39
	2.3.3	Fonctions de gestion des champs Barre d'outils	39
	2.3.4	Fonctions de gestion des champs Tableau de bord	40
	2.3.5	Fonctions de gestion des champs Panneau dockable	
	2.3.6	Fonctions de gestion des champs Fenêtre interne	41
2.4	Champs g	graphiques	42
	2.4.1	Fonctions de gestion des champs Calendrier	42
	2.4.2	Fonctions de gestion des champs Agenda	43
	2.4.3	Fonctions de gestion des champs Planning	44
	2.4.4	Fonctions de gestion des champs TimeLine	45
	2.4.5	Fonctions de gestion des champs Diagramme de Gantt	46
	2.4.6	Fonctions de gestion des champs Traitement de texte	47
	2.4.7	Fonctions de gestion des champs Tableur	50
	2.4.8	Fonctions de gestion des champs Lecteur PDF	53
	2.4.9	Fonctions de gestion des champs Editeur d'images	54
	2.4.10	Fonctions de gestion des champs Caméra	54
	2.4.11	Fonctions de gestion des champs Multimédia	56
	2.4.12	Fonctions de gestion des champs TreeMap	57
	2.4.13	Fonctions de gestion des champs Carte	57



	2.4.14	Fonctions de gestion des diagrammes	59	
	2.4.15	Fonctions de gestion des champs Organigramme	60	
2.5	Autres cha	amps		
	2.5.1	Fonctions de gestion du champ Affichage HTML		
	2.5.2	Fonctions de gestion du champ Editeur HTML		
	2.5.3	Fonctions de gestion du champ Action Bar		
	2.5.4	Fonctions de gestion du champ Bandeau défilant		
	2.5.5	Fonctions de gestion du champ Captcha		
	2.5.6	Fonctions de gestion du champ Chemin de navigation		
	2.5.7	Fonctions de gestion du champ Jauge		
	2.5.8	Fonctions de gestion du champ Note repositionnable	63	
	2.5.9	Fonctions de gestion du champ Xaml		
2.6	Fonctions	générales de gestion des champs	64	
	2.6.1	Fonctions de gestion des champs	64	
	2.6.2	Fonctions de recherche dans les champs d'une fenêtre	68	
	2.6.3	Fonctions de gestion de la saisie assistée	69	
	2.6.4	Fonctions de gestion des champs de type RTF	69	
	2.6.5	Fonctions de gestion des jetons	70	
	2.6.6	Fonctions de gestion des animations	70	
_				
3.	Fonction	ns de base		
3.1	Fonctions	de gestion des chaînes de caractères	72	
3.2	Fonctions	de cryptage / compression	78	
3.3	Fonctions	Hash	79	
3.4	Fonctions	de gestion des Dates et des Heures	79	
3.5	Fonctions	de gestion des tableaux	83	
3.6	Fonctions	de gestion des fichiers externes	88	
3.7	Fonctions	Zones de mémoire partagées	94	
3.8	Fonctions	de gestion des files, des piles et des listes	94	
3.9	Fonctions	de gestion des Combinaisons et des Enumérations	95	
3.10	Fonctions	Java	95	
3.11	Fonctions	Python	96	
	_			
<u>4. </u>	Commu	nication		
4.1	Fonctions	Beacon	97	
4.2	Fonctions	Bluetooth	97	
4.3	Fonctions	BTLE	98	
4.4	Fonctions	Wi-Fi	99	
4.5	Fonctions	de gestion des emails	100	
4.6	Fonctions	НТТР	103	
4.7	Fonctions	FTP Standard	105	
4.8	Fonctions	J2EE	106	
4.9	Fonctions	OBEX	107	
4.10	Fonctions	DotNet	107	
		SOAP		
	Fonctions de gestion des protocoles OAuth et OpenID10			
	Fonctions DLNA / UPnP			
	Fonctions de gestion de la domotique			
	Fonctions OLE			
		Fonctions de gestion des ports série et parallèle		

1.17	Fonctions USB	111
1.18	Fonctions DNS	112
1.19	Fonctions de gestion des réseaux	112
1.20	Fonctions de gestion des sockets	112
1.21	Fonctions de gestion des Websockets	113
1.22	Fonctions FTP WINDEV	114
1.23	Fonctions SNMP	116
1.24	Fonctions SSH	116
1.25	Fonctions de téléphonie	117
1.26	Fonctions Fax	118
1.27	Fonctions de gestion des flux (vidéo et son)	119
1.28	Fonctions XML	119
1.29	Fonctions Lotus Notes, Outlook	122
	4.29.1 Fonctions de gestion des rendez-vous	122
	4.29.2 Fonctions de gestion des contacts	123
	4.29.3 Fonctions de gestion des groupes de contacts	125
1.30	Fonctions de gestion des documents Notes	125
1.31	Fonctions de gestion des tâches	127
1.32	Fonctions LDAP	128
1.33	Fonctions Google	129
	4.33.1 Fonctions de gestion des contacts Google	129
	4.33.2 Fonctions de gestion des documents Google	129
	4.33.3 Fonctions de gestion des agendas Google	129
	4.33.4 Fonctions Google Analytics	130
1.34	Fonctions de gestion des cartes Google	130
1.35	Fonctions de gestion des flux RSS	131
1.36	Fonctions Facebook	131
	Fonctions MQTT	
1.38	Fonctions de géolocalisation/GPS	132
1.39	Fonctions In-App	133
1.40	Fonctions NFC	133
	Fonctions de gestion du téléphone mobile	
1.42	Fonctions SMS	136
	Fonctions spécifiques à la communication iOS - Apple Watch	
1.44	Fonctions Capteur	137
1.45	Fonctions de gestion du téléchargement sur un périphérique Android	137
5.	Gestion des multimédia	
5.1	Fonctions de gestion des images et des dessins	138
5.2	Fonctions Exif	145
5.3	Fonctions de gestion du défilement des images	145
5.4	Fonctions Twain	146
5.5	Fonctions de gestion des scanners	147
5.6	Fonctions de manipulation de chaînes graphiques	
5.7	Fonctions CD/DVD	
5.8	Fonctions de gravure	
5.9	Fonctions MCI	
5.10	Fonctions de gestion d'un OCR (Optical Character Recognition)	
5.11	Fonctions de détection des formes dans une image	
5.12	Fonctions Vidéo	153

6.	Bases de données			
6.1	Fonctions de gestion HFSQL			
6.2	Fonctions de liaison	169		
6.3	Fonctions de gestion de HFSQL Cluster	171		
6.4	Fonctions de gestion de HFSQL Client/Serveur			
6.5	Fonctions d'accès aux bases de données SQL			
6.6	Fonctions HBase	181		
6.7	Fonctions HDFS	182		
6.8	Fonctions de gestion de la réplication	182		
6.9	Fonctions Memcached	184		
6.10	Fonctions MongoDB	185		
6.11	Fonctions de gestion d'une base Big Data Redis	186		
6.12	Fonctions 3-Tiers	187		
6.13	Fonctions SAP	187		
6.14	Fonctions Salesforce	188		
6.15	Fonctions de gestion du stockage local	189		
7.	Fonctions d'impression			
''-	Torrodorio a impression			
8.	Mathématiques			
8.1	Fonctions financières	196		
8.2	Fonctions de gestion des graphes	196		
8.3 Fonctions mathématiques				
8.4	8.4 Fonctions de gestion des valeurs binaires			
8.5				
8.6	_			
8.7	•			
8.8	Fonctions de gestion des zones mémoires	207		
9.	Autres fonctions			
9.1	Fonctions de gestion des certificats			
9.2	Fonctions de gestion de la base de registre			
9.3	Fonctions d'archivage	209		
9.4	Fonctions de gestion des fichiers XLS	212		
9.5	Fonctions de gestion des fichiers PDF	213		
9.6	Fonctions de gestion des fichiers HTML	214		
9.7	Fonctions de gestion des applications multilingues	215		
9.8	Fonctions de gestion du presse-papiers	216		
9.9	Fonctions de gestion de la souris	216		
9.10	Fonctions de gestion du Drag and Drop	217		
9.11	Fonctions système	218		
	9.11.1 Fonctions de gestion de la corbeille			
	9.11.2 Fonctions de gestion du planificateur Windows	218		
	9.11.3 Fonctions de gestion des évènements Windows	219		
	9.11.4 Fonctions de gestion des notifications interactives de Windows	219		
	9.11.5 Fonctions diverses Windows	220		
	9.11.6 Fonctions spécifiques au système	221		
	9.11.7 Fonctions de gestion des threads	225		
	9.11.8 Fonctions de gestion des tâches parallèles	227		

9.12	Fonctions de gestion des polices	227
9.13	Fonctions de gestion du Groupware Utilisateur	228
9.14	Fonctions de gestion des services	231
9.15	Fonctions de gestion des FAA (Fonctionnalités Automatiques de vos Applications)	232
9.16	Fonctions diverses WEBDEV	233
9.17	Fonctions diverses WINDEV	235
9.18	Fonctions de gestion des projets	242
9.19	Fonctions de débogage	242
9.20	Fonctions de gestion des Exécutables en mode Console	244
9.21	Fonctions de gestion des clés d'activation	244
9.22	Fonctions de gestion des tâches planifiées WEBDEV	244
9.23	Fonctions de gestion des plans d'action (Fabrique logicielle)	245
9.24	Fonctions Hasp	245
9.25	Fonctions de gestion des tâches en arrière-plan	246
9.26	Fonctions de gestion de la télémétrie	246
9.27	Fonctions Action	247
9.28	Fonctions de gestion AJAX	247
9.29	Fonctions de gestion de l'album de photos	247
9.30	Fonctions de gestion des applications avec "live update"	248
9.31	Fonctions de gestion des Codes-Barres	248
9.32	Fonctions DDE	249
9.33	Fonctions de gestion des continents et des pays	250
9.34	Fonctions de gestion du multi-touch	250
9.35	Fonctions de gestion des erreurs en exécution	250
9.36	Fonctions Euro	251
9.37	Fonctions de manipulation de l'Ul par l'utilisateur final	252
9.38	Fonctions de gestion des navigateurs	253
9.39	Fonctions de gestion de la reconnaissance vocale	254
9.40	Fonctions de gestion de la synthèse vocale	255
9.41	Fonctions de vérification de l'orthographe	255
9.42	Fonctions Upload	256
	Fonctions URI	
	Fonctions Verrou	
9.45	Fonctions SaaS	257
9.46	Fonctions de gestion du MCU	260
	Fonctions spécifiques aux tests	
9.48	Fonctions de pilotage	261
9.49	Fonctions de gestion des Webservices	263
Inde	ex	



PRÉSENTATION

Le langage intégré de WINDEV, le WLangage est un modèle de puissance, de facilité et d'intuitivité.

C'est un langage de 5ème génération (L5G), c'est-à-dire que les ordres sont évolués.

Un ordre WLangage remplace des dizaines ou des centaines d'ordres de L4G, simplifiant et fiabilisant ainsi la programmation.

Ce manuel présente toutes les fonctions actuellement disponibles dans le WLangage, classées par thème, avec une description rapide. Un index complet permet également de retrouver toutes les fonctions du WLangage par ordre alphabétique.

Vous retrouverez toutes ces fonctions détaillées dans l'aide en ligne (https://doc.pcsoft.fr). Cette aide en ligne présente pour chaque fonction la syntaxe détaillée ainsi que des exemples de code réutilisables.

1. FONCTIONS DE GESTION DES FENÊTRES ET **DES PAGES**

1.1 Fonctions de gestion des fenêtres

Les principales fonctions permettant de gérer les fenêtres WINDEV et WINDEV Mobile par programmation sont les suivantes :

Abandonne	Ferme la fenêtre en cours en exécutant l'évènement "Clic" du champ Bouton de type ABANDON.
ChangeGabarit	 Change dynamiquement le gabarit : de toutes les fenêtres de l'application en cours, des fenêtres présentes dans les composants WINDEV utilisés par l'application, d'une fenêtre spécifique du projet.
DélaiAvantFermeture	Limite le temps d'affichage d'une fenêtre ou d'une boîte de dialogue. Si aucune action de l'utilisateur n'est effectuée, lorsque le temps spécifié est écoulé : • dans le cas d'une fenêtre, le code d'un bouton de la fenêtre sera exécuté. • dans le cas d'une boîte de dialogue, la boîte de dialogue est automatiquement fermée.
DemandeMiseAJourUI	Demande l'exécution de l'évènement "Demande de mise à jour de l'affichage" (et rend la main sans attendre l'exécution de l'évènement).
DemandeMiseAJourUIÉIé- ment	Demande l'exécution de l'évènement "Demande de mise à jour de l'affichage" de l'élément spécifié (et rend la main sans attendre l'exécution de l'évènement).
DemandeMiseAJourUIParent	Demande l'exécution du traitement "Demande de mise à jour de l'affichage" du parent.
EnumèreMenu	Renvoie: I le nom de la nième option ou sous-option du menu principal de la fenêtre. I le nom de la nième option ou sous-option d'un menu contextuel personnalisé (créé avec WINDEV ou WINDEV Mobile).



ExécuteMiseAJourUI	Exécute immédiatement l'évènement "Demande de mise à jour de l'affichage" de la fenêtre, de la page, de la fenêtre interne, de la page interne, du modèle de champs ou du superchamp.
ExécuteMiseAJourUlÉlément	Exécute immédiatement l'évènement "Demande de mise à jour de l'affichage" de l'élément spécifié.
ExécuteMiseAJourUIParent	Exécute immédiatement l'évènement "Demande de mise à jour de l'affichage" du parent.
FenActiveGFI	Active ou désactive le GFI (Grisage des Fenêtres Inaccessibles): • soit d'une fenêtre spécifique. • soit de toutes les fenêtres de l'application.
FenAdapteHauteur	Adapte la hauteur de la fenêtre au contenu des champs.
FenAdapteLargeur	Adapte la largeur de la fenêtre au contenu des champs.
FenAdapteTaille	Adapte la taille de la fenêtre au contenu des champs.
FenAgencementEnCours	Renvoie l'indice de l'agencement en cours : • dans la fenêtre en cours. • dans la fenêtre ou dans la fenêtre interne spécifiée.
FenAttenteDébut	Ouvre la fenêtre d'attente de l'application.
FenAttenteFin	Ferme la fenêtre d'attente de l'application ouverte avec la fonction FenAttenteDébut .
FenChangeAgencement	Applique un agencement spécifique sur :une fenêtre.une fenêtre interne.
FenChangeAlias	Modifie l'alias d'une fenêtre.
FenColleFormulaire	Colle le contenu d'un formulaire stocké dans le presse-papiers.
FenCopieFormulaire	Copie le contenu d'un formulaire dans le presse-papiers.
FenCoulissanteVisible	Affiche ou masque une fenêtre coulissante (sliding menu).
FenDésactiveEffet	Désactive des effets visuels du moteur graphique de WINDEV (pour une utilisation sous TSE par exemple).
FenDonneHauteurAdaptée	Renvoie la hauteur d'une fenêtre, adaptée au contenu des champs.
FenDonneLargeurAdaptée	Renvoie la largeur d'une fenêtre, adaptée au contenu des champs.

FenEffetInactif	Active ou désactive le GFI (Grisage des Fenêtres Inaccessibles): • soit d'une fenêtre spécifique. • soit de toutes les fenêtres de l'application.
FenEnCours	Identifie la fenêtre en cours de saisie.
FenEnExécution	Identifie la fenêtre contenant le code du WLangage en cours d'exécution.
FenEtat	Identifie ou modifie l'état d'une fenêtre.
FenExtHaut	Renvoie la hauteur totale d'une fenêtre (cadre, barre de menu et titre compris).
FenExtLarg	Renvoie la largeur totale d'une fenêtre (cadre compris).
FenExtPosX	Renvoie la position horizontale du coin haut gauche d'une fenêtre par rapport au coin haut gauche de l'écran.
FenExtPosY	Renvoie la position verticale du coin haut gauche d'une fenêtre par rapport au coin haut gauche de l'écran.
FenForceGFI	Force le GFI (Grisage des Fenêtres Inaccessibles) sur une fenêtre même si cette fenêtre n'est pas inaccessible.
FenHauteurBarrelcone	Renvoie ou modifie la hauteur actuelle de la zone "Barre d'icônes" de la fenêtre mère MDI en cours.
FenImageFond	Modifie l'image de fond d'une fenêtre en précisant le mode d'affichage de cette image.
FenInitialisée	Permet de savoir si le code de fin d'initialisation d'une fenêtre a été exécuté.
FenIntHaut	Renvoie la hauteur interne d'une fenêtre (sans la barre de titre ni le cadre).
FenIntLarg	Renvoie la largeur interne d'une fenêtre (sans le cadre).
FenIntPosX	Renvoie la position horizontale du coin haut gauche de la zone interne (sans le cadre ni la barre de titre) d'une fenêtre par rapport au coin haut gauche de l'écran.
FenIntPosY	Renvoie la position verticale du coin haut gauche de la zone interne (sans le cadre ni la barre de titre) d'une fenêtre par rapport au coin haut gauche de l'écran.
FenOrientation	Modifie ou récupère l'orientation d'affichage de la fenêtre courante.
FenPrécédente	Identifie la fenêtre qui était en cours de saisie avant la fenêtre actuellement en cours de saisie (pour le même projet).



FenRafraîchissementVisible	Modifie ou retourne l'état de visibilité du bandeau de rafraî- chissement d'une fenêtre.
FenRectangleEcran	Renvoie les coordonnées de l'écran qui contient une fenêtre.
FenRepeint	Redessine immédiatement les champs de la fenêtre nécessitant une mise à jour graphique.
FenTaille	La fonction FenTaille: • renvoie ou modifie le mode d'affichage (maximisé, iconisé ou normal) d'une fenêtre, • modifie la hauteur et/ou la largeur d'une fenêtre, • déplace la fenêtre et modifie la hauteur et/ou la largeur d'une fenêtre.
FenTauxGFI	Permet de connaître ou de modifier le taux de grisage des fenêtres utilisant le GFI (Grisage des Fenêtres Inaccessibles).
Ferme	Ferme une fenêtre WINDEV (en renvoyant si nécessaire une valeur).
Iconise	Iconise une fenêtre WINDEV.
ImageFenêtre	Crée l'image de la fenêtre spécifiée dans un fichier BMP.
InitFenêtre	Initialise les champs à zéro (ou non) et lance les traitements d'initialisation des champs et de la fenêtre.
Maximise	Affiche une fenêtre WINDEV dans sa taille maximale.
MultitâcheRepeint	Re-dessine immédiatement les champs de la fenêtre nécessitant une mise à jour graphique.
Ouvre	Ouvre une fenêtre modale WINDEV.
OuvreAsynchrone	Ouvre une fenêtre dont le résultat sera récupéré via une pro- cédure WLangage (appelée "callback").
OuvreFenêtreMobile	Ouvre une fenêtre dans une application mobile.
OuvreFille	Ouvre une fenêtre fille non modale.
OuvreMenuPrincipal	Ouvre le menu principal de la fenêtre en cours.
OuvrePopup	Ouvre une fenêtre de type popup et attend sa fermeture.
OuvrePopupAsynchrone	Ouvre une fenêtre de type popup dont le résultat sera récu- péré par une procédure WLangage (également appelée "Call- back").
OuvrePopupPosition	Ouvre une fenêtre de type popup en précisant sa position d'ouverture et attend sa fermeture.

OuvreSoeur	Ouvre une fenêtre soeur non modale.
PleinEcran	Active ou désactive le mode plein écran dans les applications en mode Universal Windows 10 App.
Restaure	Affiche une fenêtre WINDEV dans sa taille initiale.
TitreEnCours	Modifie le titre de la fenêtre en cours (connu par la fonction FenEnCours) et la barre de titre.
TitreSuivant	Modifie le titre de la prochaine fenêtre à ouvrir.
Utilise	Ouvre une fenêtre WINDEV et ferme toutes les autres fenêtres précédemment ouvertes.

1.2 Fonctions de gestion des pages

Les fonctions de gestion des pages sont les suivantes :

AnnuleContexteAWP	Supprime du contexte AWP une variable ajoutée par la fonction DéclareContexteAWP .
CelluleAfficheDialogue	Affiche un champ Cellule dans la page avec un effet de GFI (Grisage des Fenêtres Inaccessibles). Cette fonction permet de simuler simplement une boîte de dialogue en code navigateur, en utilisant un champ Cellule dans une page.
CelluleFermeDialogue	Masque un champ Cellule précédemment affiché dans la page via la fonction CelluleAfficheDialogue.
ChangeAction	Permet de spécifier l'action effectuée en cas de désynchro- nisation entre la page HTML affichée dans le navigateur et le contexte de page sur le serveur.
ChangeDestination	Change la destination de l'action d'un bouton.
ChangePageSource	Change dynamiquement la page affichée dans un champ Page interne.
ConfigureContexteAWP	Configure le mode de fonctionnement du contexte AWP.
ContexteExiste	Permet de savoir si un contexte de page existe sur le serveur (c'est-à-dire si la page a été ouverte).
ContexteFerme	Ferme un contexte de page.
ContexteOuvre	Ouvre un nouveau contexte de page sans renvoyer les informations vers le navigateur.



DéclareContexteAWP	Permet de déclarer une liste de variables dont la valeur sera persistante entre les affichages successifs des pages AWP.
FramesetActualise	Actualise un frameset affiché dans le navigateur de l'internaute à partir du contexte présent sur le serveur.
FramesetAffiche	Affiche un frameset WEBDEV dans le navigateur de l'internaute.
FramesetUtilise	Affiche un frameset WEBDEV dans le navigateur de l'internaute et ferme tous les contextes de pages et de framesets en cours.
IdentifiantContexteAWP	Renvoie l'identifiant du contexte AWP.
LibèreContexteAWP	Libère de manière anticipée le contexte AWP (sur disque) pour permettre à d'autres appels sur le même contexte AWP d'être traités en parallèle.
PageActiveGFI	Active ou désactive le GFI (Grisage des pages inaccessibles) lors de l'affichage d'une page modale (par exemple les pages permettant de dialoguer avec l'utilisateur).
PageActualise	Actualise une page affichée dans le navigateur de l'internaute à partir du contexte présent sur le serveur.
PageAdresse	Permet d'obtenir l'adresse Internet d'une page.
PageAffiche	Affiche une page du site dans le navigateur de l'internaute.
PageAfficheDialogue	Affiche une page de manière modale. Cette fonction permet de créer un dialogue avec l'utilisateur. La page est affichée devant et en arrière plan se trouve la page ouvrante, grisée par le mécanisme de GFI.
PageAgencementEnCours	Renvoie l'indice de l'agencement en cours : • dans la page en cours. • dans la page spécifiée.
PageChangeAgencement	Applique un agencement spécifique sur une page.
PageCourante	Renvoie le nom de la page contenant le code WLangage en cours d'exécution.
PageEcritEntêteHTTP	Ajoute un entête HTTP supplémentaire qui sera retourné au navigateur : Iors de la prochaine fonction d'affichage de la page (PageAffiche, PageActualise,), Iors du renvoi automatique de la page courante à la fin de l'action en cours.

PageExiste	Vérifie si la page spécifiée est actuellement affichée dans le navigateur de l'internaute. Permet de savoir par exemple si une page est affichée dans un cadre différent de celui en cours.
PageFermeDialogue	Ferme la page courante. Cette page a été ouverte avec la fonction PageAfficheDialogue . Une valeur de retour peut être renvoyée à la page appelante.
PageInitialisation	Remet à zéro (ou non) les champs de la page en cours et lance les évènements d'initialisation des champs et de la page.
PageLitEntêteHTTP	Lit et renvoie un ou plusieurs entêtes HTTP reçus par la page en cours (ces entêtes sont envoyés par le client au serveur dans la requête courante).
PageParamètre	Renvoie la valeur d'un paramètre passé à la page en cours.
PagePosition	Fait défiler une page pour positionner un champ dans la partie visible de la page (le plus haut) dans le navigateur.
PagePrécédente	Renvoie le nom de la page précédente.
PageSemiDynamiqueAffiche	Affiche une page semi-dynamique dans le navigateur de l'internaute à partir d'une page WEBDEV dynamique ou statique.
PageTauxGFI	Permet de connaître et de modifier le taux de grisage des pages utilisant le GFI (Grisage des pages inaccessibles).
PageUtilise	Affiche une page WEBDEV dans le navigateur de l'internaute et ferme tous les contextes de pages actuellement ouverts sur le serveur.
PageValide	Valide la page spécifiée et lance l'exécution d'un bouton.
PageVersASP	Envoie les données d'une page actuellement affichée sous le navigateur vers un serveur ASP.
PageVersEmail	Envoie les données d'une page actuellement affichée sous le navigateur par un email.
PageVersJSP	Envoie les données d'une page actuellement affichée sous le navigateur vers un serveur JSP.
PageVersPHP	Envoie les données d'une page actuellement affichée sous le navigateur vers un serveur PHP.
PageVisible	Indique si la page est visible pour l'utilisateur.
PopupAffiche	Affiche une popup dans la page avec un effet de GFI (Grisage des Fenêtres Inaccessibles).



PopupAffichePage	Affiche une page WEBDEV comme une popup dans la page courante avec un effet de GFI (Grisage des Fenêtres Inaccessibles).
PopupAnime	Affiche une popup dans une cellule de la page.
PopupFerme	Masque une popup affichée dans la page via la fonction Po- pupAffiche .
PopupFermePage	Masque une page affichée en popup via la fonction PopupAf- fichePage .
SiteAdresse	Renvoie l'adresse internet de connexion à un site dynamique WEBDEV (en mode Session) situé sur le même serveur.
SiteDynamiqueAffiche	Lance un site dynamique WEBDEV à partir d'une page statique ou dynamique WEBDEV.

Fonctions supplémentaires disponibles

1.3.1 Fonctions MDI

Les fonctions MDI sont les suivantes :

MDIActive	Identifie ou place une fenêtre fille MDI en avant-plan.
MDIEnumèreFille	Renvoie l'alias de la fenêtre fille MDI spécifiée.
MDIMenuFenêtre	Modifie l'agencement des fenêtres filles MDI.
MDIMère	Identifie le nom de la fenêtre mère MDI.
MDIOuvre	Ouvre et active une fenêtre fille MDI.

1.3.2 Fonctions de gestion des menus

Les fonctions de gestion des menus sont les suivantes :

MenuAjoute	Ajoute un menu contextuel existant dans le menu principal de la fenêtre en cours.
MenuAjouteMenu	Ajoute un nouveau menu dans une fenêtre ou dans une page.
MenuAjouteOption	Ajoute une nouvelle option de menu à la fin d'un menu.
MenuAjouteOptionURL	Ajoute une nouvelle option de menu à la fin d'un menu d'une page. Cette option de menu permet d'afficher la page correspondant à l'URL indiquée.

MenuAjoutePopup	Transforme une option de menu d'une page pour que cette option ouvre une popup.
MenuAjouteSéparateur	Ajoute un nouveau séparateur dans un menu.
MenuClone	Clone un menu ou une option de menu ainsi que le code associé.
MenuDémarque	Enlève la marque placée devant l'option de menu (menu contextuel ou déroulant).
MenuEtat	Identifie l'état d'une option de menu (menu contextuel ou déroulant) : active, inactive ou invisible.
MenuExiste	Indique si une option de menu existe dans un menu.
MenuInsèreMenu	Insère un menu avant un autre menu dans une fenêtre.
MenuInsèreOption	Insère une nouvelle option à une position spécifique.
MenuInsèreSéparateur	Insère un séparateur dans un menu.
Menulnvisible	Rend une option de menu invisible (menu contextuel ou déroulant).
MenuLibellé	Identifie ou modifie le libellé d'une option de menu (menu contextuel ou déroulant).
MenuMarquage	Permet de savoir si la marque est présente devant l'option de menu (menu contextuel ou déroulant).
MenuMarque	Positionne la marque devant l'option de menu (menu contextuel ou déroulant).
MenuSelectMoins	Désactive (grise) une option de menu (menu contextuel ou déroulant).
MenuSelectPlus	Active une option de menu (menu contextuel ou déroulant).
MenuSupprime	Supprime un menu ou une option de menu.

1.3.3 Fonctions de gestion des boîtes de dialogue

Les fonctions de gestion des boîtes de dialogue sont les suivantes :

Avertissement	Affiche un message personnalisé dans une fenêtre d'avertissement système.
AvertissementAsynchrone	Affiche un message personnalisé dans une fenêtre d'avertissement système non bloquante.



Confirmer	Affiche un message dans une boîte de dialogue standard proposant les réponses "Oui", "Non", "Annuler" et renvoie la réponse de l'utilisateur.
ConfirmerAsynchrone	Affiche un message non bloquant dans une boîte de dialogue standard proposant les réponses "Oui", "Non", "Annuler" et appelle une procédure WLangage avec la réponse de l'utilisateur.
Dialogue	Affiche une boîte de message et renvoie la valeur du bouton cliqué par l'utilisateur.
DialogueAsynchrone	Affiche une boîte de message non bloquante et appelle une procédure WLangage avec la valeur du bouton cliqué par l'utilisateur.
Erreur	Affiche un message d'erreur personnalisé dans une fenêtre d'erreur système.
ErreurAsynchrone	Affiche un message d'erreur personnalisé dans une fenêtre d'erreur système non bloquante.
ErreurAvecDélai	Affiche un message d'erreur personnalisé dans une fenêtre d'erreur système pendant un délai défini.
ErreurAvecDélaiAsynchrone	Affiche un message d'erreur personnalisé dans une fenêtre d'erreur système non bloquante pendant un délai défini.
ErreurConstruit	Affiche un message d'erreur personnalisé dans une fenêtre d'erreur système.
Info	Affiche un message personnalisé dans une fenêtre d'information système.
InfoAsynchrone	Affiche un message personnalisé et non bloquant dans une fenêtre d'information système.
InfoAvecDélai	Affiche un message d'information dans une fenêtre d'information système pendant un délai spécifique
InfoAvecDélaiAsynchrone	Affiche un message personnalisé dans une fenêtre d'information système non bloquante pendant un délai défini.
InfoConstruit	Affiche un message personnalisé dans une fenêtre d'information système.
Jauge	Affiche une jauge dans la barre de message de la fenêtre en cours.
Message	Affiche (ou efface) un message dans la barre de message de la fenêtre ou du navigateur en cours.

MessageAjouteCase	Ajoute une nouvelle case dans la barre de message de la fenêtre en cours.
MessageSupprimeCase	Supprime une case de la barre de message de la fenêtre en cours.
OKAnnuler	Affiche un message dans une boîte de dialogue standard proposant les réponses "OK" et "Annuler" et renvoie la réponse de l'utilisateur.
OKAnnulerAsynchrone	Affiche un message dans une boîte de dialogue standard non bloquante proposant les réponses "OK" et "Annuler" et appelle une procédure WLangage avec la réponse de l'utilisateur.
OuiNon	Affiche un message dans une boîte de dialogue standard pro- posant les réponses "Oui" et "Non" et renvoie la réponse de l'utilisateur.
OuiNonAsynchrone	Affiche un message dans une boîte de dialogue standard non bloquante proposant les réponses "Oui" et "Non" et appelle une procédure WLangage avec la réponse de l'utilisateur.
Saisie	Affiche un message en permettant à l'utilisateur de saisir une information.

1.3.4 Fonctions de gestion des toasts

Les fonctions de gestion des toasts sont les suivantes :

ToastAffiche	Affiche un message de type "Toast".
ToastAfficheFI	Ouvre un toast dont le contenu est basé sur une fenêtre interne.
ToastAffichePopup	Affiche une page de type popup pendant une durée donnée pour afficher un message de type "Toast".
ToastSupprimeTout	Supprime tous les toasts affichés par la fonction ToastAffiche.



2. FONCTIONS DE GESTION DES DIFFÉRENTS **TYPES DE CHAMPS**

2.1 Champs usuels

2.1.1 Fonctions de gestion des champs Interrupteur

Les fonctions permettant de gérer les champs Interrupteur sont les suivantes :

InterrupteurAjoute	Ajoute une nouvelle option dans un champ Interrupteur.
InterrupteurInsère	Insère une nouvelle option dans un champ Interrupteur.
InterrupteurOccurrence	Renvoie le nombre d'options présentes dans un champ Interrupteur.
InterrupteurSupprime	Supprime une option d'un champ Interrupteur.

2.1.2 Fonctions de gestion des champs Sélecteur

Les fonctions permettant de gérer les champs Sélecteur sont les suivantes :

SélecteurAjoute	Ajoute une nouvelle option dans un champ Sélecteur.
SélecteurInsère	Insère une nouvelle option dans un champ Sélecteur.
SélecteurOccurrence	Renvoie le nombre d'options présentes dans un champ Sélecteur.
SélecteurSupprime	Supprime une option d'un champ Sélecteur.

2.2 Champs manipulant des données

2.2.1 Fonctions de gestion des champs Liste, Liste image et Combo

Les fonctions permettant de gérer les champs Liste, Liste image et Combo sont les suivantes :

FichierVersListeMémoire	Remplit un champ Liste par programmation (ou Combo) avec tous les enregistrements d'un fichier de données ou d'une requête.

ListeAffiche	Rafraîchit l'affichage d'un champ Liste, Liste image ou Combo fichier
ListeAjoute	Ajoute un élément dans un champ Liste par programmation (y compris Liste image) ou un champ Combo par programmation.
ListeCherche	Recherche un élément dans un champ Liste (liste classique ou liste image) ou un champ Combo (y compris les valeurs décrites par la fonction gValeurMémorisée).
ListeDéplaceLigne	Déplace une ligne ou échange deux lignes d'un champ Liste ou Combo.
ListeInfoXY	Renvoie, pour une position dans un champ Liste (liste classique ou liste image), l'indice de la ligne (ou de l'image) correspondant à cette position.
ListeInsère	Insère un élément dans un champ Liste par programmation (y compris Liste image) ou dans un champ Combo par programmation.
ListeModifie	Modifie un élément dans un champ Liste par programmation (liste classique ou liste image) ou dans un champ Combo par programmation.
ListeOccurrence	Renvoie le nombre d'éléments présents dans un champ Liste, Liste image ou Combo.
ListePosition	Affiche un champ Liste (y compris Liste image) à partir d'un élément spécifié ou renvoie l'indice du premier élément affiché dans un champ Liste (lorsque l'ascenseur du champ a été utilisé).
ListeSelect	Renvoie l'indice de l'élément sélectionné dans un champ Liste, Liste image ou Combo.
ListeSelectMoins	Désélectionne un élément dans un champ Liste, Liste image ou Combo.
ListeSelectOccurrence	Renvoie le nombre d'éléments sélectionnés dans un champ Liste, Liste image ou Combo.
ListeSelectPlus	Sélectionne un ou plusieurs éléments dans un champ Liste, Liste image ou Combo.
ListeSupprime	Supprime un élément d'un champ Liste par programmation (y compris Liste image) ou d'un champ Combo par programmation.



ListeSupprimeTout	Vide de tous ses éléments un champ Liste par programmation (y compris Liste image) ou un champ Combo par programmation.
ListeTrie	Trie les éléments d'un champ Liste, Liste image ou Combo rempli par programmation.

Les fonctions spécifiques aux champs Combo sont les suivantes :

ComboFerme	Force la fermeture de la liste déroulante d'un champ Combo (champ Combo simple ou champ Combo à plusieurs colonnes).
ComboOuvre	Déroule la liste d'un champ Combo (champ Combo simple ou champ Combo à plusieurs colonnes).

2.2.2 Fonctions de gestion des champs Table

Les fonctions de gestion des champs Table sont les suivantes :

ConstruitTableFichier	Crée un champ Table à partir des rubriques présentes dans un fichier de données (une vue ou une requête).
FichierVersTableMémoire	Remplit un champ de type "Table par programmation" (également appelé "Table mémoire") avec tous les enregistrements d'un fichier de données, d'une vue HFSQL ou d'une requête (requête créée avec l'éditeur de requêtes ou avec la fonction HExécuteRequêteSQL).
TableActiveFiltre	Ajoute un filtre utilisateur sur une colonne d'un champ Table ou Table hiérarchique.
TableAffiche	Rafraîchit l'affichage d'un champ Table ou Table hiérarchique à partir d'une position donnée : • pour un champ lié à un fichier : les modifications effectuées sur le fichier de données lié sont répercutées dans le champ. • pour un champ manipulé par programmation : les colonnes calculées sont re-calculées.
TableAjoute	Ajoute une ligne dans : un champ Table, un champ Table hiérarchique, un champ "Combo avec table" (champ Table affiché dans un champ Combo).
TableAjouteColonne	Ajoute des éléments à droite d'un champ Table horizontale.

TableAjouteLigne	Ajoute une ligne dans : • un champ Table, • un champ Table hiérarchique.
TableAjouteLigneAvecAnimation	Ajoute une ligne dans un champ Table ou un champ Table hiérarchique avec une animation.
TableAjoutEnCours	Modifie ou renvoie l'état de visibilité de la fenêtre interne de patience lors de l'ajout d'éléments supplémentaires dans un champ Table infinie.
TableAjouteSurEntête	Ajoute un sur-entête de colonnes dans un champ Table ou dans un champ Table hiérarchique d'une fenêtre.
TableAjuste	Ajuste le titre et la taille des colonnes d'un champ Table ou Table hiérarchique.
TableCherche	Effectue une recherche dans : un champ Table, un champ Table hiérarchique, une table affichée dans un champ Combo.
TableCherchePartout	Recherche une valeur dans toutes les colonnes des champs suivants : • champ Table, • champ Table hiérarchique, • champ Table affiché dans un champ Combo.
TableColonnesFiltrées	Renvoie la liste des colonnes filtrées par l'utilisateur dans un champ Table ou Table hiérarchique.
TableColonnesTriées	Renvoie la liste des colonnes triées d'un champ Table.
TableDébutRemplissage	Indique le début du remplissage d'un champ Table (ou Table hiérarchique) par programmation.
TableDéplaceColonne	Déplace une colonne d'un champ Table ou Table hiérarchique.
TableDéplaceLigne	Déplace une ligne ou échange deux lignes dans un champ Table.
TableDésactiveFiltre	Annule un filtre utilisateur sur une colonne ou toutes les colonnes d'un champ Table ou Table hiérarchique.
TableDonneFocus	Donne le focus à une ligne d'un champ Table ou Table hiérar- chique : le champ passe en saisie pour la ligne et la colonne spécifiée.



TableEchangeLigne	Echange :deux lignes dans un champ Table par programmation.deux branches dans un champ Table hiérarchique par programmation.
TableEnregistre	Modifie ou ajoute l'enregistrement associé à la ligne en cours dans le champ Table fichier ou Table hiérarchique fichier.
TableEnrouleDéroule	Enroule ou déroule un élément d'un champ Table ou Table hiérarchique.
TableEnumèreColonne	Renvoie le nom d'une colonne d'un champ Table ou Table hiérarchique.
TableEnumèreRupture	Enumère les ruptures d'un champ Table.
TableFin	Arrête le parcours manuel du fichier de données lié à un champ Table fichier.
TableFinRemplissage	Indique la fin du remplissage d'un champ Table (ou Table hiérarchique) par programmation.
TableFixeColonne	Fixe une colonne à gauche ou libère une colonne fixée à gauche.
TableFormuleAjoute	Ajoute une ligne calculée dans un champ Table en fournissant des procédures de calculs personnalisées.
TableFormuleSupprimeTout	Supprime toutes les formules ajoutées avec la fonction Table- FormuleAjoute .
TableImprime	Imprime directement le contenu du champ Table spécifié sans avoir réalisé au préalable un état sur le champ Table.
TableIndiceColonne	Renvoie l'indice d'une colonne dans un champ Table ou Table hiérarchique.
TableIndiceRupture	Renvoie l'indice du haut et du bas de rupture d'une rupture donnée dans un champ Table.
TableInfoXY	Renvoie pour une position donnée dans un champ Table ou Table hiérarchique (coordonnées d'un point du champ): • soit le nom de la colonne affichée pour la position indiquée. • soit l'indice de la ligne ou de la colonne pour la position indiquée.
TableInsère	Insère une ligne dans : un champ Table, un champ Table hiérarchique, une table affichée dans un champ Combo.

TableInsèreColonne	Insère des éléments sous forme de colonne dans <i>un champ Table horizontale</i> .
TableInsèreLigne	Insère une ligne dans : • un champ Table, • un champ Table hiérarchique.
TableInsèreLigneAvecAnimation	Insère une ligne dans un champ Table ou un champ Table hiérarchique avec une animation.
TableModifie	Modifie une ligne dans : un champ Table, un champ Table hiérarchique, une table affichée dans un champ Combo.
TableModifieColonne	Modifie une colonne dans un champ Table horizontale.
TableModifieLigne	Modifie une ligne dans : • un champ Table, • un champ Table hiérarchique.
TableNumEnr	Renvoie le numéro de l'enregistrement en cours dans un champ Table fichier.
TableOccurrence	 Renvoie: soit le nombre de colonnes présentes dans un champ Table ou Table hiérarchique. soit le nombre de lignes présentes dans un champ Table ou Table hiérarchique.
TablePosition	Affiche un champ Table ou Table hiérarchique à partir d'une ligne spécifiée ou renvoie l'indice de la première ligne affichée dans un champ Table ou Table hiérarchique.
TableRafraîchissementVisible	Modifie ou renvoie l'état de visibilité du bandeau de rafraîchis- sement d'un champ Table ou Table hiérarchique.
TableRestaurePositionEtSé- lection	Restaure la position de l'ascenseur d'un champ Table ou Table hiérarchique ainsi que le ou les éléments sélectionnés.
TableSaisieEnCours	Indique si un champ Table ou Table hiérarchique est en cours de saisie.
TableSaisieLoupe	Passe en saisie la zone de recherche présente dans le titre de colonne du champ Table ou Table hiérarchique.
TableSauvePositionEtSélection	Sauve : • la position de l'ascenseur d'un champ Table ou d'un champ Table hiérarchique, • le ou les éléments sélectionnés dans le champ.



TableSelect	Renvoie l'indice de l'élément sélectionné dans le champ Table ou Table hiérarchique.
TableSelectMoins	Dé-sélectionne une ligne dans un champ Table ou Table hiérarchique.
TableSelectOccurrence	Renvoie le nombre d'éléments sélectionnés dans un champ Table ou Table hiérarchique (notamment dans le cas d'un champ multi-sélections).
TableSelectPlus	Sélectionne une ligne dans un champ Table ou Table hiérarchique.
TableSelectVersFichier	Positionne sur l'enregistrement du fichier de données corres- pondant à une ligne sélectionnée dans le champ Table fichier multisélection.
TableSupprime	Supprime une ligne dans : un champ Table, un champ Table hiérarchique, une table affichée dans un champ Combo.
TableSupprimeAvecAnimation	Supprime une ligne dans un champ Table, un champ Table hiérarchique (ou une table affichée dans un champ Combo) avec une animation.
TableSupprimeSelect	Supprime la ou les lignes sélectionnées dans un champ Table ou Table hiérarchique.
TableSupprimeTout	Supprime toutes les lignes dans : un champ Table par programmation, un champ Table hiérarchique par programmation, une table affichée dans un champ Combo.
TableTrie	Trie un champ Table ou Table hiérarchique sur une ou plusieurs colonnes (tri lexicographique).
TableVersExcel	Crée un fichier Excel avec les données d'un champ Table ou Table hiérarchique.
TableVersPressePapier	Copie le contenu d'un champ Table ou Table hiérarchique dans le presse-papiers.
TableVersTexte	Crée une chaîne de caractères avec les données d'un champ Table ou Table hiérarchique.
TableVersWord	Crée un fichier Word (.RTF) avec les données d'un champ Table ou Table hiérarchique.
TableVersXML	Crée un fichier XML avec les données d'un champ Table ou Table hiérarchique.

2.2.3 Fonctions de gestion des champs Table hiérarchique

Les fonctions de gestion des champs Table hiérarchique sont les suivantes :

TableAffiche	Rafraîchit l'affichage d'un champ Table ou Table hiérarchique à partir d'une position donnée : • pour un champ lié à un fichier : les modifications effectuées sur le fichier de données lié sont répercutées dans le champ. • pour un champ manipulé par programmation : les colonnes calculées sont re-calculées.
TableAjoute	Ajoute une ligne dans : • un champ Table, • un champ Table hiérarchique, • un champ "Combo avec table" (champ Table affiché dans un champ Combo).
TableAjouteFils	Ajoute une ligne dans un champ Table hiérarchique, à la fin d'un niveau de hiérarchie donné.
TableAjouteLigne	Ajoute une ligne dans : • un champ Table, • un champ Table hiérarchique.
TableAjuste	Ajuste le titre et la taille des colonnes d'un champ Table ou Table hiérarchique.
TableChercheFils	Recherche une valeur dans une colonne d'un champ Table hiérarchique, dans une branche spécifiée.
TableColonnesFiltrées	Renvoie la liste des colonnes filtrées par l'utilisateur dans un champ Table ou Table hiérarchique.
TableDéplaceBranche	Déplace le contenu d'une ligne avec toute son arborescence descendante dans un champ Table hiérarchique.
TableDéplaceColonne	Déplace une colonne d'un champ Table ou Table hiérarchique.
TableDérouleTout	Déroule : • toute la hiérarchie (tous les noeuds) d'un champ Table hiérarchique. • toutes les ruptures d'un champ Table.
TableEchangeBranche	Echange le contenu de deux lignes (avec leur arborescence respective) d'un champ Table hiérarchique.



TableEchangeLigne	 Echange : deux lignes dans un champ Table par programmation. deux branches dans un champ Table hiérarchique par programmation.
TableEnroule	 Enroule: une branche d'un champ Table hiérarchique précédemment déroulée. une rupture d'un champ Table précédemment déroulée. une fenêtre de détail affichée pour une ligne.
TableEnrouleTout	 Enroule: toute la hiérarchie (tous les noeuds) d'un champ Table hiérarchique. toutes les ruptures d'un champ Table.
TableEnumèreColonne	Renvoie le nom d'une colonne d'un champ Table ou Table hiérarchique.
TableEtatElément	Renvoie l'état d'un noeud d'un champ Table hiérarchique : enroulé, déroulé ou inexistant.
TableFilsOccurrence	Renvoie le nombre de fils directs d'un élément dans un champ Table hiérarchique.
TableFixeColonne	Fixe une colonne à gauche ou libère une colonne fixée à gauche.
TableIndiceColonne	Renvoie l'indice d'une colonne dans un champ Table ou Table hiérarchique.
TableInfoXY	 Renvoie pour une position donnée dans un champ Table ou Table hiérarchique (coordonnées d'un point du champ): soit le nom de la colonne affichée pour la position indiquée. soit l'indice de la ligne ou de la colonne pour la position indiquée.
TableInsère	Insère une ligne dans : un champ Table, un champ Table hiérarchique, une table affichée dans un champ Combo.
TableInsèreFils	Insère une ligne dans un champ Table hiérarchique, dans un niveau de hiérarchie donné.
TableInsèreLigne	Insère une ligne dans : • un champ Table, • un champ Table hiérarchique.

TableListeFils	Liste les "fils" d'un noeud et les éléments "fils" de ces "fils" dans un champ Table hiérarchique.
TableModifie	Modifie une ligne dans : • un champ Table, • un champ Table hiérarchique, • une table affichée dans un champ Combo.
TableModifieLigne	Modifie une ligne dans : • un champ Table, • un champ Table hiérarchique.
TableOccurrence	 Renvoie : soit le nombre de colonnes présentes dans un champ Table ou Table hiérarchique. soit le nombre de lignes présentes dans un champ Table ou Table hiérarchique.
TablePosition	Affiche un champ Table ou Table hiérarchique à partir d'une ligne spécifiée ou renvoie l'indice de la première ligne affichée dans un champ Table ou Table hiérarchique.
TableRafraîchissementVisible	Modifie ou renvoie l'état de visibilité du bandeau de rafraîchis- sement d'un champ Table ou Table hiérarchique.
TableRécupèreFils	Renvoie les "fils" d'un élément (niveau immédiatement inférieur) dans un champ Table Hiérarchique.
TableRécupèreParent	Renvoie le "parent" d'un élément (niveau immédiatement su- périeur) dans un champ Table Hiérarchique.
TableRestaurePositionEtSé- lection	Restaure la position de l'ascenseur d'un champ Table ou Table hiérarchique ainsi que le ou les éléments sélectionnés.
TableSaisieEnCours	Indique si un champ Table ou Table hiérarchique est en cours de saisie.
TableSauvePositionEtSélection	Sauve: I a position de l'ascenseur d'un champ Table ou d'un champ Table hiérarchique, I e ou les éléments sélectionnés dans le champ.
TableSelect	Renvoie l'indice de l'élément sélectionné dans le champ Table ou Table hiérarchique.
TableSelectMoins	Dé-sélectionne une ligne dans un champ Table ou Table hiérarchique.
TableSelectOccurrence	Renvoie le nombre d'éléments sélectionnés dans un champ Table ou Table hiérarchique.



TableSelectPlus Sélectionne une ligne dans un champ Table ou Table hié chique. TableSupprime Supprime une ligne dans: un champ Table, un champ Table hiérarchique, une table affichée dans un champ Combo. TableSupprimeFils Supprime toutes les lignes filles d'une branche de la la rarchie.
 un champ Table, un champ Table hiérarchique, une table affichée dans un champ Combo. TableSupprimeFils Supprime toutes les lignes filles d'une branche de la l'rarchie.
rarchie.
TableSupprimeSelect Supprime la ou les lignes sélectionnées dans un champ Ta ou Table hiérarchique.
TableSupprimeTout Supprime toutes les lignes dans : un champ Table par programmation, un champ Table hiérarchique par programmation, une table affichée dans un champ Combo.
TableTrieFils Trie une branche d'un champ Table hiérarchique sur une plusieurs colonnes.
TableTypeElément Teste l'existence d'un élément d'un champ Table hiérarchic et renvoie son type (noeud ou feuille) si l'élément existe.
TableVersExcel Crée un fichier Excel avec les données d'un champ Table Table hiérarchique.
TableVersPressePapier Copie le contenu d'un champ Table ou Table hiérarchic dans le presse-papiers.
TableVersTexte Crée une chaîne de caractères avec les données d'un cha Table ou Table hiérarchique.
TableVersWord Crée un fichier Word (.RTF) avec les données d'un cha Table ou Table hiérarchique.
TableVersXML Crée un fichier XML avec les données d'un champ Table Table hiérarchique.

2.2.4 Fonctions de gestion des champs Zone répétée

Les fonctions permettant de gérer les champs Zone répétée sont les suivantes :

GalerieAffichePopup	Affiche la popup automatique de zoom du champ Galerie d'images.
GalerieFermePopup	Ferme la popup automatique de zoom de la galerie d'images.

GaleriePopupAffichée	Indique si la popup automatique de zoom du champ Galerie d'images est affichée.
ZoneRépétéeAffiche	Réactualise l'affichage d'une zone répétée fichier à partir d'une position donnée : les modifications effectuées sur le fichier lié sont répercutées dans la zone répétée.
ZoneRépétéeAjoute	Ajoute une répétition à la fin d'un champ Zone répétée.
ZoneRépétéeAjouteFI	Ajoute une répétition sous forme d'une fenêtre interne à la fin d'un champ Zone répétée par programmation.
ZoneRépétéeAjouteLigne	Ajoute une répétition à la fin d'un champ Zone répétée.
ZoneRépétéeAjoutEnCours	Modifie ou renvoie l'état de visibilité de la fenêtre interne de patience lors de l'ajout d'éléments supplémentaires dans un champ Zone répétée infinie.
ZoneRépétéeAnnuleBalayage	Annule l'affichage de la fenêtre interne affichée dans un champ Zone répétée suite au balayage d'une répétition (ou ligne).
ZoneRépétéeCherche	Recherche une valeur dans un attribut d'un champ Zone répétée.
ZoneRépétéeCherchePartout	Recherche une valeur dans tous les attributs d'un champ Zone répétée.
ZoneRépétéeDébutRemplis- sage	Indique le début du remplissage d'un champ Zone répétée par programmation.
ZoneRépétéeDéplaceLigne	Déplace une répétition ou échange deux répétitions d'un champ Zone répétée.
ZoneRépétéeDéroule	Déroule une rupture du champ Zone répétée sur une ligne donnée.
ZoneRépétéeDérouleTout	Déroule toutes les ruptures d'un champ Zone répétée avec rupture.
ZoneRépétéeEnregistre	Valide la modification ou l'ajout de l'enregistrement associé à la répétition en cours dans le champ Zone répétée fichier.
ZoneRépétéeEnroule	Enroule une rupture précédemment déroulée d'un champ Zone répétée.
ZoneRépétéeEnrouleDéroule	Sur une répétition/ligne donnée d'un champ Zone répétée : • replie une rupture (si elle est déroulée), • déplie une rupture (si elle est enroulée).
ZoneRépétéeEnrouleTout	Enroule toutes les ruptures déroulées d'un champ Zone répétée.



ZoneRépétéeFinRemplissage	Indique la fin du remplissage d'un champ Zone répétée par programmation.
ZoneRépétéeIndiceRupture	Renvoie l'indice du haut et du bas de rupture d'une rupture donnée dans un champ Zone répétée.
ZoneRépétéeInfoXY	Permet de connaître la répétition ou le champ se trouvant à une position donnée du champ Zone répétée (X, Y).
ZoneRépétéeInsère	Insère une répétition dans un champ Zone répétée.
ZoneRépétéeInsèreFI	Insère une répétition sous forme d'une fenêtre interne dans un champ Zone répétée par programmation.
ZoneRépétéeInsèreLigne	Insère une répétition dans un champ Zone répétée.
ZoneRépétéeModifie	Modifie les valeurs des attributs dans une répétition d'un champ Zone répétée.
ZoneRépétéeModifieFI	Modifie une répétition correspondant à une fenêtre interne dans un champ Zone répétée par programmation.
ZoneRépétéeModifieLigne	Modifie les valeurs des attributs dans une répétition d'un champ Zone répétée (fichier ou mémoire).
ZoneRépétéeNumEnr	Renvoie le numéro de l'enregistrement en cours dans un champ Zone répétée fichier.
ZoneRépétéeOccurrence	Renvoie le nombre de répétitions d'un champ Zone répétée.
ZoneRépétéePosition	Déplace l'ascenseur d'un champ Zone répétée par programmation pour afficher une répétition spécifique ou renvoie l'indice de la première répétition affichée dans un champ Zone répétée par programmation.
ZoneRépétéeRafraîchisse- mentVisible	Modifie ou renvoie l'état de visibilité du bandeau de rafraîchis- sement d'un champ Zone répétée.
ZoneRépétéeRestaurePositionEtSélection	Restaure la position de l'ascenseur d'un champ Zone répétée ainsi que le ou les éléments sélectionnés.
ZoneRépétéeSauvePositio- nEtSélection	Sauve : • la position de l'ascenseur dans un champ Zone répétée, • le ou les éléments sélectionnés. Ces éléments peuvent être restaurés grâce à la fonction Zone-RépétéeRestaurePositionEtSélection.
ZoneRépétéeSelect	Renvoie l'indice de l'élément sélectionné dans un champ Zone répétée.
ZoneRépétéeSelectMoins	Dé-sélectionne une répétition dans un champ Zone répétée.

ZoneRépétéeSelectOccur- rence	Renvoie le nombre de répétitions sélectionnées dans un champ Zone répétée.
ZoneRépétéeSelectPlus	Sélectionne une répétition dans un champ Zone répétée.
ZoneRépétéeSupprime	Supprime une répétition dans un champ Zone répétée.
ZoneRépétéeSupprimeSelect	Supprime la ou les lignes sélectionnées dans un champ Zone répétée.
ZoneRépétéeSupprimeTout	Supprime toutes les répétitions du champ Zone répétée par programmation.
ZoneRépétéeTrie	 Permet de : Trier un champ Zone répétée selon un ou plusieurs de ses attributs. Trier un champ Zone répétée sur tous ses attributs. Annuler un tri précédemment effectué (c'est-à-dire ne plus tenir compte du tri).
ZoneRépétéeVersExcel	Crée un fichier Excel avec les données d'un champ Zone ré- pétée (champ Zone répétée fichier ou champ Zone répétée mémoire).
ZoneRépétéeVersWord	Crée un fichier Word (.RTF) avec les données d'un champ Zone répétée.
ZoneRépétéeVersXML	Crée un fichier XML avec les données d'un champ Zone répétée (champ Zone répétée fichier ou champ Zone répétée par programmation).

2.2.5 Fonctions de gestion des ruptures (Tables, Zones répétées)

Les fonctions de gestion des ruptures dans les champs Table et dans les champs Zone répétée sont les suivantes :

RuptureAjoute	Ajoute une rupture dans un champ Table ou dans un champ Zone Répétée.
RuptureSupprime	Supprime une rupture dans un champ Table ou dans un champ Zone répétée.
RuptureSupprimeTout	Supprime toutes les ruptures présentes dans un champ Table ou un champ Zone répétée.



2.2.6 Fonctions de gestion des champs Tableau croisé dynamique

Ces fonctions permettent de manipuler les champs de type Tableau croisé dynamique :

TCDAxeXY	Permet de : • Spécifier les entêtes de lignes et de colonnes affichés dans un champ Tableau croisé dynamique. • Connaître les entêtes de lignes et de colonnes affichés dans un champ Tableau croisé dynamique.
TCDCalculeMiseAJour	Met à jour une partie des données d'un champ Tableau croisé dynamique à partir d'une date.
TCDCalculeTout	Calcule ou recalcule entièrement un champ Tableau croisé dynamique.
TCDCharge	Charge le résultat du calcul d'un champ Tableau croisé dynamique depuis une sauvegarde (fichier présent sur le disque ou sauvegarde dans un buffer).
TCDComparePériode	Calcule et affiche une comparaison de périodes dans un champ Tableau croisé dynamique.
TCDDéroule	Déroule toutes les données d'un champ Tableau croisé dynamique selon un entête de ligne ou de colonne.
TCDDérouleTout	Déroule tous les entêtes de lignes et/ou de colonnes d'un champ Tableau croisé dynamique.
TCDEnroule	Enroule toutes données d'un champ Tableau croisé dynamique selon un entête de ligne ou de colonne.
TCDEnrouleTout	Enroule tous les entêtes de lignes et/ou de colonnes d'un champ Tableau croisé dynamique.
TCDFiltre	Active ou désactive un filtre sur un champ Tableau croisé dynamique.
TCDInfoXY	Renvoie les valeurs d'entêtes correspondant à une position en pixels dans un champ Tableau croisé dynamique.
TCDListePositionEntête	Renvoie toutes les valeurs associées à un entête de ligne ou de colonne d'un champ Tableau croisé dynamique.
TCDSauve	Sauve le résultat du calcul d'un champ Tableau croisé dynamique (dans un fichier ou en mémoire).
TCDSelect	Permet de connaître la position des cellules sélectionnées et de sélectionner des cellules dans un champ Tableau croisé dynamique.
TCDSelectOccurrence	Renvoie le nombre de cellules sélectionnées dans un champ Tableau croisé dynamique.

TCDValeurEntête	Renvoie la valeur affichée dans un entête du champ Tableau croisé dynamique.
TCDVersExcel	Crée un fichier Excel avec les données d'un champ Tableau croisé dynamique.

2.2.7 Fonctions de gestion des champs Zone multiligne

Les fonctions de gestion des champs Zone multiligne sont les suivantes :

zmlAjouteLigne	Ajoute une nouvelle ligne dynamique dans un champ Zone multiligne.
zmllnsèreLigne	Insère une nouvelle ligne dynamique dans un champ Zone multiligne.
zmlSupprime	Supprime une ligne dynamique dans un champ Zone multiligne.
zmlSupprimeTout	Supprime toutes les lignes dynamiques dans un champ Zone multiligne.

2.2.8 Fonctions de gestion des champs Arbre

Les fonctions de gestion des champs Arbre sont les suivantes :

ArbreAffiche	Rafraîchit l'affichage d'un champ Arbre à partir d'une position donnée.
ArbreAjoute	Ajoute un élément "feuille" (et tous les noeuds nécessaires) dans un champ Arbre.
ArbreCherche	Recherche un élément (feuille ou noeud) dans un champ Arbre et renvoie son chemin.
ArbreCopieElément	Copie un élément (feuille ou noeud) dans un champ Arbre.
ArbreDéplaceElément	Déplace un élément (feuille ou noeud) dans un champ Arbre.
ArbreDéroule	Déroule un noeud dans un champ Arbre.
ArbreDérouleTout	Déroule un noeud et tous ses fils dans un champ Arbre.
ArbreEnroule	Enroule une branche précédemment déroulée.
ArbreEnrouleTout	Enroule une branche (ainsi que tous ses fils) précédemment déroulée.
ArbreEtat	Renvoie l'état d'un noeud : enroulé, déroulé ou inexistant.

ArbreID	Permet de construire le chemin des éléments d'un champ Arbre en différenciant les doublons.
ArbreInfoXY	Renvoie l'élément d'un arbre se trouvant à une position donnée.
ArbreInsère	Insère une feuille à une position spécifique dans un champ Arbre.
ArbreListeFils	Liste les "fils" d'un noeud et les éléments "fils" de ces "fils" dans un champ Arbre.
ArbreModifie	Modifie un élément (noeud ou feuille) dans un champ Arbre.
ArbreOccurrence	Renvoie le nombre d'éléments présents dans une branche d'un champ Arbre.
ArbrePosition	Affiche un champ Arbre à partir d'un élément (noeud ou feuille) spécifié ou renvoie le nom du premier élément affiché dans un champ Arbre.
ArbreRécupèreFils	Renvoie les "fils" d'un élément (niveau immédiatement inférieur) dans un champ Arbre.
ArbreRécupèreldentifiant	Renvoie l'identifiant associé à un élément (noeud ou feuille) dans un champ Arbre.
ArbreRécupèreIndice	Renvoie l'indice d'un élément (noeud ou feuille) dans un champ Arbre.
ArbreSelect	Renvoie le chemin complet de l'élément sélectionné dans un champ Arbre.
ArbreSelectMoins	Déselectionne un élément dans un champ Arbre.
ArbreSelectOccurrence	Renvoie le nombre d'éléments sélectionnés dans un champ Arbre (notamment dans le cas d'un champ Arbre multisélec- tion).
ArbreSelectPlus	Sélectionne un élément dans un champ Arbre.
ArbreSupprime	Supprime un élément et l'ensemble de ses "fils" d'un champ Arbre.
ArbreSupprimeFils	Supprime les fils d'un élément d'un champ Arbre sans supprimer l'élément lui-même.
ArbreSupprimeTout	Supprime l'ensemble des éléments d'un champ Arbre.
ArbreTrie	Trie les éléments présents dans un champ Arbre.
ArbreTypeElément	Teste l'existence d'un élément d'un champ Arbre et renvoie son type (noeud ou feuille) si l'élément existe.

2.3 Champs conteneurs

2.3.1 Fonctions de gestion des champs Onglet

Les fonctions permettant de manipuler les champs Onglet sont les suivantes :

OngletChargeConfiguration	Restaure la configuration des volets dynamiques d'un champ Onglet.
OngletDuChamp	Renvoie le nom du champ Onglet qui contient le champ spécifié.
OngletEtat	Renvoie l'état d'un volet d'onglet dynamique (identifié par son alias).
OngletFerme	Ferme un volet dynamique dans un champ Onglet.
OngletFermeTout	Ferme tous les volets dynamiques d'un champ Onglet.
OngletOuvre	Ouvre un nouveau volet dans un champ Onglet dynamique.
OngletSauveConfiguration	Sauvegarde la configuration des volets dynamiques d'un champ Onglet sous forme d'une chaîne de caractères.
VoletDuChamp	Renvoie le nom du volet (statique ou dynamique) d'un champ Onglet associé à un champ.

2.3.2 Fonctions de gestion des champs Ruban

Les fonctions de gestion des champs Ruban sont les suivantes :

RubanAdapteTaille	Adapte la taille des champs présents dans un champ Ruban en fonction de la taille de leur libellé.
RubanFermeRegroupement	Ferme le regroupement actuellement ouvert dans un champ Ruban.
RubanFinModeDéplié	Replie un ruban enroulé et temporairement déplié.
RubanSurligneVolet	Surligne ou non un volet d'un champ Ruban.

2.3.3 Fonctions de gestion des champs Barre d'outils

Les fonctions de gestion des champs Barre d'outils sont les suivantes :

BarreAttache	Ancre un champ Barre d'outils à la fenêtre ou change la posi-
	tion d'ancrage d'un champ Barre d'outils ancré.



BarreDétache	Transforme un champ Barre d'outils ancré en champ Barre d'outils flottant.
BarrePosition	Indique le mode d'affichage d'un champ Barre d'outils.

2.3.4 Fonctions de gestion des champs Tableau de bord

Les fonctions de gestion des champs Tableau de bord sont les suivantes :

TDBAffiche	Rafraîchit l'affichage des éléments d'un champ Tableau de bord.
TDBAjouteWidget	Ajoute et affiche un Widget (fenêtre interne) dans un champ Tableau de bord.
TDBChangeTailleWidget	Change les dimensions d'un Widget présent dans un champ Tableau de bord.
TDBChargeConfiguration	Restaure la configuration d'un champ Tableau de bord.
TDBConfigurationInitiale	Modifie la configuration d'un champ Tableau de bord (définie sous l'éditeur) avant son premier affichage.
TDBDéplaceWidget	Change la position d'un widget présent dans un champ Tableau de bord.
TDBInfoXY	Permet de savoir : • si un Widget est présent dans un champ Tableau de bord à une position donnée. • quel est le Widget présent dans un champ Tableau de bord à une position donnée.
TDBMode	Ouvre ou ferme le mode "Edition" d'un champ Tableau de bord.
TDBOccurrence	Renvoie le nombre de Widgets présents dans un champ Tableau de bord.
TDBRécupèreWidgetPosition	Renvoie la position d'un Widget présent dans un champ Tableau de bord.
TDBSauveConfiguration	Sauvegarde la configuration d'un champ Tableau de bord sous forme d'une chaîne.
TDBSupprime	Supprime un Widget affiché dans un champ Tableau de bord. Le champ Tableau de bord est mis à jour et un emplacement vide remplace le Widget supprimé.
TDBSupprimeTout	Supprime tous les Widgets affichés dans un champ Tableau de bord.

2.3.5 Fonctions de gestion des champs Panneau dockable

Les fonctions de gestion des champs Panneau dockable sont les suivantes :

PanneauActive	Rend un panneau actif lorsque plusieurs panneaux sont dockés entre eux.
PanneauAttache	Attache ou change la position d'attache d'un champ Panneau dockable.
PanneauChargeConfiguration	Restaure la configuration des champs Panneau dockable d'une fenêtre.
PanneauCrée	Crée un nouveau champ Panneau dockable dans la fenêtre en cours.
PanneauDétache	Détache un champ Panneau dockable pour le transformer en une fenêtre flottante.
PanneauEnumère	Enumère les champs Panneau dockable d'une fenêtre.
PanneauPosition	Récupère la position d'attache d'un champ Panneau dockable.
PanneauSauveConfiguration	Sauve la configuration courante des champs Panneau dockable d'une fenêtre.

2.3.6 Fonctions de gestion des champs Fenêtre interne

Les fonctions de gestion des champs "Fenêtres internes" sont les suivantes :

ChangeFenêtreSource	Change dynamiquement la fenêtre affichée dans un champ fenêtre interne.
	Cas des défilements de fenêtres internes : Modifie la fenêtre actuellement affichée. Cette modification est enregistrée dans la liste des fenêtres internes à faire défiler.
FenTailleUtile	Indique la taille utile d'une fenêtre interne avec ascenseurs automatiques. La taille utile correspond à la taille complète de la fenêtre interne : • Largeur de la fenêtre interne. • Hauteur de la fenêtre interne.
FIListeAffiche	Rafraîchit l'affichage d'un champ "Fenêtre interne" avec parcours automatique sur un fichier de données ou une requête.
FIListeAjoute	Ajoute une nouvelle fenêtre interne à la liste des fenêtres internes parcourue par un champ Fenêtre Interne.



FIListeInsère	Insère une nouvelle fenêtre interne à la liste des fenêtres internes parcourue par un champ Fenêtre Interne.
FIListeOccurrence	Renvoie le nombre de fenêtres internes actuellement pré- sentes dans la liste des fenêtres internes parcourue par un champ Fenêtre Interne.
FIListePosition	Affiche la fenêtre interne correspondant à la position spécifiée (dans la liste des fenêtres internes parcourues par un champ Fenêtre Interne) ou renvoie la position de la fenêtre interne actuellement affichée (dans la liste des fenêtres internes parcourues par un champ Fenêtre Interne).
FIListePrécédent	Affiche la fenêtre interne précédente de la liste des fenêtres internes parcourue par un champ Fenêtre Interne.
FIListeSuivant	Affiche la fenêtre interne suivante dans la liste des fenêtres internes parcourue par un champ Fenêtre Interne.
FIListeSupprime	Supprime une fenêtre interne présente dans la liste des fenêtres internes parcourue par un champ Fenêtre Interne.
FIListeSupprimeTout	Supprime toutes les fenêtres internes ajoutées par programmation dans la liste des fenêtres internes parcourue par un champ Fenêtre Interne.

2.4 Champs graphiques

2.4.1 Fonctions de gestion des champs Calendrier

Ces fonctions permettent de manipuler les champs Calendrier ainsi que les champs de saisie de type Date:

CalendrierOuvre	Dans un champ de saisie de type Date, ouvre une fenêtre popup affichant un calendrier.
CalendrierPosition	Renvoie le mois affiché dans un champ Calendrier.
CalendrierSelect	Renvoie la date sélectionnée dans un champ Calendrier.
CalendrierSélecteur	Ouvre un dialogue modal avec un calendrier pour saisir une date.
CalendrierSelectMoins	Désélectionne une date dans un champ Calendrier multisélection.
CalendrierSelectOccurrence	Renvoie le nombre de jours sélectionnés dans un champ Calendrier.
CalendrierSelectPlus	Sélectionne une date dans un champ Calendrier.

2.4.2 Fonctions de gestion des champs Agenda

Les fonctions de gestion des champs Agenda sont les suivantes :

AgendaAffiche	Réinitialise le contenu d'un champ Agenda à partir de sa source de données (fichier de données HFSQL par exemple).
AgendaAffichePériodePrécédente	Déplace la zone temporelle affichée sur la zone précédente (par exemple, semaines précédentes) dans un champ Agenda.
AgendaAffichePériodeSuivante	Déplace la zone temporelle affichée sur la zone suivante (par exemple, semaines suivantes) dans un champ Agenda.
AgendaAjouteRendezVous	Ajoute un nouveau rendez-vous dans un champ Agenda.
AgendaChangeMode	Modifie la plage temporelle affichée par un champ Agenda (Jour/Semaine/Mois).
AgendaCouleurFond	Fixe une couleur de fond sur une plage horaire d'un champ Agenda.
AgendaDateVisible	Rend visible ou invisible un jour dans un champ Agenda.
AgendaHeureAffichée	Définit la plage horaire affichée par le champ Agenda en mode Jour ou Semaine.
AgendaHeureOuvrable	Permet d'indiquer les heures ouvrables spécifiques par jour dans un champ Agenda.
AgendaInfoXY	Renvoie pour une position donnée dans le champ Agenda (coordonnées d'un point de l'agenda): • soit l'indice du rendez vous pour la position indiquée. • soit la date correspondant à la position indiquée.
AgendaListeRendezVous	 Renvoie: la liste des rendez-vous compris entre deux dates données dans un champ Agenda, tous les rendez-vous d'un champ Agenda, un rendez-vous particulier (sélectionné ou survolé).
AgendaMode	Renvoie le mode d'affichage par un champ Agenda : jour, semaine, mois,
AgendaPlageSélectionnée	Renvoie la date et l'heure de début ou de fin de la plage horaire sélectionnée dans un champ Agenda.
AgendaPlageSélectionnée AgendaPosition	
	raire sélectionnée dans un champ Agenda. Affiche un champ Agenda à partir d'une date spécifiée ou renvoie la date du premier jour (ou dernier jour) affiché dans un



AgendaSelectPlus	Sélectionne un rendez-vous dans un champ Agenda.
AgendaSupprimeRendezVous	Supprime un rendez-vous dans un champ Agenda.
AgendaSupprimeTout	Supprime tous les rendez-vous d'un champ Agenda.
AgendaVersiCalendar	Exporte les rendez-vous d'un champ Agenda au format iCalendar.
AgendaZoom	Renvoie la plage temporelle affichée par un champ Agenda.
iCalendarVersAgenda	Importe des données au format iCalendar dans un champ Agenda.

2.4.3 Fonctions de gestion des champs Planning

Les fonctions de gestion des champs Planning sont les suivantes :

iCalendarVersPlanning	Importe des données au format iCalendar dans un champ Planning.
PlanningAffiche	Réinitialise le contenu d'un champ Planning à partir de sa source de données (fichier HFSQL par exemple).
PlanningAffichePériodePré- cédente	Déplace la zone temporelle affichée sur la zone précédente (par exemple, semaines précédentes) dans un champ Planning.
PlanningAffichePériodeSuivante	Déplace la zone temporelle affichée sur la zone suivante (par exemple, semaines suivantes) dans un champ Planning.
PlanningAjouteRendezVous	Ajoute un nouveau rendez-vous dans un champ Planning.
PlanningAjouteRessource	Ajoute une nouvelle ressource dans un champ Planning.
PlanningChangeMode	Modifie la période (c'est-à-dire le nombre de jours) affichée par un champ Planning.
PlanningCouleurFond	Fixe une couleur de fond sur une plage horaire d'un champ Planning présent dans une fenêtre (par exemple, plage ho- raire correspondant au déjeuner, à un jour férié,).
PlanningDateVisible	Rend visible ou invisible un jour dans un champ Planning.
PlanningHeureAffichée	Définit la plage horaire affichée par le champ Planning en mode Jour ou Semaine.
PlanningHeureOuvrable	Permet d'indiquer les heures ouvrables spécifiques par jour dans un champ Planning.
PlanningHeureOuvrableRes- source	Permet d'indiquer les heures ouvrables spécifiques par jour et par ressource dans un champ Planning.

PlanningInfoXY	Renvoie le rendez-vous, la ressource ou la date se trouvant à une position donnée dans un champ Planning.
PlanningListeRendezVous	Renvoie: I a liste des rendez-vous compris entre deux dates données dans un champ Planning, tous les rendez-vous d'un champ Planning, un rendez-vous particulier (sélectionné ou survolé).
PlanningMode	Renvoie le mode d'affichage d'un champ Planning : jour, semaine, mois, \dots
PlanningPlageSélectionnée	Retourne la date et l'heure de début ou de fin de la plage horaire sélectionnée dans un champ Planning.
PlanningPosition	Affiche un champ Planning à partir d'une date spécifiée ou renvoie la date du premier jour (ou dernier jour) affiché dans un champ Planning.
PlanningPositionDateHeure	Affiche un champ Planning à partir d'une date spécifiée ou renvoie la date du premier jour (ou dernier jour) affiché dans un champ Planning.
PlanningPositionRessource	Affiche une ressource donnée dans un champ Planning ou renvoie la position la première ressource visible dans un champ Planning.
PlanningSelectMoins	Désélectionne un rendez-vous dans un champ Planning.
PlanningSelectPlus	Sélectionne un rendez-vous dans un champ Planning.
PlanningSupprimeRendezVous	Supprime un rendez-vous dans un champ Planning.
PlanningSupprimeRessource	Supprime une ressource dans un champ Planning.
PlanningSupprimeTout	Supprime tous les rendez-vous et toutes les ressources d'un champ Planning.
PlanningVersiCalendar	Exporte les rendez-vous d'un champ Planning au format iCalendar.

2.4.4 Fonctions de gestion des champs TimeLine

Les fonctions de gestion des champs TimeLine sont les suivantes :

TimelineAffiche	Réinitialise le contenu d'un champ TimeLine à partir de sa source de données (fichier de données HFSQL par exemple).
TimelineAjouteEvénement	Ajoute un évènement dans un champ TimeLine.



TimelineAjoutePiste	Ajoute une nouvelle piste dans un champ TimeLine.
TimelineChangeMode	Modifie la période (c'est-à-dire le nombre de secondes, millise- condes, microsecondes,) affichée par un champ TimeLine.
TimelineListeEvénement	 Renvoie: la liste des évènements compris entre deux moments donnés dans un champ TimeLine, tous les évènements d'un champ TimeLine, un évènement particulier (sélectionné ou survolé).
TimelineSupprimeEvénement	Supprime un évènement dans un champ TimeLine.
TimelineSupprimePiste	Supprime une piste dans un champ TimeLine.
TimelineSupprimeTout	Supprime tous les évènements et toutes les pistes d'un champ TimeLine.

2.4.5 Fonctions de gestion des champs Diagramme de Gantt

Les fonctions permettant de manipuler une colonne d'un champ Table (ou Table hiérarchique) de type Diagramme de Gantt sont les suivantes :

GanttAjouteCongé	Déclare une nouvelle période de congés pour une ligne dans une colonne d'un champ Table (ou Table hiérarchique) de type Diagramme de Gantt.
GanttAjouteLien	Crée un lien de type "Fin à Début" entre deux tâches affichées dans une colonne d'un champ Table (ou Table hiérarchique) de type Diagramme de Gantt.
GanttAjouteTâche	Ajoute une tâche dans une colonne d'un champ Table (ou Table hiérarchique) de type Diagramme de Gantt.
GanttChangeMode	Modifie la période (c'est-à-dire le nombre de jours) affichée dans une colonne d'un champ Table (ou Table hiérarchique) de type Diagramme de Gantt.
GanttHeureAffichée	Définit la plage horaire affichée dans une colonne d'un champ Table (ou Table hiérarchique) de type Diagramme de Gantt.
GanttHeureOuvrable	Surcharge les heures ouvrables d'une ligne dans une colonne d'un champ Table (ou Table hiérarchique) de type Diagramme de Gantt.
GanttJourSemaineOuvré	Indique si un jour de la semaine est ouvré dans une colonne d'un champ Table (ou Table hiérarchique) de type Diagramme de Gantt.

GanttListeLien	Liste les liens présents dans une colonne d'un champ Table (ou Table hiérarchique) de type Diagramme de Gantt.
GanttListeTâche	Renvoie: • la liste des tâches comprises entre deux dates données dans une colonne de type Diagramme de Gantt, • toutes les tâches d'une colonne de type Diagramme de Gantt, • une tâche spécifique (sélectionnée ou survolée).
GanttOrganiseTâche	Réorganise les tâches d'un diagramme de Gantt selon les contraintes (dépendances et ressources).
GanttPositionDateHeure	Paramètre le premier jour et la première heure affichés dans une colonne (d'un champ Table ou Table hiérarchique) de type Diagramme de Gantt.
GanttRécupèreTâche	Récupère une tâche à partir de son identifiant dans une co- lonne (d'un champ Table ou Table hiérarchique) de type Dia- gramme de Gantt.
GanttSupprimeLien	Supprime des liens dans une colonne d'un champ Table (ou Table hiérarchique) de type Diagramme de Gantt.
GanttSupprimeTâche	Supprime une tâche dans une colonne d'un champ Table (ou Table hiérarchique) de type Diagramme de Gantt.
GanttSupprimeTout	Supprime toutes les tâches dans une colonne d'un champ Table (ou Table hiérarchique) de type Diagramme de Gantt.

2.4.6 Fonctions de gestion des champs Traitement de texte

Les fonctions permettant de gérer les champs Traitements de texte sont les suivantes :

DocAjoute	Ajoute: • à la fin d'un document de type Traitement de texte : un élément, un document, un paragraphe, un texte, une image ou un fragment. • à la fin d'un fragment : un élément, un texte ou une image.
DocChangeAltitude	Modifie l'altitude d'un élément de type Image ou de type Zone de texte dans un document DocX.
DocDébutModification	Signale le début du regroupement d'un ensemble d'opérations sur un document en un seul évènement (gestion du "undo/redo").



DocEntreEdition	Entre en édition dans le champ Traitement de texte dans une partie spécifique du document : corps, en-tête ou pied de page.
DocFerme	Ferme un fichier docx et libère le document.
DocFinModification	Signale la fin du regroupement d'un ensemble d'opérations en un seul évènement (gestion du "undo/redo").
DocImprime	Imprime un document au format "docx".
DocInfoXY	Renvoie pour une position donnée dans un champ Traitement de texte (coordonnées d'un point du champ) : • soit le numéro de la page correspondante, • soit la position X (en mm) correspondante, • soit la position Y (en mm) correspondante.
DocInsère	Insère un objet dans un document de type Traitement de texte ou remplace le contenu du fragment en cours. Les objets manipulables sont un élément, un document, un paragraphe, un texte, une image, un fragment.
DocInsèreTableau	Insère un tableau dans un document de type Traitement de texte.
DocInsèreTableDesMatières	Insère une table des matières dans un document de type Traitement de texte.
DocMiseAJourFormule	Met à jour les formules d'un document.
DocMiseAJourTableDesMa- tières	Met à jour la table des matières d'un document.
DocOuvre	Ouvre un fichier Traitement de texte (format docx) en mode Lecture/Ecriture. Le fichier docx est ouvert et bloqué jusqu'à sa fermeture.
DocPositionDébutPage	Renvoie la position du premier caractère d'une page donnée dans un champ Traitement de texte.
DocPositionne	Provoque le défilement du champ Traitement de texte afin que le texte voulu apparaisse entièrement.
DocRecherche	Recherche une chaîne de caractères : dans l'ensemble d'un document de type Traitement de texte. dans un fragment.
DocRechercheElémentPar- Nom	Recherche un élément par son nom dans l'ensemble d'un document de type Traitement de texte.

DocRedo	Rétablit la dernière action annulée sur un document de type Traitement de texte.
DocRedoOccurrence	Renvoie le nombre d'actions annulées qui peuvent être refaites sur un document de type Traitement de texte.
DocRemplace	Recherche et remplace toutes les occurrences d'une chaîne de caractères par une autre chaîne : dans l'ensemble d'un document de type Traitement de texte. dans un fragment.
DocSauve	Sauve un document au format "docx".
DocSélectionne	Sélectionne un fragment dans un champ Traitement de texte.
DocSortEdition	Sort de l'édition en cours. L'entrée en édition a été effectuée avec la fonction DocEntreEdition .
DocSupprime	Supprime un élément d'un document. Cet élément est supprimé du document auquel il est associé.
DocSupprimeTableDesMa- tières	Supprime une table des matières dans un document.
DocUndo	Annule la dernière modification effectuée sur un document de type Traitement de texte.
DocUndoOccurrence	Renvoie le nombre d'actions annulables sur un document.
DocUndoRedoSupprimeTout	Supprime tout l'historique du mécanisme d'Undo/Redo d'un document de type Traitement de texte.
DocVersHTML	Convertit un document de type Traitement de texte en un fichier HTML.
DocVersImage	Exporte une page d'un document de type Traitement de texte sous forme d'une image.
DocVersPDF	Convertit un document de type Traitement de texte en un fichier PDF.
DocVersTexte	Crée une chaîne de caractères avec les données : d'un champ Traitement de texte ou d'un document Traitement de texte. d'un paragraphe d'un champ Traitement de texte.



2.4.7 Fonctions de gestion des champs Tableur

Les fonctions permettant de manipuler le champ Tableur sont les suivantes :

TableurAjouteDonnée	Ajoute une donnée dans un champ Tableur présent dans une fenêtre.
TableurAjouteFeuille	Ajoute une feuille de calcul dans un champ Tableur présent dans une fenêtre.
TableurAjouteFormule	Ajoute une formule de calcul dans un champ Tableur présent dans une fenêtre.
TableurAjouteImage	Ajoute une image dans la feuille en cours d'un champ Tableur.
TableurAjouteNom	Spécifie un nom pour identifier une cellule d'un champ Tableur.
TableurAutoriseProcédure	Autorise l'utilisation d'une fonction/procédure WLangage dans une formule d'un champ Tableur.
TableurCadreSélection	Modifie le cadre des cellules sélectionnées dans un champ Tableur présent dans une fenêtre.
TableurChampFormule	Permet d'utiliser un champ pour réaliser une barre de formule personnalisée pour le champ Tableur.
TableurCharge	Charge un fichier au format XLSX dans un champ Tableur présent dans une fenêtre.
TableurCherche	Recherche une valeur dans les cellules d'un champ Tableur présent dans une fenêtre.
TableurDébutModification	Signale le début du regroupement d'un ensemble d'opérations sur un champ Tableur en un seul évènement (gestion du "undo/redo").
TableurDéplaceFeuille	Déplace une feuille de calcul dans un champ Tableur présent dans une fenêtre.
TableurFerme	Ferme le document XLSX ouvert précédemment par la fonction TableurCharge .
TableurFige	Permet de figer l'affichage d'une ligne ou d'une colonne dans un champ Tableur.
TableurFinModification	Signale la fin du regroupement d'un ensemble d'opérations sur un champ Tableur en un seul évènement (gestion du "undo/redo").
TableurFusionneCellule	Fusionne les cellules spécifiées ou les cellules sélectionnées dans un champ Tableur.

TableurInsèreColonne	Insère une colonne vide dans un champ Tableur présent dans une fenêtre.
TableurInsèreFeuille	Insère une feuille de calcul dans un champ Tableur présent dans une fenêtre.
TableurInsèreLigne	Insère une ligne vide dans un champ Tableur présent dans une fenêtre.
TableurListeCommentaire	Liste tous les commentaires de la feuille courante d'un champ Tableur.
TableurListeFeuille	Renvoie la liste des feuilles de calcul présentes dans un champ Tableur.
TableurListelmage	Liste les images présentes dans la feuille courante dans un champ Tableur.
TableurListeNom	Renvoie la liste des noms qui identifient une cellule d'un champ Tableur.
TableurModifieNom	Modifie le nom utilisé pour identifier une cellule d'un champ Tableur.
TableurPosition	 Affiche la cellule spécifiée dans un champ Tableur présent dans une fenêtre: soit la zone visible du champ Tableur est déplacée pour afficher la cellule. soit la cellule est affichée en haut à gauche de la zone visible du champ Tableur.
TableurRecalculeTout	Recalcule toutes les formules d'un champ Tableur présent dans une fenêtre (y compris les formules utilisant des fonctions/procédures WLangage).
TableurRécupèreFormule	Récupère la formule de calcul d'une cellule présente dans un champ Tableur d'une fenêtre.
TableurRécupèreFusion	Permet de savoir si une cellule est fusionnée avec d'autres cellules et d'obtenir le nom des cellules fusionnées.
TableurRécupèreInfoTri	Renvoie différentes informations sur le tri effectué dans un champ Tableur.
TableurRécupèreSélection	Récupère la liste des cellules sélectionnées dans un champ Tableur présent dans une fenêtre.
TableurRemplace	Recherche et remplace une valeur dans un champ Tableur.



TableurRestaurePositionEt- Sélection	Restaure : • la position de l'ascenseur d'un champ Tableur, • la feuille en cours, • le ou les éléments sélectionnés dans la feuille en cours du champ Tableur. Ces éléments ont été précédemment sauvegardés par la fonction TableurSauvePositionEtSélection.
TableurSaisieFonction	Insère un nom de fonction à la position du curseur dans la cellule en cours de saisie d'un champ Tableur présent dans une fenêtre.
TableurSauve	Sauve le contenu d'un champ Tableur dans un fichier au format XLSX.
TableurSauvePositionEtSé- lection	 Sauve : la position de l'ascenseur d'un champ Tableur pour la feuille en cours, la feuille en cours dans le champ Tableur, le ou les éléments sélectionnés dans le champ Tableur pour la feuille en cours.
TableurSelectCommentaire	Permet de : • savoir si un commentaire est sélectionné dans un champ Tableur, • sélectionner ou désélectionner un commentaire dans un champ Tableur.
TableurSelectFeuille	Sélectionne une feuille de calcul (identifiée par son nom) dans un champ Tableur.
TableurSelectMoins	Désélectionne une ou plusieurs cellules dans un champ Tableur présent dans une fenêtre.
TableurSelectPlus	Sélectionne une ou plusieurs cellules dans un champ Tableur présent dans une fenêtre.
TableurStyleSélection	Renvoie ou modifie le style des cellules sélectionnées dans un champ Tableur présent dans une fenêtre.
TableurSupprimeColonne	Supprime une colonne dans un champ Tableur.
TableurSupprimeFeuille	Supprime une feuille de calcul dans un champ Tableur présent dans une fenêtre.
TableurSupprimeImage	Supprime une image dans la feuille courante d'un champ Tableur.
TableurSupprimeLigne	Supprime une ligne dans un champ Tableur.

TableurSupprimeNom	Supprime un des noms permettant d'identifier une cellule d'un champ Tableur.
TableurSupprimeTout	Supprime toutes les données d'un champ Tableur présent dans une fenêtre (cellules, formules, taille et mises en forme d'entêtes).
TableurTrieSélection	Trie les valeurs sélectionnées dans un champ Tableur.
TableurTypeEtMasqueSélection	Renvoie ou modifie le type et le masque des cellules sélectionnées dans un champ Tableur.

2.4.8 Fonctions de gestion des champs Lecteur PDF

Les fonctions de gestion des champs Lecteur PDF sont les suivantes :

LecteurPDFFerme	Ferme et libère le fichier PDF affiché dans un champ Lecteur PDF.
LecteurPDFInfoXY	Renvoie pour une position donnée dans un champ Lecteur PDF (coordonnées d'un point du champ): • soit le numéro de la page pour la position indiquée, • soit la position X (en mm) pour la position indiquée, • soit la position Y (en mm) pour la position indiquée.
LecteurPDFOuvre	Ouvre un fichier PDF dans un champ Lecteur PDF.
LecteurPDFRecherchePrécédent	Positionne sur le résultat précédent d'une recherche initiée par la fonction LecteurPDFRecherchePremier dans le contenu d'un champ Lecteur PDF.
LecteurPDFRecherchePre- mier	Initialise la recherche d'un texte dans le fichier PDF affiché par le champ Lecteur PDF et positionne sur la première occurrence trouvée (à partir de la page en cours).
LecteurPDFRechercheSuivant	Positionne sur le résultat suivant d'une recherche dans le contenu d'un champ Lecteur PDF.
LecteurPDFSauve	Sauve le contenu d'un champ Lecteur PDF dans un fichier.
LecteurPDFSurligne	Cherche un texte dans le document affiché par un champ Lecteur PDF et surligne les occurrences de ce texte dans le champ.
LecteurPDFTournePage	Effectue une rotation d'une page affichée dans le champ Lecteur PDF.



2.4.9 Fonctions de gestion des champs Editeur d'images

Les fonctions de gestion du champ Editeur d'images sont :

PicCaptureLasso	Effectue une capture d'écran via le lasso et récupère cette capture dans une variable de type Image.
PicCaptureLassoOCR	Lance une capture d'écran par le lasso pour en extraire le texte via une analyse avec le système OCR intégré.
PicCrée	Crée une image dans le champ Editeur d'images.
PicFerme	Ferme l'image se trouvant dans un champ Editeur d'images.
PicFusionneCalque	Fusionne les calques d'une image au format WDPic.
PicOuvre	Ouvre une image dans un champ Editeur d'images.
PicRedimensionne	Redimensionne une image au format WDPic.
PicRotation	Effectue une rotation d'une image au format WDPic.
PicSauve	Sauve l'image présente : • dans un champ Editeur d'images. • dans une variable de type WDPic.

2.4.10 Fonctions de gestion des champs Caméra

Les fonctions de gestion du champ Caméra sont les suivantes :

CaméraAffiche	Affiche dans un champ "Caméra" la séquence vidéo actuellement retransmise par une "web caméra" ou par la caméra de l'appareil mobile. Android / iOS: Fonction conservée pour les champs Caméra "Compatibles 26".
CaméraArrête	Arrête l'affichage ou l'enregistrement d'une séquence vidéo affichée dans un champ Caméra. Android / iOS : Fonction conservée pour les champs Caméra "Compatibles 26".
CaméraArrêteDécodage	Arrête le décodage des codes-barres via un champ Caméra.
CaméraCapture	Capture la séquence vidéo actuellement retransmise par une "caméra" : • sous forme d'une image : prend une photo. • sous forme de vidéo : enregistre une vidéo. Android / iOS : Fonction conservée pour les champs Caméra "Compatibles 26".

CaméraChangeDriver	Connecte le champ "Caméra" à un driver de capture vidéo spécifique.
CaméraConfigure	Permet de configurer le driver de capture vidéo.
CaméraDemandePermission	Demande la permission d'utiliser la caméra de l'appareil.
CaméraDémarreDécodage	Démarre le décodage des codes-barres dans un champ Caméra.
CaméraEtat	Renvoie l'état d'un champ Caméra.
	Android / iOS : Fonction conservée pour les champs Caméra "Compatibles 26".
CaméraGénèreMiniature	Génère une miniature de la photo ou de la vidéo spécifiée.
CaméraLanceAppli	Lance l'application caméra native de l'appareil afin d'enregistrer une vidéo ou de prendre une photo.
CaméraListeDriver	Liste les drivers de capture vidéo installés sur le poste en cours.
CaméraListeParamètre	Liste les valeurs supportées par la caméra de l'appareil pour un paramètre donné.
	Android / iOS : Fonction conservée pour les champs Caméra "Compatibles 26".
CaméraParamètre	Renvoie ou modifie la valeur d'un paramètre de la caméra de l'appareil.
	Android / iOS : Fonction conservée pour les champs Caméra "Compatibles 26".
CaméraPhoto	Prend une photo via un champ Caméra dans une application Android ou iOS.
CaméraVidéoArrête	Arrête l'enregistrement d'une vidéo précédemment démarré par la fonction CaméraVidéoDémarre .
CaméraVidéoDémarre	Démarre l'enregistrement d'une vidéo via un champ Caméra dans une application Android ou iOS.



2.4.11 Fonctions de gestion des champs Multimédia

Les fonctions Multimédia permettent de manipuler les fichiers multimédia associés aux champs Multimédia.

MultimédiaArrêt	Arrête la lecture en cours d'un fichier multimédia dans un champ Multimédia.
MultimédiaContrôleVisible	Gère la visibilité des boutons de contrôle (Lecture, Pause, avance rapide,) du champ Multimédia.
MultimédiaDébut	Place au début du fichier multimédia joué dans le champ Multimédia.
MultimédiaDurée	Renvoie la taille du fichier multimédia en cours de lecture (en millisecondes) dans le champ Multimédia.
MultimédiaEtat	Indique l'état du fichier multimédia joué dans le champ Multimédia.
MultimédiaFerme	Ferme le fichier multimédia en cours dans le champ Multimédia.
MultimédiaFin	Place à la fin du fichier multimédia joué dans le champ Multimédia.
MultimédiaHauteur	Renvoie la hauteur en pixels de l'image source du fichier multimédia joué dans le champ Multimédia.
MultimédiaJoue	Joue un fichier multimédia dans un champ Multimédia.
MultimédiaLargeur	Renvoie la largeur en pixels de l'image source du fichier multi- média joué dans le champ Multimédia.
MultimédiaOuvre	Ouvre un fichier multimédia dans un champ Multimédia.
MultimédiaPause	Met en pause la lecture d'un fichier multimédia dans un champ Multimédia.
MultimédiaPosition	Renvoie ou modifie la position en cours du fichier multimédia en cours dans le champ Multimédia.
MultimédiaVolume	Renvoie ou modifie le volume sonore du fichier multimédia joué dans un champ Multimédia.

2.4.12 Fonctions de gestion des champs TreeMap

Les fonctions de gestion des champs TreeMaps sont les suivantes :

TreeMapAjoute	Ajoute un élément dans un champ TreeMap.
TreeMapCherche	Recherche l'indice d'un élément dans un champ TreeMap à partir du chemin de l'élément.
TreeMapInfoXY	Renvoie l'indice de l'élément affiché à une position donnée dans un champ TreeMap.
TreeMapOccurrence	Renvoie le nombre d'éléments présents dans un champ Tree-Map.
TreeMapRecherche	Recherche l'indice d'un élément dans un champ TreeMap à partir du chemin de l'élément.
TreeMapSelectGroupe	Sélectionne visuellement un groupe d'éléments dans un champ TreeMap.
TreeMapSupprime	Supprime un élément dans un champ TreeMap.
TreeMapSupprimeTout	Supprime tous les éléments d'un champ TreeMap.

2.4.13 Fonctions de gestion des champs Carte

Les fonctions de gestion des champs Carte sont les suivantes :

Ouvre la popup d'un marqueur affiché dans un champ Carte.
Centre la carte affichée dans un champ Carte sur une position géographique ou un lieu donné.
Déplace la carte affichée dans le champ Carte pour que la zone géographique spécifiée soit entièrement visible dans le champ.
Ajoute une nouvelle forme (polygone, ligne, cercle) sur la carte affichée dans un champ Carte.
Ajoute une nouvelle image sur la carte affichée dans un champ Carte.
Ajoute un itinéraire sur un champ Carte.
Ajoute un nouveau marqueur sur une carte affichée dans un champ Carte.
Modifie le style de la carte affichée dans le champ Carte.

CarteConfigureAPIGgI	Déclare des paramètres supplémentaires pour le champ Carte qui seront transmis à l'API Google.
CarteDistanceItinéraire	Calcule la distance d'un itinéraire dans un champ Carte.
CarteExécuteJS	Exécute du code natif de l'API Google Maps dans un champ Carte en Javascript.
CarteFermePopup	Ferme la popup d'un marqueur affichée dans le champ Carte.
CarteFinDéplacement	Arrête le suivi du déplacement de l'appareil dans un champ Carte.
CarteInfoPosition	Renvoie les coordonnées en pixel du point d'un champ Carte correspondant à une position géographique (latitude et longitude).
CarteInfoXY	Renvoie la position géographique (latitude et longitude) correspondant à un point d'un champ Carte.
CarteLicenceBing	Indique la clé de licence "Bing map" à utiliser dans les champs Carte utilisés en mode Universal Windows 10 App.
CarteLicenceGgl	Indique la clé de licence "Google Maps API" à utiliser dans les champs Carte (de WINDEV ou WEBDEV).
CarteLimiteZone	Limite la zone géographique affichée dans le champ Carte.
CarteModifieForme	Modifie une forme dessinée sur la carte affichée dans un champ Carte.
CarteModifielmage	Modifie une image dessinée sur la carte affichée dans un champ Carte.
CarteModifieMarqueur	Modifie un marqueur affiché dans un champ Carte.
CartePopupAffichée	Permet de savoir si la popup d'un marqueur du champ Carte est affichée.
CarteRécupèrelmage	Récupère l'image d'une carte affichée dans un champ Carte. Les marqueurs et les itinéraires affichés sur cette carte seront également présents dans l'image.
CarteRécupèreObjetJS	Retourne l'instance de l'API d'un champ Carte.
CarteRécupèrePosition	Renvoie la position géographique du point situé au centre de la carte actuellement affiché dans un champ Carte.
CarteRécupèreStyle	Renvoie le style utilisé par la carte affichée dans le champ Carte.
CarteSuitDéplacement	Affiche la position courante de l'appareil dans un champ Carte et met à jour cette position durant son déplacement.

CarteSupprimeForme	Supprime une forme dessinée sur la carte affichée dans un champ Carte.
CarteSupprimeImage	Supprime une image dessinée sur la carte affichée dans un champ Carte.
CarteSupprimeItinéraire	Supprime un itinéraire d'un champ Carte.
CarteSupprimeMarqueur	Supprime un marqueur d'une carte affichée par un champ Carte.
CarteSupprimeTout	Supprime dans un champ Carte: • tous les marqueurs, • toutes les formes, • toutes les images.

2.4.14 Fonctions de gestion des diagrammes

Les fonctions de gestion des diagrammes sont les suivantes :

DiagrammeCharge	Charge un diagramme dans une variable de type Diagramme à partir d'un fichier ".wddiag", d'un mémo ou d'un buffer binaire.
DiagrammeChargeBiblio- thèque	Charge un fichier diagramme pour en faire une bibliothèque de formes prédéfinies.
DiagrammeDébutModifica- tion	Signale le début du regroupement d'un ensemble d'opérations sur un document de type Diagramme en un seul évènement (gestion du "undo/redo").
DiagrammeDégroupe	Dissocie les différentes formes d'un groupe dans un champ Editeur de diagrammes.
DiagrammeFinModification	Signale la fin du regroupement d'un ensemble d'opérations sur un document de type Diagramme en un seul évènement (gestion du "undo/redo").
DiagrammeFormeVersImage	Crée une image à partir d'une forme d'un diagramme (la forme peut être affichée ou non dans le diagramme).
DiagrammeGroupe	Crée un groupe à partir des éléments sélectionnés dans le champ Editeur de diagrammes.
DiagrammeInfoXY	Indique la présence d'une forme à une position donnée dans le champ Editeur de diagrammes.
DiagrammeRecherche	Recherche les formes contenant un texte spécifique dans un diagramme.



DiagrammeSauve	Sauve un diagramme dans un fichier "diag".
DiagrammeSelectMoins	Désélectionne une forme dans un champ Editeur de diagrammes.
DiagrammeSelectPlus	Sélectionne une forme dans un champ Editeur de diagrammes.
DiagrammeVersImage	Exporte un diagramme vers une une variable de type Image .
DiagrammeVersSVG	Exporte un diagramme vers une image vectorielle au format SVG.

2.4.15 Fonctions de gestion des champs Organigramme

Les fonctions de gestion des champs Organigramme sont les suivantes :

OrgaAffiche	Réinitialise le contenu d'un champ Organigramme à partir de sa source de données (fichier de données HFSQL par exemple).
OrgaAjoute	Ajoute un nouvel élément "racine" dans un champ Organigramme.
OrgaAjouteFils	Ajoute un élément fils dans un champ Organigramme.
OrgaInfoXY	Renvoie l'indice de l'élément se trouvant à une position donnée dans le champ Organigramme.
OrgaModifie	Modifie un élément dans un champ Organigramme.
OrgaOccurrence	Renvoie le nombre d'éléments présents dans un champ Organigramme.
OrgaSauvelmage	Crée une image représentant la totalité d'un champ Organigramme.
OrgaSelect	Renvoie l'indice de l'élément sélectionné dans un champ Organigramme.
OrgaSelectMoins	Dé-sélectionne un élément dans un champ Organigramme.
OrgaSelectPlus	Sélectionne un élément dans un champ Organigramme.
OrgaSupprime	Supprime un élément et l'ensemble de ses "fils" d'un champ Organigramme.
OrgaSupprimeTout	Supprime tous les éléments d'un champ Organigramme.

2.5 Autres champs

2.5.1 Fonctions de gestion du champ Affichage HTML

Les fonctions suivantes permettent de gérer le champ d'affichage HTML :

HTMLDepuisEmail	Importe le contenu HTML d'un email et ses images dans un champ d'affichage HTML. Les images contenues dans l'email sont également affichées dans le champ.
HTMLExécuteProcédureNavigateur	Exécute une procédure WLangage navigateur WEBDEV dans un champ d'affichage HTML avec une page créée par WEBDEV.
HTMLExécuteTraitement- Champ	Lance l'exécution d'un évènement WLangage associé à un champ présent dans une page HTML affichée par un champ d'affichage HTML.
HTMLNavigue	Lance une opération de navigation dans un champ d'affichage HTML.
HTMLSurErreurJS	Indique la procédure à appeler en cas d'erreur dans l'exécution du Javascript dans un champ d'affichage HTML.
HTMLValeurChamp	Permet de connaître ou modifier un champ d'un formulaire HTML présent dans un champ d'affichage HTML.
HTMLValideFormulaire	Valide le formulaire d'une page HTML affichée dans un champ d'affichage HTML.

2.5.2 Fonctions de gestion du champ Editeur HTML

Les fonctions WLangage permettant de gérer les champs Editeur HTML sont les suivantes :

EditeurHTMLDepuisEmail	Importe le contenu HTML d'un email et ses images dans un champ Editeur HTML. Les images contenues dans l'email sont également affichées dans le champ.
EditeurHTMLExécuteJS	Exécute du code Javascript dans un champ Editeur HTML.
EditeurHTMLFormateSélection	Modifie le style de la sélection dans un champ Editeur HTML.
EditeurHTMLInsère	Insère du texte ou du code HTML à la position du curseur dans un champ Editeur HTML.
EditeurHTMLInsèreTableau	Insère un tableau à la position du curseur dans un champ Editeur HTML.



EditeurHTMLRecherche	Recherche une chaîne de caractères dans un champ Editeur HTML.
EditeurHTMLRécupère	Récupère en mode asynchrone la valeur d'une des propriétés d'un champ Editeur HTML.
EditeurHTMLRécupèreDocument	Récupère en mode asynchrone le document HTML en cours dans un champ Editeur HTML.
EditeurHTMLRécupèreSélection	Récupère en mode asynchrone la sélection effectuée dans un champ Editeur HTML.
EditeurHTMLRemplace	Remplace une chaîne de caractères par une autre dans un champ Editeur HTML.
EditeurHTMLSélectionne	Sélectionne une portion de texte dans un champ Editeur HTML.
EditeurHTMLVersEmail	Exporte le contenu d'un champ Editeur HTML vers une variable de type Email (pour envoyer l'email).
EditeurHTMLVersPDF	Exporte le contenu d'un champ Editeur HTML vers un fichier PDF.

2.5.3 Fonctions de gestion du champ Action Bar

Les fonctions de gestion de l'Action Bar sont les suivantes :

ActionBarRechercheVisible	Permet de connaître ou modifier l'état de visibilité du champ de recherche associé à l'Action Bar de la fenêtre courante.
ActionBarSupprimeHistoriqueRecherche	Supprime l'historique du champ de recherche de l'action bar d'une fenêtre.

2.5.4 Fonctions de gestion du champ Bandeau défilant

Les fonctions de gestion des champs Bandeau défilant sont les suivantes :

BandeauArrêteDéfilement	Arrête le défilement automatique sur un champ Bandeau défilant.
BandeauDernier	Affiche le dernier plan d'un champ Bandeau défilant.
BandeauLanceDéfilement	Active le défilement automatique sur un champ Bandeau défilant.
BandeauPrécédent	Affiche le plan précédent d'un champ Bandeau défilant.
BandeauPremier	Affiche le premier plan d'un champ Bandeau défilant.
BandeauSuivant	Affiche le plan suivant d'un champ Bandeau défilant.

2.5.5 Fonctions de gestion du champ Captcha

Les fonctions permettant de manipuler les champs Captcha sont les suivantes :

CaptchaAffiche	Affiche un nouveau Captcha dans un champ Captcha.
CaptchaVérifie	Vérifie si la valeur saisie par l'utilisateur correspond à la chaîne affichée dans un champ Captcha.

2.5.6 Fonctions de gestion du champ Chemin de navigation

Les fonctions permettant de gérer les champs Chemin de navigation sont les suivantes :

CheminNavigationAjouteLien	Ajoute un lien dans un champ Chemin de navigation.
CheminNavigationInsèreLien	Insère un lien dans un champ Chemin de navigation.
CheminNavigationModifie- Lien	Modifie un lien dans un champ Chemin de navigation.
CheminNavigationSupprime- Lien	Supprime un lien dans un champ Chemin de navigation.
CheminNavigationSupprime- Tout	Supprime tous les liens dans un champ Chemin de navigation.

2.5.7 Fonctions de gestion du champ Jauge

Les fonctions permettant de gérer les champs Jauge dans un site WEBDEV sont les suivantes :

JaugeActive	Active le rafraîchissement d'une jauge via Ajax.
JaugeDésactive	Stoppe le rafraîchissement périodique d'une jauge via Ajax.
JaugeExécute	Lance un traitement navigateur relativement long et fait avancer une jauge via Ajax selon l'avancement de ce traitement.

2.5.8 Fonctions de gestion du champ Note repositionnable

Les fonctions permettant de manipuler le champ Note Repositionnable par programmation sont les suivantes:

NoteChargeTout	Importe et affiche les notes repositionnables de la fenêtre en cours précédemment sauvées par la fonction NoteSauveTout .
NoteCrée	Crée un champ Note repositionnable dans la fenêtre en cours par programmation.



NoteSauveTout	Sauvegarde les notes redimensionnables de la fenêtre en cours dans un fichier.
NoteSupprime	Supprime une note repositionnable présente dans la fenêtre en cours.

2.5.9 Fonctions de gestion du champ Xaml

Les fonctions permettant de gérer les champs Xaml sont les suivantes :

XamIDésactive	Simule l'absence du framework DotNet 3.0.
XamlEvénement	Associe une procédure écrite en WLangage à un évènement d'un champ Xaml.
XamlPropriété	Permet de connaître ou de modifier la valeur d'une propriété .Net d'un champ Xaml ou d'un champ Carrousel.

2.6 Fonctions générales de gestion des champs

2.6.1 Fonctions de gestion des champs

Les fonctions de gestion des champs sont les suivantes :

ActiveXEvénement	Associe une procédure écrite en WLangage à un évènement d'un contrôle ActiveX.
AjouteLien	Ajoute un lien sur une portion de texte dans un champ de saisie.
AscenseurAffiche	Affiche ou non un ascenseur dans un champ WINDEV (champ de saisie ou liste), même si cet ascenseur n'a pas été sélectionné lors de la description du champ.
AscenseurEstVisible	Permet de savoir si un ascenseur d'un champ dans une application WINDEV est visible.
AscenseurPosition	Permet de gérer la position des ascenseurs : • Modifie ou récupère la position d'un des ascenseurs (horizontal ou vertical) d'un champ dans une application WINDEV ou WINDEV Mobile. • Récupère la position d'un des ascenseurs (horizontal ou vertical) d'un champ dans un site WEBDEV.
AscenseurPositionMax	Récupère la position maximale d'un des ascenseurs (horizontal ou vertical) d'un champ dans une application WINDEV.

BulleActive	Active ou désactive le mécanisme d'affichage des bulles d'aide sur les champs.
BulleCouleur	Modifie les couleurs utilisées pour l'affichage des bulles d'aide.
BulleDélai	Permet de modifier : • le délai à attendre avant l'affichage des bulles d'aide. • la durée d'affichage des bulles d'aide des champs.
BulleLargeurMax	Modifie la largeur maximale des bulles d'aide.
BulleMarge	Modifie la marge du texte dans les bulles d'aide.
ChampActif	Dégrise un champ ou un groupe de champs d'une fenêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée.
ChampAlias	Identifie, modifie ou restaure la liaison fichier d'un champ ou d'un ensemble de champs.
ChampCauseEntréeSortie	Indique l'origine de l'entrée dans le champ.
ChampClone	Crée un nouveau champ à partir d'un champ existant.
ChampContextuel	Identifie le champ sur lequel le menu contextuel a été ouvert.
ChampCrée	Crée un nouveau champ de n'importe quel type dans une fenêtre par programmation.
ChampEnCours	Renvoie le nom du champ en cours de saisie.
ChampErreur	Personnalise la valeur affichée dans les champs en cas d'impossibilité d'afficher la valeur.
ChampExiste	Teste l'existence d'un champ (ou d'un groupe de champs) dans une fenêtre, dans une page ou dans un état.
ChampGrisé	Grise un champ ou un groupe de champs. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée.
ChampInfoXY	Renvoie le nom du champ se trouvant à une position donnée.
ChampInvisible	Rend invisible un champ ou un groupe de champs dans une fenêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée.
ChampPrécédent	Indique le nom du champ en saisie avant le champ en cours.



ChampPremier	Indique le nom du premier champ spécifié dans l'ordre de navigation pour la fenêtre spécifiée.
ChampSansEspace	Indique si les espaces à droite de la valeur présente dans le champ sont supprimés.
ChampSuivant	Renvoie le nom du champ suivant en saisie.
ChampSupprime	Supprime définitivement un champ d'une fenêtre, d'une page ou d'un état.
ChampSurvol	Identifie le champ survolé par le curseur de la souris.
ChampTypeInfo	Renvoie l'icône correspondant au type de champ spécifié.
ChampVisible	Rend visible un champ ou un groupe de champs dans une fe- nêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée.
ChangeStyle	Modifie dynamiquement le style d'un champ.
ChargeParamètre	Lit une valeur persistante.
ColonneEnCours	 Renvoie: soit l'indice de la colonne indicée en cours dans un champ Table (Table par programmation ou Table fichier). soit le numéro de la colonne en cours de saisie dans le champ Table indiqué (Table par programmation ou Table fichier).
CoordonnéeChampImageVer- sImage	Convertit les coordonnées d'un rectangle exprimées par rap- port au champ Image vers les coordonnées correspondantes exprimées par rapport à l'image affichée dans le champ.
CoordonnéeEcranVersEditeur	Convertit une taille ou une position donnée dans le dpi natif de l'écran de l'appareil sur lequel s'exécute l'application vers le dpi de référence sous l'éditeur (160 dpi).
CoordonnéeEditeurVersEcran	Convertit une taille ou une position donnée dans le dpi de référence sous l'éditeur (160 dpi) vers le dpi natif de l'écran de l'appareil sur lequel s'exécute l'application.
CoordonnéelmageVersCham- plmage	Convertit les coordonnées d'un rectangle exprimées par rap- port à l'image vers les coordonnées correspondantes expri- mées par rapport au champ Image qui l'affiche.
CouleurSélection	Change les caractéristiques du bandeau de sélection dans un champ Table, un champ Combo ou un champ Liste.
DictionnaireCharge	Indique et charge le dictionnaire correspondant à une langue donnée.

DonneFocus	Donne le focus : • à un champ (d'une fenêtre, d'une page ou d'un frameset). • à une fenêtre.
EcranPremier	Définit le prochain champ qui sera en saisie dans la fenêtre en cours.
EnumèreChamp	Renvoie le nom du Nème champ de l'élément considéré.
FormePolygone	Modifie la forme actuellement affichée dans un champ Forme pour obtenir une forme personnalisée (en spécifiant les coordonnées des points du polygone voulu).
HTMLNavigue	Lance une opération de navigation dans un champ d'affichage HTML.
IndiceEnCours	 Renvoie selon le champ spécifié : le numéro de la ligne en cours affichée dans le champ Table en cours, le numéro de l'option d'un champ Interrupteur ayant le focus, le numéro de la répétition en cours dans le champ Zone répétée en cours, l'indice du champ indicé en cours.
IndiceSuivant	Renvoie le numéro de la ligne suivante affichée dans le champ Table en cours.
InitParamètre	Initialise la gestion des valeurs persistantes.
LienCouleur	Modifie la couleur des liens dans les champs de saisie et les champs Libellé.
Occurrence	Renvoie le nombre d'occurrences d'un champ dans une fenêtre, une page ou un groupe de champs.
OuvreMenuContextuel	Ouvre automatiquement un menu contextuel pour le champ ou la fenêtre en cours.
ParamètreOrthographe	Paramètre le correcteur orthographique pour les champs de saisie et les colonnes de champ Table de toute l'application.
ParentObjet	Identifie le "parent" d'un objet graphique : champ, colonne, fenêtre, page,
PointDAttacheAjoute	Définit un point d'attache pour une des deux extrémités d'un champ Fil.
PointDAttacheSupprimeTout	Supprime tous les points d'attache d'un champ.



RAZ	 Ré-initialise: soit tous les champs de la fenêtre ou de la page en cours (y compris les groupes de champs, les superchamps et les fenêtres internes). soit les champs présents dans un groupe de champs, un superchamp, une fenêtre interne ou une page interne.
RepriseSaisie	Arrête le traitement en cours et force la reprise de saisie dans le champ, la fenêtre ou la page spécifié(e).
SaisieAssistéeAjoute	Ajoute une ligne dans la liste des valeurs disponibles pour la saisie assistée d'un champ de saisie.
SaisieAssistéeFerme	Ferme la liste des valeurs proposées par la saisie assistée d'un champ de saisie.
SaisieAssistéeOuvre	Ouvre la liste des valeurs proposées pour la saisie assistée d'un champ de saisie.
SaisieAssistéeSupprimeTout	Vide la liste des valeurs proposées pour la saisie assistée d'un champ de saisie.
SaisieCurseur	Modifie le curseur de survol standard de tous les champs de saisie de l'application.
SauveParamètre	Sauve une valeur persistante dans la base de registre ou dans un autre fichier spécifié avec la fonction InitParamètre .
SupprimeParamètre	Supprime un paramètre ou une série de paramètres sauvés soit avec la fonction SauveParamètre , soit automatiquement grâce à la persistance des données dans les champs.
TexteEllipse	Renvoie, pour un texte donné, le texte avec ellipse affiché dans un champ de saisie, un champ Combo ou un champ Libellé.
TexteHauteur	Calcule la hauteur (en pixels) d'un texte affiché dans un champ de saisie, un champ Libellé ou un champ Combo.
TexteLargeur	Calcule la largeur (en pixels) d'un texte affiché dans un champ de saisie, un champ Combo ou un champ Libellé.

2.6.2 Fonctions de recherche dans les champs d'une fenêtre

Les fonctions permettant de rechercher un texte dans les différents champs d'une fenêtre sont les suivantes :

•	cherche et sélectionne l'élément précédent correspondant texte recherché dans une fenêtre ou un champ.
---	--

ChampRechercheTextePre- mier	Recherche et sélectionne le premier élément correspondant au texte recherché dans une fenêtre ou un champ.
ChampRechercheTexteSuivant	Recherche et sélectionne l'élément suivant correspondant au texte recherché dans une fenêtre ou un champ.
ChampRechercheSurligne	Surligne dans une fenêtre ou dans un champ tous les libellés et textes correspondant à un texte donné.

2.6.3 Fonctions de gestion de la saisie assistée

Les fonctions suivantes permettent de programmer la saisie assistée dans les champs de saisie :

SaisieAssistéeAjoute	Ajoute une ligne dans la liste des valeurs disponibles pour la saisie assistée d'un champ de saisie.
SaisieAssistéeFerme	Ferme la liste des valeurs proposées par la saisie assistée d'un champ de saisie.
SaisieAssistéeOuvre	Ouvre la liste des valeurs proposées pour la saisie assistée d'un champ de saisie.
SaisieAssistéeParamètre	Permet de paramétrer le filtre et l'ouverture de la saisie assistée.
SaisieAssistéeSupprimeTout	Vide la liste des valeurs proposées pour la saisie assistée d'un champ de saisie.

2.6.4 Fonctions de gestion des champs de type RTF

Les fonctions suivantes sont spécifiques à la gestion des champs de saisie de type RTF :

RTFAjoute	Ajoute une chaîne de caractères (au format RTF ou non) à la fin du contenu d'un champ de saisie de type RTF, d'un champ RTF dans un état ou d'une chaîne de caractères contenant un texte au format RTF.
RTFAjouteLien	Ajoute un lien sur une portion de texte dans un champ de saisie RTF.
RTFCharge	Charge un fichier au format RTF dans un champ RTF (dans une fenêtre ou un état).
RTFInsère	Insère une chaîne de caractères au format RTF dans le contenu d'un champ RTF (dans une fenêtre ou un état), ou dans le contenu d'une chaîne de caractères au format RTF.



RTFRecherche	Recherche une chaîne de caractères dans un champ RTF (d'une fenêtre ou d'un état) ou dans une chaîne de caractères contenant du texte au format RTF.
RTFRemplace	Remplace ou insère une chaîne de caractères dans un champ RTF (dans une fenêtre ou un état) ou dans une chaîne au format RTF (contenant un texte au format RTF).
RTFSélection	Change ou liste les attributs du texte actuellement sélectionné dans un champ RTF (d'une fenêtre ou d'un état).
RTFVersHTML	Renvoie la chaîne HTML correspondant à la chaîne RTF spécifiée.
RTFVersTexte	Renvoie le texte sans les caractéristiques de formatage propres au RTF.

2.6.5 Fonctions de gestion des jetons

Les fonctions de gestion des jetons dans les champs de saisie sont les suivantes :

SaisieAjouteJeton	Ajoute un jeton dans un champ de saisie de type "Jetons de texte".
SaisieInsèreJeton	Insère un jeton dans un champ de saisie de type "Jetons de texte".
SaisieOccurrenceJeton	Renvoie le nombre de jetons présent un champ de saisie de type "Jetons de texte".
SaisieSupprimeJeton	Supprime un jeton dans un champ de saisie de type "Jetons de texte".
SaisieSupprimeToutJeton	Supprime tous les jetons d'un champ de saisie de type "Jetons de texte".

2.6.6 Fonctions de gestion des animations

Ces fonctions permettent de gérer l'animation d'un champ, d'un groupe de champs ou d'une fenêtre :

AnimationActive	Active ou désactive les animations dans les champs.
AnimationChangeParamètre	Change un des paramètres d'animation utilisé pour : • une image animée (dans un champ Image), • un texte animé (dans un champ Libellé).

AnimationChangeType Change le type d'animation: d'une image dans un champ Image. d'un texte dans un champ libellé. AnimationJoue Joue une animation sur une modification d'un champ, d'un groupe de champs ou d'une fenêtre. AnimationJoueSurPropriété-Champ AnimationLitParamètre Lit la valeur d'un des paramètres d'animation défini pour un champ Image ou pour un champ Libellé. AnimationMinFPS Paramètre le nombre minimal d'images par seconde pour que les animations dans les champs (effets de transitions) soient activées. AnimationPrépare Prépare l'animation sur un champ, un groupe de champs ou une fenêtre. ChampActif Dégrise un champ ou un groupe de champs d'une fenêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. ChampGrisé Grise un champ ou un groupe de champs. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. ChampInvisible Rend invisible un champ ou un groupe de champs dans une fenêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. ChampVisible Rend visible un champ ou un groupe de champs dans une fenêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. ChampVisible Rend visible un champ ou un groupe de champs dans une fenêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. ChampVisible Rend visible un champ ou un groupe de champs dans une fenêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. FenAnimationFermeture Modifie le type et la durée des animations utilisées lors de l'ouverture des fenêtres de l'application. FenAnimationSuivante Modifie le type et la durée des animations utilisées lors de l'ouverture des fenêtres de l'application.		
groupe de champs ou d'une fenêtre. AnimationJoueSurPropriété- Champ AnimationLitParamètre Lit la valeur d'un des paramètres d'animation défini pour un champ Image ou pour un champ Libellé. AnimationMinFPS Paramètre le nombre minimal d'images par seconde pour que les animations dans les champs (effets de transitions) soient activées. AnimationPrépare Prépare l'animation sur un champ, un groupe de champs ou une fenêtre. ChampActif Dégrise un champ ou un groupe de champs d'une fenêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. ChampGrisé Grise un champ ou un groupe de champs. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. ChampInvisible Rend invisible un champ ou un groupe de champs dans une fenêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. ChampVisible Rend visible un champ ou un groupe de champs dans une fenêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. ChampVisible Rend visible un champ ou un groupe de champs dans une fenêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. FenAnimationFermeture Modifie le type et la durée des animations utilisées lors de la fermeture des fenêtres de l'application. FenAnimationSuivante Modifie le type et la durée des animations utilisées lors de l'ouverture des fenêtres de l'application.	AnimationChangeType	d'une image dans un champ Image.
AnimationLitParamètre Lit la valeur d'un des paramètres d'animation défini pour un champ Image ou pour un champ Libellé. AnimationMinFPS Paramètre le nombre minimal d'images par seconde pour que les animations dans les champs (effets de transitions) soient activées. AnimationPrépare Prépare l'animation sur un champ, un groupe de champs ou une fenêtre. ChampActif Dégrise un champ ou un groupe de champs d'une fenêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. ChampGrisé Grise un champ ou un groupe de champs. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. ChampInvisible Rend invisible un champ ou un groupe de champs dans une fenêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. ChampVisible Rend visible un champ ou un groupe de champs dans une fenêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. ChampVisible Rend visible un champ ou un groupe de champs dans une fenêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. FenAnimationFermeture Modifie le type et la durée des animations utilisées lors de l'ouverture des fenêtres de l'application. FenAnimationSuivante Modifie le type et la durée des animations utilisées lors de	AnimationJoue	• * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
champ Image ou pour un champ Libellé. AnimationMinFPS Paramètre le nombre minimal d'images par seconde pour que les animations dans les champs (effets de transitions) soient activées. AnimationPrépare Prépare l'animation sur un champ, un groupe de champs ou une fenêtre. ChampActif Dégrise un champ ou un groupe de champs d'une fenêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. ChampGrisé Grise un champ ou un groupe de champs. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. ChampInvisible Rend invisible un champ ou un groupe de champs dans une fenêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. ChampVisible Rend visible un champ ou un groupe de champs dans une fenêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. FenAnimationFermeture Modifie le type et la durée des animations utilisées lors de l'ouverture des fenêtres de l'application. FenAnimationSuivante Modifie le type et la durée des animations utilisées lors de	•	Anime la modification d'une propriété entière entre 2 valeurs.
les animations dans les champs (effets de transitions) soient activées. AnimationPrépare Prépare l'animation sur un champ, un groupe de champs ou une fenêtre. ChampActif Dégrise un champ ou un groupe de champs d'une fenêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. ChampGrisé Grise un champ ou un groupe de champs. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. ChampInvisible Rend invisible un champ ou un groupe de champs dans une fenêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. ChampVisible Rend visible un champ ou un groupe de champs dans une fenêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. FenAnimationFermeture Modifie le type et la durée des animations utilisées lors de la fermeture des fenêtres de l'application. FenAnimationSuivante Modifie le type et la durée des animations utilisées lors de l'ouverture des fenêtres de l'application.	AnimationLitParamètre	
une fenêtre. ChampActif Dégrise un champ ou un groupe de champs d'une fenêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. ChampGrisé Grise un champ ou un groupe de champs. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. ChampInvisible Rend invisible un champ ou un groupe de champs dans une fenêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. ChampVisible Rend visible un champ ou un groupe de champs dans une fenêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. FenAnimationFermeture Modifie le type et la durée des animations utilisées lors de l'ouverture des fenêtres de l'application. FenAnimationSuivante Modifie le type et la durée des animations utilisées lors de l'ouverture des fenêtres de l'application.	AnimationMinFPS	les animations dans les champs (effets de transitions) soient
nêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. ChampGrisé Grise un champ ou un groupe de champs. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. ChampInvisible Rend invisible un champ ou un groupe de champs dans une fenêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. ChampVisible Rend visible un champ ou un groupe de champs dans une fenêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. FenAnimationFermeture Modifie le type et la durée des animations utilisées lors de la fermeture des fenêtres de l'application. FenAnimationOuverture Modifie le type et la durée des animations utilisées lors de l'ouverture des fenêtres de l'application. FenAnimationSuivante Modifie le type et la durée des animations utilisées lors de	AnimationPrépare	
ration, une animation sur les champs peut être effectuée. ChampInvisible Rend invisible un champ ou un groupe de champs dans une fenêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. ChampVisible Rend visible un champ ou un groupe de champs dans une fenêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. FenAnimationFermeture Modifie le type et la durée des animations utilisées lors de l'ouverture des fenêtres de l'application. FenAnimationOuverture Modifie le type et la durée des animations utilisées lors de l'ouverture des fenêtres de l'application. Modifie le type et la durée des animations utilisées lors de l'ouverture des fenêtres de l'application.	ChampActif	nêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs
une fenêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. ChampVisible Rend visible un champ ou un groupe de champs dans une fenêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. FenAnimationFermeture Modifie le type et la durée des animations utilisées lors de l'application. FenAnimationOuverture Modifie le type et la durée des animations utilisées lors de l'ouverture des fenêtres de l'application. FenAnimationSuivante Modifie le type et la durée des animations utilisées lors de	ChampGrisé	
nêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs peut être effectuée. FenAnimationFermeture Modifie le type et la durée des animations utilisées lors de la fermeture des fenêtres de l'application. FenAnimationOuverture Modifie le type et la durée des animations utilisées lors de l'ouverture des fenêtres de l'application. FenAnimationSuivante Modifie le type et la durée des animations utilisées lors de	ChampInvisible	une fenêtre. Pendant cette opération, une animation sur les
fermeture des fenêtres de l'application. FenAnimationOuverture Modifie le type et la durée des animations utilisées lors de l'ouverture des fenêtres de l'application. FenAnimationSuivante Modifie le type et la durée des animations utilisées lors de	ChampVisible	nêtre. Pendant cette opération, une animation sur les champs
l'ouverture des fenêtres de l'application. FenAnimationSuivante Modifie le type et la durée des animations utilisées lors de	FenAnimationFermeture	
	FenAnimationOuverture	
i ouverture et de la termeture de la prochaine tenetre.	FenAnimationSuivante	Modifie le type et la durée des animations utilisées lors de l'ouverture et de la fermeture de la prochaine fenêtre.



3.FONCTIONS DE BASE

3.1 Fonctions de gestion des chaînes de caractères

Les fonctions de gestion des chaînes de caractères sont les suivantes :

AnsiVers0em	Convertit une chaîne de caractères au format ANSI (Windows) en une chaîne de caractères au format OEM (DOS).
AnsiVersUnicode	 Convertit: une chaîne de caractères au format ANSI (Windows) en une chaîne de caractères au format UNICODE. un buffer contenant une chaîne de caractères au format ANSI (Windows) en un buffer contenant une chaîne de caractères au format UNICODE.
Asc	Renvoie le code ASCII du caractère spécifié.
BufferVersEntier	Extrait un entier présent dans un buffer binaire à une position donnée.
BufferVersHexa	Convertit un buffer en une chaîne hexadécimale affichable (par exemple : "4A 5B 00").
BufferVersPhrase	Renvoie une phrase mnémotechnique à partir d'un buffer en utilisant l'algorithme BIP39.
BufferVersRéel	Extrait un réel présent dans un buffer binaire à une position donnée.
Caract	Renvoie le caractère correspondant au code ASCII spécifié.
CaractOccurrenceType	Renvoie le nombre de caractères vérifiant les informations de type données.
CaractType	Renvoie des informations sur le type d'un caractère.
CaractUnicode	Renvoie le caractère correspondant au code Unicode spécifié.
ChaîneCommencePar	 Vérifie si une chaîne de caractères commence : soit par une chaîne de caractères spécifique. soit par une des chaînes de caractères présentes dans un tableau.
ChaîneCompare	Compare caractère par caractère deux chaînes : • selon l'ordre des caractères ASCII. • selon l'ordre lexicographique.

ChaîneConstruit	Construit une chaîne de caractères en fonction d'une chaîne initiale et de paramètres.
ChaîneDécoupe	Extrait toutes les sous-chaînes d'une chaîne de caractères en fonction d'un ou plusieurs séparateurs de chaînes.
ChaîneFinitPar	 Vérifie si une chaîne de caractères se termine : soit par une chaîne de caractères spécifique. soit par une des chaînes de caractères présentes dans un tableau.
ChaîneFormate	Formate une chaîne de caractères selon les options choisies.
ChaîneIncrémente	Incrémente un nombre situé en fin ou début d'une chaîne de caractères.
ChaîneInsère	Insère une chaîne dans une autre chaîne de caractères à une position donnée.
ChaîneInverse	Inverse les caractères d'une chaîne.
ChaîneOccurrence	 Calcule: le nombre d'occurrences d'une chaîne de caractères spécifique (en respectant les critères de recherche) dans une autre chaîne de caractères. le nombre d'occurrences d'un ensemble de chaînes présentes dans un tableau.
ChaîneRécupère	Récupère une chaîne de caractères à partir d'un format externe à PC Soft (chaîne de caractères résultat d'une fonction de l'API Windows par exemple).
ChaîneSupprime	Supprime : • toutes les occurrences d'une sous-chaîne à l'intérieur d'une chaîne. • une portion de chaîne à l'intérieur d'une chaîne. La portion de chaîne est identifiée par sa position et sa longueur.
ChaîneSupprimeDoublon	Supprime les doublons parmi les sous-chaînes d'une chaîne de caractères en fonction d'un ou plusieurs séparateurs.
ChaîneVersJSON	Convertit une chaîne au format JSON en une variable de type JSON.
ChaîneVersNumérique	Renvoie la valeur numérique d'une chaîne de caractères. Il est ainsi possible d'effectuer des calculs numériques sur des chaînes de caractères.
ChaîneVersUTF8	Convertit une chaîne ANSI ou UNICODE au format UTF8.



Complète	Renvoie une chaîne de caractères spécifique de taille déterminée.
ComplèteRep	Ajoute, si nécessaire, le caractère "\" à la fin d'une chaîne de caractères.
Contient	Permet de savoir si une sous-chaîne est contenue dans une chaîne.
DécomplèteRep	Enlève le caractère '/' ou '\' à la fin d'une chaîne si ce caractère est présent.
Droite	Extrait la partie droite (c'est-à-dire les derniers caractères) d'une chaîne de caractères ou d'un buffer.
EntierSystèmeVersEntier	Convertit un entier système en un entier sur 4 octets.
EntierVersHexa	Renvoie la chaîne hexadécimale d'une valeur numérique.
ExtraitChaîne	Permet de : • extraire une sous-chaîne d'une chaîne de caractères en fonction d'un séparateur de chaîne donné. • effectuer un parcours de sous-chaînes dans une chaîne de caractères en fonction d'un séparateur de chaîne donné.
ExtraitChaîneEntre	Permet de : • extraire d'une chaîne de caractères une sous-chaîne entre deux séparateurs de chaînes donnés. • effectuer un parcours de sous-chaînes entre deux séparateurs de chaîne donnés dans une chaîne de caractères.
ExtraitLigne	Extrait une ligne spécifique présente dans une chaîne de caractères.
Gauche	Extrait la partie gauche (c'est-à-dire les premiers caractères) d'une chaîne de caractères ou d'un buffer.
HexaVersBuffer	Convertit une chaîne représentant des octets en hexadécimal en un buffer binaire.
HexaVersEntier	Renvoie la valeur numérique d'une chaîne hexadécimale.
HTMLVersRTF	Convertit une chaîne HTML ou un buffer HTML en chaîne au format RTF.
HTMLVersTexte	Convertit une chaîne HTML ou un buffer HTML en chaîne texte.
Inverse	Renvoie pour chaque caractère d'une chaîne de caractères le complément à 255.

JSONVersChaîne Convertit le contenu d'une variable de type JSON en une chaîne au format JSON. JSONVersVariant Convertit une chaîne au format JSON en une variable de type Variant. LigneVersPosition Renvoie la position du premier caractère d'une ligne dans un bloc de texte. Majuscule Convertit une chaîne de caractères en majuscules en fonction des paramètres de localisation définis dans Windows. MarkdownVersHTML Convertit un chaîne de caractères au format Markdown en une chaîne de caractères au format HTML. MarkdownVersTexte Convertit un chaîne de caractères au format Markdown en une chaîne de caractères au format texte (sans balises). Milieu Extrait:		
Variant. LigneVersPosition Renvoie la position du premier caractère d'une ligne dans un bloc de texte. Majuscule Convertit une chaîne de caractères en majuscules en fonction des paramètres de localisation définis dans Windows. MarkdownVersHTML Convertit un chaîne de caractères au format Markdown en une chaîne de caractères au format HTML. MarkdownVersTexte Convertit un chaîne de caractères au format Markdown en une chaîne de caractères au format texte (sans balises). Milieu Extrait: * soit une sous-chaîne d'une chaîne à partir d'une position donnée. * soit une portion d'un buffer à partir d'une position donnée. Minuscule Convertit une chaîne de caractères en minuscules en fonction des paramètres de localisation définis dans Windows. MotOccurrence Renvoie le nombre de mots d'une chaîne. MotVersTableau Remplit un tableau avec les mots d'une chaîne. NombreEnLettres Convertit un nombre en une chaîne de caractères correspondant au nombre "écrit en toutes lettres". NumériqueVersChaîne Transforme un numérique (entier, réel ou monétaire) en une chaîne de caractères selon le format spécifié. NumériqueVersEcritureFinancière chinoise. OemVersAnsi Convertit une chaîne de caractères au format OEM (DOS) en une chaîne de caractères au format OEM (DOS) en une chaîne de caractères au format ANSI (Windows). Phonétique Renvoie la phonétique correspondant à la chaîne passée en paramètre. PhraseVersBuffer Renvoie le buffer encodé dans une phrase mnémotechnique BIP39.	JSONVersChaîne	
bloc de texte. Majuscule Convertit une chaîne de caractères en majuscules en fonction des paramètres de localisation définis dans Windows. MarkdownVersHTML Convertit un chaîne de caractères au format Markdown en une chaîne de caractères au format HTML. MarkdownVersTexte Convertit un chaîne de caractères au format Markdown en une chaîne de caractères au format texte (sans balises). Milieu Extrait: • soit une sous-chaîne d'une chaîne à partir d'une position donnée. • soit une portion d'un buffer à partir d'une position donnée. Minuscule Convertit une chaîne de caractères en minuscules en fonction des paramètres de localisation définis dans Windows. MotOccurrence Renvoie le nombre de mots d'une chaîne. MotVersTableau Remplit un tableau avec les mots d'une chaîne. NombreEnLettres Convertit un nombre en une chaîne de caractères correspondant au nombre "écrit en toutes lettres". NumériqueVersChaîne Transforme un numérique (entier, réel ou monétaire) en une chaîne de caractères selon le format spécifié. NumériqueVersEcritureFinancière Chinoise Convertit une chaîne de caractères au format OEM (DOS) en une chaîne au format d'écriture financière chinoise. OemVersAnsi Convertit une chaîne de caractères au format OEM (DOS) en une chaîne de caractères au format ANSI (Windows). Phonétique Renvoie la phonétique correspondant à la chaîne passée en paramètre. PhraseVersBuffer Renvoie le buffer encodé dans une phrase mnémotechnique BIP39.	JSONVersVariant	
des paramètres de localisation définis dans Windows. MarkdownVersHTML Convertit un chaîne de caractères au format Markdown en une chaîne de caractères au format HTML. MarkdownVersTexte Convertit un chaîne de caractères au format Markdown en une chaîne de caractères au format texte (sans balises). Milieu Extrait: • soit une sous-chaîne d'une chaîne à partir d'une position donnée. • soit une portion d'un buffer à partir d'une position donnée. Minuscule Convertit une chaîne de caractères en minuscules en fonction des paramètres de localisation définis dans Windows. MotOccurrence Renvoie le nombre de mots d'une chaîne. MotVersTableau Remplit un tableau avec les mots d'une chaîne. NombreEnLettres Convertit un nombre en une chaîne de caractères correspondant au nombre "écrit en toutes lettres". NumériqueVersChaîne Transforme un numérique (entier, réel ou monétaire) en une chaîne de caractères selon le format spécifié. NumériqueVersEcritureFinancière chinoise Convertit une chaîne de caractères au format OEM (DOS) en une chaîne au format d'écriture financière chinoise. OemVersAnsi Convertit une chaîne de caractères au format OEM (DOS) en une chaîne de caractères au format ANSI (Windows). Phonétique Renvoie la phonétique correspondant à la chaîne passée en paramètre. PhraseVersBuffer Renvoie le buffer encodé dans une phrase mnémotechnique BIP39. Position Recherche la position d'une chaîne de caractères dans une	LigneVersPosition	
une chaîne de caractères au format HTML. MarkdownVersTexte Convertit un chaîne de caractères au format Markdown en une chaîne de caractères au format texte (sans balises). Milieu Extrait: • soit une sous-chaîne d'une chaîne à partir d'une position donnée. • soit une portion d'un buffer à partir d'une position donnée. Minuscule Convertit une chaîne de caractères en minuscules en fonction des paramètres de localisation définis dans Windows. MotOccurrence Renvoie le nombre de mots d'une chaîne. MotVersTableau Remplit un tableau avec les mots d'une chaîne. NombreEnLettres Convertit un nombre en une chaîne de caractères correspondant au nombre "écrit en toutes lettres". NumériqueVersChaîne Transforme un numérique (entier, réel ou monétaire) en une chaîne de caractères selon le format spécifié. NumériqueVersEcritureFinancière chinoise. OemVersAnsi Convertit une chaîne de caractères au format OEM (DOS) en une chaîne de caractères au format ANSI (Windows). Phonétique Renvoie la phonétique correspondant à la chaîne passée en paramètre. PhraseVersBuffer Renvoie le buffer encodé dans une phrase mnémotechnique BIP39. Position Recherche la position d'une chaîne de caractères dans une	Majuscule	
une chaîne de caractères au format texte (sans balises). Milieu Extrait: • soit une sous-chaîne d'une chaîne à partir d'une position donnée. • soit une portion d'un buffer à partir d'une position donnée. Minuscule Convertit une chaîne de caractères en minuscules en fonction des paramètres de localisation définis dans Windows. MotOccurrence Renvoie le nombre de mots d'une chaîne. MotVersTableau Remplit un tableau avec les mots d'une chaîne. NombreEnLettres Convertit un nombre en une chaîne de caractères correspondant au nombre "écrit en toutes lettres". NumériqueVersChaîne Transforme un numérique (entier, réel ou monétaire) en une chaîne de caractères selon le format spécifié. NumériqueVersEcritureFinancièreChinoise Convertit une chaîne de caractères au format OEM (DOS) en une chaîne de caractères au format d'ecriture financière chinoise. Convertit une chaîne de caractères au format ANSI (Windows). Phonétique Renvoie la phonétique correspondant à la chaîne passée en paramètre. PhraseVersBuffer Renvoie le buffer encodé dans une phrase mnémotechnique BIP39. Position Recherche la position d'une chaîne de caractères dans une	MarkdownVersHTML	
 soit une sous-chaîne d'une chaîne à partir d'une position donnée. soit une portion d'un buffer à partir d'une position donnée. Minuscule Convertit une chaîne de caractères en minuscules en fonction des paramètres de localisation définis dans Windows. MotOccurrence Renvoie le nombre de mots d'une chaîne. MotVersTableau Remplit un tableau avec les mots d'une chaîne. NombreEnLettres Convertit un nombre en une chaîne de caractères correspondant au nombre "écrit en toutes lettres". NumériqueVersChaîne Transforme un numérique (entier, réel ou monétaire) en une chaîne de caractères selon le format spécifié. NumériqueVersEcritureFinancière un numérique (entier, réel ou monétaire) en une chaîne au format d'écriture financière chinoise. OemVersAnsi Convertit une chaîne de caractères au format OEM (DOS) en une chaîne de caractères au format ANSI (Windows). Phonétique Renvoie la phonétique correspondant à la chaîne passée en paramètre. PhraseVersBuffer Renvoie le buffer encodé dans une phrase mnémotechnique BIP39. Position Recherche la position d'une chaîne de caractères dans une 	MarkdownVersTexte	
des paramètres de localisation définis dans Windows. MotOccurrence Renvoie le nombre de mots d'une chaîne. MotVersTableau Remplit un tableau avec les mots d'une chaîne. NombreEnLettres Convertit un nombre en une chaîne de caractères correspondant au nombre "écrit en toutes lettres". NumériqueVersChaîne Transforme un numérique (entier, réel ou monétaire) en une chaîne de caractères selon le format spécifié. NumériqueVersEcritureFinancière Chinoise Convertit une chaîne de caractères au format OEM (DOS) en une chaîne de caractères au format ANSI (Windows). Phonétique Renvoie la phonétique correspondant à la chaîne passée en paramètre. PhraseVersBuffer Renvoie le buffer encodé dans une phrase mnémotechnique BIP39. Position Recherche la position d'une chaîne de caractères dans une	Milieu	 soit une sous-chaîne d'une chaîne à partir d'une position donnée.
MotVersTableau Remplit un tableau avec les mots d'une chaîne. NombreEnLettres Convertit un nombre en une chaîne de caractères correspondant au nombre "écrit en toutes lettres". NumériqueVersChaîne Transforme un numérique (entier, réel ou monétaire) en une chaîne de caractères selon le format spécifié. NumériqueVersEcritureFinancière un numérique (entier, réel ou monétaire) en une chaîne au format d'écriture financière chinoise. OemVersAnsi Convertit une chaîne de caractères au format OEM (DOS) en une chaîne de caractères au format ANSI (Windows). Phonétique Renvoie la phonétique correspondant à la chaîne passée en paramètre. PhraseVersBuffer Renvoie le buffer encodé dans une phrase mnémotechnique BIP39. Position Recherche la position d'une chaîne de caractères dans une	Minuscule	
NombreEnLettres Convertit un nombre en une chaîne de caractères correspondant au nombre "écrit en toutes lettres". NumériqueVersChaîne Transforme un numérique (entier, réel ou monétaire) en une chaîne de caractères selon le format spécifié. NumériqueVersEcritureFinancière Chinoise Transforme un numérique (entier, réel ou monétaire) en une chaîne au format d'écriture financière chinoise. OemVersAnsi Convertit une chaîne de caractères au format OEM (DOS) en une chaîne de caractères au format ANSI (Windows). Phonétique Renvoie la phonétique correspondant à la chaîne passée en paramètre. PhraseVersBuffer Renvoie le buffer encodé dans une phrase mnémotechnique BIP39. Position Recherche la position d'une chaîne de caractères dans une	MotOccurrence	Renvoie le nombre de mots d'une chaîne.
dant au nombre "écrit en toutes lettres". NumériqueVersChaîne Transforme un numérique (entier, réel ou monétaire) en une chaîne de caractères selon le format spécifié. NumériqueVersEcritureFinancière Un numérique (entier, réel ou monétaire) en une chaîne au format d'écriture financière chinoise. OemVersAnsi Convertit une chaîne de caractères au format OEM (DOS) en une chaîne de caractères au format ANSI (Windows). Phonétique Renvoie la phonétique correspondant à la chaîne passée en paramètre. PhraseVersBuffer Renvoie le buffer encodé dans une phrase mnémotechnique BIP39. Position Recherche la position d'une chaîne de caractères dans une	MotVersTableau	Remplit un tableau avec les mots d'une chaîne.
chaîne de caractères selon le format spécifié. NumériqueVersEcritureFinancièreChinoise Transforme un numérique (entier, réel ou monétaire) en une chaîne au format d'écriture financière chinoise. OemVersAnsi Convertit une chaîne de caractères au format OEM (DOS) en une chaîne de caractères au format ANSI (Windows). Phonétique Renvoie la phonétique correspondant à la chaîne passée en paramètre. PhraseVersBuffer Renvoie le buffer encodé dans une phrase mnémotechnique BIP39. Position Recherche la position d'une chaîne de caractères dans une	NombreEnLettres	
cièreChinoise chaîne au format d'écriture financière chinoise. OemVersAnsi Convertit une chaîne de caractères au format OEM (DOS) en une chaîne de caractères au format ANSI (Windows). Phonétique Renvoie la phonétique correspondant à la chaîne passée en paramètre. PhraseVersBuffer Renvoie le buffer encodé dans une phrase mnémotechnique BIP39. Position Recherche la position d'une chaîne de caractères dans une	NumériqueVersChaîne	
une chaîne de caractères au format ANSI (Windows). Renvoie la phonétique correspondant à la chaîne passée en paramètre. PhraseVersBuffer Renvoie le buffer encodé dans une phrase mnémotechnique BIP39. Position Recherche la position d'une chaîne de caractères dans une		
paramètre. PhraseVersBuffer Renvoie le buffer encodé dans une phrase mnémotechnique BIP39. Position Recherche la position d'une chaîne de caractères dans une	OemVersAnsi	
Position BIP39. Recherche la position d'une chaîne de caractères dans une	Phonétique	
	PhraseVersBuffer	·
	Position	



PositionOccurrence	Recherche la Xème position d'une chaîne de caractères dans une chaîne de caractères.
PositionVersLigne	Renvoie le numéro de la ligne à laquelle appartient un caractère connu par sa position dans un bloc de texte.
PremièreLettreEnMajuscule	Convertit en majuscule la première lettre de tous les mots d'une chaîne de caractères.
RegexCherche	Cherche toutes les parties d'une chaîne de caractères qui respectent un format donné.
RegexRemplace	Remplace toutes les parties d'une chaîne qui respectent un format donné.
RegexVérifie	Vérifie si une chaîne respecte un format défini par une expression régulière.
Remplace	Remplace toutes les occurrences d'un mot présent dans une chaîne par un autre mot.
Répète	Concatène N répétitions d'une même chaîne de caractères ou d'un même buffer.
SansAccent	Transforme les caractères accentués d'une chaîne de caractères en caractères non accentués.
SansCaractère	Renvoie une chaîne de caractères sans les caractères spéci- fiés situés à gauche et à droite.
SansCaractèreDroite	Renvoie une chaîne de caractères sans les caractères spéci- fiés situés à droite de la chaîne initiale.
SansCaractèreGauche	Renvoie une chaîne de caractères sans les caractères spéci- fiés situés à gauche de la chaîne initiale.
SansEspace	Renvoie une chaîne de caractères sans les espaces : • situés à gauche et à droite. • situés à l'intérieur de la chaîne.
Taille	 Renvoie: la taille d'une chaîne de caractères, c'est-à-dire le nombre de caractères composant la chaîne de caractères (y compris les caractères espace et 0 binaire). la taille d'un buffer, c'est-à-dire le nombre d'octets composant le buffer.
TailleCommune	Renvoie le nombre de caractères communs à deux chaînes de caractères, en partant du début ou de la fin.
TailleVersChaîne	Convertit une taille donnée en octets en une chaîne de caractères formatée en kilo-octets, méga-octets ou tera-octets.

TexteVersHTML	Convertit une chaîne texte en chaîne HTML (les retours chariots sont remplacés par des , les accents sont remplacés par leur équivalent en HTML,).
TexteVersRTF	Convertit une chaîne texte en chaîne au format RTF.
Tronque	Tronque la partie droite d'une chaîne ou d'un buffer.
UnicodeVersAnsi	 Convertit: une chaîne de caractères au format UNICODE en une chaîne de caractères au format ANSI (Windows). un buffer contenant une chaîne de caractères au format UNICODE en un buffer contenant une chaîne de caractères au format ANSI (Windows).
URLDécode	Décode une URL encodée (c'est-à-dire avec des caractères sous la forme de $\%xx$).
URLEncode	Encode une URL avec uniquement un sous-ensemble de caractères ASCII.
URLExtraitChemin	Renvoie les différents éléments d'une URL : protocole, utilisateur, mot de passe, domaine, port, chemin de la ressource, nom de la ressource, extension de la ressource, requête et fragment.
UTF8VersAnsi	Convertit une chaîne au format UTF8 en une chaîne Ansi.
UTF8VersChaîne	Convertit une chaîne au format UTF8 en une chaîne ANSI ou une chaîne UNICODE.
UTF8VersUnicode	Convertit une chaîne au format UTF8 en une chaîne Unicode.
UTFConvertit	Convertit une chaîne ou un buffer vers le format spécifié : UTF, Ansi, Unicode.
Val	Renvoie la valeur numérique d'une chaîne de caractères.
VariantVersJSON	Convertit le contenu d'une variable de type Variant au format JSON.
VérifieExpressionRégulière	Vérifie si une chaîne de caractères correspond à un format spécifique et récupère les différentes sous-chaînes constituant le format.

D'autres fonctions permettent également de manipuler les chaînes de caractères :

ChaîneVersDate	Transforme une date sous forme de chaîne de caractères en une date au format AAAAMMJJ.
ChaîneVersTableau	Remplit un tableau à une ou 2 dimensions avec le contenu d'une chaîne.



Désérialise	Désérialise un buffer ou une chaîne de caractères contenant les données d'une classe, d'une structure ou d'un tableau et leurs sous éléments.
TableauVersChaîne	Convertit un tableau à 1 ou 2 dimensions en chaîne de caractères.
TexteVersXML	Convertit une chaîne de caractères au format ANSI en une chaîne de caractères au format XML.
XMLVersTexte	Convertit une chaîne de caractères au format XML en une chaîne de caractères au format ANSI.

3.2 Fonctions de cryptage / compression

Les fonctions de gestion du cryptage et de la compression sont les suivantes :

Compresse	Compresse une chaîne de caractères ou un bloc mémoire (buffer) sous forme binaire.
Crypte	Crypte une chaîne de caractères sous forme binaire ou sous forme ASCII.
CrypteAsymétrique	Crypte un buffer en utilisant un algorithme de chiffrement asymétrique (RSA) nécessitant une clé publique et une clé privée.
CrypteAsymétriqueEnveloppé	Réalise un cryptage asymétrique d'une enveloppe.
CrypteGénèreCléRSA	Génère un couple clé privée/clé publique au format RSA.
CrypteStandard	Crypte une chaîne de caractères ou un buffer binaire en utilisant un algorithme de chiffrement symétrique (AES, DES, etc.).
Décode	Décode une chaîne de caractères précédemment encodée avec la fonction Encode .
Décompresse	Décompresse un bloc mémoire (buffer) préalablement compressé par la fonction Compresse .
Décrypte	Décrypte une chaîne de caractères préalablement cryptée par la fonction Crypte .
DécrypteAsymétrique	Décrypte un buffer avec un algorithme clé privée/publique selon le cryptage RSA.
DécrypteAsymétriqueEnve- loppé	Réalise le décryptage asymétrique d'une enveloppe encryptée avec la fonction CrypteAsymétriqueEnveloppé .
DécrypteStandard	Décrypte un message préalablement crypté avec un algorithme de chiffrement symétrique (AES, DES, etc.).

Encode	Encode une chaîne de caractères ou un buffer. Pour décoder le résultat, il suffit d'utiliser la fonction Décode .
LuhnCalcule	Calcule le prochain chiffre de contrôle de Luhn pour une suite donnée.
LuhnVérifie	Vérifie que la suite donnée respecte bien la formule de Luhn.
UUDécode	Décode une chaîne de caractères au format UUEncode.
UUEncode	Encode une chaîne de caractères selon l'algorithme UUEncode.

3.3 Fonctions Hash

Les fonctions de hachage sont les suivantes :

HashChaîne	Calcule le Hash d'une chaîne de caractères d'après un algorithme défini.
HashFichier	Calcule le Hash d'un fichier d'après un algorithme défini.
HashVérifieChaîne	Vérifie le Hash d'une chaîne de caractères pour un type d'algorithme défini.
HashVérifieFichier	Vérifie le Hash d'un fichier pour un type d'algorithme défini.

Ces fonctions permettent de gérer aussi bien un hash simple qu'un hash avec authentification de message.

3.4 Fonctions de gestion des Dates et des Heures

Les fonctions de gestion des dates et des heures sont les suivantes :

Age	Renvoie l'âge à partir de la date de naissance.
AnnéeBissextile	Indique si l'année spécifiée est bissextile ou non.
AnnéeEnCours	Renvoie l'année en cours sous forme d'entier.
ChaîneVersDate	Transforme une date sous forme de chaîne de caractères en une date au format AAAAMMJJ.
ChaîneVersDurée	Transforme une durée sous forme de chaîne de caractères en une durée utilisable par une variable de type <i>Durée</i> .
ChaîneVersHeure	Transforme une heure sous forme de chaîne de caractères en une heure au format HHMMSSCC, utilisable par une variable de type Heure .



ChronoDébut	Démarre un chronomètre afin de mesurer la durée d'un traitement (en millisecondes) et permet de remettre à zéro un chronomètre existant.
ChronoFin	Arrête un chronomètre et renvoie le temps écoulé (en millise- condes) depuis le début du chronométrage (appel de la fonc- tion ChronoDébut).
ChronoPause	Interrompt un chronomètre afin de mesurer la durée d'un traitement.
ChronoRAZ	Arrête et remet un chronomètre existant à zéro.
ChronoReprend	Redémarre un chronomètre précédemment arrêté par les fonctions ChronoFin ou ChronoPause .
ChronoValeur	Indique le temps écoulé (en millisecondes) depuis l'appel à la fonction ChronoDébut .
DateDifférence	Calcule la différence de jours entre deux dates.
DateDuJour	Renvoie ou modifie la date système (date du jour définie pour le poste en cours).
DateHeureDifférence	Calcule la différence entre deux dates et heures.
DateHeureFuseauVersLocale	Convertit une date et une heure exprimées dans un fuseau horaire en date et heure locales.
DateHeureLocaleVersFuseau	Convertit une date et une heure locales en une date et une heure d'un fuseau horaire.
DateHeureLocaleVersUTC	Convertit une date et une heure exprimée en date et heure locale (fuseau horaire, horaire d'été, horaire d'hiver) en temps universel (UTC).
DateHeureParDéfaut	Permet de définir la valeur par défaut des variables de type Date, Heure et DateHeure.
DateHeureSys	Renvoie ou modifie la date système (date et heure du jour définies pour le poste en cours).
DateHeureUTCVersLocale	Convertit une date et une heure exprimée en date et heure UTC (temps universel) en date et heure locale (fuseau horaire, horaire d'été, horaire d'hiver).
DateHeureValide	Teste la validité d'une date/heure comprise entre le 01 janvier 0001 à 0 heure 0 minute 0 seconde 0 centième de seconde et le 31 décembre 9999 à 23 heures 59 minutes 59 secondes 99 centièmes de seconde.
DateHeureVersChaîne	Convertit une date heure en une chaîne au format spécifié.

DateHeureVersEpoch	Convertit une date-heure locale vers le format Epoch (nombre d'unités de temps depuis le 01/01/1970 à 00h00 UTC).
DateHeureVersRéel	Convertit une date et une heure en un réel sur 8 octets.
DateSélecteur	Affiche le sélecteur de date du système.
DateSys	Renvoie ou modifie la date système (date du jour définie pour le poste en cours).
DateValide	Teste la validité d'une date comprise entre le 01 janvier 0001 et le 31 décembre 9999.
DateVersChaîne	Convertit : une date en une chaîne au format spécifié. une date heure en une chaîne au format spécifié.
DateVersEntier	Transforme une date en un entier.
DateVersJour	Renvoie le jour correspondant à une date donnée.
DateVersJourDeLaSemaine	Renvoie le jour de la semaine correspondant à une date donnée.
DateVersJourEnLettre	Renvoie le jour de la semaine en toutes lettres correspondant à la date spécifiée.
DateVersMoisEnLettre	Renvoie le mois en toutes lettres correspondant à la date spécifiée.
DateVersNuméroDeSemaine	Renvoie le numéro de la semaine dans l'année correspondant à la date spécifiée.
Demain	Renvoie la date du jour suivant le jour en cours ou suivant une date donnée.
DernierJourDeLAnnée	Renvoie la date du dernier jour de l'année.
DernierJourDeLaSemaine	Renvoie la date du dernier jour de la semaine correspondant à une date donnée.
DernierJourDuMois	Renvoie la date du dernier jour du mois spécifié.
DuréeVersChaîne	Convertit une durée en une chaîne de caractères au format spécifié.
EntierVersDate	Transforme un entier en une date au format AAAAMMJJ.
EntierVersHeure	Transforme un entier en une heure au format HHMMSSCC.
EntierVersJour	Renvoie le jour de la semaine correspondant à la date spécifiée (cette date est un entier).



EntierVersJourEnLettre	Renvoie le jour de la semaine en toutes lettres correspondant à la date spécifiée (cette date est un entier).
EntierVersMoisEnLettre	Renvoie le mois en toutes lettres correspondant à la date spécifiée (cette date est un entier).
EntierVersNuméroDeSe- maine	Renvoie le numéro de la semaine dans l'année correspondant à la date spécifiée (cette date est un entier).
EpochVersDateHeure	Convertit une date et une heure au format Epoch (nombre d'unités de temps depuis le $01/01/1970$ à $00h00$ UTC) en une date-heure locale.
HeureDifférence	Calcule la différence en centièmes de seconde entre deux heures.
HeureSélecteur	Affiche le sélecteur d'heure du système.
HeureSys	Renvoie ou modifie l'heure système (heure actuelle définie pour le poste en cours).
HeureValide	Teste la validité d'une heure.
HeureVersChaîne	Convertit une heure en une chaîne au format spécifié.
HeureVersEntier	Transforme une heure en un entier.
Hier	Renvoie la date du jour précédant le jour en cours ou précédant une date donnée.
JourFérié	Indique si un jour est férié ou non.
JourFériéAjoute	Indique qu'un jour ou qu'une liste de jours est férié.
JourFériéListe	Renvoie la liste de tous les jours fériés définis avec la fonction JourFériéAjoute .
JourFériéSupprimeTout	Vide la liste de tous les jours fériés.
Maintenant	Renvoie ou modifie l'heure système (heure actuelle définie pour le poste en cours).
MoisEnCours	Renvoie le numéro du mois en cours.
NuméroDeJourVersLettre	Renvoie le nom du jour de la semaine en fonction de son numéro.
NuméroDeMoisVersLettre	Renvoie le nom du mois en fonction de son numéro.
NuméroDeSemaine	Renvoie le numéro de la semaine dans l'année correspondant à la date spécifiée (cette date est une chaîne de caractères).
Pâques	Renvoie la date de Pâques pour l'année spécifiée dans le calendrier chrétien occidental.

PremierJourDeLAnnée	Renvoie la date du premier jour de l'année.
PremierJourDeLaSemaine	Renvoie la date du premier jour de la semaine (c'est-à-dire le Lundi).
PremierJourDuMois	Renvoie le premier jour du mois.
RéelVersDateHeure	Convertit un réel sur 8 octets en une date et une heure.
SemaineVersDate	Renvoie la date du lundi pour la semaine et l'année spéci- fiées.

3.5 Fonctions de gestion des tableaux

Ces fonctions permettent de manipuler facilement les variables de type Tableau, Tableau associatif et Tableau dynamique :

Agrège	Exécute une opération d'agrégation sur chaque élément d'un tableau WLangage.
Ajoute	 Ajoute un élément en dernière position : d'un tableau WLangage à une dimension. d'une propriété tableau d'un type avancé (tableau des évènements de gglAgenda,). d'une liste WLangage.
AjouteColonne	Ajoute une colonne à la fin d'une propriété de type tableau à deux dimensions (par exemple variable de type xlsDocument).
AjouteLigne	 Ajoute une ligne à la fin : d'un tableau WLangage à une ou deux dimensions. d'une propriété tableau d'un type de variable à deux dimensions (par exemple variable de type xlsDocument).
AjouteRéférence	Ajoute la référence d'un objet en dernière position dans un tableau à une dimension.
Applique	Exécute une procédure pour chaque élément d'un tableau WLangage.
ChaîneVersTableau	Remplit un tableau à 1 ou 2 dimensions du type spécifié avec la chaîne de caractères passée en paramètre.
Cherche	Cherche l'indice d'un élément dans un tableau WLangage.
ChercheParProcédure	Recherche un élément dans un tableau à une dimension en utilisant une procédure de comparaison.



CSVVersTableau	Remplit un tableau à 1 ou 2 dimensions du type spécifié avec la chaîne de caractères au format CSV passée en paramètre.
Déplace	 Permet: de déplacer un élément dans un tableau WLangage à une dimension ou dans une propriété tableau d'un type avancé (tableau des évènements de gglAgenda,). Les autres éléments du tableau sont décalés. d'échanger deux éléments dans un tableau WLangage à une dimension ou dans une propriété tableau d'un type avancé (tableau des évènements de gglAgenda,).
DéplaceColonne	Déplace ou échange une colonne dans une propriété de type tableau à deux dimensions présente dans un type avancé (xls-Document,).
DéplaceLigne	 Permet : de déplacer une ligne dans un tableau WLangage à deux dimensions ou dans une propriété tableau d'un type avancé. Les autres lignes du tableau sont décalées. d'échanger deux lignes dans un tableau WLangage à deux dimensions ou dans une propriété tableau d'un type avancé.
EchangeLigne	Permet d'échanger deux lignes dans un tableau à deux dimensions ou dans une propriété tableau d'un type avancé.
FichierVersTableau	Remplit un tableau de classes ou de structures avec le contenu d'un fichier de données ou d'une requête HFSQL.
Filtre	Renvoie un tableau contenant les éléments d'un tableau source pour lesquels une procédure renvoie <u>Vrai</u> .
Insère	 Insère un élément à une position donnée : dans un tableau WLangage à une dimension. dans un tableau associatif. dans une propriété tableau d'un type avancé (tableau des évènements de gglAgenda,). dans une liste WLangage.
InsèreColonne	Insère une colonne à une position donnée dans une propriété tableau d'un type avancé à deux dimensions (xlsDocument,).
InsèreLigne	Insère une ligne à une position donnée : • dans un tableau WLangage à deux dimensions. • dans une propriété tableau d'un type avancé à deux dimensions (xlsDocument,).

InsèreRéférence	Ajoute la référence d'un objet à la position donnée dans un tableau à une dimension.
Max	Renvoie la plus grande des valeurs passées en paramètre.
Min	Renvoie la plus petite des valeurs.
Moyenne	Calcule la moyenne de plusieurs éléments : • éléments d'un tableau, • valeurs numériques,
Somme	Calcule la somme des éléments d'un tableau.
Supprime	 Supprime un élément à une position donnée : dans un tableau WLangage à une dimension. dans une propriété tableau d'un type avancé (tableau des évènements de gglAgenda,). dans un tableau associatif. dans une liste WLangage.
SupprimeColonne	Supprime une colonne à une position donnée dans la propriété tableau d'un type avancé (tableau des évènements de gglAgenda,).
SupprimeLigne	Supprime une ligne à une position donnée : • dans un tableau à deux dimensions. • dans la propriété tableau d'un type avancé (tableau des évènements de gglAgenda,).
SupprimeTout	 Supprime tous les éléments : d'un tableau WLangage à une dimension ou deux dimensions. d'un tableau associatif. de la propriété tableau d'un type avancé (tableau des évènements de gglAgenda,). d'une file WLangage. d'une pile WLangage. d'une liste WLangage.
TableauAjoute	 Ajoute un élément en dernière position : d'un tableau WLangage à une dimension. d'une propriété tableau d'un type avancé (tableau des évènements de gglAgenda,). d'une liste WLangage.



 Ajoute une ligne à la fin : d'un tableau WLangage à une ou deux dimensions. d'une propriété tableau d'un type avancé à deux dimensions (xlsDocument,).
Ajoute la référence d'un objet en dernière position dans un tableau à une dimension.
Ajoute un élément dans un tableau WLangage à une dimension en prenant en compte : • le critère de tri défini par la fonction TableauTrie • l'opérateur de comparaison décrit dans la classe si les éléments du tableau sont des instances de classe.
Cherche l'indice d'un élément dans un tableau WLangage.
Recherche un élément dans un tableau WLangage à une dimension en utilisant une procédure de comparaison.
Copie le contenu d'un tableau dans un autre.
 Permet: de déplacer un élément dans un tableau WLangage à une dimension ou dans une propriété tableau d'un type avancé (tableau des évènements de gglAgenda,). Les autres éléments du tableau sont décalés. d'échanger deux éléments dans un tableau WLangage à une dimension ou dans une propriété tableau d'un type avancé (tableau des évènements de gglAgenda,).
Permet: • soit de déplacer une ligne dans un tableau à deux dimensions ou dans une propriété tableau d'un type avancé. Les autres lignes du tableau sont décalées. • soit d'échanger deux lignes dans un tableau à deux dimensions ou dans une propriété tableau d'un type avancé.
Renvoie un tableau sans doublons.
Permet d'échanger deux lignes dans un tableau à deux dimensions ou dans une propriété tableau d'un type avancé.
Renvoie les caractéristiques d'un tableau : type des éléments, nombre de dimensions, dimensions,

TableauInsère	 Insère un élément à une position donnée : dans un tableau à une dimension. dans un tableau associatif. dans une propriété tableau d'un type avancé (tableau des évènements de gglAgenda,). dans une liste WLangage.
TableauInsèreLigne	Insère une ligne à une position donnée : • dans un tableau WLangage à deux dimensions. • dans une propriété tableau d'un type avancé à deux dimensions (xlsDocument,).
TableaulnsèreRéférence	Ajoute la référence d'un objet à la position donnée dans un tableau à une dimension.
TableauIntersection	Renvoie un tableau correspondant à l'intersection de deux tableaux.
TableauInverse	Inverse le contenu d'un tableau à une dimension.
TableauMélange	Mélange les éléments d'un tableau WLangage.
TableauOccurrence	 Renvoie: soit le nombre d'éléments présents dans un tableau à une dimension. soit le nombre de lignes présentes dans un tableau à deux dimensions. soit le nombre d'éléments présents dans la première dimension d'un tableau à trois dimensions ou plus.
TableauSupprime	 Supprime un élément à une position donnée : dans un tableau WLangage à une dimension. dans une propriété tableau d'un type avancé (tableau des évènements de gglAgenda,). dans un tableau associatif. dans une liste WLangage.
TableauSupprimeDoublon	Supprime les doublons dans un tableau.
TableauSupprimeLigne	 Supprime une ligne à une position donnée : dans un tableau à deux dimensions. dans la propriété tableau d'un type avancé (tableau des évènements de gglAgenda,) La taille du tableau est automatiquement réduite.



TableauSupprimeTout	 Supprime tous les éléments: d'un tableau WLangage à une dimension ou deux dimensions. d'un tableau associatif. d'une propriété de type tableau d'un type avancé (tableau des évènements de gglAgenda,). d'une file WLangage. d'une pile WLangage. d'une liste WLangage.
TableauTrie	Trie un tableau WLangage.
TableauUnion	Renvoie un tableau correspondant à l'union de deux tableaux.
TableauUnionTout	Renvoie un tableau correspondant à l'union de deux tableaux (sans suppression des doublons).
TableauVersChaîne	Convertit un tableau à 1 ou 2 dimensions en chaîne de caractères.
TableauVersCSV	Convertit un tableau à 1 ou 2 dimensions en chaîne de caractères au format CSV.
Transforme	Renvoie un tableau WLangage contenant les résultats d'une procédure exécutée pour chaque élément d'un tableau source.
Trie	Trie un tableau WLangage.
VérifieTousFaux	Renvoie Vrai si tous les éléments d'un tableau sont Faux.
VérifieTousVrai	Renvoie <u>Vrai</u> si tous les éléments d'un tableau sont <u>Vrai</u> .
VérifieUnFaux	Renvoie Vrai si au moins un élément d'un tableau est Faux.
VérifieUnVrai	Renvoie <u>Vrai</u> si au moins un élément d'un tableau est <u>Vrai</u> .

3.6 Fonctions de gestion des fichiers externes

Les fonctions de gestion des fichiers externes sont les suivantes :

fAjouteBuffer	Ajoute le contenu d'un buffer à la fin d'un fichier.
fAjouteTexte	Ajoute le contenu d'une chaîne de caractères à la fin d'un fichier.
fAttribut	Renvoie ou modifie les attributs d'un fichier.

fAttributLectureSeule	Indique si un fichier est en lecture seule et change l'attribut lecture seule d'un fichier.
fBloque	Bloque entièrement ou partiellement un fichier externe.
fChangeTaille	Change la taille d'un fichier externe.
fChargeBuffer	Charge le contenu d'un fichier externe (texte, image,) dans une variable de type buffer.
fChargeRessource	Charge le contenu d'une ressource depuis une bibliothèque.
fChargeTexte	Charge le contenu d'un fichier texte dans tout champ ou variable texte (variable de type chaîne, champ de saisie d'une fenêtre, un champ Libellé d'un état,).
fCheminCourt	Renvoie le chemin complet court d'un fichier ou d'un répertoire.
fCheminLong	Renvoie le chemin complet long d'un fichier ou d'un répertoire.
fCherche	Cherche une chaîne de caractères ou un buffer dans un fichier ouvert avec la fonction fOuvre.
fCompacte	Compresse un fichier.
fCompare	Compare bit à bit le contenu de deux fichiers.
fConstruitChemin	Construit un chemin de fichier complet à partir du répertoire et du nom court d'un fichier. Cette fonction permet notamment d'obtenir un nom de fichier valide sans se préoccuper de savoir si des séparateurs sont présents dans le chemin ('/' ou '\') ou de leur sens selon la plateforme.
fContentType	Renvoie le type d'un fichier selon la norme MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions).
fCopieFichier	Copie un ou plusieurs fichiers (quels que soient leurs attributs).
fCopieFichierRépertoireWeb	Copie un fichier image depuis le répertoire des données de l'application (ou un de ses sous-répertoires) vers le répertoire "_WEB" de l'application (ou un de ses sous-répertoires).
fCrée	Crée un fichier externe.
fCréeLien	Crée un lien sur un fichier à l'emplacement spécifié.
fCrypte	Crypte un fichier sous forme binaire ou ASCII.
fDate	Renvoie ou modifie les différentes dates d'un fichier ou d'un répertoire (date de création, de modification ou d'accès).



fDateHeure	Renvoie ou modifie les différentes dates et heures d'un fichier ou d'un répertoire (date de création, de modification ou d'accès).
fDébloque	Débloque entièrement ou partiellement un fichier externe.
fDécompacte	Décompresse un fichier préalablement compressé par fCompacte .
fDécoupe	Découpe un fichier en plusieurs fichiers.
fDécrypte	Décrypte un fichier préalablement crypté par fCrypte.
fDéplaceFichier	Déplace un fichier d'un répertoire dans un autre.
fDétecteStockageAmovible	Détecte si une unité de stockage amovible (par exemple CD, clé USB, appareil photo USB,) a été ajoutée ou enlevée.
fDisqueEnCours	Renvoie ou modifie le disque en cours.
fDisqueInfo	Renvoie des informations sur un disque.
fDisquePrêt	Permet de savoir : • si le lecteur de carte, CD ou DVD est disponible, • si le disque existe.
fEcrit	Écrit : • une chaîne de caractères dans un fichier externe. • une portion de mémoire.
fEcritLigne	Écrit une ligne dans un fichier texte (au format ANSI ou UNI-CODE).
fEstUneImage	Permet de savoir si un fichier présent sur disque ou un fichier contenu dans un buffer correspond à un format d'image reconnu par WINDEV, WEBDEV ou WINDEV Mobile.
fExtraitChemin	Renvoie les différents éléments d'un chemin : disque, répertoire(s), nom et extension du fichier.
fExtraitRessource	Extrait une ressource de l'application dans un emplacement physique de l'appareil.
fFerme	Ferme un fichier externe.
fFichierExiste	Teste l'existence d'un fichier externe.
fFichierTemp	Renvoie le nom d'un fichier temporaire unique.
fFiltreImage	Renvoie la liste des formats d'images gérés par la plateforme en cours, au format attendu par le filtre de la fonction fSélecteur .

fHeure	Renvoie ou modifie les différentes heures d'un fichier ou d'un répertoire (heure de création, de modification ou d'accès).
flnsèreTexteAuDébut	Insère un texte au début d'un fichier sans écraser le texte déjà présent dans le fichier.
fListeDisque	Renvoie la liste des disques installés sur la machine.
fListeFichier	Liste les fichiers d'un répertoire et retourne la liste des fichiers listés.
fListeRépertoire	Liste les sous-répertoires d'un répertoire donné et retourne les chemins complets des sous-répertoires listés.
fListeRessource	Liste les ressources intégrées à l'application.
fLit	Lit: un bloc d'octets (bloc de caractères) dans un fichier externe (ANSI ou UNICODE), le contenu d'un fichier externe (ANSI ou UNICODE) pour l'affecter dans une portion de mémoire.
fLitLigne	Lit une ligne dans un fichier externe (au format ANSI ou UNICODE).
fLitLigneExpressionRégulière	Lit une ligne d'un fichier externe et récupère dans des variables les morceaux de cette ligne en fonction d'une expression régulière.
fNomCourt	Renvoie le nom court d'un fichier ou d'un répertoire.
fNomFichier	Renvoie le nom d'un fichier externe actuellement ouvert.
fNomLong	Renvoie le nom long d'un fichier ou d'un répertoire.
fOuvre	Ouvre un fichier externe (ANSI ou UNICODE) pour le manipuler par programmation.
fOuvreFichierTemp	Crée et ouvre un fichier temporaire.
fPositionne	Renvoie et modifie la position en cours dans un fichier externe.
fRegroupe	Regroupe plusieurs fichiers en un seul fichier.
fRelativise	Renvoie le chemin relatif d'un fichier par rapport à un répertoire de référence.
fRenomme	Modifie le nom d'un fichier.
fRep	Recherche un fichier ou un répertoire.
fRepAttribut	Renvoie ou modifie les attributs d'un répertoire.



fRepCache	Renvoie le chemin du répertoire à utiliser pour stocker les données en cache de l'application sur l'espace de stockage interne de l'application.
fRepCopie	Copie le contenu d'un répertoire et éventuellement ses sous- répertoires.
fRepCrée	Crée un répertoire (et les répertoires intermédiaires si nécessaire).
fRepDéplace	Déplace un répertoire et son contenu.
fRepDonnées	Renvoie le chemin complet du répertoire des fichiers de données HFSQL spécifié par l'utilisateur lors de l'installation de l'application.
fRepDonnéesCommun	Renvoie un chemin de répertoire pour les données partagées de l'application courante : • entre tous les utilisateurs de la machine • entre tous les utilisateurs TSE
fRepDonnéesUtilisateur	Renvoie un chemin de répertoire pour les données de l'utilisateur courant de l'application courante.
fRepEnCours	Identifie ou modifie le répertoire en cours.
fRépertoireExiste	Teste l'existence d'un répertoire.
fRépertoireTemp	Renvoie le nom du répertoire utilisé pour stocker les fichiers temporaires.
fRepEtatsEtRequêtes	 Renvoie: soit le chemin complet du répertoire des états et requêtes personnels. Ce répertoire correspond au répertoire des états et requêtes visibles uniquement par l'utilisateur qui les a créés. soit le chemin complet du répertoire des états et requêtes partagés. Ce répertoire correspond au répertoire des états et requêtes visibles par tous les utilisateurs de l'application.
fRepExe	Renvoie le répertoire à partir duquel l'exécution est lancée.
fRepExiste	Teste l'existence d'un répertoire.
fRepGlobalCommun	Renvoie un chemin de répertoire pour les données globales de l'application courante (données partagées par plusieurs applications), quel que soit l'utilisateur en cours.
fRepGlobalUtilisateur	Renvoie un chemin de répertoire pour les données globales de l'application courante (données partagées par plusieurs applications), pour l'utilisateur en cours.

fRepParent	Renvoie le chemin du répertoire parent du répertoire spécifié.
fRepRenomme	Modifie le nom d'un répertoire.
fRepRessource	Renvoie le chemin des ressources en lecture seule de l'application.
fRepSélecteur	Ouvre un sélecteur de répertoires.
fRepSupprime	Supprimer un répertoire sur un disque.
fRepTaille	Renvoie la taille d'un répertoire en octets.
fRepTemp	Renvoie le nom du répertoire utilisé pour stocker les fichiers temporaires.
fRepWeb	Renvoie le nom physique complet du répertoire contenant les images, les fichiers Javascript et Java du site WEBDEV.
fSauveBuffer	Crée et remplit un fichier texte avec le contenu d'une variable de type chaîne ou buffer.
fSauveTexte	Crée et remplit un fichier texte avec le contenu d'un champ texte ou d'une variable texte (variable de type chaîne, champ de saisie d'une fenêtre, un champ Libellé d'un état,).
fSélecteur	Ouvre le sélecteur de fichiers de Windows.
fSélecteurlmage	Ouvre le sélecteur d'images de Windows.
fSep	Renvoie le séparateur de répertoire selon la plateforme en cours ('\' ou '/').
fSéparateur	Renvoie un chemin de fichier avec des séparateurs normalisés.
fStopCompacte	Arrête l'opération de compression ou de décompression d'un fichier.
fSupprime	Supprime un fichier accessible depuis le poste en cours.
fSupprimeFichierRépertoire- Web	Supprime un fichier image du répertoire "_WEB" de l'application (ou d'un de ses sous-répertoires).
fSurveilleFichier	Déclenche la surveillance d'un fichier.
fSurveilleRépertoire	Détecte les modifications effectuées sur le contenu d'un répertoire.
fSurveilleStop	Arrête toutes les surveillances en cours sur un fichier ou un répertoire.
fSurveilleStopTout	Arrête toutes les surveillances en cours sur les fichiers et les répertoires.



fTaille	Renvoie la taille d'un fichier en octets.
fTailleDécompacté	Renvoie la taille d'un fichier avant compression.Lors de la décompression d'un fichier avec fDécompacte , il est conseillé de comparer la taille non-compressée du fichier et l'espace disque disponible.
fTypeMIME	Renvoie le type d'un fichier selon la norme MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions).

3.7 Fonctions Zones de mémoire partagées

Les fonctions de gestion des zones de mémoire partagées sont les suivantes :

fMemAttend	Attend la fin du traitement des notifications de modification d'une zone de mémoire partagée.
fMemExiste	Teste l'existence d'une zone de mémoire partagée.
fMemOuvre	Ouvre une zone de mémoire partagée entre plusieurs applications.

3.8 Fonctions de gestion des files, des piles et des listes

Les fonctions suivantes permettent de gérer les types File, Pile et Liste :

Défile	Défile un élément d'une file.
Dépile	Dépile un élément d'une pile.
Empile	Empile un élément dans une pile.
Enfile	Enfile un élément dans une file.
FileInfo	Récupère les caractéristiques d'une file : types des éléments et nombre d'éléments.
ListeInfo	Récupère les caractéristiques d'une liste WLangage : types des éléments et nombre d'éléments.
PileInfo	Récupère les caractéristiques d'une pile : types des éléments et nombre d'éléments.

3.9 Fonctions de gestion des Combinaisons et des Enumérations

Les fonctions de gestion des Combinaisons et des Enumérations sont les suivantes :

CombinaisonDepuisNom	Renvoie une combinaison d'une ou de plusieurs options connues par leurs noms.
CombinaisonDepuisValeur	Renvoie une combinaison d'une ou plusieurs options connues par leurs valeurs associées.
CombinaisonVérifieNom	Vérifie si une combinaison d'une ou plusieurs options connues par leurs noms est valide.
EnumérationDepuisNom	Renvoie une valeur d'énumération connue par son nom.
EnumérationDepuisValeur	Renvoie une valeur d'énumération connue par sa valeur associée.
EnumérationVérifieNom	Vérifie si une valeur d'énumération connue par son nom est valide.
EnumérationVérifieValeur	Vérifie si une valeur d'énumération connue par sa valeur as- sociée est valide.

3.10 Fonctions Java

Ces fonctions permettent d'exécuter simplement du code Java :

JavaCharge	Indique l'emplacement des classes de l'utilisateur nécessaires à l'exécution de l'application ou de l'applet Java.
JavaExécute	Lance une application ou une applet Java en appelant la méthode "Main" d'une classe Java donnée.
JavaExécuteFonction	Lance une fonction statique spécifique d'une classe Java donnée.



3.11 Fonctions Python

Les fonctions Python sont les suivantes :

PythonAjouteChemin	Permet d'ajouter le chemin d'un répertoire ou le chemin de l'environnement virtuel pour la recherche des modules Python.
PythonExécute	Exécute une fonction présente dans un module Python.
PythonInitialise	Indique l'emplacement de la DLL Python à charger.
PythonTermine	Décharge la DLL Python et libère la mémoire.

4.COMMUNICATION

4.1 Fonctions Beacon

Les fonctions permettant de gérer les balises Beacon sont les suivantes :

BeaconArrêteDétectionEnArrièrePlan	Arrête une ou plusieurs détections de balises Beacon en arrière-plan.
BeaconArrêteDétectionPrécise	Arrête la détection de balises Beacon lancée avec la fonction BeaconDétectePrécis.
BeaconDétecteEnArrièrePlan	Permet à l'application d'être notifiée lorsque l'appareil entre ou sort d'une zone correspondant au rayon d'émission d'un ensemble de balises Beacon.
BeaconDétectePrécis	Permet de trouver les balises Beacon à proximité de l'appareil.
BeaconListeDétectionEnAr- rièrePlan	Retourne la liste des détections actives de balises Beacon lancées en arrière-plan avec la fonction BeaconDétecteEnArrièrePlan .

4.2 Fonctions Bluetooth

Les fonctions permettant de gérer les appareils Bluetooth sont les suivantes :

BTAccepteConnexion	Permet de savoir si une radio Bluetooth accepte ou non les demandes de connexion en provenance des périphériques de son entourage.
BTActive	Active ou désactive la gestion du Bluetooth sur l'appareil.
BTActiveService	Active un service offert par un périphérique Bluetooth.
BTChangeConnectivité	Permet de paramétrer une radio Bluetooth pour accepter ou non les demandes de connexion provenant des périphériques de son entourage.
BTChangeVisibilité	Change la visibilité d'une radio Bluetooth.
BTConnectePériphérique	Permet de se faire authentifier auprès d'un périphérique Bluetooth.
BTDéconnectePériphérique	Annule l'authentification auprès d'un périphérique Bluetooth.
BTDésactiveService	Désactive un service sur un périphérique Bluetooth.



BTEstVisible	Permet de savoir si une radio Bluetooth est visible.
BTEtat	Renvoie l'état actuel d'activation du Bluetooth sur l'appareil ou demande à être notifié des changements d'état d'activation.
BTInfoPériphérique	Renvoie des informations spécifiques sur un périphérique Bluetooth.
BTInfoRadio	Renvoie des informations spécifiques sur une radio Bluetooth connectée à la machine.
BTListePériphérique	Liste les périphériques Bluetooth accessibles.
BTListeRadio	Liste les radios Bluetooth connectées à la machine.
BTListeService	Liste les services offerts par un périphérique Bluetooth.
BTOuvrePropriétésPériphé- rique	Ouvre la fenêtre des propriétés d'un périphérique Bluetooth.
BTPile	Renvoie la pile Bluetooth en cours d'utilisation.
BTSélecteurPériphérique	Ouvre une fenêtre système pour sélectionner un périphérique Bluetooth.

4.3 Fonctions BTLE

Les fonctions permettant de manipuler des périphériques Bluetooth Low Energy sont les suivantes:

BTLECaractéristiqueChange- mentValeur	Active ou désactive la détection des changements de valeur d'une caractéristique Bluetooth Low Energy.
BTLECaractéristiqueEcritVa- leur	Ecrit une valeur dans une caractéristique sur un appareil Bluetooth Low Energy.
BTLECaractéristiqueLitValeur	Lit la valeur d'une caractéristique sur un appareil Bluetooth Low Energy.
BTLEConnecte	Permet de se connecter à un périphérique Bluetooth Low Energy.
BTLEDéconnecte	Permet de se déconnecter d'un périphérique Bluetooth Low Energy.
BTLEDescripteurEcritValeur	Ecrit la valeur d'un descripteur sur un appareil Bluetooth Low Energy.
BTLEDescripteurLitValeur	Lit la valeur d'un descripteur sur un appareil Bluetooth Low Energy.

BTLEEtat	Renvoie l'état actuel d'activation du Bluetooth sur l'appareil ou demande à être notifié des changements d'état d'activation.
BTLEEtatConnexion	Renvoie l'état actuel de la connexion avec un périphérique Bluetooth Low Energy ou demande à être prévenu en cas de changement de l'état de la connexion.
BTLEInitialise	Initialise le Bluetooth Low Energy (nécessaire uniquement sous Windows et en iOS).
BTLEInitialisePériphérique	Initialise un périphérique Bluetooth Low Energy sous Windows.
BTLEListePériphérique	Liste les périphériques Bluetooth Low Energy actuellement accessibles.
BTLERécupèreTousServices	Récupère tous les services correspondant à un UUID.
BTLERécupèreToutesCaractéristiques	Récupère toutes les caractéristiques (ayant le même identifiant) associées à un service Bluetooth Low Energy.
BTLERécupèreUnDescripteur	Récupère le descripteur d'une caractéristique Bluetooth Low Energy correspondant à l'identifiant (UUID) spécifié.
BTLERécupèreUneCaractéris- tique	Récupère la caractéristique d'un service Bluetooth Low Energy correspondant à l'identifiant (UUID) spécifié.
BTLERécupèreUnService	Récupère le service d'un périphérique Bluetooth Low Energy correspondant à l'identifiant (UUID) spécifié.

4.4 Fonctions Wi-Fi

Les fonctions de gestion des réseaux Wi-Fi sont les suivantes :

WiFiActive	Active ou désactive le Wi-Fi sur l'appareil.
WiFiAjouteRéseau	Ajoute un nouveau réseau à la liste des réseaux Wi-Fi configurés de l'appareil.
WiFiConnecte	Connecte l'appareil au réseau Wi-Fi spécifié.
WiFiDétectePointAccès	Lance la détection des points d'accès Wi-Fi actuellement accessibles depuis l'appareil.
WiFiEtat	Renvoie l'état actuel d'activation du Wi-Fi sur l'appareil ou demande à être notifié des changements d'état d'activation du Wi-Fi.
WiFiInfoConnexion	Renvoie l'information spécifiée à propos de la connexion Wi-Fi actuelle de l'appareil.



WiFiListeCarteRéseau	Renvoie la liste des cartes réseaux Wi-Fi actuellement disponibles sur le poste en cours.
WiFiListeRéseau	Renvoie la liste des réseaux Wi-Fi actuellement configurés sur l'appareil.
WiFiSelectCarteRéseau	Sélectionne la carte réseau Wi-Fi qui sera utilisée pour les prochains appels des fonctions WiFi.
WiFiSupprimeRéseau	Supprime un réseau de la liste des réseaux Wi-Fi configurés de l'appareil.

4.5 Fonctions de gestion des emails

Les fonctions de gestion des emails sont les suivantes :

EmailAjouteDossier	Ajoute un dossier dans le logiciel de messagerie (Outlook, logiciel de messagerie utilisant le protocole IMAP (Internet Message Access Protocol),).
EmailChangeDossier	Modifie le dossier en cours dans le logiciel de messagerie (Outlook, logiciel de messagerie utilisant le protocole IMAP,).
EmailChangeEtat	Change l'état d'un email sur un serveur de messagerie.
EmailChangeTimeOut	Change la valeur du "timeout" de connexion aux serveurs de messagerie SMTP, POP3 et IMAP.
EmailChargeFichierAttaché	Ajoute un fichier en attachement d'un email.
EmailCherchePremier	Recherche un ou plusieurs emails selon des critères spécifiés dans le logiciel de messagerie (Outlook, logiciel de messagerie utilisant le protocole IMAP,).
EmailCherchePremierNotes	Recherche un ou plusieurs emails selon des critères spécifiés, dans une base locale ou distante Lotus Notes ou Domino.
EmailConstruitSource	Génère le code source de l'email à envoyer à partir des variables actuellement présentes dans la structure Email ou dans une variable de type Email .
EmailCopie	Copie un email présent dans un répertoire vers un autre répertoire d'un serveur IMAP.
EmailDétruit	Détruit tous les emails marqués comme supprimés (état "Deleted") du dossier courant d'une session IMAP.
EmailDossierCourant	Renvoie le nom du dossier en cours dans le logiciel de mes- sagerie (Outlook, logiciel de messagerie utilisant le protocole IMAP (Internet Message Access Protocol),).

EmailEnvoie Envoie un email par le protocole SMTP en contrôlant entièrement le "buffer" de l'email. EmailEnvoieMessage Envoie un email selon le protocole utilisé (SMTP, MS Exchange, Lotus Notes, Outlook). EmailEtat Renvoie l'état d'un email envoyé par une session SMTP ouverte en mode asynchrone. EmailExporteHTML Récupère le code HTML d'un email pour l'afficher dans un champ HTML (champ HTML, champ d'affichage HTML,). EmailFermeSession Ferme une session de gestion des emails selon le mode choisi (SMTP/POP3, IMAP, MS Exchange ou Lotus Notes). EmailImporteHTML Importe dans la structure Email ou dans une variable de type Email le contenu d'un fichier HTML afin de l'envoyer par email. EmailImporteSource Rempilt une variable de type Email à partir du contenu de sa propriété Source ou les différentes variables de la structure email à partir du contenu de la variable Email.Source. EmailLauge Gère une jauge de progression pendant l'envoi et la réception d'emails. EmailLanceAppli Lance l'application native d'envoi d'emails du poste en cours : Poste sous Windows, Appareil mobile (Android, iPhone, iPad). EmailLitDernier Lit de dernier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, MS Exchange, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntèteDernier Lit l'entête d'un email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntètePremier Lit l'entête de l'email précédant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntètePremier Lit l'entête de l'email précédant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntètePremier Lit l'entête de l'email suivant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntèteSuivant Lit l'entête de l'email suivant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook).		
Lotus Notes, Outlook). EmailEtat Renvoie l'état d'un email envoyé par une session SMTP ouverte en mode asynchrone. EmailExporteHTML Récupère le code HTML d'un email pour l'afficher dans un champ HTML (champ HTML, champ d'affichage HTML,). EmailFermeSession Ferme une session de gestion des emails selon le mode choisi (SMTP/POP3, IMAP, MS Exchange ou Lotus Notes). EmailImporteHTML Importe dans la structure Email ou dans une variable de type Email le contenu d'un fichier HTML afin de l'envoyer par email. EmailImporteSource Remplit une variable de type Email à partir du contenu de sa propriété Source ou les différentes variables de la structure email à partir du contenu de la variable Email.Source. EmailLauge Gère une jauge de progression pendant l'envoi et la réception d'emails. EmailLanceAppli Lance l'application native d'envoi d'emails du poste en cours : • Poste sous Windows, • Appareil mobile (Android, iPhone, iPad). EmailListeDossier Renvoie la liste des dossiers : • présents dans le logiciel de messagerie Outlook. • d'une session IMAP. EmailLitDernier Lit le dernier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, MS Exchange, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteDernier Lit l'entête du dernier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteMessage Lit l'entête de l'email précédant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêtePremier Lit l'entête de premier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêtePremier Lit l'entête de premier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteSuivant Lit l'entête de l'email suivant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook).	EmailEnvoie	
verte en mode asynchrone. EmailExporteHTML Récupère le code HTML d'un email pour l'afficher dans un champ HTML (champ HTML, champ d'affichage HTML,). EmailFermeSession Ferme une session de gestion des emails selon le mode choisi (SMTP/POP3, IMAP, MS Exchange ou Lotus Notes). EmailImporteHTML Importe dans la structure Email ou dans une variable de type Email le contenu d'un fichier HTML afin de l'envoyer par email. EmailImporteSource Remplit une variable de type Email à partir du contenu de sa propriété Source ou les différentes variables de la structure email à partir du contenu de la variable Email.Source. EmailJauge Gère une jauge de progression pendant l'envoi et la réception d'emails. EmailLanceAppli Lance l'application native d'envoi d'emails du poste en cours : Poste sous Windows, Appareil mobile (Android, iPhone, iPad). EmailListeDossier Renvoie la liste des dossiers : Présents dans le logiciel de messagerie Outlook. d'une session IMAP. EmailLitDernier Lit le dernier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, MS Exchange, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteDernier Lit l'entête du dernier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêtePrecédent Lit l'entête de l'email précédant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêtePremier Lit l'entête du permier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêtePremier Lit l'entête du premier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteSuivant Lit l'entête de l'email suivant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook).	EmailEnvoieMessage	
champ HTML (champ HTML, champ d'affichage HTML,). EmailFermeSession Ferme une session de gestion des emails selon le mode choisi (SMTP/POP3, IMAP, MS Exchange ou Lotus Notes). EmailImporteHTML Importe dans la structure Email ou dans une variable de type Email le contenu d'un fichier HTML afin de l'envoyer par email. EmailImporteSource Remplit une variable de type Email à partir du contenu de sa propriété Source ou les différentes variables de la structure email à partir du contenu de la variable Email.Source. EmailJauge Gère une jauge de progression pendant l'envoi et la réception d'emails. EmailLanceAppli Lance l'application native d'envoi d'emails du poste en cours : Poste sous Windows, Appareil mobile (Android, iPhone, iPad). EmailLiteDossier Renvoie la liste des dossiers : Présents dans le logiciel de messagerie Outlook. d'une session IMAP. EmailLitDernier Lit le dernier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, MS Exchange, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitentêteDernier Lit l'entête du dernier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitentêtePrécédent Lit l'entête de l'email précédant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitentêtePremier Lit l'entête du premier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitentêteSuivant Lit l'entête de l'email suivant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitentêteSuivant Lit l'entête de l'email suivant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook).	EmailEtat	
(SMTP/POP3, IMAP, MS Exchange ou Lotus Notes). EmailImporteHTML Importe dans la structure Email ou dans une variable de type Email le contenu d'un fichier HTML afin de l'envoyer par email. EmailImporteSource Remplit une variable de type Email à partir du contenu de sa propriété Source ou les différentes variables de la structure email à partir du contenu de la variable Email.Source. EmailJauge Gère une jauge de progression pendant l'envoi et la réception d'emails. EmailLanceAppli Lance l'application native d'envoi d'emails du poste en cours : • Poste sous Windows, • Appareil mobile (Android, iPhone, iPad). EmailListeDossier Renvoie la liste des dossiers : • présents dans le logiciel de messagerie Outlook. • d'une session IMAP. EmailLitDernier Lit le dernier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, MS Exchange, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitentêteDernier Lit l'entête du dernier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitentêteMessage Lit l'entête d'un email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitentêtePrécédent Lit l'entête de l'email précédant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitentêtePremier Lit l'entête du premier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitentêteSuivant Lit l'entête de l'email suivant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook).	EmailExporteHTML	
Email le contenu d'un fichier HTML afin de l'envoyer par email. EmailImporteSource Remplit une variable de type Email à partir du contenu de sa propriété Source ou les différentes variables de la structure email à partir du contenu de la variable Email.Source. EmailJauge Gère une jauge de progression pendant l'envoi et la réception d'emails. EmailLanceAppli Lance l'application native d'envoi d'emails du poste en cours: Poste sous Windows, Appareil mobile (Android, iPhone, iPad). EmailListeDossier Renvoie la liste des dossiers: présents dans le logiciel de messagerie Outlook. d'une session IMAP. EmailLitDernier Lit le dernier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, MS Exchange, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteDernier Lit l'entête du dernier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteMessage Lit l'entête d'un email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêtePrécédent Lit l'entête de l'email précédant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêtePremier Lit l'entête du premier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteSuivant Lit l'entête de l'email suivant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook).	EmailFermeSession	
propriété Source ou les différentes variables de la structure email à partir du contenu de la variable Email.Source. EmailJauge Gère une jauge de progression pendant l'envoi et la réception d'emails. EmailLanceAppli Lance l'application native d'envoi d'emails du poste en cours : • Poste sous Windows, • Appareil mobile (Android, iPhone, iPad). EmailListeDossier Renvoie la liste des dossiers : • présents dans le logiciel de messagerie Outlook. • d'une session IMAP. EmailLitDernier Lit le dernier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, MS Exchange, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteDernier Lit l'entête du dernier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteMessage Lit l'entête d'un email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêtePrécédent Lit l'entête de l'email précédant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêtePremier Lit l'entête du premier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteSuivant Lit l'entête de l'email suivant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteSuivant Lit l'entête de l'email suivant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook).	EmailImporteHTML	
d'emails. Lance l'application native d'envoi d'emails du poste en cours : Poste sous Windows, Appareil mobile (Android, iPhone, iPad). EmailListeDossier Renvoie la liste des dossiers : présents dans le logiciel de messagerie Outlook. d'une session IMAP. EmailLitDernier Lit le dernier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, MS Exchange, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteDernier Lit l'entête du dernier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteMessage Lit l'entête d'un email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêtePrécédent Lit l'entête de l'email précédant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêtePremier Lit l'entête du premier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteSuivant Lit l'entête de l'email suivant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteSuivant Lit l'entête de l'email suivant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteSuivant Lit un email reçu selon le protocole utilisé (POP3 OU IMAP, Lotus Notes ou Outlook).	EmailImporteSource	propriété Source ou les différentes variables de la structure
Poste sous Windows, Appareil mobile (Android, iPhone, iPad). Renvoie la liste des dossiers: présents dans le logiciel de messagerie Outlook. d'une session IMAP. EmailLitDernier Lit le dernier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, MS Exchange, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteDernier Lit l'entête du dernier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteMessage Lit l'entête d'un email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêtePrécédent Lit l'entête de l'email précédant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêtePremier Lit l'entête de l'email précédant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteSuivant Lit l'entête de l'email suivant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteSuivant Lit l'entête de l'email suivant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitMessage Lit un email reçu selon le protocole utilisé (POP3 OU IMAP, Lotus Notes ou Outlook).	EmailJauge	
 présents dans le logiciel de messagerie Outlook. d'une session IMAP. EmailLitDernier Lit le dernier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, MS Exchange, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteDernier Lit l'entête du dernier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteMessage Lit l'entête d'un email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêtePrécédent Lit l'entête de l'email précédant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêtePremier Lit l'entête du premier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteSuivant Lit l'entête de l'email suivant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitMessage Lit un email reçu selon le protocole utilisé (POP3 OU IMAP, 	EmailLanceAppli	Lance l'application native d'envoi d'emails du poste en cours :
IMAP, MS Exchange, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteDernier Lit l'entête du dernier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteMessage Lit l'entête d'un email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêtePrécédent Lit l'entête de l'email précédant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêtePremier Lit l'entête du premier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteSuivant Lit l'entête de l'email suivant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitMessage Lit un email reçu selon le protocole utilisé (POP3 OU IMAP,		·
(POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteMessage Lit l'entête d'un email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêtePrécédent Lit l'entête de l'email précédant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêtePremier Lit l'entête du premier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteSuivant Lit l'entête de l'email suivant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitMessage Lit un email reçu selon le protocole utilisé (POP3 OU IMAP,	EmailListeDossier	 Appareil mobile (Android, iPhone, iPad). Renvoie la liste des dossiers : présents dans le logiciel de messagerie Outlook.
IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêtePrécédent Lit l'entête de l'email précédant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêtePremier Lit l'entête du premier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteSuivant Lit l'entête de l'email suivant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitMessage Lit un email reçu selon le protocole utilisé (POP3 OU IMAP,		 Appareil mobile (Android, iPhone, iPad). Renvoie la liste des dossiers : présents dans le logiciel de messagerie Outlook. d'une session IMAP. Lit le dernier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou
tocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêtePremier Lit l'entête du premier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteSuivant Lit l'entête de l'email suivant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitMessage Lit un email reçu selon le protocole utilisé (POP3 OU IMAP,	EmailLitDernier	 Appareil mobile (Android, iPhone, iPad). Renvoie la liste des dossiers : présents dans le logiciel de messagerie Outlook. d'une session IMAP. Lit le dernier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, MS Exchange, Lotus Notes ou Outlook). Lit l'entête du dernier email reçu selon le protocole utilisé
(POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitEntêteSuivant Lit l'entête de l'email suivant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitMessage Lit un email reçu selon le protocole utilisé (POP3 OU IMAP,	EmailLitDernier EmailLitEntêteDernier	 Appareil mobile (Android, iPhone, iPad). Renvoie la liste des dossiers: présents dans le logiciel de messagerie Outlook. d'une session IMAP. Lit le dernier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, MS Exchange, Lotus Notes ou Outlook). Lit l'entête du dernier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). Lit l'entête d'un email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou
cole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). EmailLitMessage Lit un email reçu selon le protocole utilisé (POP3 OU IMAP,	EmailLitDernier EmailLitEntêteDernier EmailLitEntêteMessage	 Appareil mobile (Android, iPhone, iPad). Renvoie la liste des dossiers: présents dans le logiciel de messagerie Outlook. d'une session IMAP. Lit le dernier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, MS Exchange, Lotus Notes ou Outlook). Lit l'entête du dernier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). Lit l'entête d'un email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). Lit l'entête de l'email précédant l'email en cours selon le pro-
	EmailLitDernier EmailLitEntêteDernier EmailLitEntêteMessage EmailLitEntêtePrécédent	 Appareil mobile (Android, iPhone, iPad). Renvoie la liste des dossiers: présents dans le logiciel de messagerie Outlook. d'une session IMAP. Lit le dernier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, MS Exchange, Lotus Notes ou Outlook). Lit l'entête du dernier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). Lit l'entête d'un email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). Lit l'entête de l'email précédant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). Lit l'entête du premier email reçu selon le protocole utilisé
	EmailLitEntêteDernier EmailLitEntêteDernier EmailLitEntêteMessage EmailLitEntêtePrécédent EmailLitEntêtePremier	 Appareil mobile (Android, iPhone, iPad). Renvoie la liste des dossiers: présents dans le logiciel de messagerie Outlook. d'une session IMAP. Lit le dernier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, MS Exchange, Lotus Notes ou Outlook). Lit l'entête du dernier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). Lit l'entête d'un email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). Lit l'entête de l'email précédant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). Lit l'entête du premier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, Lotus Notes ou Outlook). Lit l'entête de l'email suivant l'email en cours selon le proto-



EmailLitPrécédent	Lit l'email précédent l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, MS Exchange, Lotus Notes ou Outlook).
EmailLitPremier	Lit le premier email reçu selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, MS Exchange, Lotus Notes ou Outlook).
EmailLitSuivant	Lit l'email reçu suivant l'email en cours selon le protocole utilisé (POP3 ou IMAP, MS Exchange, Lotus Notes ou Outlook).
EmailLitTimeOut	Lit la valeur du "timeout" de connexion aux serveurs de messagerie SMTP, POP3 et IMAP.
EmailMiseAJour	Met à jour les messages de MS Exchange par rapport au serveur d'emails.
EmailMsgErreur	Retourne le message correspondant à l'identifiant de l'erreur.
EmailNbMessage	Renvoie le nombre de messages reçus actuellement présents : • sur le serveur d'emails (protocole POP3 uniquement). • dans le logiciel de messagerie Outlook.
EmailOuvreSession	Ouvre une session de gestion des emails en fonction du mode de gestion choisi (POP3, SMTP, IMAP ou MS Exchange).
EmailOuvreSessionIMAP	Ouvre une session de réception et de lecture d'emails avec le protocole IMAP.
EmailOuvreSessionNotes	Permet d'accéder aux différentes données manipulées par le logiciel de messagerie Lotus Notes (emails, contacts, groupes de contacts, tâches, rendez-vous).
EmailOuvreSessionOutlook	Permet d'accéder aux différentes données manipulées par le logiciel de messagerie Outlook (emails, contacts, groupes de contacts, tâches, rendez-vous et dossiers).
EmailOuvreSessionPOP3	Ouvre une session de réception et de lecture d'emails avec le protocole POP3.
EmailOuvreSessionSMTP	Ouvre une session d'envoi d'emails avec le protocole SMTP.
EmailParamètre	Permet de paramétrer les fonctions WLangage de gestion des emails.
EmailRAZ	Ré-initialise toutes les variables de la structure email ou d'une variable de type Email.
EmailRécupèreIndicateur	Récupère les indicateurs définis sur un email d'une session IMAP.
EmailRécupèreTout	Récupère tous les emails présents sur un serveur.

EmailSauveFichierAttaché	Copie le fichier attaché de l'email en cours sur le poste de l'utilisateur (en local).
EmailSupprimeDossier	Supprime un dossier dans le logiciel de messagerie Outlook ou sur un serveur IMAP.
EmailSupprimeMessage	Permet de supprimer l'email en cours selon le protocole en cours (POP3, IMAP, MS Exchange, messagerie Lotus Notes ou Outlook).
EmailTailleMessage	Calcule la taille du message spécifié (sans charger le message).
EmailVérifieAdresse	Vérifie la validité d'une adresse email.
FermeSession	Ferme une session avec le logiciel de messagerie Lotus Notes ou Outlook.
OutlookListeProfil	Liste les profils Outlook disponibles.
OutlookOuvreSession	Permet d'accéder aux différentes données manipulées par le logiciel de messagerie Outlook (emails, contacts, groupes de contacts, tâches, rendez-vous et dossiers).
OutlookProfilDéfaut	Récupère le profil défini par défaut dans Outlook.

4.6 Fonctions HTTP

Les fonctions suivantes permettent de manipuler des pages Internet, d'envoyer des formulaires HTTP, ...:

HTTPAjouteFichier	Ajoute un fichier dans le formulaire HTTP.
HTTPAjouteParamètre	Ajoute un paramètre dans un formulaire HTTP.
HTTPAnnuleFormulaire	Annule une déclaration de formulaire HTTP et libère toutes ses ressources.
HTTPCertificat	Modifie le certificat client utilisé par défaut pour s'identifier sur un serveur.
HTTPCookieEcrit	Ajoute ou modifie un cookie dans une requête HTTP.
HTTPCookieGère	Active ou désactive la gestion des cookies dans une requête HTTP exécutée : • soit par la fonction HTTPRequête. • soit par la fonction HTTPEnvoie.
HTTPCookieLit	Retourne la valeur d'un cookie reçu suite à une requête HTTP.



HTTPCookieRAZ	Supprime l'ensemble des cookies (globalement ou pour un domaine) stockés : • par les appels à la fonction HTTPRequête. • par les appels à la fonction HTTPEnvoie.
HTTPCookieRécupère	Récupère les cookies lus par un appel : • à la fonction HTTPRequête pour un domaine HTTP. • à la fonction HTTPEnvoie pour un domaine HTTP.
HTTPCookieRemplace	Remplace l'ensemble des cookies stockés pour un domaine : • par la fonction HTTPRequête. • par la fonction HTTPEnvoie.
HTTPCréeFormulaire	Crée un formulaire HTTP.
HTTPDestination	Indique le fichier de sauvegarde du résultat de la prochaine requête HTTP, exécutée dans le même thread.
HTTPDonneRésultat	Récupère le résultat ou l'entête de la dernière requête HTTP lancée.
HTTPEnvoie	Envoie une requête HTTP et attend la réponse du serveur HTTP.
HTTPEnvoieFormulaire	Envoie un formulaire HTTP.
HTTPJauge	Affiche une jauge de progression pendant : • la réception de la réponse à une requête HTTP. • l'envoi d'un formulaire HTTP (fonction HTTPEnvoieFormulaire) ou d'une requête HTTP.
HTTPListeCertificat	Liste les certificats client présents sur la machine pour s'authentifier sur un serveur.
HTTPParamètre	Permet de paramétrer les fonctions utilisant le protocole HTTP.
HTTPRAZFormulaire	Vide un formulaire HTTP en cours d'édition.
HTTPRequête	Lance une requête HTTP sur un serveur.
HTTPSimuleRéseau	Simule un réseau lent en limitant la vitesse de téléchargement et d'envoi.
HTTPTimeOut	Règle le timeout pour les fonctions WLangage utilisant le pro- tocole HTTP (fonctions HTTPRequête , SOAPExécute , DotNet- Exécute , J2EEExécute ,).
InternetConnecté	Détermine si une connexion Internet est active sur le poste en cours. Sous mobile, il est également possible d'être notifié du changement d'état de la connexion Internet.

OpenAPIVersHTTP	Construit la requête HTTP d'appel à une fonction d'une API. Elle pourra ensuite être envoyée grâce à la fonction HTTPEn-voie .
Proxy	Spécifie si les fonctions de communication utilisant le proto- cole HTTP ou HTTPS doivent ou non passer par un proxy pour exécuter leurs requêtes. Un proxy permet de partager l'accès à Internet entre différents postes d'un réseau.
RESTEnvoie	Envoie une requête REST et attend la réponse du serveur.

4.7 Fonctions FTP Standard

Les fonctions de gestion du FTP sont les suivantes :

FTPAttribut	Identifie les attributs d'un fichier présent sur un serveur FTP (File Transfer Protocol).
FTPCommande	Envoie une commande FTP spécifique à un serveur.
FTPConnecte	Connecte le poste en cours à un serveur FTP (File Transfer Protocol).
FTPDate	Renvoie les différentes dates (date de création, de modification ou d'accès) d'un fichier présent sur un serveur FTP (File Transfer Protocol).
FTPDateHeure	Renvoie les différentes dates et heures (de création, de modification ou d'accès) d'un fichier présent sur un serveur FTP (File Transfer Protocol).
FTPDéconnecte	Ferme la connexion entre le poste en cours et le serveur FTP (File Transfer Protocol).
FTPEnvoie	Transfère un fichier ou un répertoire sur un serveur FTP (File Transfer Protocol).
FTPFichierExiste	Teste l'existence d'un fichier sur un serveur FTP.
FTPHeure	Renvoie les différentes heures (heure de création, de modifi- cation ou d'accès) d'un fichier présent sur un serveur FTP (File Transfer Protocol).
FTPListeFichier	Liste les fichiers d'un répertoire (et/ou les répertoires) d'un serveur FTP et retourne le nombre de fichiers (et/ou de répertoires) listés.
FTPNom	Renvoie le nom du dernier fichier accédé par une fonction FTP (File Transfer Protocol).



FTPParamètre	Modifie le comportement des fonctions FTP standard.
FTPProxy	Spécifie si les fonctions de communication utilisant le proto- cole FTP doivent ou non passer par un proxy pour exécuter leurs requêtes.
FTPRécupère	Transfère un fichier ou un répertoire d'un serveur FTP (File Transfer Protocol) sur le poste en cours.
FTPRécupèreFichier	Transfère un fichier d'un serveur FTP (File Transfer Protocol) sur le poste en cours.
FTPRenommeFichier	Renomme ou déplace un fichier présent sur un serveur FTP (File Transfer Protocol).
FTPRepCrée	Crée un répertoire sur un serveur FTP (File Transfer Protocol).
FTPRepEnCours	Identifie ou modifie le répertoire en cours sur un serveur FTP (File Transfer Protocol).
FTPRepSupprime	Supprime un répertoire et son contenu (fichiers et sous-répertoires) d'un serveur FTP (File Transfer Protocol).
FTPSupprimeFichier	Supprime un fichier d'un serveur FTP (File Transfer Protocol).
FTPTaille	Renvoie la taille (en octets) d'un fichier présent sur un serveur FTP (File Transfer Protocol).

4.8 Fonctions J2EE

Les fonctions J2EE sont les suivantes :

J2EEAjouteEntête	Ajoute un entête à la prochaine procédure à exécuter sur le serveur.
J2EEDonneRésultat	Renvoie le résultat de la dernière procédure J2EE exécutée avec succès.
J2EEErreur	Renvoie l'erreur de la dernière procédure J2EE ayant échoué.
J2EEExécute	Exécute une procédure sur un serveur de services Web XML J2EE.
J2EEExécuteXML	Exécute une procédure sur un serveur de services Web XML J2EE.

4.9 Fonctions OBEX

Les fonctions OBEX sont les suivantes :

OBEXConnecte	Permet de se connecter à un périphérique supportant le pro- tocole OBEX. Rappel : Le protocole OBEX est un protocole de transfert de données utilisable par les faisceaux infrarouges et par Blue- tooth.
OBEXDéconnecte	Permet de se déconnecter d'un périphérique supportant le protocole OBEX.
OBEXEnvoieFichier	Envoie un fichier sur un périphérique gérant le protocole OBEX.
OBEXEnvoieVCard	Envoie un fichier VCard (carte de visite virtuelle) à un périphérique gérant le protocole OBEX.
OBEXListeFichier	Liste les fichiers partagés par un périphérique utilisant le protocole OBEX.
OBEXRécupèreFichier	Récupère un fichier sur un périphérique gérant le protocole OBEX.
OBEXRécupèreVCard	Récupère une VCard sur un périphérique gérant le protocole OBEX.

4.10 Fonctions DotNet

Les fonctions DotNet sont les suivantes :

DotNetAjouteEntête	Ajoute un entête à la prochaine procédure à exécuter sur le serveur.
DotNetDélégué	Initialise un délégué .NET.
DotNetDonneRésultat	Renvoie le résultat de la dernière procédure DotNet exécutée avec succès.
DotNetErreur	Renvoie l'erreur de la dernière procédure DotNet ayant échoué.
DotNetExécute	Exécute une procédure sur un serveur DotNet.
DotNetExécuteXML	Exécute une procédure sur un serveur de services Web XML DotNet.
DotNetVersion	Renvoie le numéro de version du Framework .Net disponible sur le poste en cours.



4.11 Fonctions SOAP

Les fonctions permettant de manipuler le protocole SOAP sont les suivantes :

SOAPAjouteAssertionSAML	Ajoute une assertion SAML à une requête de Webservice.
SOAPAjouteAttribut	Ajoute un attribut à une variable automatique générée par l'import d'un Webservice.
SOAPAjouteEntête	Ajoute un entête à la prochaine fonction SOAP d'un Webservice à exécuter.
SOAPAjouteSignatureXML	Ajoute une signature XML à une requête de Webservice.
SOAPDonneRésultat	Renvoie le résultat de la dernière procédure SOAP exécutée avec succès.
SOAPEncodeRésultat	Permet de paramétrer le format de la valeur retournée par le serveur SOAP WINDEV au programme client SOAP.
SOAPErreur	Renvoie l'erreur de la dernière procédure SOAP ayant échoué.
SOAPExécute	Exécute une procédure sur un serveur SOAP.
SOAPExécuteXML	Exécute une procédure sur un serveur SOAP.
SOAPPrépare	Construit la requête SOAP d'appel à une fonction d'un Web- Service.
SOAPRécupèreEntête	Récupère un entête dans le message SOAP reçu suite à l'appel d'un Webservice.
SOAPVersHTTP	Construit la requête HTTP d'appel à une fonction d'un Webservice. Cette requête peut être modifiée pour l'adapter si nécessaire aux attentes du Webservice. Elle pourra ensuite être envoyée grâce à la fonction HTTPEnvoie .

4.12 Fonctions de gestion des protocoles OAuth et OpenID

Les fonctions de gestion des protocoles OAuth et OpenID sont les suivantes :

AuthIdentifie	Effectue une authentification utilisant le protocole OAuth 2.0 sur un webservice quelconque.
AuthRenouvelleToken	Renouvelle un token OAuth2 d'un utilisateur si ce token est expiré.
OpenIDLitIdentité	Récupère l'identité d'un utilisateur contenue dans une variable de type AuthToken .

4.13 Fonctions DLNA / UPnP

Les fonctions WLangage permettant de manipuler des périphériques UPnP sont les suivantes :

UPNPCherchePériphérique	Recherche un périphérique à partir de son nom unique (UDN).
UPNPExécuteAction	Exécute une action sur le service UPnP.
UPNPListePériphérique	Liste les périphériques UPnP disponibles sur le réseau.
UPNPMédiaArrêt	Arrête la lecture du média en cours sur le périphérique UPnP.
UPNPMédiaJoue	Lance la lecture du média en cours sur le périphérique UPnP.
UPNPMédiaOuvre	Ouvre un média sur le périphérique UPnP.
UPNPMédiaPause	Met en pause la lecture du média en cours sur le périphérique UPnP.
UPNPModifieContraste	Modifie le contraste d'un périphérique UPnP.
UPNPModifieLuminosité	Modifie la luminosité d'un périphérique UPnP.
UPNPModifieMuet	Modifier l'état 'Muet' d'un périphérique UPnP.
UPNPModifieNetteté	Modifie la netteté d'un périphérique UPnP.
UPNPModifieVolume	Modifie le volume d'un périphérique UPnP.
UPNPRécupèreContraste	Récupère le contraste d'un périphérique UPnP.
UPNPRécupèreLuminosité	Récupère la luminosité d'un périphérique UPnP.
UPNPRécupèreMuet	Récupère l'état 'Muet' d'un périphérique UPnP.
UPNPRécupèreNetteté	Récupère la netteté d'un périphérique UPnP.
UPNPRécupèreVolume	Récupère le volume d'un périphérique UPnP.

4.14 Fonctions de gestion de la domotique

Les fonctions de gestion du protocole X10 sont les suivantes :

DomoAllume	Met en marche un ou plusieurs appareils électriques compatibles avec le protocole X10.
DomoEnvoie	Envoie une commande à un ou plusieurs appareils électriques compatibles avec le protocole X10.
DomoEtat	Permet de savoir si un appareil électrique compatible avec le protocole X10 est en marche ou à l'arrêt.



DomoEteint	Arrête un ou plusieurs appareils électriques compatibles avec le protocole X10.
DomoFerme	Ferme la communication ouverte grâce à la fonction Do-moOuvre .
DomoOuvre	Permet d'ouvrir une connexion avec une interface X10.

4.15 Fonctions OLE

Les fonctions OLE sont les suivantes :

ObjetActif	Permet d'utiliser un objet Automation déjà lancé sur le poste en cours.
OLECharge	Initialise un champ OLE avec un objet OLE.
OLEColle	Colle le contenu du presse-papiers de Windows dans un champ OLE.
OLECopie	Copie l'objet présent dans un champ OLE vers le presse-papiers de Windows.
OLECréeCopie	Associe un champ OLE à un objet OLE en précisant un fichier de base.
OLECréeVide	Associe un champ OLE à un objet OLE en invoquant un serveur OLE spécifique.
OLEEdite	Édite un objet OLE contenu dans un champ OLE.
OLEJoue	Permet : • soit de récupérer la liste des opérations possibles (autres que l'édition) depuis un serveur, • soit d'effectuer une opération.
OLESauve	Sauve l'objet contenu dans un champ OLE sous forme binaire.
OLEServeur	Liste les serveurs OLE enregistrés auprès du système en cours.

4.16 Fonctions de gestion des ports série et parallèle

Les fonctions de gestion des ports série et parallèle sont les suivantes :

sDansFileEntrée	Récupère le nombre d'octets en attente dans le buffer d'en-
	trée du port série ou du port infrarouge spécifié.

sDansFileSortie	Récupère le nombre d'octets en attente de transfert dans le buffer de sortie du port série, du port parallèle ou du port infrarouge spécifié.
sEchap	Lance diverses fonctions agissant directement sur les bits du port série, du port parallèle ou du port infrarouge, indépendamment du protocole de communication.
sEcrit	Écrit une chaîne de caractères dans le buffer de sortie du port série, du port parallèle ou du port infrarouge spécifié.
sEvénement	Branche un évènement sur un port série.
sFerme	Ferme le port série, le port parallèle ou le port infrarouge spécifié.
sFinEvénement	Débranche la détection d'un évènement sur un port série.
sFixeParamètre	Fixe ou modifie les paramètres de configuration du port série, du port parallèle ou du port infrarouge spécifié.
sListePort	Renvoie la liste des noms des ports séries et des ports paral- lèles présents sur la machine.
sLit	Lit une chaîne de caractères dans le buffer d'entrée du port série spécifié.
sOuvre	Ouvre et initialise : • soit un port série. • soit un port parallèle. • soit un port infrarouge.

4.17 Fonctions USB

Les fonctions permettant de gérer les périphériques USB sont les suivantes :

USBDéconnecte	Déconnecte ou éjecte un périphérique USB.
USBDétecteStockageAmo- vible	Détecte si une unité de stockage amovible (par exemple CD, clé USB, appareil photo USB,) a été ajoutée ou enlevée.
USBListePériphérique	Liste les périphériques USB actuellement branchés sur le poste en cours.
USBPropriété	Récupère la valeur d'une propriété d'un périphérique USB.
USBRecherche	Recherche un périphérique USB d'après certains mots-clés.



4.18 Fonctions DNS

Les fonctions de gestion des serveurs DNS sont les suivantes :

DNSAjouteAdresse	Ajoute une relation IP / Nom dans le serveur DNS.
DNSListeAdresse	Liste les adresses IP associées à un nom dans le serveur DNS.
DNSSupprimeAdresse	Supprime une relation Nom/Adresse IP dans un serveur DNS.

4.19 Fonctions de gestion des réseaux

Les fonctions de gestion des réseaux sont les suivantes :

RéseauConnecte	Associe un lecteur à un répertoire réseau partagé.
RéseauDéconnecte	Déconnecte un lecteur réseau.
RéseauNomDomaine	Renvoie le nom du domaine auquel est associée la machine.
RéseauNomRep	Identifie le répertoire partagé associé à un lecteur réseau.
RéseauUtilisateur	Identifie le nom de l'utilisateur connecté.

4.20 Fonctions de gestion des sockets

Les fonctions de gestion des sockets sont les suivantes :

SocketAccepte	Exécutée sur le poste serveur, cette fonction accepte une de- mande de connexion sur un socket existant sur le poste ser- veur.
SocketAttendConnexion	Exécutée sur le poste serveur, cette fonction permet d'at- tendre une demande de connexion provenant de sockets clients.
SocketChangeModeTrans- mission	Change le mode de transmission utilisé sur un socket.
SocketClientInfo	Permet au serveur d'obtenir des renseignements sur le socket client en cours.
SocketConnecte	Connecte un poste client à un socket donné.
SocketConnecteBluetooth	Connecte un poste client à un socket Bluetooth spécifique.
SocketConnecteInfraRouge	Connecte un poste client à un socket donné via le port infrarouge.

SocketConnecteSSL	Permet d'établir une connexion sécurisée avec un serveur SSL.
SocketCrée	Créé un socket.
SocketCréeBluetooth	Créé un socket en utilisant un périphérique Bluetooth.
SocketCréeInfraRouge	Créé un socket utilisant le port infrarouge.
SocketCréeSSL	Créé un socket sécurisé selon le protocole SSL.
SocketCréeUDP	Créé un socket utilisant le protocole UDP.
SocketEcrit	Ecrit un message destiné à un autre socket.
SocketExiste	Teste l'existence d'un socket.
SocketFerme	Ferme un socket ou une connexion à un socket d'un serveur.
SocketLit	Récupère un message envoyé par un autre socket.
SocketParamètre	Permet de paramétrer le mode d'utilisation des fonctions Socket.
SocketProxy	Spécifie si les sockets TCP et les WebSockets doivent ou non passer par un proxy SOCKS5 pour exécuter leurs requêtes.
SocketRefuse	Exécutée sur le poste serveur, cette fonction refuse une de- mande de connexion sur un socket existant sur le poste ser- veur.
WebSocketClientConnecte	Permet d'établir une connexion avec un serveur de Websocket.
WebSocketClientConnec- teSSL	Permet d'établir une connexion sécurisée SSL avec un serveur de Websocket.

4.21 Fonctions de gestion des Websockets

Les fonctions utilisables dans un projet de type Serveur de WebSocket sont les suivantes :

WebSocketDéconnecte	Déconnecte un client actuellement connecté sur un serveur de WebSocket.
WebSocketEnvoie	Envoie un message pour un client du serveur de WebSocket.
WebSocketExécute	Exécute une procédure dans le contexte d'un client connecté au serveur de WebSocket.
WebSocketExécuteService- Global	Exécute une procédure globale dans le contexte du service global du serveur de WebSocket.
WebSocketListeClient- Connecté	Liste les clients connectés au serveur de WebSocket.



4.22 Fonctions FTP WINDEV

Les fonctions de gestion du FTP "WINDEV" sont les suivantes :

<u> </u>	
NetAdresselP	Renvoie l'adresse IP (Internet Protocol) d'un poste.
NetAdresseMAC	Renvoie l'adresse MAC (adresse physique) de l'une des cartes réseau de la machine.
NetConnecte	Connecte à un serveur FTP (File Transfer Protocol) ou RPC (Remote Procedure Call) réalisé avec WINDEV.
NetDéconnecte	Déconnecte d'un serveur FTP (File Transfer Protocol) ou RPC (Remote Procedure Call) réalisé avec WINDEV.
NetDémarreServeur	Lance un serveur FTP (File Transfer Protocol) ou RPC (Remote Procedure Call) réalisé avec WINDEV.
NetEnvoieBuffer	Transmet une chaîne de caractères à un serveur FTP (File Transfer Protocol) ou RPC (Remote Procedure Call) réalisé avec WINDEV.
NetEnvoieFichier	Transmet un fichier à un serveur FTP (File Transfer Protocol) réalisé avec WINDEV.
NetEnvoieMessage	Déclenche un évènement Windows sur le système d'un poste serveur FTP (File Transfer Protocol) ou RPC (Remote Procedure Call) réalisé avec WINDEV.
NetEnvoieMessageClient	Envoie un message du poste serveur vers tous les postes clients connectés.
NetExécute	Exécute un programme spécifique sur un serveur FTP (File Transfer Protocol) ou RPC (Remote Procedure Call) réalisé avec WINDEV.
NetFermeAccèsDistant	Ferme la ligne précédemment ouverte par la fonction NetOuvreAccèsDistant .
NetFinServeur	Arrête un serveur FTP (File Transfer Protocol) ou RPC (Remote Procedure Call) réalisé avec WINDEV et précédemment lancé avec la fonction NetDémarreServeur .
NetInfoAccèsDistant	Renvoie des informations sur l'état d'une connexion ainsi que des statistiques sur cette connexion.
NetIPVersMAC	Renvoie l'adresse MAC correspondant à une adresse IP donnée.
NetListeAccèsDistant	Renvoie la liste des accès distants disponibles.
NetListeAdresselP	Renvoie la liste des adresses IP (Internet Protocol) d'une machine.

NetListeDisque	Liste les disques disponibles : • sur le poste serveur FTP (File Transfer Protocol) ou RPC (Remote Procedure Call) réalisé avec WINDEV, • sur le poste client.
NetListeRep	Liste les répertoires et les fichiers présents : • sur le poste serveur FTP (File Transfer Protocol) ou RPC (Remote Procedure Call) réalisé avec WINDEV, • sur le poste client.
NetMACVersIP	Renvoie l'adresse IP correspondant à une adresse MAC donnée.
NetMessageBoxClient	Affiche une boîte de dialogue sur chaque poste client connecté au serveur.
NetMessageBoxDistant	Affiche une boîte de dialogue sur l'écran du poste serveur FTP (File Transfer Protocol) ou RPC (Remote Procedure Call) réalisé avec WINDEV.
NetMsgErreur	Renvoie le message d'erreur correspondant au numéro d'erreur retourné par les fonctions NetOuvreAccèsDistant et Net-FermeAccèsDistant .
NetNomMachine	Renvoie le nom de la machine locale ou le nom d'un poste dont on connaît l'adresse IP (résolution DNS inverse).
NetOptionServeur	Gère les droits des clients sur le poste serveur (serveur FTP (File Transfer Protocol) ou RPC (Remote Procedure Call) réalisé avec WINDEV).
NetOuvreAccèsDistant	Établit une connexion distante.
NetRécupèreFichier	Récupère un fichier existant sur un serveur FTP (File Transfer Protocol) réalisé avec WINDEV.
NetRenommeFichier	Renomme (ou déplace) un fichier présent sur le serveur FTP (File Transfer Protocol) ou RPC (Remote Procedure Call) réalisé avec WINDEV.
NetSupprimeFichier	Supprime un fichier présent sur le serveur FTP (File Transfer Protocol) ou RPC (Remote Procedure Call) réalisé avec WINDEV.



4.23 Fonctions SNMP

Les fonctions SNMP sont les suivantes :

SNMPChaîneVersOID	Convertit un OID de sa représentation textuelle vers sa représentation numérique.
SNMPChargeMIB	Charge en mémoire et analyse un fichier MIB.
SNMPEcrit	Écrit une ou plusieurs valeurs sur un agent SNMP pour lequel une session SNMP a été ouverte.
SNMPFermeSession	Ferme une session SNMP.
SNMPLit	Lit une ou plusieurs valeurs d'un agent avec lequel une session SNMP a été ouverte.
SNMPLitSuivant	Lit la valeur suivant la dernière valeur récupérée d'un agent SNMP.
SNMPLitTableau	Lit un tableau de valeurs SNMP.
SNMPOIDAccès	Renvoie les modes d'accès autorisés d'un OID spécifique.
SNMPOIDDescription	Renvoie la description d'un OID.
SNMPOIDEtat	Renvoie l'état d'un OID.
SNMPOIDType	Renvoie le type de données contenu dans un OID.
SNMPOIDVersChaîne	Convertit un OID de sa représentation numérique vers sa représentation textuelle.
SNMPOuvreSession	Ouvre une session SNMP.
SNMPTrapActive	Active l'interception d'une "trap" SNMP envoyée par un agent.
SNMPTrapDésactive	Désactive l'interception d'une trap SNMP.

4.24 Fonctions SSH

Les fonctions permettant de se connecter et de dialoguer avec un serveur SSH sont les suivantes :

SSHCommande	Envoie une commande à un serveur SSH. La session est ouverte et refermée automatiquement après l'envoi de la commande.
SSHConnecteShell	Ouvre une nouvelle session SSH de type "Shell".
SSHDéconnecteShell	Ferme une session SSH précédemment ouverte grâce à la fonction SSHConnecteShell .

SSHEcrit	Ecrit des données dans la session SSH spécifiée.
SSHLit	Lit les données présentes sur le buffer de sortie de la session SSH.

Remarque : Le protocole géré est SSH-2.

4.25 Fonctions de téléphonie

Ces fonctions permettent de manipuler facilement toutes les fonctions d'un périphérique compatible TAPI 3.1 depuis une application WINDEV ou WINDEV Mobile :

telAppelDébut	Renvoie la date et l'heure du début de l'appel (entrant ou sortant).
telAppelEnAttente	Permet de savoir si l'appel est en attente.
telAppelEstOccupé	Permet de savoir si le numéro appelé est occupé.
telAppelEstTerminé	Permet de savoir si l'appel (sortant ou entrant) est terminé.
telAppelFin	Renvoie la date et l'heure de la fin de l'appel.
telAppelPasDeRéponse	Permet de savoir si une réponse a été donnée à l'appel.
telArrête	Force l'arrêt de la lecture d'un message pré-enregistré (fonction telJoue).
telCapacité	Renvoie les caractéristiques d'un périphérique de téléphonie.
telCompose	Compose un numéro de téléphone pour une prise de ligne vocale.
telComposeLigne	Compose un numéro de téléphone pour une prise de ligne vocale, en choisissant le périphérique.
telDémarreDétectionAppel	Démarre la détection d'appel (appelé aussi service de détection d'appel).
telDuréeAppel	Renvoie la durée de l'appel (différence entre la date et l'heure du début de l'appel et la date et l'heure de fin de l'appel).
telEnregistre	Enregistre la communication en cours sous forme d'un fichier ".WAV".
telErreur	Indique si la dernière fonction telxxx (fonctions de gestion des appels téléphoniques) a renvoyé une erreur dans le module TAPI.
telExécuteTransfert	Effectue un transfert d'appel (avec possibilité de reprise de l'appel).



telFinDétectionAppel	Termine la détection d'appel spécifié lancée par la fonction telDémarreDétectionAppel.
telJoue	Joue un fichier sonore (.WAV) pour la ligne spécifiée.
telListePériphérique	Liste les périphériques de téléphonie compatibles TAPI 2.0 et TAPI 3.1 installés sur le poste en cours.
telMetAppelEnAttente	Met un appel en attente.
telNuméroAppelant	Permet de connaître le numéro de téléphone appelant (qui appelle).
telNuméroAppelé	Permet de connaître le numéro de téléphone appelé.
telNumérote	Permet de simuler l'utilisation des touches du clavier téléphonique.
telOrigine	Permet de connaître l'origine d'un appel (appel entrant, appel sortant,).
telPériphérique	Sélectionne le périphérique TAPI qui sera utilisé lors des opérations de téléphonie suivantes : • telCompose, • telDémarreDétectionAppel.
telRaccroche	Raccroche une ligne téléphonique ouverte avec la fonction tel- Compose ou par la fonction telRépondAppel .
telRépondAppel	Répond à un appel entrant détecté.
telReprendAppelEnAttente	Reprend un appel en attente.
telToucheEnfoncée	Permet de connaître l'historique des touches enfoncées sur le clavier téléphonique depuis la dernière utilisation de la fonction telToucheEnfoncée.
telTransfertDirect	Effectue un transfert d'appel "en aveugle".

4.26 Fonctions Fax

Les fonctions permettant d'envoyer des fax sont les suivantes :

FaxBoîteEnvoi	Énumère les fax en attente ou en cours d'envoi.
FaxBoîteRéception	Énumère les fax en attente ou en cours de réception.
FaxConnecte	Ouvre une connexion à un serveur de fax.
FaxDéconnecte	Ferme une connexion à un serveur de fax (précédemment ouverte avec la fonction FaxConnecte).

FaxEnvoie	Envoie un fax selon la connexion ouverte précédemment (fonction FaxConnecte).
FaxEtat	Renvoie l'état d'un fax précédemment envoyé avec la fonction FaxEnvoie.
FaxRéinitialise	Redémarre un fax dans la file d'attente.
FaxReprend	Ré-active un fax mis en pause dans la file d'attente (fax mis en attente de transmission).
FaxSupprime	Supprime un fax de la file d'attente et annule son envoi.
FaxSuspend	Met en pause un fax dans la file d'attente.

4.27 Fonctions de gestion des flux (vidéo et son)

Les fonctions de gestion des flux sont les suivantes :

FluxAccepte	Associe une demande de connexion de flux à un champ Conférence.
FluxChangeDriver	Indique la caméra à utiliser comme source pour un flux et/ou un champ Conférence.
FluxConfigure	Spécifie les paramètres réseau permettant d'utiliser des champs Conférence sur Internet.
FluxConnecte	Connecte un flux (et le champ associé) à une adresse spécifique.
FluxDéconnecte	Arrête la réception ou l'émission d'un flux.
FluxInfo	Renvoie le nom et / ou le numéro de l'émetteur du flux.
FluxJoue	Reprend la réception ou l'émission d'un type de données dans un flux.
FluxRefuse	Refuse une demande de connexion d'un flux.
FluxStop	Arrête la réception ou l'émission d'un type de données dans un flux.

4.28 Fonctions XML

Les fonctions de gestion des documents XML sont les suivantes :

JSONVersXML	Convertit une chaîne de caractères au format JSON en une
	chaîne de caractères au format XML.



TexteVersXML	Convertit une chaîne de caractères au format ANSI en une chaîne de caractères au format XML.
XMLAjouteAttribut	Ajoute un attribut dans un document XML.
XMLAjouteFils	Ajoute une balise fille dans un document XML.
XMLAnnuleRecherche	Annule la recherche effectuée par la fonction XMLRecherche.
XMLChercheNamespacePar- Nom	Recherche un namespace (espace de nommage) XML à partir de son nom dans un noeud XML et dans les parents de ce noeud.
XMLChercheNamespacePa- rURI	Recherche un namespace (espace de nommage) XML à partir de son URI (Universal Resource Identifier) dans un noeud et dans les parents de ce noeud.
XMLConstruitChaîne	Récupère et met en forme le contenu d'un document XML (créé avec la fonction XMLDocument et modifié grâce aux fonctions XML).
XMLDernier	Positionne sur le dernier élément (balise ou attribut) du niveau en cours de l'arborescence.
XMLDocument	Crée un nouveau document XML.
XMLDocumentValide	Valide un document XML à partir d'un schéma XSD.
XMLDonnée	Renvoie la valeur de l'élément en cours (balise ou attribut XML) ou d'un de ses attributs.
XMLEcrit	Crée ou modifie la valeur d'un élément XML, ou la valeur de l'attribut d'un élément XML.
XMLEnDehors	Permet de savoir si l'élément (balise ou attribut) sur lequel on veut se positionner est en dehors du document XML.
XMLExécuteXPath	Exécute une requête XPATH : • dans un document XML. • dans une variable de type xmlDocument.
XMLExtraitChaîne	Extrait le contenu d'une balise dans un document XML.
XMLExtraitDocument	Crée un nouveau document XML à partir d'une partie d'un document XML existant.
XMLFils	Positionne sur le premier élément fils de l'élément en cours.
XMLFilsExiste	Indique si la balise courante a des fils correspondant au type recherché (balise, attribut,).
XMLInsèreDocument	Insère la balise XML en cours présente dans un document XML dans un autre document XML.

XMLInsèreElément	Insère un élément (balise ou attribut) XML dans un document XML.
XMLLit	Renvoie la valeur d'un élément XML ou la valeur de l'attribut d'un élément XML.
XMLModifie	Modifie le contenu de l'élément courant dans un document XML.
XMLNamespace	Renvoie le préfixe de l'espace de nommage de la balise courante dans un document XML.
XMLNamespaceURI	Renvoie l'URI de définition de l'espace de nommage de la balise courante dans un document XML.
XMLNoeudValide	Valide un noeud XML, ses fils et ses attributs à partir de sa description dans le schéma XSD lié au document XML.
XMLNomElément	Renvoie le nom de l'élément en cours (balise ou attribut).
XMLNomParent	Renvoie le nom de la balise parente de l'élément (balise ou attribut) en cours.
XMLOuvre	Charge un document XML à partir d'un fichier, d'une URL ou d'une chaîne dans une variable de type xmlDocument.
XMLOuvreLecteur	Crée un lecteur permettant de lire un document XML sans le charger en mémoire.
XMLParent	Positionne sur l'élément parent de l'élément en cours (balise ou attribut).
XMLPosition	Renvoie la position en cours dans le document sous la forme XPATH.
XMLPrécédent	Positionne sur l'élément (balise ou attribut) précédent.
XMLPremier	Positionne sur le premier élément (balise ou attribut) du niveau en cours de l'arborescence.
XMLRacine	Positionne sur la balise racine d'un document XML.
XMLRecherche	Lance une recherche dans un document XML.
XMLRenomme	Modifie le nom de l'élément courant (balise ou attribut) dans un document XML.
XMLRésultat	Donne le résultat d'une requête XPath de calcul.
XMLRetourPosition	Restaure le contexte précédemment sauvegardé d'un document XML.
XMLSauve	Sauvegarde un document XML dans un fichier.



XMLSauvePosition	Mémorise la position en cours dans le document XML.
XMLSigne	Signe un document XML.
XMLSuivant	Positionne sur l'élément suivant (balise ou attribut).
XMLSupprime	Supprime l'élément courant d'un document XML, ainsi que toute la branche qui en découle.
XMLTermine	Ferme un document XML créé avec XMLDocument.
XMLTrouve	Vérifie si l'élément en cours correspond au parcours ou à la recherche en cours.
XMLTypeElement	Renvoie le type de l'élément en cours (balise ou attribut).
XMLVersJSON	Convertit une chaîne de caractères au format XML en une chaîne de caractères au format JSON.
XMLVersTexte	Convertit une chaîne de caractères au format XML en une chaîne de caractères standard.

4.29 Fonctions Lotus Notes, Outlook

4.29.1 Fonctions de gestion des rendez-vous

Les fonctions de gestion des rendez-vous permettent :

- de gérer les contacts présents dans l'agenda d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook.
- de gérer les rendez-vous présents sur un mobile (Android/iOS).

iCalendarVersRendezVous	Liste les rendez-vous décrits dans une chaîne de caractères au format iCalendar.
RendezVousAffiche	Affiche un rendez-vous dans l'application native de gestion des rendez-vous de l'appareil mobile (Android ou iOS).
RendezVousAjoute	Ajoute un rendez-vous: dans l'agenda d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook. dans un calendrier (ou agenda) d'un appareil mobile (Android ou iOS).
RendezVousCrée	Affiche la fenêtre de création de rendez-vous de l'application native de gestion des rendez-vous de l'appareil Android.
RendezVousDernier	Lit le dernier rendez-vous présent dans l'agenda d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook.
RendezVousListe	Liste les rendez-vous présents sur le mobile (Android/iOS) et correspondant aux critères spécifiés.

RendezVousListeCalendrier	Liste les calendriers disponibles sur l'appareil mobile (Android/iOS).
RendezVousLit	Lit un rendez-vous présent dans l'agenda d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook.
RendezVousModifie	Modifie le rendez-vous en cours : dans l'agenda d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook. dans un calendrier (ou agenda) d'un appareil mobile (Android/iOS).
RendezVousPrécédent	Lit le rendez-vous précédent le rendez-vous en cours, dans l'agenda d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook.
RendezVousPremier	Lit le premier rendez-vous présent dans l'agenda d'une mes- sagerie Lotus Notes ou Outlook.
RendezVousRAZ	Réinitialise : • la structure RendezVous. • la variable de type RendezVous.
RendezVousSuivant	Lit le rendez-vous suivant le rendez-vous en cours, dans l'agenda d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook.
RendezVousSupprime	Supprime: • le rendez-vous en cours de l'agenda d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook. • un rendez-vous dans un calendrier (ou agenda) d'un appareil mobile (Android/iOS).
RendezVousVersiCalendar	Exporte un rendez-vous ou une liste de rendez-vous au format iCalendar.

4.29.2 Fonctions de gestion des contacts

Les fonctions de gestion des contacts permettent :

- de gérer les contacts présents dans le carnet d'adresses d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook.
- de gérer les contacts présents sur un téléphone Android.

ContactAffiche	Ouvre la fiche d'un contact dans l'application native de gestion des contacts de l'appareil (Android, iPhone ou iPad, Universal Windows).	
	versar wiriuows).	



ContactAjoute	 Ajoute un contact : dans le carnet d'adresses d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook. dans la liste des contacts de l'appareil (Android, iPhone ou iPad, Universal Windows).
ContactCherche	Recherche un contact dans le carnet d'adresses d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook.
ContactCrée	Affiche la fenêtre de création de contact de l'application native de gestion des contacts de l'appareil (Android, iPhone ou iPad, Universal Windows).
ContactDernier	Lit le dernier contact présent dans le carnet d'adresses d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook.
ContactEdite	Ouvre en édition la fiche d'un contact en cours dans l'application native de gestion des contacts de l'appareil (Android, iPhone ou iPad, Universal Windows).
ContactListe	Liste les contacts de l'appareil correspondant aux critères spécifiés.
ContactListeSource	Liste les sources (ou comptes) de contacts enregistrés sur l'appareil.
ContactLit	Lit un contact présent dans le carnet d'adresses d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook.
ContactModifie	Modifie le contact en cours dans le carnet d'adresses d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook.
ContactPrécédent	Lit le contact précédent du contact en cours dans le carnet d'adresses d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook.
ContactPremier	Lit le premier contact présent dans le carnet d'adresses d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook.
ContactRAZ	Réinitialise : • la structure <i>Contact</i> . • une variable de type <i>Contact</i> .
ContactSélectionne	Affiche la liste des contacts de l'appareil (Android, iPhone ou iPad, Universal Windows).
ContactSuivant	Lit le contact suivant du contact en cours dans le carnet d'adresses d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook.

ContactSupprime	Supprime le contact en cours : • du carnet d'adresses d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook.
	 dans la liste des contacts du téléphone (Android, iPhone ou iPad, Universal Windows).

4.29.3 Fonctions de gestion des groupes de contacts

Les fonctions de gestion des groupes de contacts présents dans le carnet d'adresses d'une mes-sagerie Lotus Notes, Domino ou Outlook sont les suivantes :

GroupeAjoute	Ajoute un groupe de contacts dans le carnet d'adresses d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook.
GroupeDernier	Lit le dernier groupe de contacts présent dans le carnet d'adresses d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook.
GroupeLit	Lit un groupe de contacts présent dans le carnet d'adresses d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook.
GroupeModifie	Modifie le groupe de contacts en cours dans le carnet d'adresses d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook.
GroupePrécédent	Lit le groupe de contacts précédant le groupe en cours, dans le carnet d'adresses d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook.
GroupePremier	Lit le premier groupe de contacts présent dans le carnet d'adresses d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook.
GroupeRAZ	Réinitialise la structure Groupe .
GroupeSuivant	Lit le groupe de contacts suivant le groupe en cours, dans le carnet d'adresses d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook.
GroupeSupprime	Supprime le groupe de contacts en cours du carnet d'adresses d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook.

4.30 Fonctions de gestion des documents Notes

Les fonctions de gestion des documents Notes présents dans Lotus Notes sont les suivantes :

NotesActiveVue	Indique la vue à manipuler dans Lotus Notes.
NotesAjouteFichierAttaché	Attache un fichier à un champ du document en cours dans Lotus Notes.



NotesChamp	Renvoie la valeur des champs du document Notes en cours dans Lotus Notes.
NotesDésactiveVue	Désactive la vue en cours de manipulation dans Lotus Notes.
NotesDimensionChamp	Renvoie la dimension d'un champ du document en cours dans Lotus Notes.
NotesDocumentCherche	Recherche un document dans Lotus Notes.
NotesDocumentDernier	Positionne sur le dernier document présent dans Lotus Notes.
NotesDocumentIdentifiant	Renvoie l'identifiant du document en cours dans la base Lotus Notes parcourue.
NotesDocumentPrécédent	Positionne sur le document précédent le document en cours dans Lotus Notes.
NotesDocumentPremier	Positionne sur le premier document présent dans Lotus Notes.
NotesDocumentSuivant	Positionne sur le document suivant le document en cours dans Lotus Notes.
NotesDocumentSupprime	Supprime le document en cours dans la base Lotus Notes parcourue.
NotesEnDehors	Permet de savoir s'il y a un document Notes en cours dans Lotus Notes.
NotesEnregistre	Enregistre le document en cours dans Lotus Notes.
NotesExtraitFichierAttaché	Extrait un fichier attaché à un champ du document en cours dans Lotus Notes.
NotesFermeBase	Ferme la base locale ou distante Lotus Notes ou Domino utilisée.
NotesListeChamp	Renvoie la liste des champs du document Notes en cours dans Lotus Notes.
NotesListeFichierAttaché	Renvoie la liste des fichiers attachés à un champ du document en cours dans Lotus Notes.
NotesListeVue	Renvoie la liste des vues présentes dans la base Lotus Notes en cours.
NotesModifieChamp	Modifie le champ spécifié du document en cours dans Lotus Notes.
NotesModifieFichierAttaché	Modifie un fichier attaché à un champ du document en cours dans Lotus Notes.
NotesNbFichierAttaché	Renvoie le nombre de fichiers attachés à un champ du document en cours dans Lotus Notes.

Nata - O. u. wa Dana	Devent dia antiday and describe who will also Make
NotesOuvreBase	Permet d'accéder aux documents gérés par Lotus Notes.
NotesOuvreConnexion	Ouvre une connexion avec un serveur Domino.
NotesRAZ	Crée un document vide dans Lotus Notes.
NotesSupprimeChamp	Supprime le champ spécifié du document en cours dans Lotus Notes.
NotesSupprimeFichierAtta- ché	Supprime un fichier attaché d'un champ du document en cours dans Lotus Notes.
NotesVueChercheDernier	Recherche le dernier document présent dans la vue en cours dans Lotus Notes.
NotesVueCherchePremier	Recherche le premier document présent dans la vue en cours dans Lotus Notes.
NotesVueListeColonne	Liste les colonnes présentes dans la vue en cours dans Lotus Notes.

4.31 Fonctions de gestion des tâches

Les fonctions de gestion des tâches présentes dans la liste des tâches d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook sont les suivantes :

TâcheAjoute	Ajoute une tâche à la liste des tâches d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook.
TâcheDernier	Lit la dernière tâche de la liste des tâches d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook.
TâcheLit	Lit une tâche dans la liste des tâches d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook.
TâcheModifie	Modifie la tâche en cours dans la liste des tâches d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook.
TâchePrécédent	Lit la tâche précédente de la tâche en cours dans la liste des tâches d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook.
TâchePremier	Lit la première tâche de la liste des tâches d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook.
TâcheRAZ	Réinitialise la structure Tâche.
TâcheSuivant	Lit la tâche suivant la tâche en cours dans la liste des tâches d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook.
TâcheSupprime	Supprime la tâche en cours de la liste des tâches d'une messagerie Lotus Notes ou Outlook.



4.32 Fonctions LDAP

Les fonctions LDAP disponibles sont les suivantes :

Ajoute un attribut ou ajoute une nouvelle valeur à un attribut existant.
Permet de se connecter à un serveur LDAP grâce aux caractéristiques définies dans la structure <i>LDAPSession</i> .
Initialise l'ajout d'un nouvel objet dans un serveur LDAP.
Initialise la modification d'un objet existant dans un serveur LDAP.
Permet de se déconnecter d'un serveur LDAP spécifique.
Liste les attributs d'un objet d'un serveur LDAP.
Liste les fils d'un objet d'un serveur LDAP.
Modifie le mode de fonctionnement d'une session LDAP.
Renvoie le nombre de valeurs d'un attribut.
Ré-initialise la structure $\emph{LDAPSession}$ avec les valeurs par défaut.
Lance une recherche dans un serveur LDAP.
Remplace toutes les valeurs d'un attribut par une valeur donnée.
Remplace une valeur donnée d'un attribut par une nouvelle valeur donnée.
Renomme un attribut.
Supprime un objet du serveur LDAP.
Supprime un attribut et toutes ses valeurs.
Supprime une valeur d'un attribut spécifié.
Renvoie la valeur correspondant à l'indice passé en paramètre pour l'attribut spécifié.
Valide l'ajout d'un nouvel objet dans un serveur LDAP.
Valide la modification d'un objet existant dans un serveur LDAP.

4.33 Fonctions Google

4.33.1 Fonctions de gestion des contacts Google

GglEcrit	Crée et / ou met à jour des données sur le serveur Google (ajout ou modification de données).
GglListeContact	Récupère la liste des contacts associés au compte Google spécifié.
GglListeContactParRequête	Récupère une liste de contacts à partir de paramètres personnalisés.
GglRequête	Effectue une requête de communication (requête HTTP) à un service Google.
GglSupprime	Supprime des données sur le serveur Google.

4.33.2 Fonctions de gestion des documents Google

Les fonctions suivantes permettent de gérer des documents sur un serveur Google :

GglEnvoieDocument	Envoie un document sur le serveur Google.
GglImprimeDocument	Lance l'impression d'un document (fichier texte, pdf, images, document Word, Excel,) en utilisant le service Cloud Print de Google.
GglListeDocument	Récupère la liste des documents disponibles sur le serveur Google pour l'utilisateur en cours.
GglRécupèreDocument	Télécharge un document depuis le service Google Docs.
GglRequête	Effectue une requête de communication (requête HTTP) à un service Google.
GglSupprime	Supprime des données sur le serveur Google.

4.33.3 Fonctions de gestion des agendas Google

Les fonctions suivantes permettent de gérer des agendas par le service Agenda Google Calendar :

GglEcrit	Crée et / ou met à jour des données sur le serveur Google (ajout ou modification de données).
GglListeAgenda	Récupère la liste des agendas Google associés au compte Google spécifié.



GglRécupèreAgenda	Récupère un agenda Google et ses évènements à partir de son titre ou identifiant.
GglRemplitAgenda	Remplit un agenda précédemment récupéré : les évènements correspondant à l'agenda sont récupérés (éventuellement en utilisant certains critères).
GglRemplitAgendaParRequête	Remplit un agenda précédemment récupéré : les évènements correspondant à l'agenda sont récupérés à partir d'une requête personnalisée.
GglRequête	Effectue une requête de communication (requête HTTP) à un service Google.
GglSupprime	Supprime des données sur le serveur Google.

4.33.4 Fonctions Google Analytics

Les fonctions permettant d'envoyer des données à Google Analytics sont les suivantes :

GglAnalyticsAjouteActionRé- seauSocial	Ajoute une action de type réseau social auprès de Google Analytics.
GglAnalyticsAjouteDurée	Ajoute une durée auprès de Google Analytics.
GglAnalyticsAjouteEvéne- ment	Ajoute un évènement auprès de Google Analytics
GglAnalyticsAjouteException	Ajoute une exception auprès de Google Analytics.
GglAnalyticsAjoutePage	Ajoute une page auprès de Google Analytics.

4.34 Fonctions de gestion des cartes Google

Les fonctions suivantes permettent de gérer des cartes par le service de cartographie "Google Maps":

GglAdresseVersCoordonnées	Récupère les coordonnées (couple latitude/longitude) d'une adresse.
GglRécupèreCarte	Récupère la carte d'un lieu précis par le service de cartographie Google Maps.
GglRequête	Effectue une requête de communication (requête HTTP) à un service Google.

4.35 Fonctions de gestion des flux RSS

Les fonctions de gestion des flux RSS sont les suivantes :

rssAffiche	Construit un flux RSS et renvoie le contenu du flux RSS au client.
rssConstruitChaîne	Construit le flux RSS et renvoie le résultat au format XML dans une chaîne de caractères.
rssInitialise	Charge en mémoire un flux RSS.
rssSauve	Construit le flux RSS et sauvegarde le flux RSS dans un fichier XML.

4.36 Fonctions Facebook

Attention: Ces fonctions ne sont pas disponibles pour les applications WINDEV sous Linux. Les fonctions suivantes permettent de gérer l'authentification Facebook.

FBEtatSession	Vérifie l'état d'une session Facebook.
FBFermeSession	Ferme la session Facebook ouverte avec la fonction FBOuvre- Session .
FBOuvreSession	Permet l'authentification et la connexion à Facebook.
FBRécupèreInformationUtilisateur	Récupère les informations Facebook de l'utilisateur connecté.
FBRequête	Effectue une requête de communication (requête HTTP) à la Graph API de Facebook.

4.37 Fonctions MQTT

Les fonctions permettant de gérer les clients MQTT sont les suivantes :

MQTTAbonne	Permet de s'abonner à une notification MQTT.
MQTTConnecte	Permet de se connecter à un serveur MQTT (également appelé "Broker").
MQTTDéconnecte	Permet de se déconnecter d'un serveur MQTT (également appelé "Broker").
MQTTDésabonne	Permet de se désabonner d'une notification MQTT.



MQTTDésabonneTout	Permet de se désabonner de tous les abonnements préalablement souscrits.
MQTTPublie	Publie un message sur le broker MQTT.

4.38 Fonctions de géolocalisation/GPS

Les fonctions suivantes permettent de manipuler des informations de géolocalisation et de contrôler un appareil GPS:

géoAzimut	Retourne la direction représentée par une position par rapport à une autre.
géoDistance	Retourne la distance séparant deux positions. Cette distance est exprimée par défaut en mètres.
géoLanceAppli	Lance l'application de cartographie native de l'appareil pour afficher : • une position géographique donnée, • un itinéraire entre deux positions.
géoRécupèreAdresse	Récupère une adresse ou une liste d'adresses correspondant à la description d'un lieu géographique.
géoRécupèreZone	Récupère les coordonnées de la zone géographique correspondant à la description.
géoSuiviActive	Active la gestion du suivi de position dans une application WINDEV Mobile.
géoSuiviDésactive	Désactive le suivi des positions utilisateur pour une application WINDEV Mobile.
géoSuiviEtat	Récupère l'état du système de suivi de position.
géoSuiviProcédure	Définit la procédure WLangage appelée lorsque la position de l'utilisateur a changé.
GPSArrêteDétection	Arrête la détection de position déclenchée par la fonction GPSDétectePosition.
GPSDernièrePosition	Récupère les informations sur la dernière position connue de l'appareil.
GPSDétectePosition	Demande à être notifié lorsque le périphérique arrive à proximité d'une position donnée.
GPSEtat	Récupère l'état d'activation du fournisseur de géolocalisation ou demande à être notifié lors du changement d'état.

GPSInfo	Renvoie les informations sur le fournisseur de localisation utilisé par l'application pour les fonctions de géolocalisation.
GPSInitParamètre	Initialise les paramètres des fonctions WLangage de géolocali- sation et recherche un fournisseur de localisation.
GPSRécupèrePosition	Récupère les informations sur la position actuelle du périphérique.
GPSSuitDéplacement	Demande à être notifié périodiquement de la position courante du périphérique.
GPSTermine	Indique la fin de l'utilisation des fonctions de géolocalisation.

4.39 Fonctions In-App

Les fonctions WLangage permettant de gérer les achats in-App sont les suivantes :

inAppAchèteProduit	Envoie une demande d'achat d'un produit "In-App" associé à l'application.
inAppConsommeProduit	Permet de consommer dans une application un produit précédemment acheté par l'utilisateur.
inAppListeAchat	Renvoie la liste des produits de l'application achetés par l'utilisateur et non consommés.
inAppListeInfoProduit	Récupère à partir du store les informations sur les produits "In-App" associés à l'application.
inAppRestaureAchats	Restaure les achats de produits non consommables précédemment effectués par l'utilisateur dans une application iOS.
inAppVérifieAbonnement	Vérifie au démarrage de l'application iOS si les abonnements In-App ont été renouvelés.

4.40 Fonctions NFC

Les fonctions de gestion des NFC sont les suivantes :

NFCEcritTag	Déclenche l'écriture de données sur un tag (ou puce) NFC.
NFCEnvoieTag	Envoie un tag NFC à un autre appareil.
NFCEtat	Retourne l'état d'activation du capteur NFC de l'appareil.
NFCLitTag	Déclenche la lecture d'un tag (ou puce) NFC ou active la détection de tags NFC pour la fenêtre en cours.



4.41 Fonctions de gestion du téléphone mobile

Les fonctions de gestion du téléphone sont les suivantes :

AppleIdentifiantPublicitaire	Renvoie l'identifiant publicitaire de l'appareil (iOS uniquement).
AppleSignIn	Permet d'effectuer une authentification par "Connexion avec Apple" sur le matériel iOS 13 et plus.
AppleTrackingDemandeAutorisationAsynchrone	Affiche la demande de permission concernant le suivi de l'activité de l'utilisateur.
AppleTrackingEtatAutorisation	Permet de savoir si l'application est autorisée à réaliser un suivi d'activité sur les données de l'utilisateur (iOS uniquement).
ChangeThème	Permet de modifier par programmation le thème (sombre ou clair) utilisé par l'application mobile.
ClavierVisible	Permet de rendre le clavier visible.
EtatAlimentation	Permet de connaître diverses informations sur la batterie (principale ou de secours) de l'appareil sur lequel l'application est exécutée.
LEDAllume	Allume la LED (Light-Emitting Diode) de l'appareil.
LEDEteint	Éteint la LED (Light-Emitting Diode) de l'appareil.
LuminositéAuto	Retourne ou modifie l'état d'activation de l'ajustement automatique de la luminosité sur l'appareil.
LuminositéModifie	Modifie le réglage de la luminosité de l'écran de l'appareil.
LuminositéRécupère	Renvoie le réglage actuel de la luminosité de l'écran de l'appareil.
MagnetoAction	Exécute une action sur le magnétophone / dictaphone de l'appareil en cours.
NotifAjoute	Ajoute une notification dans la barre système de l'appareil (Android) ou dans le centre de notification (iOS).
NotifListeCatégorie	Liste les catégories de notification de l'application.
NotifModifie	Modifie une notification actuellement affichée dans la barre système de l'appareil.
NotifPushActive	Active la gestion des notifications push dans une application WINDEV Mobile (Android ou iOS).
NotifPushDésactive	Désactive la gestion des notifications push pour une application WINDEV Mobile (Android ou IOS).

NotifPushEnvoie	Envoie une notification push (distante) à un appareil mobile (iOS ou Android).
NotifPushListeldentifiantsInvalides	Renvoie la liste des identifiants invalides sur le service APN d'Apple.
NotifPushProcédure	Spécifie la procédure WLangage appelée lorsqu'une notification push est reçue par une application WINDEV Mobile (Android ou iOS).
NotifSupprime	Supprime une notification affichée dans la barre système de l'appareil.
NotifSupprimeCatégorie	Supprime une catégorie de notification de l'application.
RécupèreThème	Permet de connaître le thème actuel d'une application mobile.
RéseauMobileEtat	Retourne l'état actuel de connexion aux données sur le réseau mobile ou demande à être notifié des changements d'état de la connexion aux données.
RéseauMobileInfoConnexion	Renvoie les informations demandées concernant la connexion actuelle aux données sur le réseau mobile.
TailleEcran	Renvoie la taille en pouces de la diagonale de l'écran de l'appareil sur lequel s'exécute l'application.
telDialerAffiche	Ouvre l'application de téléphonie (dialer) par défaut et affiche le numéro spécifié. Aucun appel n'est déclenché.
telDialerCompose	Ouvre l'application de téléphonie (dialer) par défaut du téléphone et compose le numéro spécifié.
TypeEcran	Renvoie le type d'écran sur lequel s'exécute l'application : té- léphone, tablette, ordinateur ou montre.
VérifieldentitéUtilisateur	Permet de vérifier l'identité réelle de l'utilisateur en cours par vérification biométrique.
VibrationArrête	Arrête les vibrations de l'appareil (même si elles ont été déclenchées par une autre application).
VibrationDéclenche	Déclenche les vibrations de l'appareil.
VolumeBoutonPhysique	Identifie ou modifie la source sonore associée aux boutons physiques de réglage du volume de l'appareil.
VolumeModifie	Modifie le réglage du volume d'une source sonore.
VolumeRécupère	Récupère le réglage actuel du volume d'une source sonore.

Remarque : Pour afficher une notification sur un navigateur depuis un site WEBDEV, utilisez la fonction NotificationAffiche.



4.42 Fonctions SMS

Ces fonctions permettent d'envoyer et de lire facilement des SMS :

SMSEnvoie	Envoie un SMS.
SMSLanceAppli	Lance l'application native d'envoi de SMS de l'appareil (Android ou iPhone/iPad).
SMSNbMessage	Renvoie le nombre de SMS stockés dans la mémoire du téléphone Android.
SMSPremier	Lit le premier SMS stocké dans la mémoire du téléphone Android.
SMSRAZ	Ré-initialise toutes les variables de la structure SMS .
SMSSuivant	Lit le SMS suivant stocké dans la mémoire du téléphone Android.
SMSSupprime	Supprime un SMS stocké dans la mémoire du téléphone Android. Cette fonction ne doit plus être utilisée.

4.43 Fonctions spécifiques à la communication iOS - Apple Watch

Les fonctions WLangage spécifiques à la communication entre les applications iOS et les applications Apple Watch associées sont les suivantes :

awEnvoieEtRécupèreInfo	Envoie des données d'un téléphone iOS vers une montre Apple Watch (ou inversement) en demandant une réponse.
awEnvoieInfo	Envoie une information d'un téléphone iOS vers une montre Apple Watch ou inversement.
awProcédureRéceptionEtEn- voilnfo	Précise la procédure WLangage appelée lors de la réception des informations provenant de la fonction awEnvoieEtRécupèreInfo .
awProcédureRéceptionInfo	Précise la procédure WLangage appelée lors de la réception des informations provenant de la fonction awEnvoieInfo .

4.44 Fonctions Capteur

Les fonctions suivantes permettent de manipuler la boussole et l'accéléromètre d'un appareil mobile (téléphone ou tablette) :

CapteurDétecteChangemen- tAccélération	Permet d'être notifié des accélérations de l'appareil sur n'importe lequel de ses 3 axes.
CapteurDétecteChangemen- tOrientation	Permet d'être notifié lors du changement d'orientation de l'appareil sur n'importe lequel de ses 3 axes.
CapteurDétecteDébutSe- cousses	Permet d'être notifié lorsque l'appareil subit des secousses sur n'importe lequel de ses 3 axes.
CapteurDétecteFinSecousses	Permet d'être notifié lorsque l'appareil vient de subir des secousses sur n'importe lequel de ses 3 axes.
CapteurRécupèreOrientation	Récupère l'orientation actuelle de l'appareil sur l'un de ses 3 axes.
CapteurTermine	Indique la fin de l'utilisation des fonctions capteurs.

4.45 Fonctions de gestion du téléchargement sur un périphérique **Android**

Les fonctions de gestion du téléchargement des fichiers depuis une application Android sont les suivantes:

TéléchargementAjoute	Ajoute un nouveau téléchargement dans le gestionnaire de téléchargement du téléphone.
TéléchargementListe	Liste les téléchargements du gestionnaire de téléchargement provenant de l'application en cours.
TéléchargementRécupèreInfo	Récupère les informations d'un téléchargement présent dans le gestionnaire de téléchargement.
TéléchargementSupprime	Annule un téléchargement en le supprimant du gestionnaire de téléchargement du téléphone et supprime les fichiers existants.



5.GESTION DES MULTIMÉDIA

5.1 Fonctions de gestion des images et des dessins

Les différentes fonctions de dessin sont les suivantes :

CouleurLuminosité	Calcule la luminosité d'une couleur.
CouleurSaturation	Calcule la saturation d'une couleur.
CouleurTeinte	Calcule la teinte d'une couleur.
dAffiche	Affiche le dessin dans le champ Image.
dArc	Dessine un arc de cercle ou un arc d'ellipse : • dans un champ Image, • dans une variable de type Image, • dans une variable de type WDPic (sur le calque d'arrièreplan), • dans une variable de type picCalque.
dCadre	Dessine un cadre.
dCercle	Dessine un cercle ou une ellipse : • dans un champ Image, • dans une variable de type Image, • dans une variable de type WDPic (sur le calque d'arrièreplan), • dans une variable de type picCalque.
dChangeMode	Change le mode de dessin utilisé par les fonctions de dessin (fonctions dLigne , dRectangle ,).
dChargeImage	Charge une image dans une variable de type Image à partir d'un mémo, d'un fichier ou d'un buffer binaire.
dCopie	Copie une image dans une autre image.
dCopieImage	Copie une image : • d'un champ Image vers un autre champ Image. • d'une une variable de type Image dans une autre variable de type Image.
dCopielmageEcran	Copie le contenu de l'écran dans une variable de type Image ou dans un champ Image.

dCopieImageFenêtre	Copie l'image d'une fenêtre WINDEV dans une variable de type Image ou dans un champ Image.
dCorde	Dessine une corde de cercle (intersection d'une ellipse et d'une droite): • dans un champ Image, • dans une variable de type Image, • dans une variable de type WDPic (sur le calque d'arrièreplan), • dans une variable de type picCalque.
dCouleurDominanteImage	Renvoie la couleur dominante (c'est-à-dire la plus fréquente) d'une image présente dans une variable de type Image ou dans un champ Image.
dDébutDessin	Indique que les fonctions de dessin qui vont être utilisées sont destinées : • au champ Image spécifié, • à la variable de type Image spécifiée, • à la variable de type Image spécifiée, • à la variable de type WDPic spécifiée (sur le calque d'arrière-plan), • à la variable de type picCalque spécifiée.
dDécoupe	Renvoie la partie découpée d'une image. Cette image est présente dans une variable de type Image .
DessinDisponible	Indique si le navigateur supporte les fonctionnalités de dessin.
dFinDessin	Efface tous les dessins réalisés depuis l'exécution de la fonction dDébutDessin.
dFlou	Floute la totalité d'une zone donnée : • dans un champ Image, • dans une variable de type Image, • dans une variable de type WDPic (sur le calque d'arrièreplan), • dans une variable de type picCalque.
dFond	Déclare la couleur de fond par défaut des rectangles, des cercles (et autres) utilisés : • dans un champ Image, • dans une variable de type Image, • dans une variable de type WDPic (sur le calque d'arrièreplan), • dans une variable de type picCalque.



dFusionne	Fusionne une image dans une autre image. Il est ainsi possible de créer des effets de fondu entre 2 images.
dHalo	Ajoute un effet de halo sur une image présente dans une variable de type Image .
dlmageVersTableau	Copie les pixels RGB de l'image dans un tableau WLangage à 1 ou 2 dimensions. Le tableau de couleurs est vidé puis il est rempli avec des entiers représentant les couleurs (24 bits) de l'image.
dIncrusteCouleur	Incruste une couleur dans une image contenue dans une variable de type ${\bf Image}.$
dInverseCouleur	Inverse les couleurs : • dans un champ Image, • dans une variable de type Image, • dans une variable de type WDPic (sur le calque d'arrière-plan), • dans une variable de type picCalque.
dLigne	Dessine une ligne : • dans un champ Image, • dans une variable de type Image, • dans une variable de type WDPic (sur le calque d'arrièreplan), • dans une variable de type picCalque.
dModifieContraste	Modifie le contraste d'une image contenue : • dans un champ Image, • dans une variable de type Image.
dModifieLuminosité	Modifie la luminosité d'une image contenue : • dans un champ Image, • dans une variable de type Image.
dModifieOpacité	Modifie l'opacité d'une image (c'est-à-dire la couche alpha de l'image).
dModifieSaturation	Modifie la saturation d'une image contenue : • dans un champ Image, • dans une variable de type Image.
dModifieTeinte	Modifie la teinte d'une image contenue : • dans un champ Image, • dans une variable de type Image.

dModifieTSL	Modifie la teinte, la saturation et la luminosité d'une image contenue : • dans un champ Image, • dans une variable de type Image.
dOmbre	Ajoute un effet d'ombre sur une image contenue dans une variable de type Image .
dPixelCouleur	 Identifie la couleur d'un pixel contenu : dans un champ Image, dans une variable de type Image. dans une variable de type picCalque. dans une variable de type WDPic.
dPixelOpacité	Identifie l'opacité d'un pixel d'une image gérant la couche Alpha. Cette image peut être : • un champ Image, • une variable de type Image, • une variable de type WDPic (sur le calque d'arrière-plan), • une variable de type picCalque.
dPoint	Dessine un point : • dans un champ Image, • dans une variable de type Image, • dans une variable de type WDPic (sur le calque d'arrière-plan), • dans une variable de type picCalque.
dPolice	Déclare la police de caractères qui sera utilisée par la fonction dTexte : • dans un champ Image, • dans une variable de type Image, • dans une variable de type WDPic (sur le calque d'arrièreplan), • dans une variable de type picCalque.
dPolygone	Dessine un polygone : • dans un champ Image, • dans une variable de type Image, • dans une variable de type WDPic (sur le calque d'arrière-plan), • dans une variable de type picCalque.
dPolyligne	Dessine une ligne composée de plusieurs segments.



dPortion	Dessine une portion de cercle ou d'ellipse : • dans un champ Image, • dans une variable de type Image, • dans une variable de type WDPic (sur le calque d'arrièreplan), • dans une variable de type picCalque.
dRectangle	Dessine un rectangle : • dans un champ Image, • dans une variable de type Image, • dans une variable de type WDPic (sur le calque d'arrièreplan), • dans une variable de type picCalque.
dRectangleArrondi	Dessine un rectangle arrondi : • dans un champ Image, • dans une variable de type Image, • dans une variable de type WDPic (sur le calque d'arrièreplan), • dans une variable de type picCalque.
dRectangleDégradé	Dessine un rectangle : • dans un champ Image, • dans une variable de type Image, • dans une variable de type WDPic (sur le calque d'arrièreplan), • dans une variable de type picCalque.
dRedimensionne	Redimensionne une image contenue : • dans un champ Image, • dans une variable de type Image. • dans une variable de type picCalque.
dRedresse	Transforme une image en la déformant.
dRemplissage	 Colorie une zone : dans un champ Image, dans une variable de type Image, dans une variable de type WDPic (sur le calque d'arrièreplan), dans une variable de type picCalque.
dRotation	 Effectue une rotation : d'un champ Image, d'une variable de type Image, d'une variable de type picCalque.

dSauveImageBMP	Sauve une image : • soit dans un fichier au format BMP. • soit en mémoire.
dSauveImageGIF	Sauve une image : • soit dans un fichier au format GIF. • soit en mémoire.
dSauvelmagelC0	Sauve une image au format icône soit dans un fichier, soit en mémoire.
dSauveImageJPEG	Sauve une image : • soit dans un fichier au format JPEG. • soit en mémoire.
dSauveImagePNG	Sauve une image : • soit dans un fichier au format PNG. • soit en mémoire.
dSauvelmageTIFF	Sauve une image au format TIFF dans un fichier ou en mémoire.
dStylo	Déclare la couleur et le style par défaut du tracé des traits, des rectangles, des cercles, contenus : • dans un champ Image, • dans une variable de type Image, • dans une variable de type WDPic (sur le calque d'arrièreplan), • dans une variable de type picCalque.
dSymétrieHorizontale	Retourne l'image par rapport à un axe horizontal (symétrie par rapport à un axe horizontal).
dSymétrieVerticale	Retourne l'image par rapport à un axe vertical (symétrie par rapport à un axe vertical).
dTexte	Dessine un texte : • dans un champ Image, • dans une variable de type Image, • dans une variable de type WDPic (sur le calque d'arrière-plan), • dans une variable de type picCalque.



dTexteMarkdown	Dessine un texte au format Markdown: • dans un champ Image, • dans une variable de type Image, • dans une variable de type WDPic (sur le calque d'arrièreplan), • dans une variable de type picCalque.
dTexteRTF	Dessine un texte RTF: • dans un champ Image, • dans une variable de type Image.
dTransfertVersImage	Crée une image à partir d'un buffer de pixels encodé sous un format spécifique. Cette fonction est d'un usage avancé. Cette fonction est intéressante notamment pour manipuler des images renvoyées par des API externes grâce à des variables de type Image.
FlècheDébut	Indique la position du début de la flèche d'un champ "Forme" de type flèche.
FlècheFin	Indique la position de la fin de la flèche d'un champ "Forme" de type flèche.
HTMLVersRVB	Convertit la couleur HTML en couleur RVB.
InfoBitmap	Récupère les caractéristiques d'un fichier image ou d'un fichier PDF : • format, • largeur et hauteur, • nombre de bits par pixel.
RVB	Décrit une couleur à partir de ses composantes Rouge, Vert et Bleu.
RVBBleu	Renvoie la composante bleue d'une couleur RVB.
RVBRouge	Renvoie la composante rouge d'une couleur RVB.
RVBVersHTML	Renvoie la couleur HTML correspondant à la couleur RVB.
RVBVert	Renvoie la composante verte d'une couleur RVB.
TSL	Compose une couleur à partir de sa teinte, sa saturation et sa luminosité.

5.2 Fonctions Exif

Les fonctions permettant de manipuler les marqueurs Exif sont les suivantes :

ImageInfoFerme	Ferme le fichier image (au format JPEG ou TIFF) utilisé par la fonction ImageInfoValeur et/ou la fonction ImageInfoListe et libère l'image de la mémoire.
ImageInfoListe	Renvoie la liste des marqueurs Exif disponibles pour l'image manipulée.
ImageInfoModifie	Modifie la valeur d'un marqueur Exif pour l'image manipulée.
ImageInfoSauve	Enregistre les modifications effectuées sur les marqueurs Exif d'une image à l'aide de la fonction ImageInfoModifie .
ImageInfoValeur	Renvoie la valeur d'un marqueur Exif pour l'image manipulée.

5.3 Fonctions de gestion du défilement des images

Différentes fonctions de gestion des images sont disponibles :

- Les fonctions spécifiques au Web permettant de manipuler les images (notamment les fonctions de gestion de défilement d'images).
- Les fonctions de gestion des images dans les champs Image.

ImageArrêteDéfilement	Arrête le défilement automatique des images.
ImageCalqueVisible	Permet de rendre visible ou invisible un calque d'une image de type WDPIC.
ImageDernier	Affiche la dernière image du défilement.
ImageLanceDéfilement	Lance le défilement automatique des images.
ImageOccurrence	Renvoie le nombre total d'images prises en compte par le défilement.
ImagePositionDéfilement	Retourne l'image affichée.
ImagePosX	Renvoie la position horizontale (X) du curseur de souris par rapport au champ Image considéré.
ImagePosY	Renvoie la position verticale (Y) du curseur de souris par rapport au champ Image cliquable considéré.
ImagePrécédent	Affiche l'image précédente du défilement.
ImagePremier	Affiche la première image du défilement.
ImageSuivant	Affiche l'image suivante du défilement.
ImageZone	Renvoie le numéro de la zone de l'image cliquée par l'internaute.



5.4 Fonctions Twain

Les fonctions permettant de gérer les périphériques Twain sont les suivantes :

TwainEtat	Renvoie l'état de la source en cours.
TwainHauteurSource	Renvoie la hauteur (en millimètres) du document récupéré par un périphérique Twain.
TwainLargeurSource	Renvoie la largeur (en millimètres) du document récupéré par un périphérique Twain.
TwainListeSource	Liste les drivers des périphériques Twain connectés au poste en cours.
TwainPropriété	Permet de connaître ou de modifier les propriétés du périphérique Twain en cours.
TwainSelectSource	Affiche une boîte de dialogue standard listant les différents périphériques Twain disponibles sur le poste en cours.
TwainSourceEnCours	Permet de connaître et de changer le périphérique Twain utilisé par défaut.
TwainVersBMP	 Permet d'effectuer une des actions suivantes : enregistrer directement le document provenant du périphérique Twain dans un fichier Bitmap (extension ".BMP"). visualiser le document provenant du périphérique Twain dans l'interface utilisateur du périphérique. enregistrer directement en mémoire au format Bitmap (dans un buffer) le document provenant du périphérique Twain.
TwainVersChamp	Permet : • soit de visualiser le document provenant du périphérique Twain dans un champ de type Image. • soit de visualiser le document provenant du périphérique Twain dans l'interface utilisateur du périphérique.
TwainVersGIF	 Permet : soit d'enregistrer directement le document provenant du périphérique Twain dans un fichier GIF. soit de visualiser le document provenant du périphérique Twain dans l'interface utilisateur du périphérique. soit d'enregistrer directement en mémoire au format GIF (dans un buffer) le document provenant du périphérique Twain.

TwainVersJPEG	 Permet : soit d'enregistrer directement le document provenant du périphérique Twain dans un fichier JPEG. soit de visualiser le document provenant du périphérique Twain dans l'interface utilisateur du périphérique. soit d'enregistrer directement en mémoire au format JPEG (dans un buffer) le document provenant du périphérique Twain.
TwainVersPDF	 Permet : soit d'enregistrer directement le document provenant du périphérique Twain dans un fichier PDF. soit de visualiser le document provenant du périphérique Twain dans l'interface utilisateur du périphérique. soit d'enregistrer directement en mémoire au format PDF (dans un buffer) le document provenant du périphérique Twain.
TwainVersPressePapier	Permet : • soit de copier le document provenant du périphérique Twain dans le presse-papiers. • soit de visualiser le document provenant du périphérique Twain dans l'interface utilisateur du périphérique.
TwainVersTIFF	 Permet : soit d'enregistrer directement le document provenant du périphérique Twain dans un fichier TIFF. soit de visualiser le document provenant du périphérique Twain dans l'interface utilisateur du périphérique. soit d'enregistrer directement en mémoire au format TIFF (dans un buffer) le document provenant du périphérique Twain.
TwainZoneScan	Permet de définir ou de ré-initialiser la zone à scanner.

5.5 Fonctions de gestion des scanners

Les fonctions de gestion des scanneurs sont les suivantes :

ScanAvecInterfaceUtilisateur	Enregistre un document provenant d'un scanneur dans un ou plusieurs fichiers, en utilisant l'interface utilisateur du scanneur.
ScanCapacité	Permet de savoir si un scanneur possède une capacité donnée.
ScanListe	Liste les scanneurs connectés au poste en cours.



ScanPropriété	Permet de connaître ou de modifier les propriétés d'un scanneur.
ScanRécupère	Récupère les caractéristiques d'un scanneur dans une variable de type Scanneur.
ScanSélecteur	Affiche une boîte de dialogue standard listant les scanneurs disponibles.
ScanVersImage	Récupère un document provenant d'un scanneur dans une variable de type Image .
ScanVersPDF	Enregistre un document provenant d'un scanneur dans un fichier PDF.

5.6 Fonctions de manipulation de chaînes graphiques

Les fonctions de gestion des chaînes graphiques permettent notamment d'afficher des chaînes graphiques dans:

- les lignes des champs Liste ou Combo,
- les champs Libellé.
- la barre de titre ou de message d'une fenêtre.

Les différentes fonctions permettant de créer et manipuler des chaînes graphiques sont les suivantes:

Chargelmage	Charge une image en mémoire pour une utilisation ultérieure par la fonction glmage .
ChargePlancheImage	Charge une planche d'images en mémoire pour une utilisation ultérieure par la fonction glmage .
gARécupérer	Décrit la valeur texte à afficher et à retourner lors de la récu- pération de la valeur d'un élément d'un champ Liste ou d'un champ Combo.
gCadrage	Construit une séquence de caractères contenant un texte ca- dré ou une image cadrée.
gCercle	Construit une séquence de caractères contenant un cercle ou une ellipse.
gCoord	Construit une séquence de caractères permettant de définir la position du curseur d'écriture d'un texte.
gFond	Construit une séquence de caractères permettant de définir la couleur d'affichage (couleur de fond d'un texte, d'un cercle, d'un rectangle,).
gFondDégradé	Décrit une couleur d'affichage en mode dégradé.

glmage	Construit une séquence de caractères contenant une image.
glmageExiste	Vérifie si une image a bien été chargée en mémoire.
gLien	Ajoute une valeur "invisible" dans un élément d'un champ Liste ou Combo.
gLienActive	Autorise ou non la récupération de la valeur définie par la fonction gLien dans un champ Liste ou dans un champ Combo.
gLienCliquable	Ajoute un lien cliquable dans une chaîne graphique.
gLigne	Construit une séquence de caractères contenant une ligne.
gPolice	Construit une séquence de caractères décrivant la police d'affichage à utiliser pour le texte.
gPoliceBarrée	Construit une séquence de caractères permettant d'indiquer si le texte suivant l'appel de cette fonction est barré ou non.
gPoliceGras	Construit une séquence de caractères permettant d'indiquer si le texte suivant l'appel de cette fonction est en gras ou non.
gPoliceItalique	Construit une séquence de caractères permettant d'indiquer si le texte suivant l'appel de cette fonction est en italique ou non.
gPoliceSoulignée	Construit une séquence de caractères permettant d'indiquer si le texte suivant l'appel de cette fonction est souligné ou non.
gPoliceTaille	Construit une séquence de caractères permettant d'indiquer la taille de la police d'affichage du texte d'une chaîne graphique.
gRectangle	Construit une séquence de caractères permettant de dessiner un rectangle.
gStylo	Construit une séquence de caractères permettant de décrire la couleur d'affichage du texte et/ou du contour d'une figure (rectangle ou cercle).
gValeurMémorisée	Ajoute une valeur "invisible" dans un élément d'un champ Liste, Combo ou Planning.
gValeurMémoriséeActive	Autorise ou non la récupération de la valeur définie par la fonction gValeurMémorisée dans un champ Liste ou dans un champ Combo.
gVersTexte	Supprime les éléments graphiques d'une chaîne de caractères utilisant les fonctions gValeurMémorisée , gImage ,



5.7 Fonctions CD/DVD

Les fonctions de gestion des lecteurs CD/DVD sont les suivantes :

CDEjecte	Ouvre ou ferme le tiroir du lecteur de CD/DVD sélectionné sur le poste en cours.
CDListe	Liste les lecteurs de CD/DVD installés sur le poste en cours.

5.8 Fonctions de gravure

Les fonctions de gravure sont les suivantes :

GraveurAjouteFichier	Ajoute un fichier à la compilation.
GraveurAjouteRépertoire	Ajoute la totalité des fichiers d'un répertoire à la compilation.
GraveurAnnuleGravure	Annule la gravure en cours de réalisation.
GraveurChemin	Renvoie le chemin du graveur en cours.
GraveurEfface	Efface les fichiers présents sur un CD ou DVD réinscriptible.
GraveurEjecte	Ouvre ou ferme le tiroir du graveur en cours.
GraveurEnregistre	Grave les fichiers présents dans la compilation sur le CD ou le DVD.
GraveurEtat	Renvoie l'état actuel du graveur en cours.
GraveurInfoCompilation	Récupère les caractéristiques de la compilation en cours.
GraveurInfoMédia	Récupère les caractéristiques du CD/DVD présent dans le graveur en cours.
GraveurListe	Liste les graveurs installés sur le poste en cours.
GraveurMédiaPrésent	Permet de savoir si le graveur est plein ou vide.
GraveurNomVolume	Permet de connaître ou de modifier le nom du CD ou DVD à graver.
GraveurPropriété	Permet de connaître ou de modifier les propriétés du graveur en cours.
GraveurSélectionne	Permet de sélectionner le graveur utilisé par défaut.
GraveurTypeMédia	Permet de connaître ou de modifier le format du CD ou DVD à graver.

5.9 Fonctions MCI

Les fonctions MCI sont les suivantes :

MCIArrêt	Arrête l'exécution d'un fichier multimédia, précédemment ouvert (fonction MCIOuvre).
MCIDébut	Place au début d'un fichier multimédia, précédemment ouvert (fonction MCIOuvre).
MCIErr	Renvoie le numéro de la dernière erreur survenue sur une fonction MCI (Media Control Interface).
MCIEtat	Renvoie l'état d'un fichier multimédia, précédemment ouvert (fonction MCIOuvre).
MCIExécute	Exécute une commande MCI (Media Control Interface).
MCIFerme	Ferme un fichier multimédia.
MCIFin	Place à la fin d'un fichier multimédia, précédemment ouvert (fonction MCIOuvre).
MCIFormatPosition	Fixe le format utilisé pour définir la position dans un fichier multimédia (ouvert avec la fonction MCIOuvre).
MCIHauteur	Renvoie la hauteur en pixels d'un fichier multimédia affichant des images.
MCIJoue	Joue un fichier un fichier multimédia.
MCILargeur	Renvoie la largeur en pixels d'un fichier multimédia affichant des images.
MCIMsgErr	Renvoie le libellé de la dernière erreur survenue sur une fonction MCI (Media Control Interface).
MCINombrePiste	Renvoie le nombre de pistes d'un fichier multimédia, précédemment ouvert (fonction MCIOuvre).
MCIOuvre	Ouvre un fichier multimédia.
MCIPause	Fait une pause dans la lecture d'un fichier multimédia, précédemment ouvert (fonction MCIOuvre).
MCIPiste	Renvoie la piste courante d'un fichier multimédia, précédemment ouvert (fonction MCIOuvre).
MCIPosition	Renvoie ou modifie la position en cours dans un fichier multi- média, précédemment ouvert (fonction MCIOuvre).



MCIRécupère	Renvoie le dernier résultat de la commande MCI exécutée avec la fonction MCIExécute .
MCITaille	Renvoie ou modifie la taille d'un fichier multimédia, précédemment ouvert (fonction MClOuvre).
MCITailleFenêtre	Modifie la taille et la position de la fenêtre d'affichage d'un fi- chier multimédia, précédemment ouvert (fonction MCIOuvre).
MCIVolume	Modifie ou renvoie le volume sonore.

5.10 Fonctions de gestion d'un OCR (Optical Character Recognition)

Les fonctions de gestion de l'OCR intégré à WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile sont les suivantes:

OCRAjouteLangue	Ajoute une langue de détection à l'OCR natif.
OCRChargeLangue	Ajoute une langue à l'OCR natif.
OCRDétecteZoneTexte	Renvoie toutes les zones de texte d'une image sans lire le texte.
OCRExtraitBlocTexte	Renvoie tous les blocs texte d'une image.
OCRExtraitTexte	Lit le texte contenu dans une image.
OCRParamètre	Initialise les options générales de l'OCR (Optical Character Recognition) natif.
OCRRépertoireModèle	Permet de définir le répertoire contenant les modèles de langue pour l'OCR natif.
OCRSupprimeToutesLangues	Supprime toutes les langues de l'OCR natif.

5.11 Fonctions de détection des formes dans une image

Les fonctions permettant de détecter la présence d'objets dans les images sont les suivantes :

IADétecte	Détecte différents éléments sur une image : objets, visages, Cette détection est réalisée grâce à l'intelligence artificielle (IA).
IAModèleDétecte	Exécute un modèle (de réseau de neurones) entrainé sur une image. Cette fonction permet d'utiliser l'intelligence artificielle pour la détection d'éléments dans une image.

5.12 Fonctions Vidéo

Les fonctions permettant de gérer les vidéos sont les suivantes :

VidéoAffiche	Affiche dans un champ Caméra la séquence vidéo actuellement retransmise par une "web caméra" ou par la caméra de l'appareil mobile. Android / iOS : Fonction conservée pour les champs Caméra "Compatibles 26".
VidéoArrête	Arrête l'affichage ou l'enregistrement d'une séquence vidéo affichée dans un champ Caméra. Android / iOS : Fonction conservée pour les champs Caméra "Compatibles 26".
VidéoArrêteDécodage	Arrête le décodage d'un code-barres dans un champ Caméra.
VidéoCapture	Capture la séquence vidéo actuellement retransmise par une "caméra" : • sous forme d'une image : prend une photo. • sous forme de vidéo : enregistre une vidéo. Android / iOS : Fonction conservée pour les champs Caméra "Compatibles 26".
VidéoChangeDriver	Connecte le champ "Caméra" à un driver de capture vidéo spécifique.
VidéoConfigure	Permet de configurer le driver de capture vidéo.
VidéoDemandePermission	Demande la permission d'utiliser la caméra de l'appareil.
VidéoDémarreDécodage	Démarre le décodage des codes-barres dans un champ Caméra.



VidéoEtat	Renvoie l'état d'un champ Caméra. Android / iOS : Fonction conservée pour les champs Caméra "Compatibles 26".
VidéoGénèreMiniature	Génère une miniature de la photo ou de la vidéo spécifiée.
VidéoLanceAppli	Lance l'application caméra native de l'appareil afin d'enregistrer une vidéo ou de prendre une photo.
VidéoListeDriver	Liste les drivers de capture vidéo installés sur le poste en cours.
VidéoListeParamètre	Liste les valeurs supportées par la caméra de l'appareil pour un paramètre donné. Android / iOS : Fonction conservée pour les champs Caméra "Compatibles 26".
VidéoParamètre	Renvoie ou modifie la valeur d'un paramètre de la caméra de l'appareil. Android / iOS : Fonction conservée pour les champs Caméra "Compatibles 26".

6.BASES DE DONNÉES

6.1 Fonctions de gestion HFSQL

Les fonctions de gestion des fichiers de données HFSQL sont les suivantes :

Convert	Convertit une valeur numérique en une chaîne binaire pour effectuer une recherche sur une clé numérique.
EspaceSignificatif	Ajoute ou supprime les espaces situés à droite d'une rubrique texte lors de sa lecture.
HAccélèreVitesse	Réorganise la structure interne des index pour optimiser la vitesse d'accès aux données.
HActiveFiltre	Active le filtre précédemment créé pour le fichier de données (la vue ou la requête) spécifié.
HActiveFiltreAuto	Active un filtre automatique sur les fichiers reliés lors du parcours d'un fichier XML.
HActiveTrigger	Ré-active un trigger précédemment désactivé avec la fonction HDésactiveTrigger.
HAjoute	 Ajoute: l'enregistrement présent en mémoire dans le fichier de données (la requête ou la vue). l'enregistrement présent dans une variable de type Enregistrement dans le fichier de données (la requête ou la vue).
HAlias	Crée un alias logique d'un fichier de données (ou d'une requête) ou annule tous les alias existants.
HAnnuleAlias	Annule un alias précédemment déclaré avec la fonction HA-lias .
HAnnuleDéclaration	Permet de : • Supprimer une déclaration précédemment faite avec les fonctions HDéclare, HDéclareExterne, HDécritFichier. Après cette opération, le fichier de données n'est plus connu par le moteur HFSQL. • Libérer les ressources d'une requête (suite à l'utilisation des fonctions HExécuteRequête ou HExécuteRequêteSQL).
HAnnuleRecherche	Annule le critère de recherche en cours.



HAttacheMémo	Permet d'associer un fichier à une rubrique de type mémo binaire ou d'annuler l'attachement existant entre un fichier et une rubrique binaire.
HAvance	Avance de plusieurs enregistrements dans le fichier de données, à partir de la position en cours, selon une rubrique spécifiée.
HBloqueFichier	Bloque un fichier de données et restreint l'accès à ce fichier de données pour tous les autres sites ou applications.
HBloqueNumEnr	Bloque un enregistrement et restreint l'accès à cet enregistrement pour toutes les autres applications.
HChangeClé	Change la rubrique de parcours.
HChangeConnexion	Change dynamiquement la connexion associée à un fichier de données.
HChangeLocalisation	Modifie le mode de recherche des fichiers de données physiques (.FIC, .NDX,).
HChangeNom	Modifie le nom physique d'un fichier de données.
HChangeRep	Modifie le chemin d'accès à un fichier de données (c'est-à-dire le répertoire dans lequel le fichier sera manipulé).
HChangeRepJnI	Modifie l'emplacement des fichiers du journal correspondant à un fichier de données HFSQL.
HChangeRepRpl	Modifie l'emplacement de la description du réplica abonné (fichier RPL).
HCompareRubrique	Compare deux valeurs en les triant selon la rubrique d'index HFSQL spécifiée : toutes les options de tri spécifiées pour la rubrique sont prises en compte (sensibilité à la casse, la ponctuation, sens de tri, langue Unicode,).
HConnecte	Redéfinit un ou plusieurs paramètres d'une connexion par un Connecteur Natif (Access, SQL Server, Oracle ou MySQL) ou par accès OLE DB sur une table spécifique ou sur un en- semble de tables.
HConnecteAccèsDistant	Ouvre une analyse au format HFSQL Classic via un accès distant (cette fonction est équivalente à la seconde syntaxe de la fonction HOuvreAnalyse).
HConstruitValClé	Construit la valeur d'une clé composée pour réaliser un filtre (fonction HFiltre) ou effectuer une recherche (fonctions HLitRecherchePremier , HLitRechercheDernier ,).
HConstruitValCléANSI	Quelle que soit la plateforme utilisée, les données enregis- trées dans les fichiers HFSQL sont au format ANSI.

HConvertX	Convertit une valeur numérique en une chaîne binaire pour effectuer une recherche sur une clé numérique.
HCopieEnreg	 Copie : le contenu de l'enregistrement en cours (chargé en mémoire) dans l'enregistrement en cours d'un fichier de données. le contenu d'une variable de type Enregistrement dans l'enregistrement en cours d'un fichier de données.
HCréation	Crée à vide un fichier de données (fichier d'extension ".FIC") avec le fichier d'index et le fichier mémo si nécessaires.
HCréationSilnexistant	 Effectue les opérations suivantes : Si le fichier n'existe pas, crée à vide un fichier de données (fichier d'extension ".FIC") avec le fichier d'index et le fichier mémo si nécessaire.La fonction est équivalente à HCréation. Si le fichier existe, ouvre le fichier.
HCréeRéplicaAbonné	Crée le fichier de description d'un réplica abonné.
HCréeRéplicaMaître	Crée le fichier de description d'un Réplica Maître (réplication journalée ou réplication universelle).
HCréeRéplicaTransportable	Crée un fichier de réplication transportable.
HCréeVue	Crée une vue HFSQL. Cette fonction utilise l'ancien mécanisme des vues.
HDateEnreg	Renvoie la date et l'heure de la dernière écriture d'un enregistrement dans un fichier HFSQL (Classic ou Client/Serveur).
HDBCréation	Termine la description de la structure du fichier de données xBase par programmation.
HDBDécritFichier	Décrit par programmation un fichier au format dBase 3 (format le plus répandu).
HDBDécritIndex	Décrit par programmation les différents fichiers d'index qui seront créés.
HDBDécritRubrique	Décrit par programmation chaque rubrique de la structure d'un fichier xBase décrit avec HDBDécritFichier .
HDBIndex	Ouvre un fichier d'index xBase.
HDB0uvre	Ouvre le fichier de données xBase et le fichier "mémo" s'il existe.
HDBOuvreSansBloquer	En mode mono-utilisateur, ouvre un fichier de données xBase sans le bloquer.



HDBTypeTri	Renvoie ou modifie la relation d'ordre des rubriques textes des fichiers xBase.
HDébloqueFichier	Débloque les enregistrements d'un fichier de données : • précédemment bloqués avec la fonction HBloqueFichier. • bloqués individuellement avec une fonction de lecture bloquante.
HDébloqueNumEnr	Débloque un enregistrement précédemment bloqué avec : • soit la fonction HBloqueNumEnr, • soit une fonction de lecture utilisée avec un paramètre bloquant (par exemple fonction HLit utilisé avec l'option hBlocageEcriture ou hBlocageLectureEcriture).
HDéclare	Déclare une description de fichier de données (présente dans une analyse) dans le projet en cours.
HDéclareExterne	Importe temporairement dans l'analyse en cours la description d'un fichier de données à partir d'un fichier de données HFSQL existant.
HDécritConnexion	Décrit une nouvelle connexion à une base de données externe.
HDécritFichier	Décrit un fichier de données par programmation.
HDécritIndexFullText	Décrit un index full-text d'un fichier de données créé par programmation.
HDécritLiaison	Décrit par programmation une liaison entre deux fichiers de données.
HDécritRubrique	Décrit par programmation une rubrique d'un fichier de données.
HDécritTrigger	Ajoute ou modifie un trigger sur un fichier de données HFSQL.
HDernier	Positionne sur le dernier enregistrement d'un fichier de données selon une rubrique de parcours.
HDésactiveFiltre	Désactive temporairement un filtre sur un fichier de données (une vue ou une requête).
HDésactiveFiltreAuto	Désactive un filtre automatique sur les fichiers reliés lors du parcours d'un fichier XML.
HDésactiveTrigger	Désactive un trigger.
HDétruitTrigger	Détruit un trigger.
HDétruitVue	Détruit une vue précédemment créée. Cette fonction utilise l'ancien mécanisme des vues.

HEcrit Écrit un enregistrement dans le fichier de données sans mettre à jour les index correspondants à toutes les clés utilisées dans le fichier. HEnDehors Permet de savoir si l'enregistrement sur lequel on veut se positionner est en dehors du fichier de données, du filtre, de la vue ou de la requête. HEnregistre Modifie l'enregistrement courant s'il existe, sinon ajoute un nouvel enregistrement. HEnregistrementVersChaîne Convertit sous forme de chaîne le contenu de l'enregistrement en cours (dans un fichier de données, une vue HFSQL, une requête,). HEnregistrementVersJSON Récupère la structure et la valeur de l'enregistrement en cours et les exporte dans une chaîne de caractères au format JSON. HEnregistrementVersXML Récupère la structure et la valeur de l'enregistrement en cours et les exporte dans une chaîne de caractères au format JSON. HErreur Renvoie le numéro de la dernière erreur déclenchée par le moteur HFSQL. HErreurBlocage Permet de vérifier si une erreur de blocage est survenue. HErreurDoublon Permet de vérifier si une erreur de doublons est survenue. HErreurInfo Renvoie une information détaillée sur la dernière erreur déclenchée par le moteur HFSQL. HErreurModification Renvoie une information détaillée sur la dernière erreur déclenchée par le moteur HFSQL. HErreurModification Permet de vérifier si une erreur d'intégrité est survenue. HErreurModifi	HDupliqueEnregistrement	Duplique l'enregistrement lu dans un fichier de données : l'enregistrement présent en mémoire est ajouté dans le fichier de données (la requête ou la vue).
sitionner est en dehors du fichier de données, du filtre, de la vue ou de la requête. HEnregistre Modifie l'enregistrement courant s'il existe, sinon ajoute un nouvel enregistrement. HEnregistrementVersChaîne Convertit sous forme de chaîne le contenu de l'enregistrement en cours (dans un fichier de données, une vue HFSQL, une requête,). HEnregistrementVersJSON Récupère la structure et la valeur de l'enregistrement en cours et les exporte dans une chaîne de caractères au format JSON. HEnregistrementVersXML Récupère la structure et la valeur de l'enregistrement en cours et les exporte dans une chaîne de caractères au format XML. HErreur Renvoie le numéro de la dernière erreur déclenchée par le moteur HFSQL. HErreurBlocage Permet de vérifier si une erreur de blocage est survenue. HErreurDoublon Permet de vérifier si une erreur de doublons est survenue. HErreurEtatModification Renvoie l'état d'un enregistrement lors d'un conflit de modification. HErreurIntégrité Permet de vérifier si une erreur d'intégrité est survenue. HErreurModification Permet de : • renvoyer la valeur d'une rubrique d'un enregistrement lors d'un conflit de modification. • vérifier si un conflit de modification est survenu. HErreurMotDePasse Après l'exécution d'une fonction de lecture ou d'écriture dans un fichier de données, permet de savoir si une erreur due à un mot de passe erroné a été rencontrée sur ce fichier de données.	HEcrit	mettre à jour les index correspondants à toutes les clés utili-
nouvel enregistrement. HEnregistrementVersChaîne Convertit sous forme de chaîne le contenu de l'enregistrement en cours (dans un fichier de données, une vue HFSQL, une requête,). HEnregistrementVersJSON Récupère la structure et la valeur de l'enregistrement en cours et les exporte dans une chaîne de caractères au format JSON. HEnregistrementVersXML Récupère la structure et la valeur de l'enregistrement en cours et les exporte dans une chaîne de caractères au format XML. HErreur Renvoie le numéro de la dernière erreur déclenchée par le moteur HFSQL. HErreurBocage Permet de vérifier si une erreur de blocage est survenue. HErreurEtatModification Renvoie l'état d'un enregistrement lors d'un conflit de modification. HErreurInfo Renvoie une information détaillée sur la dernière erreur déclenchée par le moteur HFSQL. HErreurIntégrité Permet de vérifier si une erreur d'intégrité est survenue. HErreurModification Permet de vérifier si une erreur d'intégrité est survenue. HErreurModification Permet de : • renvoyer la valeur d'une rubrique d'un enregistrement lors d'un conflit de modification. • vérifier si un conflit de modification est survenu. HErreurMotDePasse Après l'exécution d'une fonction de lecture ou d'écriture dans un fichier de données, permet de savoir si une erreur due à un mot de passe erroné a été rencontrée sur ce fichier de données.	HEnDehors	sitionner est en dehors du fichier de données, du filtre, de la
en cours (dans un fichier de données, une vue HFSQL, une requête,). HEnregistrementVersJSON Récupère la structure et la valeur de l'enregistrement en cours et les exporte dans une chaîne de caractères au format JSON. HEnregistrementVersXML Récupère la structure et la valeur de l'enregistrement en cours et les exporte dans une chaîne de caractères au format XML. HErreur Renvoie le numéro de la dernière erreur déclenchée par le moteur HFSQL. HErreurBlocage Permet de vérifier si une erreur de blocage est survenue. HErreurDoublon Permet de vérifier si une erreur de doublons est survenue. HErreurEtatModification Renvoie l'état d'un enregistrement lors d'un conflit de modification. HErreurInfo Renvoie une information détaillée sur la dernière erreur déclenchée par le moteur HFSQL. HErreurModification Permet de vérifier si une erreur d'intégrité est survenue. HErreurModification Permet de: • renvoyer la valeur d'une rubrique d'un enregistrement lors d'un conflit de modification. • vérifier si un conflit de modification est survenu. HErreurMotDePasse Après l'exécution d'une fonction de lecture ou d'écriture dans un fichier de données, permet de savoir si une erreur due à un mot de passe erroné a été rencontrée sur ce fichier de données.	HEnregistre	
et les exporte dans une chaîne de caractères au format JSON. HEnregistrementVersXML Récupère la structure et la valeur de l'enregistrement en cours et les exporte dans une chaîne de caractères au format XML. HErreur Renvoie le numéro de la dernière erreur déclenchée par le moteur HFSQL. HErreurBlocage Permet de vérifier si une erreur de blocage est survenue. HErreurDoublon Permet de vérifier si une erreur de doublons est survenue. HErreurEtatModification Renvoie l'état d'un enregistrement lors d'un conflit de modification. HErreurInfo Renvoie une information détaillée sur la dernière erreur déclenchée par le moteur HFSQL. HErreurModification Permet de vérifier si une erreur d'intégrité est survenue. HErreurModification Permet de : • renvoyer la valeur d'une rubrique d'un enregistrement lors d'un conflit de modification. • vérifier si un conflit de modification est survenu. HErreurMotDePasse Après l'exécution d'une fonction de lecture ou d'écriture dans un fichier de données, permet de savoir si une erreur due à un mot de passe erroné a été rencontrée sur ce fichier de données.	HEnregistrementVersChaîne	en cours (dans un fichier de données, une vue HFSQL, une
et les exporte dans une chaîne de caractères au format XML. Renvoie le numéro de la dernière erreur déclenchée par le moteur HFSQL. HErreurBlocage Permet de vérifier si une erreur de blocage est survenue. HErreurDoublon Permet de vérifier si une erreur de doublons est survenue. HErreurEtatModification Renvoie l'état d'un enregistrement lors d'un conflit de modification. HErreurInfo Renvoie une information détaillée sur la dernière erreur déclenchée par le moteur HFSQL. HErreurIntégrité Permet de vérifier si une erreur d'intégrité est survenue. HErreurModification Permet de: • renvoyer la valeur d'une rubrique d'un enregistrement lors d'un conflit de modification. • vérifier si un conflit de modification est survenu. HErreurMotDePasse Après l'exécution d'une fonction de lecture ou d'écriture dans un fichier de données, permet de savoir si une erreur due à un mot de passe erroné a été rencontrée sur ce fichier de données.	HEnregistrementVersJSON	
moteur HFSQL. HErreurBlocage Permet de vérifier si une erreur de blocage est survenue. HErreurDoublon Permet de vérifier si une erreur de doublons est survenue. HErreurEtatModification Renvoie l'état d'un enregistrement lors d'un conflit de modification. HErreurInfo Renvoie une information détaillée sur la dernière erreur déclenchée par le moteur HFSQL. HErreurIntégrité Permet de vérifier si une erreur d'intégrité est survenue. HErreurModification Permet de : • renvoyer la valeur d'une rubrique d'un enregistrement lors d'un conflit de modification. • vérifier si un conflit de modification est survenu. HErreurMotDePasse Après l'exécution d'une fonction de lecture ou d'écriture dans un fichier de données, permet de savoir si une erreur due à un mot de passe erroné a été rencontrée sur ce fichier de données.	HEnregistrementVersXML	
HErreurDoublon Permet de vérifier si une erreur de doublons est survenue. Renvoie l'état d'un enregistrement lors d'un conflit de modification. HErreurInfo Renvoie une information détaillée sur la dernière erreur déclenchée par le moteur HFSQL. HErreurIntégrité Permet de vérifier si une erreur d'intégrité est survenue. Permet de : • renvoyer la valeur d'une rubrique d'un enregistrement lors d'un conflit de modification. • vérifier si un conflit de modification est survenu. HErreurMotDePasse Après l'exécution d'une fonction de lecture ou d'écriture dans un fichier de données, permet de savoir si une erreur due à un mot de passe erroné a été rencontrée sur ce fichier de données.	HErreur	·
HErreurEtatModification Renvoie l'état d'un enregistrement lors d'un conflit de modification. Renvoie une information détaillée sur la dernière erreur déclenchée par le moteur HFSQL. HErreurIntégrité Permet de vérifier si une erreur d'intégrité est survenue. Permet de : • renvoyer la valeur d'une rubrique d'un enregistrement lors d'un conflit de modification. • vérifier si un conflit de modification est survenu. HErreurMotDePasse Après l'exécution d'une fonction de lecture ou d'écriture dans un fichier de données, permet de savoir si une erreur due à un mot de passe erroné a été rencontrée sur ce fichier de données.	HErreurBlocage	Permet de vérifier si une erreur de blocage est survenue.
fication. Renvoie une information détaillée sur la dernière erreur déclenchée par le moteur HFSQL. HErreurIntégrité Permet de vérifier si une erreur d'intégrité est survenue. Permet de : • renvoyer la valeur d'une rubrique d'un enregistrement lors d'un conflit de modification. • vérifier si un conflit de modification est survenu. HErreurMotDePasse Après l'exécution d'une fonction de lecture ou d'écriture dans un fichier de données, permet de savoir si une erreur due à un mot de passe erroné a été rencontrée sur ce fichier de données.	HErreurDoublon	Permet de vérifier si une erreur de doublons est survenue.
clenchée par le moteur HFSQL. HErreurIntégrité Permet de vérifier si une erreur d'intégrité est survenue. Permet de : • renvoyer la valeur d'une rubrique d'un enregistrement lors d'un conflit de modification. • vérifier si un conflit de modification est survenu. HErreurMotDePasse Après l'exécution d'une fonction de lecture ou d'écriture dans un fichier de données, permet de savoir si une erreur due à un mot de passe erroné a été rencontrée sur ce fichier de données.	HErreurEtatModification	
HErreurModification Permet de : • renvoyer la valeur d'une rubrique d'un enregistrement lors d'un conflit de modification. • vérifier si un conflit de modification est survenu. HErreurMotDePasse Après l'exécution d'une fonction de lecture ou d'écriture dans un fichier de données, permet de savoir si une erreur due à un mot de passe erroné a été rencontrée sur ce fichier de données.	HErreurInfo	
 renvoyer la valeur d'une rubrique d'un enregistrement lors d'un conflit de modification. vérifier si un conflit de modification est survenu. HErreurMotDePasse Après l'exécution d'une fonction de lecture ou d'écriture dans un fichier de données, permet de savoir si une erreur due à un mot de passe erroné a été rencontrée sur ce fichier de données. 	HErreurIntégrité	Permet de vérifier si une erreur d'intégrité est survenue.
un fichier de données, permet de savoir si une erreur due à un mot de passe erroné a été rencontrée sur ce fichier de données.	HErreurModification	renvoyer la valeur d'une rubrique d'un enregistrement lors d'un conflit de modification.
HEtat Permet de connaître l'état d'un enregistrement.	HErreurMotDePasse	un fichier de données, permet de savoir si une erreur due à un mot de passe erroné a été rencontrée sur ce fichier de don-
	HEtat	Permet de connaître l'état d'un enregistrement.



HExécuteRequête	Déclare une requête créée sous l'éditeur de requêtes au moteur HFSQL et exécute cette requête.
HExécuteRequêteAsynchrone	Exécute une requête de type SELECT de manière asynchrone.
HExécuteRequêteSQL	Initialise une requête écrite en langage SQL et déclare cette requête au moteur HFSQL.
HExécuteRequêteSQLAsyn- chrone	Exécute une requête SQL de manière asynchrone.
HExécuteVue	Exécute une vue créée auparavant (permet par exemple de réactualiser les données de la vue). Cette fonction utilise l'ancien mécanisme des vues.
HExporteChaîneJSON	Exporte les enregistrements d'un fichier de données (HFSQL ou OLE DB), d'une vue ou d'une requête dans une chaîne au format JSON.
HExporteCSV	Exporte les enregistrements d'un fichier de données (HFSQL ou OLE DB), d'une vue ou d'une requête dans un fichier CSV.
HExporteJSON	Exporte les enregistrements d'un fichier de données (HFSQL ou OLE DB), d'une vue ou d'une requête dans un fichier JSON.
HExporteXLS	Exporte les enregistrements d'un fichier de données (HFSQL ou OLE DB), d'une vue ou d'une requête dans un fichier Excel (XLSX).
HExporteXML	Exporte les enregistrements d'un fichier de données (HFSQL ou OLE DB), d'une vue ou d'une requête dans un fichier XML.
HExtraitMémo	Extrait le contenu d'une rubrique de type mémo binaire d'un fichier HFSQL, d'une requête ou d'une vue HFSQL dans un fichier physique (sur le disque).
HFerme	Ferme soit un fichier de données, soit tous les fichiers de données ouverts par l'utilisateur en cours : tous les fichiers de données physiques correspondant sont fermés pour l'utilisateur en cours.
HFermeAnalyse	Ferme l'analyse en cours.
HFermeConnexion	Ferme une connexion à une base de données.
HFichierExiste	Permet de savoir : • si un fichier existe, c'est-à-dire s'il a été créé physiquement (fonctions HCréation ou HCréationSilnexistant). • si une vue ou une requête a été définie.
HFiltre	Définit et active un filtre sur un fichier de données, une vue ou une requête.

HFiltreCommencePar	Définit et active un filtre de type "Commence par" sur un fi- chier, une vue ou une requête.
HFiltreComprisEntre	Définit et active un filtre de type "Compris entre" sur un fichier, une vue ou une requête.
HFiltreContient	Définit et active un filtre de type "Contient" sur un fichier de données, une vue ou une requête.
HFiltreldentique	Définit et active un filtre permettant de rechercher la valeur exacte d'une rubrique de type chaîne.
HFinInterditModif	Débloque un fichier qui a été bloqué par le même programme avec la fonction HInterditModif .
HForceEcriture	Force le système d'exploitation du poste sur lequel les fichiers de données sont présents à écrire les données directement sur le disque.
HFTListeMot	Liste les mots de l'enregistrement courant qui seront pris en compte par l'indexation full-text.
HFusionneVue	Crée une vue HFSQL à partir de deux vues précédemment créées (fonction HCréeVue). Cette fonction utilise l'ancien mécanisme des vues.
HGèreAccèsDistant	Débranche temporairement l'accès distant pour accéder à des fichiers de données HFSQL Classic présents en local.
HGèreDoublon	Active ou désactive la gestion des doublons sur une clé unique.
HGèreIntégrité	Active ou désactive la gestion d'une contrainte d'intégrité sur une liaison d'un fichier de données.
HGèreJournal	Active ou désactive la gestion du journal d'un fichier journalé.
HGèreMémo	Permet de modifier la gestion des rubriques de type mémo.
HGèreREP	Active ou désactive la gestion du fichier .REP.
HGèreRéplication	Débranche (ou re-branche) temporairement la réplication.
HGèreTransaction	Active ou désactive la gestion des transactions sur un ou plusieurs fichiers.
HGèreTrigger	Active ou désactive la gestion des triggers.
HHistoriqueModification	Renvoie les modifications apportées à une ou plusieurs ru- briques d'un enregistrement donné. Le résultat peut être par exemple affiché dans une liste ou une table afin de permettre à l'utilisateur de visualiser les modifications effectuées sur le fichier spécifié.



HImporteHF55	Importe un fichier Hyper File 5.5 dans un fichier au format HFSQL Classic.
HImporteJSON	Importe un fichier JSON dans un fichier de données au format HFSQL Classic (fichier de données décrit sous l'éditeur d'analyses ou déclaré par les fonctions HDéclare, HDéclareExterne ou HDécritFichier).
HImporteTexte	Importe un fichier Texte dans un fichier de données au format HFSQL Classic ou Client/Serveur (fichier de données décrit sous l'éditeur d'analyses, ou déclaré par les fonctions HDéclare, HDéclareExterne ou HDécritFichier).
HImporteXLS	Importe un fichier XLS dans un fichier de données au format HFSQL Classic ou Client/Serveur (fichier de données décrit sous l'éditeur d'analyses ou déclaré par les fonctions HDéclare, HDéclareExterne ou HDécritFichier).
HImporteXML	Importe un fichier XML dans un fichier de données au format HFSQL Classic ou Client/Serveur (fichier de données décrit sous l'éditeur d'analyses ou déclaré par les fonctions HDéclare, HDéclareExterne ou HDécritFichier).
HInfoAnalyse	Renvoie des informations sur une analyse (fichier WDD).
HInfoFichier	Renvoie les caractéristiques d'un fichier de données HFSQL Classic ou Client/Serveur.
HInfoMémo	Renvoie les caractéristiques des mémo binaire et texte.
HInfoRéplica	Renvoie des informations sur le réplica spécifié.
HInitAbonné	Initialise la plage d'identifiants automatiques d'un fichier de description d'un réplica abonné (extension ".RPL").
HInitHF55	Permet d'accéder aux fonctions spécifiques à la gestion des données xBase (ou dBase) si l'accès Natif xBase n'est pas disponible.
HInterditModif	Interdit toute modification sur un fichier de données (pour tous les programmes, y compris le programme qui a demandé l'interdiction).
HJournalInfo	Ajoute des commentaires dans le journal lors de l'enregistrement de l'opération journalée.
HJournalRecrée	Permet de re-créer un journal à vide.
HJournalRedémarre	Redémarre la journalisation du fichier.
HJournalStop	Arrête la journalisation du fichier.

HJSONVersEnregistrement	Importe des données JSON vers l'enregistrement courant.
HLibère	Transforme les enregistrements rayés (HRaye) d'un fichier en enregistrements supprimés.
HLibèrePosition	Supprime une position sauvegardée par la fonction HSauve- Position .
HLibèreRequête	Libère les ressources d'une requête (suite à l'utilisation des fonctions HExécuteRequête ou HExécuteRequêteSQL).
HListeAnalyse	Renvoie la liste des analyses WINDEV ou WEBDEV (au format HFSQL Classic) disponibles dans un répertoire donné.
HListeClé	Renvoie la liste des clés d'un fichier (d'une requête ou d'une vue) reconnu par le moteur HFSQL.
HListeConnexion	Renvoie la liste des connexions actuellement décrites dans l'application.
HListeFichier	 Renvoie la liste des fichiers: de l'analyse en cours ou d'une analyse spécifique reconnue par le moteur HFSQL. Les fichiers définis par les fonctions HDéclare, HDéclareExterne et HDécritFichier sont pris en compte. disponibles sur une connexion par un accès natif ou par un driver OLE DB. d'un groupe de fichiers défini dans l'éditeur d'analyses.
HListeIndexFullText	Renvoie la liste des index full-text d'un fichier de données (d'une requête ou d'une vue) reconnus par le moteur HFSQL.
HListeLiaison	Renvoie la liste des liaisons (de type Merise) présentes dans l'analyse en cours ou dans une analyse spécifique.
HListeMotVide	Renvoie la liste des mots vides utilisés par un index full-text.
HListeParamRequête	Renvoie la liste des paramètres d'une requête créée avec l'éditeur de requêtes.
HListePersoDossier	Renvoie la liste des perso-dossiers (également appelés groupes) définis dans l'analyse.
HListeProvider	Renvoie la liste des providers OLE DB et/ou des Connecteurs Natifs installés sur le poste en cours.
HListeREP	Renvoie la liste des affectations des fichiers de données manipulés par l'application en cours, c'est-à-dire la liste des fichiers physiques correspondants aux fichiers décrits dans l'analyse.



HListeRubrique	 Renvoie la liste des rubriques : présentes dans un fichier de données (d'une requête ou d'une vue) reconnu par le moteur HFSQL. Les fichiers de données définis par les fonctions HDéclare, HDéclareExterne et HDécritFichier sont pris en compte. présentes dans une variable de type Enregistrement.
HListeSynonyme	Renvoie la liste des synonymes utilisés par un index full-text.
HListeTrigger	Renvoie la liste des triggers appliqués sur un ou plusieurs fi- chiers de données HFSQL.
HLit	Lit un enregistrement dans un fichier en fonction d'un numéro d'enregistrement donné.
HLitDernier	Positionne sur le dernier enregistrement d'un fichier selon une rubrique de parcours.
HLitPrécédent	Positionne sur l'enregistrement précédent d'un fichier en fonction d'une rubrique de parcours.
HLitPremier	Positionne sur le premier enregistrement d'un fichier en fonction d'une rubrique de parcours.
HLitRecherche	Positionne sur le premier enregistrement du fichier dont la va- leur d'une rubrique spécifique est supérieure ou égale à une valeur recherchée (recherche générique).
HLitRechercheDernier	Positionne sur le dernier enregistrement du fichier dont la valeur d'une rubrique spécifique est inférieure ou égale à une valeur recherchée (recherche à l'identique).
HLitRecherchePremier	Positionne sur le premier enregistrement du fichier dont la valeur d'une rubrique spécifique est strictement égale à une valeur recherchée (recherche à l'identique).
HLitSuivant	Positionne sur l'enregistrement suivant d'un fichier de données en fonction d'une rubrique de parcours.
HMigreCléComposéeReliée	Migre les valeurs des clés composées reliées provenant d'un fichier au format Hyper File 5.5 vers le format HFSQL Classic.
HMode	Change le mode et la méthode de blocage des fichiers de données.
HModifie	Modifie l'enregistrement spécifié ou l'enregistrement présent en mémoire dans le fichier de données (la requête ou la vue).
HModifieStructure	Permet de mettre à jour la structure d'un fichier de données HFSQL en effectuant une modification automatique des données (également appelée Synchronisation des données).

HNbEnr	Renvoie le nombre d'enregistrements d'un fichier, d'une requête ou d'une vue HFSQL : enregistrements actifs, rayés, supprimés, etc.
HNumEnr	Renvoie : • le numéro de l'enregistrement en cours dans le fichier de données HFSQL. • le numéro de l'enregistrement en cours dans la vue HFSQL.
HOptimise	Permet d'utiliser des temps morts dans l'utilisation d'un logiciel (période sans traitements) pour optimiser les requêtes et les parcours qui vont être exécutés plus tard.
HOptimiseRequête	Optimise les requêtes de sélection en utilisant les temps morts lors de la manipulation d'une application (période sans traitements).
HOuvre	Ouvre un fichier de données.
HOuvreAnalyse	Ouvre une analyse au format HFSQL Classic.
HOuvreConnexion	Ouvre une connexion à une base de données spécifique.
HPasse	Fixe le mot de passe utilisé pour créer ou pour ouvrir un fichier de données.
HPositionCourante	Renvoie la position approximative de l'enregistrement en cours dans le fichier de données.
HPositionne	Positionne sur un enregistrement à partir de la position approximative d'une de ses rubriques.
HPoste	Mémorise un numéro ou un identifiant unique de poste afin d'utiliser le journal et les transactions en réseau.
HPrécédent	Positionne sur l'enregistrement précédent du fichier en fonction d'une rubrique de parcours.
HPremier	Positionne sur le premier enregistrement d'un fichier de données en fonction de la rubrique de parcours spécifiée.
HPrépareRequête	Initialise une requête et déclare cette requête au serveur de base de données pour optimiser les prochaines exécutions de cette requête.
HPrépareRequêteSQL	Initialise une requête écrite en langage SQL et déclare cette requête au serveur de base de données pour optimiser les prochaines exécutions de cette requête.
HRafraîchitVue	Demande le recalcul du contenu d'une vue matérialisée.
HRaye	Raye un enregistrement d'un fichier de données.



HRAZ	 Initialise : une ou toutes les variables des rubriques d'un fichier de données avec leurs valeurs par défaut. une ou toutes les rubriques d'une variable de type Enregistrement avec leurs valeurs par défaut.
HRecherche	Positionne sur le premier enregistrement du fichier de don- nées dont la valeur d'une rubrique spécifique est supérieure ou égale à une valeur recherchée (recherche générique par défaut).
HRechercheDernier	Positionne sur le dernier enregistrement du fichier dont la valeur d'une rubrique spécifique est inférieure ou égale à une valeur recherchée.
HRecherchePremier	Positionne sur le premier enregistrement du fichier dont la va- leur d'une rubrique spécifique est supérieure ou égale à une valeur recherchée.
HRecréeRéplicaAbonné	Recrée le fichier de description d'un réplica abonné (réplication universelle uniquement) en fonction des informations du réplica maître (fichiers .RPM et .SYN).
HRecule	Recule de plusieurs enregistrements dans le fichier de données, à partir de la position en cours, selon une rubrique spécifiée.
HRécupèreEnregistrement	Renvoie le contenu de l'enregistrement en cours (dans un fichier, une vue, une requête,).
HRécupèreRubrique	Renvoie le contenu d'une rubrique de l'enregistrement en cours (dans le fichier de données, la vue, la requête,).
HRégénèreFichier	Régénère un fichier de données à partir de son journal.
HRéindexationEnCours	Avertit si une ré-indexation est en cours sur un fichier de don- nées HFSQL et renvoie le pourcentage de ré-indexation effec- tué.
HRéindexe	Reconstruit l'index d'un fichier de données (fichier d'extension ".NDX").
HRetourPosition	Restaure le contexte précédemment sauvegardé d'un fichier (fonction HSauvePosition) : enregistrement en cours, filtre, pointeurs de lecture.
HRpIDéclareLiaison	Déclare une liaison de type (1,1) (0,n) entre deux tables.
HRplGestionFichier	Définit les options utilisées pour la réplication universelle d'un fichier : • le sens de réplication. • le mode de gestion des conflits.

HRplGestionRubrique	Renseigne les options de réplication pour une rubrique : la rubrique peut être répliquée ou non.
HRpIPasse	Fixe les mots de passe protégeant les réplicas transportables de la réplication universelle.
HRpIProcédureFiltre	Définit la procédure WLangage qui sera appelée à chaque opération de réplication pour un fichier donné.
HSauvePosition	Mémorise le contexte en cours d'un fichier : enregistrement en cours, filtre, pointeurs de lecture.
HSécurité	Active ou désactive le mécanisme de sécurité automatique sur un ou plusieurs fichiers de données.
HStatCalcule	Réalise diverses statistiques sur les clés d'un fichier de données.
HStatDate	Renvoie la date de la dernière mise à jour des statistiques d'index.
HStatHeure	Renvoie l'heure de la dernière mise à jour des statistiques d'index.
HStatNbDoublon	Renvoie le nombre de doublons pour une rubrique clé donnée.
HStatNbEnr	Renvoie le nombre d'entrées pour une rubrique clé donnée.
HStatNbEnrIntervalle	Renvoie une estimation majorée du nombre d'entrées pour une rubrique clé donnée dans un intervalle de valeurs donné.
HSubstRep	Associe le répertoire des données spécifié dans l'analyse à un répertoire présent sur le disque.
HSuivant	Positionne sur l'enregistrement suivant du fichier de données en fonction d'une rubrique de parcours.
HSupprime	Supprime un enregistrement d'un fichier de données (d'une requête ou d'une vue).
HSupprimeTout	Supprime tous les enregistrements d'un fichier de données, d'une vue HFSQL ou d'une requête.
HSurErreur	Personnalise la gestion des erreurs HFSQL.
HSynchroniseRéplica	Synchronise le réplica maître et le réplica abonné : les opérations effectuées sur un des réplicas sont transférées dans l'autre réplica.
HTransaction	Démarre une transaction sur les fichiers de données (HFSQL ou accédés via Connecteur Natif) et crée le fichier des transactions.



HTransactionAnnule	Si une transaction est en cours, annule toutes les opérations effectuées sur les fichiers de données en transactions depuis le début de la transaction.
HTransactionDébut	Démarre une transaction sur les fichiers de données (HFSQL ou accédés via Connecteur Natif) et crée le fichier des transactions.
HTransactionEnCours	Permet de savoir si une transaction est en cours.
HTransactionFin	Valide la transaction en cours: Ies modifications effectuées sur le fichier de données depuis le début de la transaction (fonction HTransactionDébut) sont validées. Ie fichier de transaction est supprimé (si la transaction est la dernière transaction en cours dans le cas d'une application réseau) Ies enregistrements bloqués en lecture par la transaction sont débloqués.
HTransactionInterrompue	Permet de savoir si une transaction a été interrompue (la transaction n'a été ni validée, ni annulée).
HTransactionLibère	Transforme tous les enregistrements "en transaction" en enregistrements "Normaux" si ces enregistrements n'appartiennent pas à une transaction en cours.
HTrieVue	Trie une vue HFSQL en créant un index sur une rubrique de la vue. Cette fonction utilise l'ancien mécanisme des vues.
HTriggerEnregistrementAvant	Récupère la valeur de l'enregistrement en cours avant l'exécution du ou des triggers.
HTrouve	Vérifie si l'enregistrement en cours correspond au filtre ou à la recherche en cours.
HVérifielnaltéré	Vérifie qu'un ou tous les enregistrements d'un fichier de données inaltérable n'ont pas été modifiés (par exemple avec un éditeur hexadécimal).
HVérifieIndex	Vérifie que les données contenues dans le fichier d'index (fi- chier .NDX) référencent correctement les données contenues dans le fichier de données (fichier .FIC).
HVérifieMémo	Vérifie l'intégrité structurelle des mémos d'un fichier de données HFSQL.
HVérifieStructure	Fixe le mode de comparaison des fichiers de données.
HVersFichier	Copie une source de données (fichier, requête, vue,) vers un fichier physique HFSQL de même description. Ce fichier n'est ni crypté, ni protégé par mot de passe.

HVersion	Permet de savoir : • si le contenu d'un fichier a été modifié. • si le contenu d'un fichier utilisé par une requête a été modifié.
HVersRubrique	Affecte la valeur indiquée à une rubrique de l'enregistrement en cours.
HVueVersFichier	Enregistre les modifications réalisées dans une vue HFSQL (grâce aux fonctions HModifie , HSupprime ou HRaye) dans le fichier de données correspondant. Cette fonction utilise l'ancien mécanisme des vues.

6.2 Fonctions de liaison

Les fonctions de liaison sont les fonctions permettant de lier l'interface aux fichiers de données (et inversement). Ces fonctions sont les suivantes :

ChampVersSource	Affecte la source de la liaison d'un champ avec la valeur du champ.
EcranVersFichier	 Initialise automatiquement : la valeur mémoire des rubriques d'un fichier de données avec la valeur des champs de la fenêtre ou de la page. la valeur des variables WLangage avec la valeur des champs de la fenêtre ou de la page.
EcranVersSource	 Initialise automatiquement : la valeur mémoire des rubriques d'un fichier de données avec la valeur des champs de la fenêtre ou de la page. la valeur des variables WLangage avec la valeur des champs de la fenêtre ou de la page.
FichierVersEcran	 Initialise automatiquement les champs d'une fenêtre ou d'une page avec : les valeurs des rubriques associées dans l'enregistrement en cours (chargé en mémoire) du fichier de données décrit sous l'éditeur d'analyses. Cette opération est effectuée quel que soit l'état des champs (grisés, inactifs, ou invisibles). les valeurs des variables WLangage associées. Cette opération est effectuée quel que soit l'état des champs (grisés, inactifs, ou invisibles).



FichierVersPage	 Initialise automatiquement les champs d'une page avec : les valeurs des rubriques associées dans l'enregistrement en cours (chargé en mémoire) du fichier de données décrit sous l'éditeur d'analyses. Cette opération est effectuée quel que soit l'état des champs (grisés, inactifs, ou invisibles). les valeurs des variables WLangage associées. Cette opération est effectuée quel que soit l'état des champs (grisés, inactifs, ou invisibles).
PageVersFichier	 Initialise automatiquement: la valeur mémoire des rubriques d'un fichier de données avec la valeur des champs de la page. Les rubriques du fichier de données de base reliées aux champs de la fenêtre sont automatiquement affectées avec les valeurs des champs correspondants (même si ces champs sont grisés, inactifs, ou invisibles). la valeur des variables WLangage avec la valeur des champs de la fenêtre. Les variables WLangage reliées aux champs de la page sont automatiquement affectées avec les valeurs des champs correspondants (même si ces champs sont grisés, inactifs, ou invisibles).
PageVersSource	 Initialise automatiquement : la valeur mémoire des rubriques d'un fichier de données avec la valeur des champs de la page. la valeur des variables WLangage avec la valeur des champs de la page.
SourceVersEcran	Initialise automatiquement les champs d'une fenêtre ou d'une page avec : • les valeurs des rubriques associées dans l'enregistrement en cours (chargé en mémoire) du fichier de données HFSQL décrit sous l'éditeur d'analyses. • les valeurs des variables WLangage associées.
SourceVersPage	Initialise automatiquement les champs d'une page avec : • les valeurs des rubriques associées dans l'enregistrement en cours (chargé en mémoire) du fichier de données HFSQL décrit sous l'éditeur d'analyses. • les valeurs des variables WLangage associées.

6.3 Fonctions de gestion de HFSQL Cluster

Les fonctions ci-dessous permettent d'administrer un cluster HFSQL :

HClusterAjouteNoeud	Active un noeud dans un cluster HFSQL.
HClusterArrête	Suspend le fonctionnement d'un cluster HFSQL. Les noeuds du cluster n'accepteront plus de connexions de la part des applications clientes.
HClusterDémarre	Démarre un cluster HFSQL. Ce cluster a été arrêté précédemment (par exemple avec la fonction HClusterArrête).
HClusterEtat	Renvoie l'état d'un cluster HFSQL en interrogeant son coordinateur.
HClusterIgnoreSynchro	Désigne un noeud du cluster HFSQL comme source de données pour réaliser la synchronisation du cluster.
HClusterInfoErreurSynchronisation	Renvoie l'erreur survenue lors de la précédente phase de synchronisation du cluster HFSQL.
HClusterInfoNoeud	Renvoie l'état de chaque noeud du cluster en interrogeant le coordinateur.
HClusterInfoSynchronisation	Renvoie l'état d'avancement de la synchronisation d'un noeud d'un cluster HFSQL.
HClusterNoeudMaître	Renvoie le nom du noeud maître dans un cluster HFSQL.
HClusterParamètre	Lit et modifie les paramètres d'un cluster HFSQL.
HClusterSupprimeNoeud	Désactive un noeud dans un cluster HFSQL.

Il est également possible d'utiliser les fonctions suivantes :

HChargeParamètre	Lit un paramètre précédemment sauvegardé à partir d'une procédure stockée grâce à la fonction HSauveParamètre .
HSauveParamètre	Sauve une valeur persistante sur le serveur HFSQL.
HSupprimeParamètre	Supprime un paramètre précédemment sauvé avec la fonction HSauveParamètre .



6.4 Fonctions de gestion de HFSQL Client/Serveur

Les fonctions spécifiques à la gestion du moteur HFSQL Client/Serveur sont les suivantes :

HActiveTriggerServeur	Ré-active un trigger serveur précédemment désactivé par la fonction HDésactiveTriggerServeur .
HAjouteGroupe	Ajoute un groupe d'utilisateurs.
HAjouteLiaison	Ajoute une règle d'intégrité entre deux fichiers de données sur le serveur.
HAjouteOptimisationPlanifiée	Ajoute une tâche d'optimisation des fichiers de données HFSQL Client/Serveur.
HAjoutePlanification	Crée une tâche planifiée sur un serveur HFSQL : • procédure stockée, • sauvegarde, • optimisation, • rafraîchissement d'une vue matérialisée.
HAjouteSauvegardePlanifiée	Ajoute une planification de sauvegarde complète (avec ou sans sauvegarde différentielle) sur le serveur défini par la connexion.
HAjouteTâche	Ajoute une tâche planifiée sur le serveur défini par la connexion.
HAjouteUtilisateur	Ajoute un utilisateur à une base de données.
HAnnuleSauvegarde	Annule une sauvegarde en cours.
HArrêteServeur	Arrête un serveur HFSQL.
HChangeMotDePasse	Change le mot de passe d'un fichier de données HFSQL Classic ou HFSQL Client/Serveur.
HChargeParamètre	Lit un paramètre précédemment sauvegardé à partir d'une procédure stockée grâce à la fonction HSauveParamètre .
HCopieFichier	 Effectue une copie d'un fichier de données HFSQL (fichiers .fic, .ndx et .mmo s'ils existent): du serveur HFSQL sur le serveur (pour faire une sauvegarde par exemple). du serveur HFSQL sur le client (pour faire une sauvegarde en local par exemple). du client sur le serveur HFSQL (pour mettre à jour les fichiers de données par exemple). d'un serveur HFSQL vers un autre serveur HFSQL.

HCréeTriggerServeur	Ajoute ou modifie un trigger serveur sur le serveur HFSQL.
HCS.TailleTrame	La variable HCS.TailleTrame permet de modifier la taille de la trame de données envoyée.
HDéclencheMiseAJourServeur	Permet de déclencher immédiatement la mise à jour automatique du serveur.
HDéconnecteClient	Affiche un message sur le(s) poste(s) Client et déconnecte l'application.
HDécritTriggerServeur	Ajoute ou modifie un trigger serveur.
HDémarreServeur	Permet de démarrer un serveur HFSQL (cette fonction utilise le service MantaManager).
HDésactiveTriggerServeur	Désactive un trigger Serveur HFSQL Client/Serveur sur un serveur.
HDétruitTriggerServeur	Détruit un trigger serveur.
HDupliqueBaseDeDonnées	Duplique la base de données associée à une connexion sur un serveur HFSQL.
HEnvoieMessageVersClient	Affiche un message sur le(s) poste(s) Client.
HEtatServeur	Permet de connaître l'état d'un serveur HFSQL (cette fonction utilise le service MantaManager).
HExécutePlanification	Exécute immédiatement une tâche planifiée sans tenir compte de sa planification : • procédure stockée, • sauvegarde, • optimisation, • rafraîchissement d'une vue matérialisée.
HExécuteProcédure	Exécute une procédure stockée.
HExécuteSauvegardePlani- fiée	Force le déclenchement d'une sauvegarde planifiée.
HFinInterditAccèsBaseDe- Données	Ré-autorise l'accès (c'est-à-dire la connexion) à une ou plusieurs bases de données accessibles par une connexion.
HGèreCache	Permet de paramétrer la gestion des caches dans le moteur HFSQL Client/Serveur.
HGèreMiseAJourServeur	Permet de gérer la mise à jour automatique des serveurs HFSQL Client/Serveur en spécifiant la fréquence de la vérification de la disponibilité des mises à jour.



HGèreServeur	Permet de connaître et de modifier certains paramétrages du serveur HFSQL Client/Serveur.
HGèreTâche	Active ou désactive une tâche planifiée d'un serveur HFSQL Client/Serveur.
HInfoBlocage	Renvoie des informations sur le blocage d'un fichier de données, d'un enregistrement ou de tous les enregistrements d'un fichier de données.
HInfoDroitBaseDeDonnées	Permet de connaître les droits sur une base de données définis pour un utilisateur ou un groupe.
HInfoDroitFichier	Permet de connaître les droits accordés sur un fichier de données HFSQL Client/Serveur pour un utilisateur ou un groupe.
HInfoDroitServeur	Permet de connaître les droits accordés sur un serveur à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs.
HInfoDroitVue	Permet de connaître les droits accordés sur une vue SQL ou sur une vue matérialisée pour un utilisateur ou un groupe.
HInfoGroupe	Renvoie des informations sur le groupe d'utilisateurs spécifié.
HInfoLog	Renvoie des informations sur les logs du serveur.
HInfoPropriétéBaseDeDon- nées	Permet de connaître les propriétés d'une base de données située sur un serveur HFSQL.
HInfoPropriétéFichier	Permet de connaître les propriétés d'un fichier de données situé sur un serveur HFSQL.
HInfoPropriétéServeur	Permet de connaître les propriétés d'un serveur HFSQL.
HInfoSauvegarde	Renvoie des informations sur une ou plusieurs sauvegardes effectuées sur un serveur HFSQL Client/Serveur.
HInfoServeur	Renvoie l'information spécifiée à propos du poste serveur.
HInfoTâche	Renvoie les caractéristiques d'une tâche planifiée dans une variable de type hTâchePlanifiée.
HInfoUtilisateur	Met à jour les variables de gestion des utilisateurs avec les informations concernant l'utilisateur spécifié.
HInfoVue	Renvoie des informations sur une vue matérialisée.
HInterditAccèsBaseDeDon- nées	Interdit toutes les nouvelles connexions à une base de données ou bien à toutes les bases de données.
HListeBaseDeDonnées	Liste les bases de données Client/Serveur associées à une connexion.

HListeElémentStocké	Renvoie la liste des éléments stockés sur un serveur HFSQL (collections de procédures, procédures stockées ou requêtes).
HListeGroupe	Renvoie la liste des groupes d'utilisateurs définis pour une connexion.
HListeOptimisationPlanifiée	Liste les tâches d'optimisation planifiées des fichiers de données HFSQL Client/Serveur pour une connexion.
HListeParamètre	Renvoie la liste des paramètres sauvegardés à partir des pro- cédures stockées sur le serveur.
HListePlanification	Liste les tâches planifiées définies sur un serveur HFSQL : • procédure stockée, • sauvegarde, • optimisation, • rafraîchissement d'une vue matérialisée.
HListeSauvegardePlanifiée	Liste les sauvegardes complètes et différentielles qui ont été planifiées sur un serveur HFSQL Client/Serveur.
HListeServeur	Liste les serveurs HFSQL installés sur une machine.
HListeTâche	Liste les tâches planifiées d'un serveur HFSQL Client/Serveur pour une connexion donnée.
HListeTriggerServeur	Liste les différents triggers disponibles sur une connexion ou sur un des fichiers de la connexion.
HListeUtilisateur	Renvoie la liste des utilisateurs définis pour une connexion.
HListeUtilisateurConnecté	Liste les utilisateurs actuellement connectés à un ou plusieurs fichiers manipulés par une connexion Client/Serveur.
HMaintenanceServeur	Vérifie et optimise les tables système d'un serveur HFSQL.
HMiseAJourCollection	Crée ou met à jour une collection de procédures sur un serveur HFSQL.
HMiseAJourLiaison	Met à jour sur le serveur l'ensemble des liaisons impliquant un fichier de données HFSQL Client/Serveur.
HMiseAJourRequête	Crée ou met à jour une requête sur un serveur HFSQL.
HMiseAJourVue	Crée ou met à jour la description d'une vue SQL ou d'une vue matérialisée depuis l'analyse vers un serveur HFSQL.
HModifieDroitBaseDeDon- nées	Modifie les droits donnés à un utilisateur ou à un groupe pour une base de données HFSQL Client/Serveur.
HModifieDroitFichier	Modifie les droits accordés sur un fichier de données HFSQL Client/Serveur pour un utilisateur ou un groupe.



	14 116 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HModifieDroitServeur	Modifie les droits accordés sur un serveur HFSQL pour un utilisateur ou un groupe.
HModifieDroitVue	Modifie les droits accordés sur une vue SQL ou sur une vue matérialisée pour un utilisateur ou un groupe.
HModifieGroupe	Modifie les informations du groupe en fonction des éléments présents dans les variables de gestion de groupe correspondantes.
HModifieOptimisationPlani- fiée	Modifie une tâche d'optimisation planifiée sur le serveur HFSQL défini par la connexion.
HModifiePlanification	Modifie une tâche planifiée sur un serveur HFSQL : • procédure stockée, • sauvegarde, • optimisation, • rafraîchissement d'une vue matérialisée.
HModifiePropriétéBaseDe- Données	Modifie les propriétés d'une base de données située sur un serveur HFSQL.
HModifiePropriétéFichier	Modifie les propriétés d'un fichier HFSQL situé sur un serveur.
HModifiePropriétéServeur	Modifie les propriétés d'un serveur HFSQL.
HModifieSauvegardePlani- fiée	Modifie une planification de sauvegarde.
HModifieTâche	Modifie une tâche planifiée sur le serveur HFSQL défini par la connexion.
HModifieUtilisateur	Modifie les informations d'un utilisateur en fonction des éléments présents dans les variables de gestion des utilisa- teurs correspondantes.
HNotifAjouteDestinataireCC	Ajoute des destinataires pour les notifications envoyées via les Centres de Contrôle (outil de messagerie WDBal).
HNotifAjouteDestinataireE- mail	Ajoute des destinataires pour les notifications envoyées par email.
HNotifConfigure	Spécifie et configure le serveur utilisé pour l'envoi des notifications par le serveur HFSQL.
HNotifListeDestinataireCC	Renvoie la liste des destinataires d'une notification envoyée via les Centres de Contrôle (outil de messagerie WDBal).
HNotifListeDestinataireEmail	Renvoie la liste des destinataires d'une notification par email.
HNotifSupprimeDestinatai- reCC	Supprime les destinataires d'une notification envoyée via les Centres de Contrôle (outil de messagerie WDBal).
mail HNotifConfigure HNotifListeDestinataireCC HNotifListeDestinataireEmail HNotifSupprimeDestinatai-	email. Spécifie et configure le serveur utilisé pour l'envoi des notifications par le serveur HFSQL. Renvoie la liste des destinataires d'une notification envoyée via les Centres de Contrôle (outil de messagerie WDBal). Renvoie la liste des destinataires d'une notification par email. Supprime les destinataires d'une notification envoyée via les

HNotifSupprimeDestinataire- Email	Supprime les destinataires d'une notification par email.
HOpérationEncours	Renvoie la liste des opérations automatiques en cours sur un serveur HFSQL.
HPriorité	Permet de connaître ou de modifier la priorité de l'application appelante.
HPrioritéClient	Modifie la priorité d'une application cliente.
HPurgeRepTravail	Purge et détruit le répertoire temporaire précédemment créé lors de l'exécution de la fonction HRepTravailServeur .
HQualitéConnexion	Renvoie l'indice de qualité de la connexion : plus l'indice est élevé et plus la connexion est rapide.
HRAZClient	Initialise la structure de gestion des postes Client (structure ${\it HClient}$).
HRAZGroupe	Initialise la structure de gestion des groupes (HGroupe) avec les valeurs par défaut.
HRAZUtilisateur	Initialise la structure de gestion des utilisateurs (<i>HUtilisateur</i>) avec les valeurs par défaut.
HReconnecte	Effectue une reconnexion au serveur pour toutes les connexions interrompues. Les connexions non interrompues ne sont pas modifiées.
HRécupèreLog	Crée un fichier texte contenant les logs du serveur entre deux dates données.
HRécupèreSauvegarde	Récupère en local le contenu d'une sauvegarde compressée (au format ZIP) réalisée sur un serveur HFSQL.
HRepTravailServeur	Renvoie le chemin d'un répertoire temporaire sur le serveur HFSQL.
HRestaureSauvegarde	Permet de restaurer : une sauvegarde immédiate (effectuée grâce à la fonction HSauvegarde ou via le Centre de Contrôle HFSQL), une sauvegarde planifiée (décrite à l'aide de la fonction HAjouteSauvegardePlanifiée ou via le Centre de Contrôle HFSQL.
HSauvegarde	Réalise la sauvegarde du contenu d'un serveur HFSQL : toutes les bases de données du serveur, une ou plusieurs bases de données, un ou plusieurs fichiers de données.
HSauveParamètre	Sauve une valeur persistante sur le serveur HFSQL.



HSimuleRéseau	Simule le fonctionnement de HFSQL Client/Serveur sur un réseau ADSL ou 3G.
HSuggèreClé	Renvoie une liste de clés à ajouter aux fichiers de données afin d'améliorer les performances des requêtes.
HSuggèreCléDébut	Lance la collecte d'informations sur les requêtes exécutées.
HSuggèreCléFin	Termine la collecte d'informations sur les requêtes exécutées.
HSupprimeBaseDeDonnées	Supprime une base de données présente sur un serveur HFSQL.
HSupprimeCollection	Supprime une collection de procédures stockées d'un serveur HFSQL.
HSupprimeFichier	Supprime les fichiers de données HFSQL (fichiers .fic, .ndx, .ftx et .mmo s'ils existent) sur le serveur.
HSupprimeGroupe	Supprime un groupe d'utilisateurs associé à une connexion, sur le serveur.
HSupprimeLiaison	Supprime une règle d'intégrité entre deux fichiers de données sur le serveur.
HSupprimeOptimisationPla- nifiée	Supprime une tâche d'optimisation planifiée de fichiers de données HFSQL Client/Serveur.
HSupprimeParamètre	Supprime un paramètre précédemment sauvé avec la fonction HSauveParamètre .
HSupprimePlanification	Supprime une tâche planifiée sur un serveur HFSQL : • procédure stockée, • sauvegarde, • optimisation, • rafraîchissement d'une vue matérialisée.
HSupprimeRépertoire	Supprime un répertoire présent dans une base de données HFSQL Client/Serveur.
HSupprimeRequête	Supprime une requête (utilisée par des procédures stockées) d'un serveur HFSQL.
HSupprimeSauvegarde	Supprime une sauvegarde précédemment effectuée avec la fonction HSauvegarde .
HSupprimeSauvegardePlani- fiée	Supprime une planification de sauvegarde sur un serveur HFSQL Client/Serveur.
HSupprimeTâche	Supprime une tâche planifiée d'un serveur HFSQL Client/Serveur.

HSupprimeUtilisateur	Supprime un utilisateur associé à une connexion sur le serveur $HFSQL$.
HSupprimeVue	Supprime une vue matérialisée sur le serveur HFSQL.
HSurAppelServeur	Personnalise la gestion de l'affichage d'un message sur le poste Client, et la gestion de la déconnexion d'un poste Client.
HSurveille	Déclenche la surveillance des actions d'écriture (ajout, modification ou suppression) effectuées sur un fichier d'un serveur HFSQL.
HSurveilleStop	Arrête la surveillance d'un fichier de données sur un serveur HFSQL.
HTransactionIsolation	Configure le mode d'isolation des transactions pour une connexion vers un serveur HFSQL.
HTransactionListe	Liste les transactions en cours ou interrompues sur le serveur de la connexion spécifiée.
HTransactionPointDeSauvegarde	Déclare un point de sauvegarde pour une transaction.
HTransactionRetourneAu- PointDeSauvegarde	Annule la transaction jusqu'au point de sauvegarde.
HVérifieMiseAJourServeur	Vérifie s'il existe une version plus récente du serveur HFSQL pouvant être mise à jour automatiquement.

6.5 Fonctions d'accès aux bases de données SQL

La liste des fonctions SQL disponibles en WLangage est la suivante :

SQLAssocie	Associe automatiquement chaque colonne du résultat de la requête à un champ ou à une variable de l'application.
SQLAvance	Passe à la ligne suivante (c'est-à-dire à l'enregistrement suivant) du résultat de la requête.
SQLBloque	Permet de bloquer: La table de données dans sa totalité, en lecture et en écriture. Ses données sont inaccessibles aux autres postes. Les enregistrements sélectionnés par la requête. Ces données sont inaccessibles aux autres postes. Cette méthode permet par exemple de mettre à jour des enregistrements.
SQLChangeConnexion	Modifie la connexion en cours.



00101	Décumère le contenu de le colonne enécifiée dans le récultat
SQLCol	Récupère le contenu de la colonne spécifiée dans le résultat de la requête, pour la ligne en cours.
SQLColonne	Renvoie les caractéristiques de toutes les colonnes (ou rubriques) : • soit d'une table donnée. • soit d'une requête donnée.
SQLConnecte	Connecte l'application en cours à une base de données à interroger par SQL.
SQLConnecteWS	Connecte l'application en cours à une base de données à interroger par SQL en passant par l'intermédiaire d'un proxy Webservice (SOAP).
SQLDéconnecte	Ferme la connexion en cours et libère l'espace mémoire utilisé par la connexion.
SQLDernier	Positionne sur la dernière ligne du résultat de la requête.
SQLExec	Nomme et exécute une requête SQL.
SQLExecWDR	Exécute le code SQL d'une requête créée sous l'éditeur de requêtes.
SQLFerme	Déclare la fin d'exécution d'une requête et libère les ressources mémoire allouées lors de l'exécution de la requête.
SQLFormatColonne	Renvoie les différents types de colonnes supportés : • soit par la source de données identifiée par la fonction SQLConnecte • soit par la base de données accédée par une connexion particulière (connexion décrite dans l'analyse ou décrite avec les fonctions HDécritConnexion ou HOuvreConnexion).
SQLInfoGene	Initialise les différentes variables SQL avec les informations relatives à la dernière requête exécutée.
SQLListeSource	Liste les sources de données déclarées sur un site local.
SQLListeTable	Liste toutes les tables accessibles avec le système de base de données connecté.
SQLLitCol	Récupère le contenu de la colonne spécifiée dans le résultat de la requête, pour la ligne en cours.
SQLLitMémo	Récupère le contenu d'une colonne de type Mémo dans le résultat de la requête, pour la ligne en cours.
SQLLitMémoTexte	Récupère le contenu d'une colonne de type Mémo texte présente dans le résultat de la requête, pour la ligne en cours.

SQLModifie	Modifie le contenu d'une ligne de résultat de la requête.
SQLPositionne	Positionne directement sur la ligne de résultat spécifiée de la requête.
SQLPrécédent	Positionne sur la ligne précédente du résultat de la requête.
SQLPremier	Positionne sur la première ligne du résultat de la requête.
SQLReqExiste	Teste l'existence d'une requête.
SQLSuivant	Positionne sur la ligne suivante du résultat de la requête.
SQLTable	Transfère directement le résultat d'une requête dans un champ Table par programmation (un champ Liste ou un champ Combo), avec possibilité de Fetch Partiel (récupération du résultat par blocs de lignes).
SQLTransaction	Permet de débuter, valider ou annuler une transaction: • soit sur les fichiers d'une base de données ouverte par la fonction SQLConnecte, • soit sur les fichiers d'une base de données ouverte par une connexion (OLE DB ou Accès Natif/Connecteur Natif) décrite sous l'éditeur d'analyses, ou par la fonction HOuvre-Connexion.

6.6 Fonctions HBase

Les fonctions de gestion des bases HBase sont les suivantes :

hbCréeTable	Crée une table HBase ou modifie la description d'une table HBase.
hbEcrit	Ecrit des cellules (valeurs de rubriques) dans une ou plusieurs lignes (enregistrements) d'une table HBase.
hbListeTable	Récupère la liste des tables présentes sur un serveur HBase.
hbLit	Lit des cellules (valeurs de rubriques) d'une ligne (enregistrement) dans une table HBase.
hbRécupèreDescriptionTable	Récupère la description d'une table HBase.
hbSupprime	Supprime: une ou plusieurs cellules d'une table HBase pour une ou plusieurs colonnes. une ligne d'une table HBase.
hbSupprimeTable	Supprime une table HBase.



6.7 Fonctions HDFS

Les fonctions de gestion des fichiers sur un système HDFS sont les suivantes :

hdfsCopieDepuis	Copie un fichier situé sur un serveur Hadoop vers la machine locale.
hdfsCopieVers	Copie un fichier situé sur la machine locale vers un serveur Hadoop.
hdfsCréeRépertoire	Crée un répertoire sur un serveur Hadoop.
hdfsFermeConnexion	Ferme une connexion à un serveur Hadoop.
hdfsListe	Liste le contenu d'un répertoire sur un serveur Hadoop.
hdfsOuvreConnexion	Ouvre une connexion vers un serveur Hadoop.
hdfsRenomme	Modifie le nom d'un fichier ou d'un répertoire sur un serveur Hadoop.
hdfsSupprime	Supprime un fichier ou un répertoire sur un serveur Hadoop.

6.8 Fonctions de gestion de la réplication

Les fonctions permettant de gérer les différents types de réplication sont les suivantes :

HChangeRepRpI	Modifie l'emplacement de la description du réplica abonné (fichier RPL).
HCréeRéplicaAbonné	Crée le fichier de description d'un réplica abonné.
HCréeRéplicaMaître	Crée le fichier de description d'un Réplica Maître (réplication journalée ou réplication universelle).
HCréeRéplicaTransportable	Crée un fichier de réplication transportable.
HGèreRéplication	Débranche (ou re-branche) temporairement la réplication.
HInfoRéplica	Renvoie des informations sur le réplica spécifié.
HInitAbonné	Initialise la plage d'identifiants automatiques d'un fichier de description d'un réplica abonné (extension ".RPL").
HRecréeRéplicaAbonné	Recrée le fichier de description d'un réplica abonné (réplication universelle uniquement) en fonction des informations du réplica maître (fichiers .RPM et .SYN).
HRplDéclareLiaison	Déclare une liaison de type (1,1) (0,n) entre deux tables.

HRplGestionFichier	Définit les options utilisées pour la réplication universelle d'un fichier : • le sens de réplication. • le mode de gestion des conflits.
HRplGestionRubrique	Renseigne les options de réplication pour une rubrique : la rubrique peut être répliquée ou non.
HRpIPasse	Fixe les mots de passe protégeant les réplicas transportables de la réplication universelle.
HRpIProcédureFiltre	Définit la procédure WLangage qui sera appelée à chaque opération de réplication pour un fichier donné.
HRSAjouteConfig	Ajoute une réplication entre deux serveurs HFSQL sur le poste serveur maître.
HRSAttendTraitementDon- nées	 Permet d'attendre que : les données à répliquer sur le serveur maître soient envoyées sur le serveur abonné. les données à répliquer reçues sur le serveur abonné soient entièrement appliquées.
HRSDéclenche	Exécute immédiatement une réplication périodique entre serveurs HFSQL : la réplication se déclenche avant la planification prévue.
HRSInfo	Permet de lire la configuration de la réplication pour un serveur HFSQL participant à une ou plusieurs réplication(s).
HRSInit	Configure un serveur HFSQL pour que ce serveur soit un serveur maître ou un serveur abonné d'une réplication entre serveurs HFSQL.
HRSListeConfig	Liste les réplications disponibles sur un serveur HFSQL maître.
HRSModifieConfig	Modifie certains paramètres d'une réplication existante entre deux serveurs HFSQL.
HRSSupprimeConfig	Supprime une réplication entre deux serveurs HFSQL.
HSynchroniseRéplica	Synchronise le réplica maître et le réplica abonné : les opérations effectuées sur un des réplicas sont transférées dans l'autre réplica.
RéplicInfo	Renvoie des informations sur une réplication.
RéplicOuvre	Ouvre une réplication en mode direct ou avec un serveur de réplication.



RéplicSupprimeAbonnement	Supprime l'abonnement d'une réplication sur le serveur de réplication.
RéplicSynchronise	Synchronise les données correspondant à une réplication.

6.9 Fonctions Memcached

Les fonctions permettant de manipuler des bases Memcached sont les suivantes :

MemcachedAffecte Modifie un couple clé/valeur dans le cache Memcached: Si la clé existe, la valeur est modifiée. Si la clé r'existe pas, le couple clé/valeur est ajouté. MemcachedAffecteGroupe-Clé Modifie un couple clé/valeur dans le cache Memcached sur un groupe de serveurs: Si la clé existe, la valeur est modifiée. Si la clé n'existe pas, le couple clé/valeur est ajouté. MemcachedAjoute Ajoute un nouveau couple clé/valeur dans le cache Memcached. MemcachedAjouteGroupeClé Ajoute un nouveau couple clé/valeur dans le cache Memcached sur un groupe de serveurs. MemcachedAjoutePréfixe Ajoute un valeur au début de la valeur existante dans le cache pour la clé donnée. MemcachedAjoutePréfixe-GroupeClé Ajoute une valeur au début de la valeur existante dans le cache pour la clé donnée sur un groupe de serveurs. MemcachedAjouteSuffixe Ajouter une valeur à la fin de la valeur existante dans le cache pour la clé donnée. MemcachedAjouteSuffixe-GroupeClé MemcachedCAS Modifie la valeur d'une clé si celle-ci n'a pas été modifiée. MemcachedCAS Modifie la valeur d'une clé sur un groupe de serveurs si celle-ci n'a pas été modifiée. MemcachedDécrémente Décrémente la valeur associée à une clé. Si la clé n'existe pas, elle est créée. MemcachedDécrémente-Décrémente la valeur associée à une clé sur un groupe de serveurs.		
un groupe de serveurs : Si la clé existe, la valeur est modifiée. Si la clé n'existe pas, le couple clé/valeur est ajouté. MemcachedAjoute Ajoute un nouveau couple clé/valeur dans le cache Memcached. MemcachedAjouteGroupeClé Ajoute un nouveau couple clé/valeur dans le cache Memcached sur un groupe de serveurs. MemcachedAjoutePréfixe Ajoute une valeur au début de la valeur existante dans le cache pour la clé donnée. MemcachedAjoutePréfixe- GroupeClé MemcachedAjouteSuffixe Ajoute une valeur au début de la valeur existante dans le cache pour la clé donnée sur un groupe de serveurs. MemcachedAjouteSuffixe- Ajoute une valeur à la fin de la valeur existante dans le cache pour la clé donnée. MemcachedAjouteSuffixe- GroupeClé MemcachedCAS Modifie la valeur à la fin de la valeur existante dans le cache pour la clé donnée sur un groupe de serveurs. MemcachedCAS Modifie la valeur d'une clé si celle-ci n'a pas été modifiée. MemcachedDécrémente Décrémente la valeur associée à une clé. Si la clé n'existe pas, elle est créée. Memcached Décrémente- GroupeClé Décrémente la valeur associée à une clé sur un groupe de serveurs.	MemcachedAffecte	• Si la clé existe, la valeur est modifiée.
ched. MemcachedAjouteGroupeClé Ajoute un nouveau couple clé/valeur dans le cache Memcached sur un groupe de serveurs. MemcachedAjoutePréfixe Ajoute une valeur au début de la valeur existante dans le cache pour la clé donnée. MemcachedAjoutePréfixe-GroupeClé Ajoute une valeur au début de la valeur existante dans le cache pour la clé donnée sur un groupe de serveurs. MemcachedAjouteSuffixe Ajouter une valeur à la fin de la valeur existante dans le cache pour la clé donnée. MemcachedAjouteSuffixe-GroupeClé Ajoute une valeur à la fin de la valeur existante dans le cache pour la clé donnée sur un groupe de serveurs. MemcachedCAS Modifie la valeur d'une clé si celle-ci n'a pas été modifiée. MemcachedCASGroupeClé Décrémente la valeur associée à une clé. Si la clé n'existe pas, elle est créée. MemcachedDécrémente-GroupeClé Décrémente la valeur associée à une clé sur un groupe de serveurs.		un groupe de serveurs : • Si la clé existe, la valeur est modifiée.
ched sur un groupe de serveurs. MemcachedAjoutePréfixe Ajoute une valeur au début de la valeur existante dans le cache pour la clé donnée. MemcachedAjoutePréfixe-GroupeClé Ajoute une valeur au début de la valeur existante dans le cache pour la clé donnée sur un groupe de serveurs. MemcachedAjouteSuffixe Ajouter une valeur à la fin de la valeur existante dans le cache pour la clé donnée. MemcachedAjouteSuffixe-GroupeClé Ajoute une valeur à la fin de la valeur existante dans le cache pour la clé donnée sur un groupe de serveurs. MemcachedCAS Modifie la valeur d'une clé si celle-ci n'a pas été modifiée. MemcachedCASGroupeClé Modifie la valeur d'une clé sur un groupe de serveurs si celle-ci n'a pas été modifiée. MemcachedDécrémente Décrémente la valeur associée à une clé. Si la clé n'existe pas, elle est créée. MemcachedDécrémente-GroupeClé Décrémente la valeur associée à une clé sur un groupe de serveurs.	MemcachedAjoute	
Cache pour la clé donnée. MemcachedAjoutePréfixe-GroupeClé Ajoute une valeur au début de la valeur existante dans le cache pour la clé donnée sur un groupe de serveurs. MemcachedAjouteSuffixe Ajouter une valeur à la fin de la valeur existante dans le cache pour la clé donnée. MemcachedAjouteSuffixe-GroupeClé Ajoute une valeur à la fin de la valeur existante dans le cache pour la clé donnée sur un groupe de serveurs. MemcachedCAS Modifie la valeur d'une clé si celle-ci n'a pas été modifiée. MemcachedCASGroupeClé MemcachedDécrémente Décrémente la valeur associée à une clé. Si la clé n'existe pas, elle est créée. MemcachedDécrémente-GroupeClé Décrémente la valeur associée à une clé sur un groupe de serveurs.	MemcachedAjouteGroupeClé	
GroupeClé cache pour la clé donnée sur un groupe de serveurs. MemcachedAjouteSuffixe Ajouter une valeur à la fin de la valeur existante dans le cache pour la clé donnée. MemcachedAjouteSuffixe-GroupeClé Ajoute une valeur à la fin de la valeur existante dans le cache pour la clé donnée sur un groupe de serveurs. MemcachedCAS Modifie la valeur d'une clé si celle-ci n'a pas été modifiée. MemcachedCASGroupeClé Modifie la valeur d'une clé sur un groupe de serveurs si celle-ci n'a pas été modifiée. MemcachedDécrémente Décrémente la valeur associée à une clé. Si la clé n'existe pas, elle est créée. MemcachedDécrémente-GroupeClé Décrémente la valeur associée à une clé sur un groupe de serveurs.	MemcachedAjoutePréfixe	
pour la clé donnée. MemcachedAjouteSuffixe- GroupeClé Ajoute une valeur à la fin de la valeur existante dans le cache pour la clé donnée sur un groupe de serveurs. MemcachedCAS Modifie la valeur d'une clé si celle-ci n'a pas été modifiée. MemcachedCASGroupeClé Modifie la valeur d'une clé sur un groupe de serveurs si celle-ci n'a pas été modifiée. MemcachedDécrémente Décrémente la valeur associée à une clé. Si la clé n'existe pas, elle est créée. MemcachedDécrémente- GroupeClé Décrémente la valeur associée à une clé sur un groupe de serveurs.		
GroupeClé pour la clé donnée sur un groupe de serveurs. MemcachedCAS Modifie la valeur d'une clé si celle-ci n'a pas été modifiée. MemcachedCASGroupeClé Modifie la valeur d'une clé sur un groupe de serveurs si celle-ci n'a pas été modifiée. MemcachedDécrémente Décrémente la valeur associée à une clé. Si la clé n'existe pas, elle est créée. MemcachedDécrémente-GroupeClé Décrémente la valeur associée à une clé sur un groupe de serveurs.	MemcachedAjouteSuffixe	
MemcachedCASGroupeClé Modifie la valeur d'une clé sur un groupe de serveurs si celleci n'a pas été modifiée. MemcachedDécrémente Décrémente la valeur associée à une clé. Si la clé n'existe pas, elle est créée. MemcachedDécrémente- GroupeClé Modifie la valeur d'une clé sur un groupe de serveurs si celleci n'a pas été modifiée. Décrémente la valeur associée à une clé sur un groupe de serveurs.	-	
ci n'a pas été modifiée. MemcachedDécrémente Décrémente la valeur associée à une clé. Si la clé n'existe pas, elle est créée. MemcachedDécrémente- Décrémente la valeur associée à une clé sur un groupe de serveurs.	MemcachedCAS	Modifie la valeur d'une clé si celle-ci n'a pas été modifiée.
pas, elle est créée. Memcached Décrémente- GroupeClé pas, elle est créée. Décrémente la valeur associée à une clé sur un groupe de serveurs.	MemcachedCASGroupeClé	
GroupeClé veurs.	MemcachedDécrémente	
MemcachedIncrémente Incrémente la valeur associée à une clé.		<u> </u>
	MemcachedIncrémente	Incrémente la valeur associée à une clé.

MemcachedIncrémenteGroupeClé	Incrémente la valeur associée à une clé sur un groupe de serveurs.
MemcachedModifie	Modifie un couple clé/valeur dans le cache Memcached.
MemcachedModifieGroupe- Clé	Modifie un couple clé/valeur dans le cache Memcached sur un groupe de serveurs.
MemcachedRécupère	Récupère les valeurs des clés stockées sur un serveur Memcached.
MemcachedRécupèreGroupeClé	Récupère les valeurs des clés stockées sur un groupe de serveurs Memcached.
MemcachedSupprime	Supprime une clé dans le cache Memcached.
MemcachedSupprimeGroupeClé	Supprime une clé dans le cache Memcached sur un groupe de serveurs.

6.10 Fonctions MongoDB

Les fonctions de gestion des bases MongoDB et les GridFS sont les suivantes :

MongoAjoute	Ajoute un ou plusieurs documents dans une collection d'une base MongoDB.
MongoCherche	Cherche des documents dans une collection MongoDB.
MongoCrée	Crée une connexion à un serveur ou à un cluster MongoDB.
MongoCréeCollection	Crée une collection dans une base MongoDB en précisant des options de cette collection.
MongoExécuteCommande	Exécute une commande générique sur une base MongoDB ou sur une collection MongoDB.
MongoGridFSEnvoieFichier	Copie un fichier du poste local vers un système de fichiers MongoDB (GridFS).
MongoGridFSListeFichier	Récupère la liste des fichiers MongoDB présents dans le système de fichiers MongoDB (gridFS).
MongoGridFSRécupèreFi- chier	Récupère sur le poste local un fichier identifié par son nom et présent dans un système de fichiers MongoDB.
MongoGridFSRécupèreFi- chierParlD	Récupère sur le poste local un fichier (identifié par son identifiant) présent dans un système de fichiers MongoDB.
MongoGridFSRécupèreInfoFichier	Permet de récupérer les informations concernant un fichier MongoDB (gridFS).



MongoGridFSSupprimeFi- chier	Supprime un fichier identifié par son nom dans un système de fichiers MongoDB.
MongoGridFSSupprimeFi- chierParlD	Supprime un fichier identifié par son identifiant dans un système de fichiers MongoDB.
MongoInfo	Renvoie des informations sur une base MongoDB.
MongoModifieTout	Modifie des documents dans une collection d'une base MongoDB.
MongoModifieUn	Modifie un document dans une collection d'une base MongoDB.
MongoPipelineAgrégation	Permet de récupérer des documents issus de la transformation et de l'agrégation en plusieurs étapes.
MongoSupprimeBase	Supprime une base MongoDB et toutes ses collections.
MongoSupprimeCollection	Supprime une collection d'une base MongoDB.
MongoSupprimeTout	Supprime tous les documents (correspondant au filtre spécifié) d'une collection d'une base MongoDB.
MongoSupprimeUn	Supprime un document dans une collection d'une base MongoDB.

6.11 Fonctions de gestion d'une base Big Data Redis

Les fonctions de gestion d'une base de données Redis sont les suivantes :

RedisAbonne	Souscrit un abonnement à un canal de diffusion Redis.
RedisAffecte	Modifie la valeur d'une clé sur un serveur Redis.
RedisConnecte	Ouvre une connexion vers un serveur Redis (ou un cluster Redis).
RedisDésabonne	Supprime un abonnement à un canal de diffusion Redis.
RedisExécuteCommande	Exécute une commande sur un serveur Redis et récupère le résultat.
RedisPipelineAjoute	Ajoute une commande Redis dans un pipeline.
RedisPipelineRAZ	Ignore les résultats de l'exécution d'une commande Redis ayant été ajoutée par la fonction RedisPipelineAjoute .
RedisPipelineRécupère	Récupère le résultat de l'exécution d'une commande Redis ayant été ajouté par RedisPipelineAjoute .

RedisPublie	Publie un message sur un canal de diffusion Redis.
RedisRécupère	Récupère la valeur d'une clé sur un serveur Redis sous forme de chaîne.

6.12 Fonctions 3-Tiers

Les fonctions WLangage permettant la gestion du 3-tiers sont :

Désérialise	Désérialise un buffer ou une chaîne de caractères contenant les données d'une classe, d'une structure, d'un tableau (y compris un tableau associatif), d'une file, d'une pile, une liste ou une variable d'un type avancé et leurs sous-éléments.
FichierVersMémoire	Initialise automatiquement les valeurs des membres d'une structure ou d'une classe avec les valeurs des rubriques de l'enregistrement en cours d'un fichier.
MémoireVersFichier	Initialise automatiquement la valeur mémoire des rubriques de l'enregistrement en cours d'un fichier avec la valeur des membres d'une structure ou d'une classe.
Sérialise	Transforme les éléments suivants dans un format spécifique : une structure (et ses sous-éléments), une classe (et ses sous-éléments), un tableau (y compris les tableaux associatifs), une file, une pile, une liste.

6.13 Fonctions SAP

Ces fonctions permettent d'utiliser les fonctions / BAPI d'un serveur SAP :

SAPConnecte	Connecte un système SAP R/3 à partir des informations données dans la structure SAP .
SAPDéconnecte	Déconnecte un système SAP R/3.
SAPExécute	Appelle une fonction ou BAPI synchrone sur un système SAP.



6.14 Fonctions Salesforce

Les fonctions de gestion des bases de données Salesforce sont les suivantes :

SFAjoute	Crée un enregistrement dans un fichier d'une base de données Salesforce.
SFAvanceRequête	Continue d'exécuter une requête SOQL (Salesforce Object Query Language) sur les enregistrements d'une base de données Salesforce.
SFConnecte	Permet de s'authentifier auprès de la plateforme Salesforce.
SFConvertitPiste	Convertit des pistes, également appelées LEAD.
SFDéconnecte	Déconnecte : • la plateforme Salesforce. • la session Salesforce en cours.
SFExécuteRequête	Exécute une requête SOQL (Salesforce Object Query Language) sur une base de données Salesforce.
SFExécuteTraitement	Demande l'exécution d'un traitement spécifique.
SFFusionne	Fusionne des enregistrements Salesforce (appelés également objets Salesforce).
SFLit	Récupère des enregistrements Salesforce à partir de leurs identifiants.
SFModifie	Modifie les enregistrements d'un fichier défini dans Sales- force.
SFRecherche	Effectue une recherche parmi les enregistrements d'une base de données Salesforce.
SFRechercheModifié	Recherche et récupère les enregistrements (objets Sales- force) modifiés pendant la période spécifiée.
SFRechercheSupprimé	Recherche et récupère les enregistrements (objets Salesforce) supprimés pendant la période spécifiée.
SFRestaure	Restaure des enregistrements Salesforce précédemment effacés.
SFSupprime	Supprime des enregistrements d'une base de données Sales- force.
SFVideCorbeille	Vide les enregistrements spécifiés de la corbeille Salesforce.

6.15 Fonctions de gestion du stockage local

Les fonctions permettant de réaliser un stockage local sont les suivantes :

StockageLocalAjoute	Ajoute une valeur au stockage local.
StockageLocalDisponible	Indique si le stockage local est disponible ou non pour le navigateur en cours.
StockageLocalNomValeur	Renvoie le nom d'une valeur du stockage local.
StockageLocalOccurrence	Renvoie le nombre de valeurs du stockage local.
StockageLocalRécupère	Récupère une valeur du stockage local.
StockageLocalSupprime	Supprime une valeur du stockage local.
StockageLocalSupprimeTout	Supprime toutes les valeurs du stockage local.



7. FONCTIONS D'IMPRESSION

Les fonctions de gestion de l'impression sont les suivantes :

iAjoutePièceJointe	Ajoute une pièce jointe dans un fichier PDF généré par l'export PDF d'une impression.
iAjouteSignet	Ajoute un signet dans le visualisateur de rapports ou lors de l'export en PDF.
iAperçu	Paramètre la destination de l'impression.
iCadre	Imprime un cadre aux coordonnées spécifiées.
iCadreArrondi	Imprime un cadre avec des bords arrondis aux coordonnées spécifiées.
iChangeSousEtatSource	Modifie par programmation l'état associé à un sous-état dans un état composite.
iConfigure	Configure l'imprimante pour une impression réalisée en WLangage : • soit en ouvrant directement la fenêtre de configuration. • soit en modifiant directement l'imprimante utilisée pour l'impression en cours.
iConfigureEtat	Configure l'imprimante en ouvrant directement la fenêtre de configuration (WINDEV et WINDEV Mobile).
iCréePolice	Crée une nouvelle police d'impression.
iDéfinitXMPSupplémentaire	Ajoute des balises XMP dans les métadonnées du fichier PDF généré.
iDernierFichier	Renvoie : • le nom complet du dernier fichier généré lors de l'impression (PDF, RTF, Texte,). • la liste des fichiers duplicata créés.
iDestination	Paramètre la destination de l'impression.
iEllipse	Imprime une ellipse (à l'intérieur d'un rectangle).
iEnchaînementAjoute	Ajoute un état dans un enchaînement d'impressions d'états.
iEnchaînementAjouteDia- gramme	Ajoute une impression d'un document de type Diagramme dans un enchaînement d'impressions d'états.
iEnchaînementAjouteDoc	Ajoute une impression d'un document de type Traitement de texte dans un enchaînement d'impressions d'états.

iEnchaînementAjoutePDF	Ajoute une impression d'un document PDF dans un enchaînement d'impressions d'états.
iEnchaînementAjouteXLS	Ajoute une impression d'un document de type XLS ou XLSX dans un enchaînement d'impressions d'états.
iEnchaînementImprime	Déclenche l'impression d'un enchaînement d'états.
iEscape	Envoie une commande ESCAPE ou une commande de données à une imprimante.
iFenêtreAbandon	Paramètre l'affichage de la fenêtre permettant l'abandon de l'impression en cours
iFermeEtat	Arrête immédiatement l'impression de l'état en cours.
iFichierEnCours	Renvoie le nom du fichier en cours de génération.
iFinEtat	Force l'arrêt de l'impression d'un état.
iFinImprime	Signale la fin du document à imprimer et lance l'impression effective des données actuellement stockées dans la file d'attente de l'imprimante par les fonctions ilmprime, ilmprimelmage, iLigne, etc.
iForceComplément	Force l'impression d'un bloc de complément de corps.
iGroupeAjoute	Ajoute un état à un groupe d'états.
iGroupeImprime	Lance l'impression d'un état présent dans un groupe d'états.
iGroupeParamètre	Modifie les paramètres d'un état présent dans un groupe d'états.
iHautBasPageImbriqué	Imprime ou non les hauts et bas de page de l'état imbriqué.
iHauteurlmage	Calcule la hauteur de l'image à imprimer (en millimètres).
iHauteurPage	Calcule la hauteur de la page imprimable (en millimètres) en tenant compte des marges (hautes ou bases) définies.
iHauteurRestantePage	Calcule la hauteur disponible (en millimètres) restant sur la page en cours en tenant compte des marges (hautes ou basses) définies.
iHauteurTexte	Calcule la hauteur de la police du texte à imprimer (en millimètres).
iHauteurZone	Calcule la hauteur nécessaire d'une zone de largeur fixe pour que l'ensemble d'un texte utilisant la police en cours puisse être imprimé dans cette zone.
ilmpressionAbandonnée	Permet de savoir si l'utilisateur a demandé l'abandon de l'impression du document en cours.



ilmpressionDemandée	Permet de savoir si l'utilisateur a demandé l'impression du document depuis le visualisateur de rapports.
ilmprime	Envoie au buffer d'impression la chaîne de caractères passée en paramètre.
iImprimeBloc	Force l'impression d'un bloc de l'état en cours d'impression.
ilmprimeCodeBarre	Imprime un code-barres (à l'intérieur d'un rectangle).
ilmprimeComplémentCorps	Force l'impression d'un bloc de complément de corps en spécifiant la hauteur du bloc de complément.
ilmprimeDiagramme	Imprime un diagramme provenant :d'un champ Editeur de diagrammes,d'un fichier "wddiag",d'une variable de type Diagramme.
ilmprimeDoc	Imprime un document au format "docx".
ilmprimeDuplicata	Imprime un duplicata d'un état.
ilmprimeEtat	Imprime un état réalisé avec l'éditeur d'états.
ilmprimeImage	Envoie au buffer d'impression le fichier image à imprimer.
ilmprimeMot	Envoie au "buffer" d'impression la chaîne de caractères pas- sée en paramètre.
ilmprimePDF	Imprime le contenu : • d'un fichier PDF. • d'un buffer contenant un PDF. • d'un champ Lecteur PDF.
ilmprimeSignature	Imprime une image de la signature dans une zone rectangulaire.
iImprimeXLS	Imprime la feuille courante d'un document au format "xlsx" ou "xls".
ilmprimeZone	Imprime un texte dans une zone rectangulaire.
iImprimeZoneHTML	Imprime un texte au format HTML dans une zone rectangulaire.
ilmprimeZoneMarkdown	Imprime un texte au format Markdown dans une zone rectangulaire.
iImprimeZoneRTF	Imprime un texte au format RTF dans une zone rectangulaire.
ilnfolmprimante	Récupère les caractéristiques de l'imprimante en cours ou de l'imprimante par défaut.

ilnitEtatInterne	Initialise les paramètres d'un état interne utilisé par un état.
iInitRequêteEtat	Initialise la requête liée à l'état (cas d'une requête paramétrée).
iInitRequêteEtatConnexion	Initialise la requête liée à l'état.
ilnitSousEtat	Initialise les paramètres d'un sous-état d'un état composite.
iLargeurlmage	Calcule la largeur de l'image à imprimer (en millimètres).
iLargeurPage	Calcule la largeur de la page imprimable (en millimètres) en tenant compte des marges (gauches ou droites) définies.
iLargeurTexte	Calcule la largeur (en millimètres) du texte à imprimer en fonction de la police spécifiée.
iLien	Ajoute un lien sur une adresse URL dans la page HTML en cours d'impression.
iLigne	Imprime une ligne (au standard Windows, avec le bout arrondi) aux coordonnées spécifiées.
iListeEtatsImbriqués	Renvoie: I la liste des états imbriqués en cours d'impression (états lancés par la fonction ilmprimeEtat dans un des traitements de l'état en cours d'impression). I la liste des états enchaînés en cours d'impression (fonction iEnchaînementAjoute).
iListeImprimante	Renvoie la liste des imprimantes installées sur le poste en cours.
iMagentaTransparent	Modifie la gestion de la couleur Magenta afin que cette cou- leur soit considérée comme transparente ou non dans toutes les prochaines impressions.
iMarge	Définit les marges "logiques" d'impression.
iMMVersPica	Convertit les coordonnées d'un point (exprimées en millimètres) en coordonnées système.
iNationImpression	Modifie la langue courante pour la prochaine impression (impression programmée ou impression d'états).
iNumColonne	Renvoie le numéro de la colonne en cours dans un état multi- colonnes.
iNumPage	Renvoie ou initialise le numéro de la page en cours d'impression.
iParamètre	Récupère le paramétrage de l'imprimante et paramètre l'impression.



iParamètreAperçu	 Paramètre l'aperçu avant impression : l'affichage d'un message concernant les ressources du poste en cours. l'affichage ou non des volets (et des boutons présents) du ruban. les options d'export disponible dans la mini-fenêtre d'aperçu.
iParamètreDuplicata	Paramètre la création automatique du duplicata généré lors de la prochaine impression.
iParamètreEtat	Configure l'imprimante en ouvrant directement la fenêtre de configuration.
iParamètreExport	Permet de paramétrer les exportations réalisées depuis le visualisateur de rapports : • paramètres pour l'envoi d'emails. • paramètres pour la création des différents fichiers.
iParamètreFiligrane	Ajoute un texte en filigrane dans un état (état créé sous l'éditeur d'états ou état imprimé).
iParamètrePDF	Fixe les options du fichier PDF généré.
iParamètreVisualisateur	Paramètre le visualisateur de rapports.
iParamètreXLS	Fixe les options du fichier XLS généré lors de l'impression.
iPicaVersMM	Convertit les coordonnées d'un point (exprimées en coordonnées système) en millimètres.
iPolice	Sélectionne la police par défaut.
iPoliceDidot	Sélectionne l'unité à utiliser pour la hauteur des polices (créées avec la fonction iCréePolice) : point DIDOT ou point PICA.
iPosX	Permet de gérer la position horizontale (abscisse ou colonne) du curseur d'impression dans la page.
iPosY	Permet de gérer la position verticale (ordonnée ou ligne) du curseur d'impression dans la page.
iRAZ	Ré-initialise les paramètres d'impression (marges, police, format du papier, orientation,) mémorisés dans la librairie d'impression.
iRAZNbPages	Réinitialise le nombre de pages courant, utilisé dans les champs prédéfinis de type "Nombre de pages" et "Numéro et nombre de pages".

iRepImageHTML	Permet de sélectionner le répertoire dans lequel les images doivent être générées lors d'une impression au format HTML.
iSauteLigne	Force un ou plusieurs sauts de ligne.
iSautePage	Génère un saut de page : le code correspondant est envoyé dans la file d'impression de l'imprimante.
iSelectPolice	Crée une nouvelle police d'impression depuis la fenêtre standard de sélection des polices de Windows
iStatusImpressionEtat	Renvoie l'état de l'impression en cours.
iSubstBloc	Substitue un bloc de l'état par un autre bloc au cours de l'impression de l'état.
iTermineColonne	Force un saut de colonne dans un état multicolonne.
iTerminePage	Force le passage à la page suivante au cours de l'impression d'un état.
iTrait	Imprime un trait aux coordonnées spécifiées.
iTraitH	Imprime un trait horizontal aux coordonnées spécifiées.
iTraitV	Imprime un trait vertical aux coordonnées spécifiées.



8. MATHÉMATIQUES

8.1 Fonctions financières

Les fonctions financières sont les suivantes :

FinAmortissement	Crée une matrice d'amortissement pour le montant d'un emprunt à un taux d'intérêt constant pour une durée définie.
FinAmortissementDégressif	Calcule la valeur de l'amortissement d'un bien pour une période spécifique, grâce à la formule de l'amortissement décroissant à taux fixe.
FinAmortissementLinéaire	Calcule la valeur de l'amortissement linéaire d'un bien pour une période donnée.
FinErreur	Renvoie le numéro de la dernière erreur due à une fonction Finxxx (fonctions financières).
FinIntérêtPériode	Évalue pour une période donnée le montant des intérêts dus pour un emprunt remboursé par versements périodiques constants avec un taux d'intérêt constant.
FinNbVersement	Renvoie le nombre de versements nécessaires pour rembourser un capital selon un taux.
FinTauxIntérêt	Évalue le taux d'intérêt pour un emprunt donné sur une période avec des versements constants.
FinValActuelle	Renvoie la valeur actuelle d'un investissement.
FinValActuelleNette	Renvoie la valeur actuelle nette d'un investissement.
FinValFuture	Renvoie la valeur future d'un investissement.
FinValRemboursement	Renvoie le montant de chaque remboursement périodique pour un investissement à remboursement et à taux d'intérêt constants.

8.2 Fonctions de gestion des graphes

Les fonctions de gestion des graphes sont les suivantes :

grAjouteDonnée	Ajoute une donnée dans un graphe.
grAjouteDonnéeTemporelle	Ajoute une donnée à un moment précis dans un graphe à échelle temporelle.

grAngleDépart Indique l'angle de départ de la première part dans un graphe de type :		
cisses ou ordonnées) du graphe. grAxeVisible Paramètre l'affichage des axes dans un graphe de type Courbe ou Histogramme. grBourseAjouteDonnée Ajoute une donnée dans un graphe boursier (chandelier, barcharts ou minmax). grBourseRécupèreDonnée Récupère une donnée dans un graphe boursier (chandelier, barcharts ou minmax). grBulle Affiche et met en forme: I a bulle d'aide associée à chaque portion d'un graphe (secteur pour un graphe de type secteur, barre pour un graphe de type histogramme,). Permet également de connaître les caractéristiques de la bulle d'aide associée à chaque portion d'un graphe. une bulle d'aide personnalisée, associée à un point. grChargeParamètre Restaure les paramètres de dessin d'un graphe. Fixe la position (gauche ou droite) d'une série dans un graphe de type Histogramme comparatif. grCouleur Renvoie et initialise la couleur de différents éléments du graphe. grCouleurBarre Initialise la couleur d'une barre spécifique sur un graphe de type Histogramme ou Histogramme empilé. grCouleurCatégorie Initialise la couleur d'une catégorie pour un graphe de type : Secteur, Histogramme, Graphe à bulles, Waterfall. grCouleurPoint Initialise la couleur d'un point particulier sur un graphe de type : Courbe, Nuage de points, Graphe à bulles.	grAngleDépart	de type : • Secteur, Hémicycle ou Donut. • Secteur multiniveau.
Courbe ou Histogramme. grBourseAjouteDonnée Ajoute une donnée dans un graphe boursier (chandelier, barcharts ou minmax). grBourseRécupèreDonnée Récupère une donnée dans un graphe boursier (chandelier, barcharts ou minmax). grBulle Affiche et met en forme: • la bulle d'aide associée à chaque portion d'un graphe (secteur pour un graphe de type secteur, barre pour un graphe de soulle d'aide associée à chaque portion d'un graphe. grChargeParamètre grComparatifPositionSérie Fixe la position (gauche ou droite) d'une série dans un graphe de type Histogramme comparatif. grCouleur Renvoie et initialise la couleur de différents éléments du graphe. grCouleurBarre Initialise la couleur d'une barre spécifique sur un graphe de type Histogramme ou Histogramme empilé. grCouleurCatégorie Initialise la couleur d'une catégorie pour un graphe de type : • Secteur, • Histogramme, • Graphe à bulles, • Waterfall. grCouleurPoint Initialise la couleur d'un point particulier sur un graphe de type : • Courbe, • Nuage de points, • Graphe à bulles.	grAxePosition	
charts ou minmax). grBourseRécupèreDonnée Récupère une donnée dans un graphe boursier (chandelier, barcharts ou minmax). grBulle Affiche et met en forme: • la bulle d'aide associée à chaque portion d'un graphe (secteur pour un graphe de type secteur, barre pour un graphe de type histogramme,). Permet également de connaître les caractéristiques de la bulle d'aide associée à chaque portion d'un graphe. • une bulle d'aide personnalisée, associée à un point. grChargeParamètre Restaure les paramètres de dessin d'un graphe. grComparatifPositionSérie Fixe la position (gauche ou droite) d'une série dans un graphe de type Histogramme comparatif. grCouleur Renvoie et initialise la couleur de différents éléments du graphe. grCouleurBarre Initialise la couleur d'une barre spécifique sur un graphe de type Histogramme ou Histogramme empilé. grCouleurCatégorie Initialise la couleur d'une catégorie pour un graphe de type : • Secteur, • Histogramme, • Graphe à bulles, • Waterfall. grCouleurPoint Initialise la couleur d'un point particulier sur un graphe de type : • Courbe, • Nuage de points, • Graphe à bulles.	grAxeVisible	
barcharts ou minmax). grBulle Affiche et met en forme: • la bulle d'aide associée à chaque portion d'un graphe (secteur pour un graphe de type secteur, barre pour un graphe de type histogramme,). Permet également de connaître les caractéristiques de la bulle d'aide associée à chaque portion d'un graphe. • une bulle d'aide personnalisée, associée à un point. grChargeParamètre Restaure les paramètres de dessin d'un graphe. grComparatifPositionSérie Fixe la position (gauche ou droite) d'une série dans un graphe de type Histogramme comparatif. grCouleur Renvoie et initialise la couleur de différents éléments du graphe. grCouleurBarre Initialise la couleur d'une barre spécifique sur un graphe de type Histogramme ou Histogramme empilé. grCouleurCatégorie Initialise la couleur d'une catégorie pour un graphe de type : • Secteur, • Histogramme, • Graphe à bulles, • Waterfall. grCouleurPoint Initialise la couleur d'un point particulier sur un graphe de type : • Courbe, • Nuage de points, • Graphe à bulles.	grBourseAjouteDonnée	
• la bulle d'aide associée à chaque portion d'un graphe (secteur pour un graphe de type secteur, barre pour un graphe de type histogramme,). Permet également de connaître les caractéristiques de la bulle d'aide associée à chaque portion d'un graphe. • une bulle d'aide personnalisée, associée à un point. grChargeParamètre Restaure les paramètres de dessin d'un graphe. grComparatifPositionSérie Fixe la position (gauche ou droite) d'une série dans un graphe de type Histogramme comparatif. grCouleur Renvoie et initialise la couleur de différents éléments du graphe. grCouleurBarre Initialise la couleur d'une barre spécifique sur un graphe de type Histogramme ou Histogramme empilé. grCouleurCatégorie Initialise la couleur d'une catégorie pour un graphe de type : • Secteur, • Histogramme, • Graphe à bulles, • Waterfall. grCouleurPoint Initialise la couleur d'un point particulier sur un graphe de type : • Courbe, • Nuage de points, • Graphe à bulles.	grBourseRécupèreDonnée	
grComparatifPositionSérie Fixe la position (gauche ou droite) d'une série dans un graphe de type Histogramme comparatif. Renvoie et initialise la couleur de différents éléments du graphe. grCouleurBarre Initialise la couleur d'une barre spécifique sur un graphe de type Histogramme ou Histogramme empilé. grCouleurCatégorie Initialise la couleur d'une catégorie pour un graphe de type : • Secteur, • Histogramme, • Graphe à bulles, • Waterfall. grCouleurPoint Initialise la couleur d'un point particulier sur un graphe de type : • Courbe, • Nuage de points, • Graphe à bulles.	grBulle	 la bulle d'aide associée à chaque portion d'un graphe (secteur pour un graphe de type secteur, barre pour un graphe de type histogramme,). Permet également de connaître les caractéristiques de la bulle d'aide associée à chaque portion d'un graphe.
de type Histogramme comparatif. Renvoie et initialise la couleur de différents éléments du graphe. grCouleurBarre Initialise la couleur d'une barre spécifique sur un graphe de type Histogramme ou Histogramme empilé. grCouleurCatégorie Initialise la couleur d'une catégorie pour un graphe de type : • Secteur, • Histogramme, • Graphe à bulles, • Waterfall. grCouleurPoint Initialise la couleur d'un point particulier sur un graphe de type : • Courbe, • Nuage de points, • Graphe à bulles.	grChargeParamètre	Restaure les paramètres de dessin d'un graphe.
graphe. grCouleurBarre Initialise la couleur d'une barre spécifique sur un graphe de type Histogramme ou Histogramme empilé. grCouleurCatégorie Initialise la couleur d'une catégorie pour un graphe de type : • Secteur, • Histogramme, • Graphe à bulles, • Waterfall. grCouleurPoint Initialise la couleur d'un point particulier sur un graphe de type : • Courbe, • Nuage de points, • Graphe à bulles.	grComparatifPositionSérie	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
type Histogramme ou Histogramme empilé. grCouleurCatégorie Initialise la couleur d'une catégorie pour un graphe de type : • Secteur, • Histogramme, • Graphe à bulles, • Waterfall. grCouleurPoint Initialise la couleur d'un point particulier sur un graphe de type : • Courbe, • Nuage de points, • Graphe à bulles.	grCouleur	
 Secteur, Histogramme, Graphe à bulles, Waterfall. grCouleurPoint Initialise la couleur d'un point particulier sur un graphe de type: Courbe, Nuage de points, Graphe à bulles. 	grCouleurBarre	
type : • Courbe, • Nuage de points, • Graphe à bulles.	grCouleurCatégorie	Secteur,Histogramme,Graphe à bulles,
grCouleurSérie Initialise la couleur d'une série ou d'une part de secteur.	grCouleurPoint	type: • Courbe, • Nuage de points,
	grCouleurSérie	Initialise la couleur d'une série ou d'une part de secteur.



grCPAjouteDonnée	Ajoute une donnée à un graphe circulaire de progrès.
grCPSensDeRotation	Fixe le sens de rotation d'un graphe circulaire de progrès.
grCPValeurMaximale	Fixe la valeur maximale du graphe circulaire de progrès.
grCrée	Crée un graphe d'un type spécifié.
grDégradé	Active ou désactive l'affichage des dégradés de couleurs dans un graphe.
grDessine	Dessine un graphe selon les paramètres spécifiés.
grDestinationBMP	Définit un fichier BitMap comme destination d'un graphe (BMP signifie BitMap).
grDestinationChamp	Définit un champ Image comme destination d'un graphe.
grDestinationEMF	Définit un méta fichier comme destination d'un graphe (EMF signifie Enhanced Meta File).
grDestinationFen	Définit une fenêtre comme destination d'un graphe.
grDestinationImage	Définit une variable de type Image comme destination d'un graphe.
grDestinationWMF	Définit un méta fichier comme destination d'un graphe.
grDonutPourcentageTrou	Modifie le pourcentage correspondant au rayon du trou d'un graphe de type Beignet (ou "Donut").
grEffaceDessin	Efface le dessin d'un graphe (dans un champ Image ou dans une fenêtre).
grEpaisseurTrait	Récupère et / ou change la valeur de l'épaisseur du trait dans un graphe de type courbe.
grEtiquetteCatégorie	Initialise l'étiquette d'une catégorie de données (ou d'un secteur) d'un graphe.
grEtiquetteSérie	Initialise l'étiquette d'une série de données d'un graphe.
grExiste	Teste l'existence d'un graphe en mémoire.
grFenTaille	Définit la taille de la fenêtre contenant le graphe.
grGraduation	Indique le pas des graduations sur l'axe vertical/horizontal d'un graphe (c'est-à-dire l'intervalle entre deux graduations).
grHistoAgrégation	Définit l'algorithme d'agrégation des données d'un graphe de type Histogramme (groupé ou empilé).
grHistoEspacement	Indique l'espace avant et après chaque catégorie de données dans un histogramme ou un graphe boursier de type Minimum/Maximum.

grHMAjouteDonnée	Ajoute une donnée dans un graphe de type Heatmap.
grHMCouleur	Spécifie les couleurs des différentes valeurs d'un graphe de type Heatmap.
grHMLibelléX	Modifie le libellé d'une catégorie sur l'axe des abscisses d'un graphe de type Heatmap.
grHMLibelléY	Modifie le libellé d'une catégorie sur l'axe des ordonnées d'un graphe de type Heatmap.
grHMRécupèreDonnée	Récupère une donnée d'un graphe de type Heatmap.
grHMSupprimeCouleur	Supprime les couleurs spécifiées par la fonction grHMCouleur dans un graphe de type Heatmap.
grImprime	Imprime un graphe.
grIncrémenteDonnée	Ajoute une valeur à une donnée dans un graphe.
grInfoPoint	Renvoie les coordonnées à l'écran d'un point ou d'une valeur présent dans un graphe.
grInfoXY	Renvoie des informations sur la série présente en un point du graphe.
grLégende	Indique la présence et la position de la légende dans un graphe.
grLibellé	Indique divers paramètres de légende complémentaire dans un graphe.
grLissage	Lisse un graphe de type Courbe ou Nuage de points par la méthode des "splines cubiques".
grMAJAutomatiqueEtiquet- teCatégorie	Identifie ou définit si les étiquettes de catégorie sont mises à jour à chaque dessin du graphe.
grMAJAutomatiqueSérie	Identifie ou définit si une série est mise à jour à chaque dessin du graphe.
grMasque	Formate les données affichées par la fonction grLibellé ou par la fonction grBulle .
grMenu	Définit le type du menu contextuel affiché par un graphe.
grNiveauTemporelMasque	Définit le masque d'affichage d'un niveau de l'échelle temporelle d'un graphe.
grNiveauTemporelMax	Définit le nombre de niveaux à afficher dans l'échelle temporelle d'un graphe ainsi que le niveau maximum.
grNuage3DAjouteDonnée	Ajoute un nouveau point à afficher dans un graphe de type Nuage de points 3D.



grNuage3DCouleurAltitude	Définit les différentes couleurs utilisées selon les niveaux d'altitude d'une série d'un graphe de type Nuage de points 3D.
grNuage3DLibelléGraduation	Permet de spécifier le libellé d'une graduation pour un graphe de type Nuage de points 3D.
grNuage3DProjection	Indique si les points d'une série d'un graphe de type Nuage de points 3D doivent être projetés sur un plan donné.
grNuage3DQuadrillage	Affiche le quadrillage pour les différents plans d'un graphe de type Nuage de points 3D.
grNuage3DReliePoint	Relie ou non les points (à l'aide de lignes) dans un graphe de type "Nuage de points 3D".
grNuage3DSupprimeCouleurAltitude	Supprime les couleurs d'altitude spécifiées par la fonction grNuage3DCouleurAltitude.
grNuage3DSupprimeLibellé- Graduation	Supprime les libellés de graduation d'un graphe de type Nuage de points 3D.
grNuageAjouteDonnéeXY	Ajoute une donnée dans un graphe de type "Nuage de points".
grNuageCouleurSérie	Initialise la couleur d'une série pour un graphe de type "Nuage de points".
grNuageEtiquetteSérie	Initialise l'étiquette d'une série de données dans un graphe de type "Nuage de points".
grNuageRécupèreDonnéeXY	Récupère une donnée dans un graphe "Nuage de points".
grNuageReliePoint	Relie ou non les points dans un graphe de type "Nuage de points".
grNuageTaillePoint	Définit la taille des points dans un graphe de type "Nuage de points".
grOpacitéSérie	Modifie le facteur d'opacité d'une série dans un graphe.
grOptionMenu	Modifie le texte d'une option du menu contextuel d'un graphe.
grOrientation	Modifie l'orientation des axes d'un graphe.
grOrigine	Modifie la graduation de début et de fin sur un des axes d'un graphe.
grParamètre	Récupère ou modifie un paramètre d'un graphe.
grParamètre3DS	Récupère ou modifie un paramètre de dessin d'un graphe en mode 3D Spatiale.
grPoliceEtiquette	Modifie la police utilisée pour les étiquettes de catégorie d'un graphe.

grPoliceLégende	Modifie la police utilisée pour la légende d'un graphe.
grPoliceTitre	Modifie la police utilisée pour le titre d'un graphe.
grPoliceTitreAxe	Modifie la police utilisée pour les titres des axes d'un graphe.
grPourcentageTrou	Modifie le pourcentage correspondant au rayon du trou d'un graphe de type : • Beignet (Donut), • Graphe circulaire de progrès.
grQuadrillage	Affiche ou rend invisible le quadrillage d'un graphe.
grRécupèreDonnée	Récupère une donnée dans un graphe.
grRelief	Permet d'afficher un graphe en relief.
grRotation	 Permet de : Effectuer une rotation d'un graphe sur un de ses axes afin de permettre une meilleure visualisation des données. Connaître l'angle de rotation d'un graphe sur un de ses axes.
grSauveBMP	Sauvegarde un graphe préalablement dessiné dans un fichier au format BMP.
grSauveEMF	Sauvegarde un graphe préalablement dessiné dans un fichier au format vectoriel EMF.
grSauvelmage	Sauve l'image d'un graphe dans une variable de type Image.
grSauveParamètre	Sauve les paramètres d'un graphe sous forme d'une chaîne compressée.
grSauveWMF	Sauvegarde un graphe préalablement dessiné au format vectoriel WMF.
grSecteurAngleDépart	Indique l'angle de départ de la première part dans un graphe de type Secteur, Hémicycle ou Donut.
grSecteurPartExcentrée	Excentre une part ou toutes les parts d'un graphe.
grSérieAxeSecondaire	Détermine si une série sera dessinée sur l'axe secondaire.
grSMNAjouteDonnée	Ajoute une donnée à un graphe de type Secteur multiniveau.
grSMNAngleDépart	Indique l'angle de départ de la première part dans un graphe de type Secteur multiniveau.
grSMNCouleurPortion	Change la couleur d'une portion d'un graphe de type Secteur multiniveau.



grSMNPartExcentrée	Excentre une part ou toutes les parts d'un graphe de type Secteur multiniveau.
grSMNPortionRacine	Change ou précise le chemin de la racine dans un graphe de type Secteur multiniveau.
grSMNRécupèreDonnée	Récupère une valeur numérique dans un graphe de type Secteur multiniveau.
grSourceEtiquetteCatégorie	Définit la source des étiquettes de catégorie.
grSourceSérie	Définit la source d'une série.
grSuperposeGraphe	Permet d'afficher deux graphes de type différent dans le même graphe.
grSupprimeSérie	Supprime une série de données d'un graphe.
grSupprimeTout	Efface un graphe dessiné et détruit ce graphe.
grSurfaceAjouteDonnée	Ajoute une donnée dans un graphe de type Surface.
grSurfaceCouleurAltitude	Définit la couleur utilisée pour une altitude (Z) d'un graphe de type surface.
grSurfaceLibelléGraduation	Permet de spécifier le libellé d'une graduation pour un graphe de type Surface.
grSurfaceMaillage	Active ou désactive le maillage sur un graphe de type Surface.
grSurfaceQuadrillage	Affiche le quadrillage pour les différents plans d'un graphe de type Surface.
grSurfaceRécupèreDonnée	Récupère une donnée dans un graphe de type Surface.
grSurfaceSupprimeCouleu-rAltitude	Supprime les couleurs d'altitude spécifiées par la fonction grSurfaceCouleurAltitude.
grSurfaceSupprimeLibellé- Graduation	Supprime les libellés de graduation d'un graphe de type Surface.
grTaillelmage	Définit la taille de l'image contenant le graphe.
grTaillePoint	Paramètre la taille d'un point particulier sur un graphe de type Courbe ou Nuage de points.
grTempsRéelIntervalle	Fixe l'intervalle de temps visible dans un graphe temporel avec affichage en temps réel.
grTitre	Modifie le libellé et/ou la position du titre d'un graphe.
grTitreAxe	Définit le titre de l'axe des abscisses et le titre de l'axe des ordonnées d'un graphe.

grType	Identifie ou modifie le type d'un graphe.
grTypePoint	Modifie la forme du point d'une catégorie ou d'une valeur particulière dans un graphe de type Courbe, Aire, Nuage de points et Radar.
grTypePointSérie	Modifie la forme du point d'une série dans un graphe de type Courbe, Aire, Nuage de point et Radar.
grTypeSérie	Fixe le type d'une série utilisée dans un graphe composite (graphe composé de plusieurs graphes de types différents).
grTypeTraitSérie	Modifie le type de trait d'une série dans un graphe de type Courbe, Aire, Nuage de point et Radar.
grWaterfallCouleur	Indique la couleur d'un type de catégorie pour un graphe de type Waterfall.
grWaterfallTypeCatégorie	Indique le type de la catégorie d'un graphe de type Waterfall.
grZoom	Règle le zoom d'un graphe.

8.3 Fonctions mathématiques

Les fonctions mathématiques sont les suivantes :

Renvoie la valeur absolue d'une valeur numérique ou d'une expression numérique (entière ou réelle).
Renvoie l'arc cosinus d'une valeur numérique (entière ou réelle).
Renvoie l'arc sinus d'une valeur numérique (entière ou réelle).
Renvoie l'arc tangente d'une valeur numérique (entière ou réelle).
Renvoie l'arc tangente 2 des valeurs passées en paramètre.
Renvoie la valeur arrondie d'une valeur numérique selon le nombre de décimales précisé.
Renvoie la valeur arrondie d'une valeur numérique au multiple le plus proche d'une autre valeur numérique.
Renvoie la valeur arrondie d'une valeur numérique à l'entier inférieur le plus proche.
Renvoie la valeur arrondie d'une valeur numérique à l'entier supérieur le plus proche.



Conversion	Convertit une valeur d'une unité dans une autre.
CONVENSION	Convertit une valeur à une unité dans une autre.
Cosinus	Calcule le cosinus d'un angle.
CoTang	Calcule la co-tangente d'un angle.
DécimalVersSexagésimal	Renvoie l'angle sexagésimal (en base 60) d'un angle décimal.
EstImpair	Identifie un nombre impair.
EstPair	Identifie un nombre pair.
Ехр	Calcule l'exponentielle (inverse du logarithme népérien) d'une valeur numérique.
Factorielle	Renvoie la factorielle d'un nombre entier.
Ln	Calcule le logarithme népérien (inverse de l'exponentielle) d'une valeur numérique.
Log	Calcule le logarithme décimal d'une valeur numérique.
PartieDécimale	Renvoie la partie décimale d'un nombre.
PartieEntière	Renvoie la partie entière d'un nombre.
Puissance	Élever un nombre à une puissance.
Racine	Renvoie la racine d'un nombre.
SexagésimalVersDécimal	Renvoie l'angle décimal d'un angle sexagésimal.
Sinus	Renvoie le sinus d'un angle.
Tang	Renvoie la tangente d'un angle.

Autres fonctions pouvant également être utilisées :

Hasard	Renvoie un nombre aléatoire.
InitHasard	Initialise le générateur de nombres aléatoires.
Max	Renvoie la plus grande des valeurs passées en paramètre.
Min	Renvoie la plus petite des valeurs.
Moyenne	Calcule la moyenne de plusieurs éléments : • éléments d'un tableau, • valeurs numériques,
NumériqueVersChaîne	Transforme un numérique (entier, réel ou monétaire) en une chaîne de caractères selon le format spécifié.
Somme	Calcule la somme des éléments d'un tableau.

8.4 Fonctions de gestion des valeurs binaires

Les fonctions de gestion des valeurs binaires sont les suivantes :

ETBinaire	Renvoie le résultat du ET logique (bit à bit) entre deux valeurs.
NONBinaire	Renvoie le résultat du NON logique (bit à bit) d'une valeur.
OUBinaire	Renvoie le résultat du OU logique (bit à bit) entre deux valeurs.
OUExclusifBinaire	Renvoie le résultat du OU Exclusif logique (bit à bit) entre deux valeurs.

8.5 Fonctions de gestion des matrices

Les fonctions de gestion des matrices sont les suivantes :

MatAdditionne	Additionne deux matrices de mêmes dimensions (même nombre de lignes et même nombre de colonnes).
MatCompresse	Compresse la place mémoire occupée par une matrice.
MatCopie	Crée la copie d'une matrice.
MatCrée	Crée une matrice de 0 ligne et 0 colonne.
MatDéterminant	Calcule le déterminant d'une matrice carrée (nombre de lignes égal au nombre de colonnes).
MatEcrit	Écrit un élément dans une matrice.
MatErreur	Identifie le type de la dernière erreur due à une fonction Matxxx (fonctions de gestion des matrices).
MatExiste	Teste l'existence d'une matrice en mémoire.
MatInverse	Inverse une matrice carrée.
MatLit	Lit la valeur d'un élément d'une matrice.
MatLitColonne	Lit la valeur de tous les éléments d'une colonne d'une matrice.
MatLitLigne	Lit la valeur de tous les éléments d'une ligne d'une matrice.
MatMultiplie	Multiplie deux matrices.
MatNbColonne	Renvoie le nombre de colonnes d'une matrice.
MatNbLigne	Renvoie le nombre de lignes d'une matrice.
MatRéelAdditionne	Additionne une valeur à chaque élément d'une matrice.



MatRéelMultiplie	Multiplie chaque élément d'une matrice par une valeur.
MatRemplit	Initialise tous les éléments d'une matrice d'une taille donnée.
MatSupprime	Supprime une matrice existante.
MatTranspose	Calcule la transposée d'une matrice.

8.6 Fonctions statistiques

Les fonctions statistiques sont les suivantes :

StatCorrélation Calcule le coefficient de corrélation entre deux séries de valeurs. StatCovariance Calcule la covariance entre deux séries de valeurs. StatEcartMoyen Calcule la moyenne des écarts absolus des valeurs par rapport à leur moyenne arithmétique. StatEcartType Calcule l'écart type d'une série de valeurs. StatEcartTypeP Calcule l'écart type d'une série complète de valeurs. StatErreur Calcule le numéro de la dernière erreur due à une fonction Statxx (fonctions statistiques). StatMax Calcule la valeur maximale d'une série de valeurs. StatMin Calcule la valeur minimale d'une série de valeurs. StatMoyenne Calcule la moyenne arithmétique, géométrique ou harmonique d'une série de valeurs. StatSomme Calcule le cumul d'une série de valeurs. StatVariance Calcule la variance d'une série de valeurs.		
StatEcartMoyen Calcule la moyenne des écarts absolus des valeurs par rapport à leur moyenne arithmétique. StatEcartType Calcule l'écart type d'une série de valeurs. StatEcartTypeP Calcule l'écart type d'une série complète de valeurs. StatErreur Calcule le numéro de la dernière erreur due à une fonction Statxx (fonctions statistiques). StatMax Calcule la valeur maximale d'une série de valeurs. StatMin Calcule la valeur minimale d'une série de valeurs. StatMoyenne Calcule la moyenne arithmétique, géométrique ou harmonique d'une série de valeurs. StatSomme Calcule le cumul d'une série de valeurs. StatVariance Calcule la variance d'une série de valeurs.	StatCorrélation	
port à leur moyenne arithmétique. StatEcartType Calcule l'écart type d'une série de valeurs. StatEcartTypeP Calcule l'écart type d'une série complète de valeurs. StatErreur Calcule le numéro de la dernière erreur due à une fonction Statxx (fonctions statistiques). StatMax Calcule la valeur maximale d'une série de valeurs. StatMin Calcule la valeur minimale d'une série de valeurs. StatMoyenne Calcule la moyenne arithmétique, géométrique ou harmonique d'une série de valeurs. StatSomme Calcule le cumul d'une série de valeurs. StatVariance Calcule la variance d'une série de valeurs.	StatCovariance	Calcule la covariance entre deux séries de valeurs.
StatEcartTypeP Calcule l'écart type d'une série complète de valeurs. StatErreur Calcule le numéro de la dernière erreur due à une fonction Statxx (fonctions statistiques). StatMax Calcule la valeur maximale d'une série de valeurs. StatMin Calcule la valeur minimale d'une série de valeurs. StatMoyenne Calcule la moyenne arithmétique, géométrique ou harmonique d'une série de valeurs. StatSomme Calcule le cumul d'une série de valeurs. StatVariance Calcule la variance d'une série de valeurs.	StatEcartMoyen	
StatErreur Calcule le numéro de la dernière erreur due à une fonction Statxx (fonctions statistiques). StatMax Calcule la valeur maximale d'une série de valeurs. StatMin Calcule la valeur minimale d'une série de valeurs. StatMoyenne Calcule la moyenne arithmétique, géométrique ou harmonique d'une série de valeurs. StatSomme Calcule le cumul d'une série de valeurs. StatVariance Calcule la variance d'une série de valeurs.	StatEcartType	Calcule l'écart type d'une série de valeurs.
Statxx (fonctions statistiques). StatMax Calcule la valeur maximale d'une série de valeurs. StatMin Calcule la valeur minimale d'une série de valeurs. StatMoyenne Calcule la moyenne arithmétique, géométrique ou harmonique d'une série de valeurs. StatSomme Calcule le cumul d'une série de valeurs. StatVariance Calcule la variance d'une série de valeurs.	StatEcartTypeP	Calcule l'écart type d'une série complète de valeurs.
StatMin Calcule la valeur minimale d'une série de valeurs. StatMoyenne Calcule la moyenne arithmétique, géométrique ou harmonique d'une série de valeurs. StatSomme Calcule le cumul d'une série de valeurs. StatVariance Calcule la variance d'une série de valeurs.	StatErreur	
StatMoyenne Calcule la moyenne arithmétique, géométrique ou harmonique d'une série de valeurs. StatSomme Calcule le cumul d'une série de valeurs. StatVariance Calcule la variance d'une série de valeurs.	StatMax	Calcule la valeur maximale d'une série de valeurs.
nique d'une série de valeurs. StatSomme Calcule le cumul d'une série de valeurs. StatVariance Calcule la variance d'une série de valeurs.	StatMin	Calcule la valeur minimale d'une série de valeurs.
StatVariance Calcule la variance d'une série de valeurs.	StatMoyenne	, , ,
	StatSomme	Calcule le cumul d'une série de valeurs.
StatVarianceP Calcule la variance d'une série complète de valeurs.	StatVariance	Calcule la variance d'une série de valeurs.
	StatVarianceP	Calcule la variance d'une série complète de valeurs.

8.7 Fonctions MATLAB

Les fonctions d'accès à MATLAB sont les suivantes :

mlChargeEspaceDeTravail	Charge l'ensemble des variables d'un fichier MATLAB dans la session.
mlEcritVariable	Ecrit la valeur d'une variable de la session MATLAB.
mlExécute	Evalue et exécute une commande sur une session MATLAB.
mllnitialise	Initialise une nouvelle session MATLAB indépendante avec un espace de travail vide pour exécuter des fonctions.
mlListeVariable	Liste les variables présentes dans la session MATLAB.
mIRAZEspaceDeTravail	Supprime l'ensemble des variables de la session MATLAB.
mlRécupèreVariable	Récupère une valeur d'une variable de la session MATLAB.
mlSauveEspaceDeTravail	Sauve l'espace de travail de la session dans un fichier MAT-LAB.
mlSupprimeVariable	Supprime une variable de la session MATLAB.
mlTermine	Termine une session MATLAB. Cette session a été initialisée avec la fonction mIlnitialise.

Attention : Pour WEBDEV, MatLab doit être installé sur le serveur Web et doit être configuré pour que les utilisateurs Internet aient le droit d'y accéder.

8.8 Fonctions de gestion des zones mémoires

Les fonctions de gestion des zones mémoire sont les suivantes :

fMemAttend	Attend la fin du traitement des notifications de modification d'une zone de mémoire partagée.
fMemExiste	Teste l'existence d'une zone de mémoire partagée.
fMemOuvre	Ouvre une zone de mémoire partagée entre plusieurs applications.



9.Autres fonctions

Fonctions de gestion des certificats

Les fonctions suivantes permettent de manipuler des certificats Windows :

CertificatCharge	Charge un certificat à partir d'un fichier ou d'un buffer.
CertificatDeConfianceAjoute	Ajoute un certificat dans la liste des autorités racine de confiance utilisées pour valider les chaînes de certification.
CertificatDeConfianceRAZ	Retire tous les certificats ajoutés par la fonction CertificatDe-ConfianceAjoute .
CertificatExtrait	Extrait un certificat d'un buffer de signature ou d'un duplicata d'impression.
CertificatExtraitValeurExtension	Renvoie la valeur d'une extension du certificat.
CertificatListe	Renvoie la liste des certificats disponibles sur le poste.
CertificatOuvrePropriétés	Ouvre la fenêtre Windows permettant de connaître les propriétés d'un certificat.
CertificatSélecteur	Ouvre une fenêtre de sélection de certificats. Les certificats listés sont les certificats installés dans le magasin personnel.
CertificatSigneChaîne	Crée la signature d'une chaîne de caractères.
CertificatSigneExécutable	Signe un fichier exécutable avec un certificat.
CertificatSigneFichier	Crée la signature d'un fichier. Cette signature peut être mémorisée dans une variable de type Buffer ou bien dans un fichier texte.
CertificatVérifieChaîne	Vérifie la correspondance entre une signature et une chaîne.
CertificatVérifieDuplicata	Vérifie la signature d'un duplicata.
CertificatVérifieFichierSigna- tureBuffer	Vérifie la correspondance entre une signature et un fichier. La signature a été conservée sous forme de variable de type Buffer.
CertificatVérifieFichierSigna- tureFichier	Vérifie la correspondance entre une signature et un fichier. La signature a été conservée sous forme d'un fichier externe.

9.2 Fonctions de gestion de la base de registre

Les fonctions de gestion de la base de registre Windows sont les suivantes :

RegistreCherche	Recherche une chaîne de caractères dans la base de registre.
RegistreCléSuivante	Identifie la clé suivant la clé spécifiée dans la base de registre de Windows.
RegistreCopieClé	Copie une clé de registre avec toutes ses sous-clés et ses valeurs.
RegistreCréeClé	Crée une clé dans la base de registre de Windows.
RegistreEcrit	Écrit une valeur dans un registre de la base de registre de Windows.
RegistreExiste	Teste l'existence d'une clé de la base de registre de Windows.
RegistreListeClé	Liste les sous-clés d'une clé de la base de registre.
RegistreListeValeur	Renvoie le nom et éventuellement le type des valeurs d'une clé de la base de registre.
RegistreLit	Lit la valeur d'un registre dans la base de registre de Windows.
RegistrePremièreSousClé	Identifie le chemin de la première sous-clé de la clé spécifiée dans la base de registre de Windows.
RegistreRenomme	Renomme une clé de la base de registre.
RegistreSupprimeClé	Supprime une sous-clé dans la base de registre de Windows.
RegistreSupprimeValeur	Supprime une valeur dans la base de registre de Windows.
RegistreTypeValeur	Renvoie le type d'une valeur présente dans la base de registre.

9.3 Fonctions d'archivage

Les fonctions WLangage permettant de créer et de gérer des archives sont les suivantes :

zipAjouteFichier	Ajoute et compresse automatiquement un fichier (de n'importe quel type) dans une archive de type CAB, ZIP, WDZ, 7z, TAR ou TGZ (TAR.GZ).
zipAjouteListeFichier	Ajoute et compresse automatiquement une liste de fichiers (de n'importe quel type) dans une archive au format ZIP, CAB, WDZ ou 7z.
zipAjouteRépertoire	Ajoute et compresse automatiquement la totalité des fichiers d'un répertoire et de ses sous-répertoires dans une archive.



zipChangeChemin	Modifie le chemin mémorisé d'un fichier d'une archive (au format ZIP, WDZ ou 7z).
zipChercheFichier	Recherche un fichier dans une archive (au format CAB, ZIP, RAR, WDZ ou 7z).
zipCrée	Crée une archive.
zipCréeExe	Crée une archive auto-extractible sous forme d'un exécutable en 32 bits (.EXE).
zipDécoupe	Découpe une archive en plusieurs sous-archives d'une taille donnée.
zipEstMulti	Renvoie le type de l'archive : archive mono-partie ou archive multi-parties.
zipExiste	Permet de savoir si une archive existe.
zipExtraitChemin	Renvoie le chemin d'un fichier de l'archive.
zipExtraitFichier	Extrait et décompresse automatiquement un fichier d'une archive à un emplacement physique ou en mémoire.
zipExtraitListeFichier	Extrait et décompresse automatiquement une liste de fichiers présents dans une archive vers un emplacement physique.
zipExtraitRépertoire	Extrait et décompresse automatiquement les fichiers présents dans un répertoire de l'arborescence des fichiers d'une archive vers un emplacement physique.
zipExtraitTout	Extrait et décompresse automatiquement la totalité des fi- chiers d'une archive à un emplacement physique.
zipFerme	Ferme une archive.
zipFichierEnCours	Renvoie le nom du fichier archivé en cours de manipulation par les fonctions d'ajout et d'extraction de fichiers.
zipFiltre	Renvoie la liste des formats d'archives gérés par la plateforme en cours, au format attendu par le filtre de la fonction fSélecteur .
zipInfoFichier	Renvoie les caractéristiques d'un fichier de l'archive : • Le nom du fichier et son chemin mémorisé. • La taille originale du fichier. • La taille compressée du fichier. • La date et l'heure de création du fichier. • La date et l'heure de modification du fichier. • La date et l'heure d'accès du fichier. • Les attributs du fichier. • Le mode de cryptage du fichier.

zipListeFichier	Renvoie la liste des fichiers présents dans une archive.
zipMotDePasse	Définit le mot de passe utilisé pour les opérations d'ajout et d'extraction de fichiers dans l'archive spécifiée (format RAR, ZIP et WDZ).
zipMsgErreur	Renvoie le message associé à un code d'erreur sur une archive.
zipNbFichier	Renvoie le nombre de fichiers présents dans une archive (au format CAB, RAR, ZIP, WDZ ou 7z).
zipNbPartie	Renvoie le nombre de sous-archives (parties) d'une archive au format CAB, RAR, ZIP, WDZ, 7z, TAR ou TGZ (TAR.GZ).
zipNbPartieNécessaire	Renvoie le nombre de parties d'une taille donnée nécessaires pour découper une archive mono-partie.
zipNiveauCompression	Change le niveau de compression utilisé dans la création d'une archive au format ZIP ou au format 7z.
zipOuvre	Ouvre une archive existante.
zipOuvreCAB	Ouvre une archive existante au format CAB.
zipOuvreRAR	Ouvre une archive existante au format RAR.
zipRegroupe	Regroupe les différentes sous-archives d'une archive multi- parties pour en faire une archive mono-partie.
zipSélectionFichier	Définit une sélection des fichiers contenus dans l'archive.
zipSupprimeFichier	Supprime un fichier contenu dans une archive.
zipSupprimeListeFichier	Supprime un ensemble de fichiers contenu dans une archive.
zipSupprimeTout	Supprime tous les fichiers présents dans une archive.
zipTaille	 Renvoie la taille de l'archive (au format ZIP, RAR, CAB, WDZ ou 7z) : soit la taille de l'ensemble des fichiers compressés présents dans l'archive. soit la taille de l'ensemble des fichiers avant compression présents dans l'archive.
zipTailleFichier	Renvoie la taille d'un des fichiers de l'archive (au format CAB, RAR, WDZ, ZIP, 7z, TAR ou TGZ (TAR.GZ)): • soit la taille du fichier compressé. • soit la taille du fichier avant compression.

Remarque : Les fonctions d'archivage peuvent être utilisées dans un thread sans bloquer les autres threads pendant leur exécution.



9.4 Fonctions de gestion des fichiers XLS

Les différentes fonctions de gestion des fichiers XLS sont les suivantes :

xlsAjouteFeuille	Ajoute ou insère une nouvelle feuille dans un document Excel.
xlsCoordonnéesVersNom	Récupère le nom d'une cellule d'une feuille XLS ou d'un champ Tableur en fonction de ses coordonnées.
xlsDonnée	Récupère le contenu d'une cellule d'un fichier XLS.
xlsFerme	Ferme un fichier XLS.
xlsFeuilleEnCours	Permet de connaître ou de modifier la feuille courante d'un fichier XLS.
xlsMsgErreur	Renvoie le libellé de la dernière erreur due à une fonction XLS.
xlsNbColonne	Renvoie le nombre de colonnes d'une feuille d'un fichier XLS.
xlsNbFeuille	Renvoie le nombre de feuilles d'un fichier XLS.
xlsNbLigne	Renvoie le nombre de lignes d'un fichier XLS.
xlsNomVersCoordonnées	Renvoie les coordonnées d'une cellule d'un fichier XLS ou d'un champ Tableur en fonction de son nom.
xlsOuvre	Ouvre un fichier Excel (fichiers xls ou xlsx).
xlsSauve	Sauve un document XLS.
xlsSupprimeFeuille	Supprime une feuille du document Excel.
xlsTitreColonne	Récupère l'intitulé d'une colonne d'un fichier XLS.
xlsTypeColonne	Renvoie le type des données saisies dans une colonne d'un fichier XLS.
xlsVersion	Renvoie la version d'Excel avec laquelle le fichier a été enregistré.

9.5 Fonctions de gestion des fichiers PDF

Les fonctions permettant de manipuler des fichiers PDF sont les suivantes :

PDFAjouteFiligrane	Ajoute un filigrane sur toutes les pages ou sur certaines pages d'un fichier PDF existant.
PDFAjouteImage	Ajoute une image dans une page d'un fichier PDF existant.
PDFEstProtégé	Vérifie si le fichier PDF nécessite un mot de passe pour être lu.
PDFExtraitPage	Renvoie une variable de type Image contenant une page d'un fichier PDF.
PDFFerme	Ferme le fichier PDF chargé en mémoire dans une variable de type pdfDocument.
PDFFusionne	Fusionne plusieurs fichiers PDF existant en un seul fichier PDF. Les fichiers sont fusionnés les uns après les autres. Les chemins des fichiers PDF peuvent être présents dans un tableau.
PDFFusionneAvecMotDe- Passe	Fusionne plusieurs fichiers PDF existants et protégés par un mot de passe d'ouverture en un seul fichier PDF.
PDFMotDePasse	Protège un document PDF par un mot de passe.
PDFNbSignature	Récupère le nombre de signatures dans un document PDF.
PDFNombreDePages	Renvoie le nombre total de pages d'un fichier PDF.
PDFOuvre	Ouvre un document PDF et charge ce document dans une variable de type pdfDocument.
PDFRécupèreDateSignature	Récupère la date de l'une des signatures d'un document PDF.
PDFRécupèreSignature	Récupère la signature d'un document PDF sous forme d'un buffer.
PDFSauve	Sauve le contenu d'une variable de type pdfDocument dans un fichier ".PDF".
PDFSigne	Applique une signature d'approbation sur un PDF existant.
PDFVersTexte	Extrait le texte contenu dans un fichier PDF.



9.6 Fonctions de gestion des fichiers HTML

Les fonctions de manipulation des documents HTML sont les suivantes :

HTMLActiveDébogueur	Active le débogueur HTML/Javascript sur les champs HTML basé sur CEF (Chromium) : Champ d'affichage HTML ou champ Editeur HTML.
HTMLChercheElémentParBa- lise	Cherche les éléments d'un document HTML (ou d'un noeud HTML) correspondant à une balise.
HTMLChercheElémentPar- Classe	Cherche les éléments d'un document HTML (ou d'un noeud HTML) pour lesquels l'attribut "class" correspond à une valeur spécifique.
HTMLChercheElémentParID	Cherche l'élément d'un document HTML (ou d'un noeud HTML) dont l'attribut "ID" correspond à une valeur spécifique.
HTMLChercheElémentPar- Nom	Cherche les éléments d'un document HTML (ou d'un noeud HTML) dont l'attribut "name" correspond à une valeur spécifique.
HTMLConstruitChaîne	Génère une chaîne de caractères au format UTF8 contenant un document HTML.
HTMLDésencadreTousLesFils	Supprime le noeud spécifié dans un document HTML sans supprimer ses fils, qui prennent sa place.
HTMLEncadre	Encadre le noeud spécifié dans un noeud donné d'un document HTML.
HTMLEncadreTousLesFils	Encadre tous les fils du noeud donné dans un nouveau noeud dans un document HTML.
HTMLInsèreAprès	Ajoute un noeud après le noeud spécifié dans un document HTML.
HTMLInsèreAvant	Ajoute un noeud avant le noeud spécifié dans un document HTML.
HTMLInsèreDernierFils	Ajoute un fils après les fils du noeud courant dans un document HTML.
HTMLInsèrePremierFils	Ajoute un fils au début des fils du noeud courant dans un do- cument HTML.
HTMLModifieAttribut	Ajoute ou modifie un attribut du noeud courant du document HTML.
HTMLOuvre	Charge un document HTML dans une variable de type html- Document.

HTMLSauve	Sauve le contenu d'une variable de type htmlDocument dans un fichier HTML.
HTMLSupprime	Supprime le noeud spécifié et son arborescence dans un do- cument HTML.
HTMLSupprimeAttribut	Supprime un attribut donné
HTMLSupprimeFils	Supprime un noeud donné dans le noeud courant d'un document HTML.
HTMLVersPDF	Convertit une chaîne HTML ou un buffer HTML en un buffer contenant un document PDF.

9.7 Fonctions de gestion des applications multilingues

Les fonctions permettant de gérer les applications multilingues sont les suivantes :

ChangeAlphabet	Récupère et/ou change l'alphabet utilisé : • par toutes les polices écran. • par toutes les opérations sur les chaînes de caractères (fonctions et/ou opérateurs).
ChangeClavier	Récupère et/ou modifie la langue associée au clavier.
ChangeSéparateur	Change la valeur d'un des séparateurs (de décimales, ou de milliers) dans les masques des numériques pour l'internationalisation.
ChargeErreur	Charge en mémoire le fichier contenant les messages d'erreur dans la langue souhaitée.
LangueVersAlphabet	Renvoie l'alphabet correspondant à une langue.
LangueVersNation	Renvoie la nation correspondant à une langue.
LangueVersNom	Renvoie le nom d'une langue.
MessTraduit	Récupère un message présent dans le code d'un programme dans la langue en cours.
Nation	Définit ou identifie la langue d'affichage (libellés, messages,) utilisée pour les fenêtres, les pages, les états et les champs.
NationDroiteAGauche	Permet de savoir si la langue courante s'écrit de droite à gauche.
NationFramework	Définit ou identifie la langue du framework.



NationVersLangue	Renvoie la langue correspondant à une nation.
NationVersNom	Renvoie le nom de la langue correspondant à une nation.
NationVersSousLangue	Renvoie la sous-langue par défaut correspondant à une nation.

9.8 Fonctions de gestion du presse-papiers

Les fonctions de gestion du presse-papiers sont les suivantes :

PressePapier	Récupère le texte ou l'image contenu dans le presse-papiers du système.
PressePapierFormat	Identifie le format des informations contenues dans le presse- papiers.
PressePapierHauteur	Calcule la hauteur de l'image (au format Bitmap) contenue dans le presse-papiers.
PressePapierLargeur	Calcule la largeur de l'image (au format Bitmap) contenue dans le presse-papiers.
PressePapierRTF	Récupère une chaîne RTF dans le presse-papiers (le contenu du presse-papiers est au format RTF).
PressePapierUnicode	Retourne le texte contenu dans le presse-papiers au format Unicode.
VersPressePapier	Écrit des informations de type texte ou image dans le presse- papiers du système.
VersPressePapierRTF	Écrit une chaîne de caractères au format RTF dans le presse- papiers.

9.9 Fonctions de gestion de la souris

Les fonctions de gestion de la souris sont les suivantes :

ChampSurvol	Identifie le champ survolé par le curseur de la souris.
CurseurAffiche	Affiche ou masque le curseur de la souris.
CurseurCapture	Dirige tous les évènements associés à la souris vers une fe- nêtre spécifique ou un champ, quel que soit l'objet de l'écran où intervient l'évènement souris.
CurseurPos	Renvoie et modifie la position du curseur de souris.

SablierRéseau	Affiche ou masque une jauge sans fin : • dans la barre de statut d'une application iOS.
	 dans la barre de titre des fenêtres d'une application Android.
Sablier	Transforme le curseur souris (curseur du stylet) en sablier et inversement. Sous Android et iOS, affiche une jauge sans fin dans une fenêtre.
SourisPosX	Utilisée dans un évènement lié à la souris ou au stylet (code de clic, code de survol, code de bouton gauche ou droit enfoncé,) renvoie la position horizontale (X) du curseur de souris par rapport au champ ou à la fenêtre considérée.
SourisPosY	Utilisée dans un évènement lié à la souris ou au stylet (code de clic, code de survol, code de bouton gauche ou droit enfoncé,) renvoie la position verticale (Y) du curseur de souris par rapport au champ ou à la fenêtre considérée.

9.10 Fonctions de gestion du Drag and Drop

Les fonctions de gestion du Drag and Drop sont les suivantes :

DnDAccepte	Indique l'action acceptée par la cible du glisser/déplacer et gère le curseur de souris lors du glisser/déplacer.
DnDCurseur	Gère le curseur souris et indique l'action autorisée lors du glisser/déplacer.
DnDDonne	Indique le type des données et les données à copier/déplacer lors du glisser/déplacer.
DnDDonnéeDisponible	Teste si des données d'un type spécifié sont disponibles lors du glisser/déplacer.
DnDDonneElémentTDB	Ajoute un Widget dans un champ Tableau de bord lors d'un "Drag and Drop".
DnDEvénement	Indique la procédure à exécuter lors d'un évènement du glisser/déplacer.
DnDRécupère	Récupère les données d'un certain type lors du glisser/déplacer.
ExplorerAccepte	Active ou désactive la possibilité de faire du "Drag and Drop" (Glisser/Déplacer) depuis l'explorateur Windows vers une fenêtre ou un champ WINDEV.
ExplorerRécupère	Récupère le nombre et le nom des fichiers "droppés" depuis l'explorateur.



9.11 Fonctions système

9.11.1 Fonctions de gestion de la corbeille

Les fonctions de gestion de la corbeille sont les suivantes :

CorbeilleVide	Vide la corbeille du système.
CorbeilleSupprime	Affiche un message de confirmation pour la suppression d'un fichier dans la corbeille.
CorbeilleRestaure	Restaure un fichier placé dans la corbeille système.
CorbeilleListeFichier	Liste les fichiers contenus dans la corbeille du système.

9.11.2 Fonctions de gestion du planificateur Windows

Les fonctions permettant de gérer le planificateur Windows sont les suivantes :

PlanificateurAjouteHoraire	Crée un horaire pour une tâche planifiée.
PlanificateurAjouteTâche	Crée une tâche dans le planificateur de tâches Windows (si cette tâche n'existe pas déjà).
PlanificateurEtatTâche	Récupère ou modifie l'état d'une tâche créée dans le planificateur de tâches Windows.
PlanificateurListeTâche	Récupère la liste des tâches planifiées.
PlanificateurModifieHoraire	Modifie les paramètres d'un horaire de tâche planifiée, c'està-dire les paramètres qui vont définir l'exécution d'une tâche.
PlanificateurModifieTâche	Modifie les paramètres d'une tâche planifiée.
PlanificateurOuvrePropriétés- Tâche	Ouvre la page de propriétés d'une tâche planifiée.
PlanificateurPropriétésHo- raire	Lit les propriétés d'un horaire de tâche planifiée et met à jour la structure <i>HoraireTâchePlanifiée</i> .
PlanificateurPropriétésTâche	Lit les propriétés d'une tâche planifiée et met à jour la structure <i>TâchePlanifiée</i> .
PlanificateurRAZ	Remplit les structures TâchePlanifiée et/ou HoraireTâchePlanifiée avec les valeurs par défaut.
PlanificateurSupprimeHoraire	Supprime un horaire d'une tâche planifiée.
PlanificateurSupprimeTâche	Supprime une tâche planifiée.

9.11.3 Fonctions de gestion des évènements Windows

Les fonctions de gestion des évènements sont les suivantes :

Evénement	Intercepte un évènement Windows sur un champ, un groupe de champs ou une fenêtre WINDEV.
EvénementExiste	Indique si une procédure spécifique est exécutée lorsqu'un évènement Windows est envoyé à un champ ou une fenêtre.
FinEvénement	Annule l'interception d'un évènement Windows sur un champ ou une fenêtre WINDEV (mis en place grâce à la fonction Evénement).
FinTimer	Termine l'exécution d'un timer déclenché par la fonction Timer .
FinTimerSys	Termine l'exécution d'un timer déclenché par la fonction TimerSys .
Handle	Renvoie le "Handle" système (HWND) d'un champ ou d'une fenêtre WINDEV.
HandleParentSuivant	Force le parent de la prochaine fenêtre à ouvrir.
Multitâche	La fonction Multitâche permet de : • effectuer une temporisation, • rendre la main à Windows, • rendre la main à Windows et au WLangage.
Multitâche PostMessage	effectuer une temporisation,rendre la main à Windows,
	 effectuer une temporisation, rendre la main à Windows, rendre la main à Windows et au WLangage.
PostMessage	 effectuer une temporisation, rendre la main à Windows, rendre la main à Windows et au WLangage. Envoie un message Windows à un champ ou à une fenêtre.
PostMessage SendMessage	 effectuer une temporisation, rendre la main à Windows, rendre la main à Windows et au WLangage. Envoie un message Windows à un champ ou à une fenêtre. Envoie un message Windows à un champ ou à une fenêtre.
PostMessage SendMessage Temporisation	 effectuer une temporisation, rendre la main à Windows, rendre la main à Windows et au WLangage. Envoie un message Windows à un champ ou à une fenêtre. Envoie un message Windows à un champ ou à une fenêtre. Stoppe temporairement l'exécution du programme. Appelle périodiquement et automatiquement une procédure

9.11.4 Fonctions de gestion des notifications interactives de Windows

Les fonctions de gestion des notifications interactives sont les suivantes :

SysNotificationCompatible	Vérifie si le système d'exploitation supporte les notifications interactives.
SysNotificationEnvoie	Envoie une notification interactive au système afin de l'afficher.



SysNotificationSupprime	Supprime une notification interactive précédemment envoyée.
SysNotificationSupprimeID	Supprime toutes les notifications interactives précédemment envoyées correspondant à l'identifiant (ID) spécifié.
SysNotificationSupprimeTout	Supprime toutes les notifications interactives précédemment envoyées par l'application en cours.

9.11.5 Fonctions diverses Windows

Les fonctions diverses Windows sont les suivantes :

API	Exécute une fonction présente dans une DLL externe.
APIParamètre	Modifie les options d'appel de la fonction API et de la fonction AppelDLL32 .
AppelDLL32	Exécute une fonction présente dans une DLL externe.
AppelInterface	Exécute une méthode d'une interface d'un objet implémenté dans une DLL externe au framework WINDEV.
BitcoinAdresseValide	Vérifie si une adresse d'un portefeuille Bitcoin est valide.
ChargeDLL	Charge en mémoire la librairie (DLL) spécifiée.
COMAppelleMéthode	Exécute une méthode d'une interface d'un objet COM instancié grâce à la fonction COMCréeInstance .
COMCréeInstance	Instancie un objet COM (Component Object Model).
COMRécupèreInterface	Appelle la méthode QueryInterface de l'objet COM spécifié pour obtenir une interface spécifique de cet objet afin de l'utiliser avec la fonction COMAppelleMéthode.
ConstruitEntier	Construit un entier de 4 octets à partir de deux entiers de 2 octets.
CréeRaccourci	Crée un raccourci sur le bureau de Windows, dans le menu "Démarrer" de Windows ou dans un répertoire spécifique.
DéchargeDLL	Décharge la librairie 32 bits (DLL) qui a été précédemment chargée en mémoire avec la fonction ChargeDLL .
EnvoieTouche	Simule des manipulations de touches au clavier et à la souris.
IBANValide	Teste la validité d'un IBAN (International Bank Acount Number) présent dans une variable ou dans un champ.
INSEEValide	Teste la validité d'un numéro INSEE (numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques attribué par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques).

Installelcone	Crée une icône (associée à un programme) dans un groupe de programme de Windows, avec la ligne de commande asso- ciée.
Instance	Renvoie le "Handle système" (HINSTANCE) du programme en cours.
OpenSSLVérifie	Vérifie grâce à une clé publique que la signature de données réalisée avec la bibliothèque OpenSSL est correcte.
Ping	Teste si une adresse réseau est joignable en utilisant le proto- cole ICMP (équivalent de l'utilitaire réseau PING).
PoidsFaible	Renvoie les deux octets de poids faible d'un entier.
PoidsFort	Renvoie les deux octets de poids fort d'un entier.
sCalculeCrc16	Contrôle une chaîne de caractères avant et après transmission entre applications WINDEV / entre sites WEBDEV.
sCalculeCrc32	Calcule le code de redondance cyclique (CRC) d'un tampon.
SIRENValide	Teste la validité d'un numéro SIREN (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises) présent dans une variable ou dans un champ.
SIRETValide	Teste la validité d'un numéro SIRET (système d'identification du répertoire des établissements) présent dans une variable ou dans un champ.
SupprimeRaccourci	Supprime un raccourci précédemment créé avec la fonction CréeRaccourci sur le bureau de Windows, dans le menu "Démarrer" de Windows ou dans un répertoire spécifique.
ToucheEnfoncée	Vérifie quelle est la touche enfoncée.
Transfert	Copie un bloc d'octets ou une chaîne de taille fixe d'une adresse mémoire dans une autre.
VersionWindows	Renvoie le mode d'exécution de Windows.

9.11.6 Fonctions spécifiques au système

Les fonctions système sont les suivantes :

SysArrête	Arrête le système ou ferme la session Windows en cours.
SysAssocieExtension	Associe une extension (.txt, .avi, etc.) à un programme d'exécution par défaut.



SysCacheStockageExterne	Renvoie le chemin du répertoire à utiliser pour stocker les données en cache de l'application sur l'espace de stockage
SysChangeEnvironnement	externe de l'application. Modifie les variables d'environnement du système d'exploitation du poste en cours.
SysChangeRésolutionEcran	Modifie la résolution d'un écran.
SysCouleur	Identifie ou modifie la couleur d'un élément Windows.
SysCouleurRes	Renvoie la résolution de l'écran en nombre de couleurs.
SysDétecteSessionVerrouil- lée	Détecte le changement de verrouillage de la session Windows.
SysDissocieExtension	Supprime l'association entre une extension et une commande, préalablement créée par la fonction SysAssocieExtension .
SysDocRécentAjoute	Ajoute un fichier dans la liste des documents récemment ouverts.
SysDocRécentListe	Renvoie la liste des documents récemment ouverts.
SysDonneFocus	Donne le focus à une fenêtre ou à un champ.
SysEnvironnement	Renvoie les variables d'environnement du système d'exploitation du poste en cours.
SysEspace	Renvoie l'espace mémoire physique du poste en cours.
SysEtatAlimentation	Permet de connaître diverses informations sur la batterie (principale ou de secours) de l'appareil sur lequel l'application est exécutée.
SysEtatCarteStockage	Renvoie l'état de disponibilité de la carte de stockage de l'appareil.
SysEtatStockageExterne	Renvoie l'état de disponibilité de l'espace de stockage externe de l'appareil.
SysFenActive	Renvoie le handle de la fenêtre active ou active une fenêtre.
SysFenAffiche	Modifie l'état d'affichage d'une fenêtre.
SysFenHandle	Renvoie le numéro de handle d'une fenêtre identifiée par son titre.
SysFenTitre	Renvoie le titre d'une fenêtre.
SysHandleValide	Teste la validité d'un handle de fenêtre.
SysIconeAfficheBulle	Affiche une bulle pour une icône présente dans la barre des tâches.

SysIconeAjoute	Ajoute une icône dans la barre des tâches (en bas à droite de l'écran).
SysIconeAjouteImage	Ajoute une icône en surimpression de l'icône de l'application dans la barre des tâches.
SysIconeBadge	Renvoie ou modifie la valeur affichée dans le badge (ou pastille) associé à l'icône d'une application iOS ou Universal Windows 10 App.
SysIconeModifie	Modifie le fichier icône et/ou le message de survol d'une icône dans la barre des tâches (en bas à droite de l'écran).
SysIconeSupprime	Supprime une icône de la barre des tâches (à côté de l'horloge).
SysIconeSupprimeImage	Supprime l'icône en surimpression de l'icône de l'application dans la barre des tâches.
SysIconisé	Permet de savoir si une fenêtre est iconisée.
SysIdentifiant	Renvoie l'identifiant unique de l'appareil mobile en cours.
SysIMEI	Renvoie le numéro IMEI d'un téléphone Android.
SysInfoAppareil	Récupère des informations sur l'appareil mobile sur lequel s'exécute l'application
SysInstance	Renvoie l'instance d'un module.
SysLibèreDC	Libère le DC (Device Context) en cours récupéré par la fonction SysRécupèreDC .
SysListeCarteGraphique	Renvoie le nom des cartes graphiques connectées au poste en cours.
SysListeEcran	Renvoie la liste des écrans connectés sur une ou plusieurs cartes graphiques.
SysListeRésolutionEcran	Renvoie les résolutions possibles pour un écran.
SysMémoireStockageExterne	Renvoie la quantité de mémoire disponible sur la zone de stockage externe de l'appareil.
SysMétrique	Renvoie la résolution d'un élément spécifique.
SysMiniatureAjouteBouton	Ajoute un bouton dans la miniature de l'application dans la barre de tâches.
SysMiniatureModifieBouton	Modifie un des boutons présents sur la miniature de l'application dans la barre des tâches.
SysMiniatureSupprimeBouton	Supprime un des boutons présents dans la miniature de l'application dans la barre des tâches.



SysMiniatureSupprimeTout	Supprime tous les boutons associés à la miniature de l'application dans la barre des tâches.
SysMiseEnVeille	Permet de : • activer et désactiver la mise en veille de l'appareil (Android) • afficher l'écran système de paramétrage de la mise en veille (Universal Windows 10 App)
SysModeErreur	Modifie le mode d'affichage des erreurs.
SysNation	Renvoie la nation actuellement utilisée par le système.
SysNbStockageExterne	Renvoie le nombre d'espaces de stockage externe présents sur un appareil Android.
SysNombreEcran	Renvoie le nombre d'écrans actuellement connectés au poste en cours.
SysNomEcranPrincipal	Renvoie le nom de l'écran principal de l'ordinateur.
SysNomExe	Renvoie le nom et le chemin complet d'une application.
SysNumSérie	Renvoie le numéro IMEI de l'appareil en cours.
SysOptimBatterieArrièrePlan	 Permet de gérer l'optimisation de la batterie : Récupère le mode de gestion de l'optimisation de la batterie pour l'application en cours. Demande à l'utilisateur de désactiver l'optimisation de la batterie de cette application sur l'appareil. Cette fonction permet d'empêcher le système d'exploitation d'arrêter l'exécution de l'application lorsqu'elle est en arrièreplan.
SysOrientationEcran	Permet de : • connaître l'orientation de l'écran de l'appareil (téléphone Android, iOS ou Universal Windows 10 App). • modifier l'orientation de l'écran de l'appareil (téléphone Android).
SysRectangleEcran	Renvoie les coordonnées du rectangle d'affichage correspondant à tous les écrans.
SysRécupèreAssociationExt	Renvoie la commande associée à une extension.
SysRécupèreDC	Récupère le DC (Device Context) d'une fenêtre, d'un champ ou de l'écran.
SysRep	Renvoie le chemin d'un répertoire du système.
SysRepCarteStockage	Renvoie le chemin du répertoire racine de la zone de stockage externe primaire.

SysRepStockageExterne	Renvoie le chemin d'un répertoire pour le stockage de fichiers dans l'espace de stockage externe d'un appareil Android.
SysRésolutionEcran	Renvoie la résolution d'un écran.
SysStockageExterneAmovible	Permet de savoir si l'espace de stockage externe correspond à de la mémoire amovible (SD Card).
SysThème	Renvoie le thème visuel affiché actuellement sur le mobile.
SysVersion	Renvoie des renseignements sur la version de PHP utilisée sur le poste serveur en cours.
SysVersionAndroid	Retourne des informations sur la version d'Android utilisée par l'application.
SysVersionIOS	Retourne des informations sur la version d'iOS utilisée par l'application.
SysVersionWindows	Renvoie des informations sur la version de Windows utilisée sur le poste en cours.
SysXRes	Renvoie la résolution horizontale de l'écran.
SysYRes	Renvoie la résolution verticale de l'écran.

9.11.7 Fonctions de gestion des threads

Les fonctions de gestion des threads sont les suivantes :

ExécuteThreadPrincipal	Déclenche l'exécution de la procédure spécifiée par le thread principal de l'application.
ExécuteThreadPrincipalAsyn- chrone	Déclenche l'exécution d'une procédure par le thread principal de l'application sans attendre la fin de l'exécution de cette procédure.
MutexCrée	Crée explicitement un mutex.
MutexDébut	Bloque le thread courant en attendant que le mutex soit libre.
MutexDétruit	Détruit explicitement un mutex.
MutexFin	Signale que le thread libère le mutex.
SectionCritique	Active une section critique nommée ou sur une variable dans une instruction de type UTILISER DANS.
SectionCritiqueDébut	Signale le début d'une section critique : aucun autre thread ne pourra exécuter le code tant que le thread courant ne sera pas sorti de la section critique.



SectionCritiqueFin	Signale la fin d'une section critique : un autre thread pourra exécuter le code.
SémaphoreCrée	Crée un sémaphore.
SémaphoreDébut	Bloque le thread en cours en attendant que le sémaphore soit ouvert (c'est-à-dire qu'une place "libre" soit disponible dans la zone protégée).
SémaphoreDétruit	Détruit explicitement un sémaphore.
SémaphoreFin	Autorise un ou plusieurs threads de sortir de la zone protégée par le sémaphore.
SignalAttend	Bloque le thread en cours en attendant que le signal spécifié soit ouvert.
SignalCrée	Crée un signal.
SignalDétruit	Détruit explicitement un signal.
SignalFerme	Ferme un signal de synchronisation entre plusieurs threads.
SignalModifie	Modifie l'état d'un signal.
SignalOuvre	Ouvre un signal de synchronisation entre plusieurs threads.
ThreadArrêtDemandé	Vérifie si une demande d'arrêt a été envoyée au thread en cours d'exécution.
ThreadAttend	Attend la fin de l'exécution du thread désigné.
ThreadAttendSignal	Bloque le thread en cours jusqu'à ce qu'il reçoive un signal d'un autre thread.
ThreadCourant	Renvoie le nom du thread en cours d'exécution.
ThreadDemandeArrêt	Envoie une demande d'arrêt à un thread.
ThreadEnvoieSignal	Le thread en cours envoie un signal au thread spécifié pour le débloquer.
ThreadEtat	Renvoie l'état actuel d'un thread.
ThreadExécute	Lance l'exécution d'un thread secondaire.
ThreadFin	Termine l'exécution du thread en cours.
ThreadMode	Change le mode de gestion des threads.
ThreadPause	Temporise le thread en cours pour la durée indiquée.
ThreadPersistant	Rend un thread persistant.
ThreadPriorité	Renvoie ou modifie le niveau de priorité d'un thread.

9.11.8 Fonctions de gestion des tâches parallèles

Les fonctions de gestion des tâches parallèles sont les suivantes :

TâcheParallèleAnnule	Termine immédiatement l'exécution de la tâche courante : la tâche passe dans l'état <i>tpeAnnulée</i> .
TâcheParallèleAttend	Attend la fin de l'exécution d'une tâche parallèle.
TâcheParallèleAttendToutes	Attend la fin de l'exécution de toutes les tâches parallèles présentes dans un tableau.
TâcheParallèleDemandeAnnulation	Demande l'annulation d'une tâche parallèle.
TâcheParallèleExécute	Déclenche l'exécution d'une tâche parallèle.
TâcheParallèleExécuteAprès	Indique une tâche parallèle de continuation qui sera exécutée lorsque la tâche parallèle spécifiée sera terminée.
TâcheParallèleExécuteAprès- Toutes	Indique une tâche parallèle de continuation qui sera exécutée lorsque toutes les tâches d'un tableau de tâches parallèles seront terminées.
TâcheParallèleExécuteAprè- sUne	Indique une tâche parallèle de continuation qui sera exécutée après la première tâche terminée d'un tableau de tâches parallèles.
TâcheParallèleParamètre	Modifie les paramètres des tâches parallèles.

9.12 Fonctions de gestion des polices

Les fonctions permettant de manipuler les polices (police des dessins, polices d'impression, ...) sont les suivantes :

dPolice	Déclare la police de caractères qui sera utilisée par la fonction dTexte : • dans un champ Image, • dans une variable de type Image, • dans une variable de type WDPic (sur le calque d'arrièreplan), • dans une variable de type picCalque.
gPolice	Construit une séquence de caractères décrivant la police d'affichage à utiliser pour le texte.
gPoliceGras	Construit une séquence de caractères permettant d'indiquer si le texte suivant l'appel de cette fonction est en gras ou non.



gPoliceItalique	Construit une séquence de caractères permettant d'indiquer si le texte suivant l'appel de cette fonction est en italique ou non.
gPoliceSoulignée	Construit une séquence de caractères permettant d'indiquer si le texte suivant l'appel de cette fonction est souligné ou non.
gPoliceTaille	Construit une séquence de caractères permettant d'indiquer la taille de la police d'affichage du texte d'une chaîne graphique.
grPoliceEtiquette	Modifie la police utilisée pour les étiquettes de catégorie d'un graphe.
grPoliceLégende	Modifie la police utilisée pour la légende d'un graphe.
grPoliceTitre	Modifie la police utilisée pour le titre d'un graphe.
grPoliceTitreAxe	Modifie la police utilisée pour les titres des axes d'un graphe.
iCréePolice	Crée une nouvelle police d'impression.
iPolice	Sélectionne la police par défaut.
iPoliceDidot	Sélectionne l'unité à utiliser pour la hauteur des polices (créées avec la fonction iCréePolice) : point DIDOT ou point PICA.
iSelectPolice	Crée une nouvelle police d'impression depuis la fenêtre standard de sélection des polices de Windows
PoliceCrée	Crée une définition de police.
PoliceListe	Renvoie la liste des polices valides installées sur le poste en cours (TrueType, Postscript,).
PoliceSelect	Ouvre la fenêtre standard de sélection de polices de Windows en sélectionnant la police spécifiée.

9.13 Fonctions de gestion du Groupware Utilisateur

Ces fonctions permettent de personnaliser la gestion du groupware utilisateur.

gpwActiveUtilisateur	Valide la création d'un nouvel utilisateur dans la base de données du groupware utilisateur en activant l'utilisateur.
gpwAjouteAuthLogin	Ajoute un bouton (Facebook, Google, Microsoft,) de connexion dans la fenêtre ou dans la page de login.

gpwAjouteUtilisateur	Ajoute un utilisateur dans la base de données du groupware utilisateur.
gpwAjouteUtilisateurDans- Groupe	Ajoute un utilisateur dans un groupe de la base de données du groupware utilisateur.
gpwAucun	Renvoie la valeur du mot "AUCUN" selon le framework utilisé.
gpwAuthLogin	Permet de se connecter au Groupware Utilisateur en utilisant une authentification avec un compte de type Facebook, Google, Microsoft, etc.
gpwConnecteDistant	Permet de se connecter à l'application via le Webservice du groupware utilisateur.
gpwConnecteUtilisateur	Connecte un utilisateur au groupware utilisateur.
gpwCrypteMotDePasse	Renvoie le mot de passe crypté.
gpwDéconnecteUtilisateur	Déconnecte l'utilisateur courant du groupware utilisateur.
gpwDéfaut	Renvoie la valeur correspondant à "DEFAUT" selon le framework utilisé.
gpwEnModeLDAP	Permet de savoir si l'identification des utilisateurs dans le groupware utilisateur sera réalisée via un annuaire LDAP.
gpwEnumèreChamp	Enumère les champs d'une fenêtre ou d'une page.
gpwImportUtilisateursLDAP	Importe les utilisateurs enregistrés dans un annuaire LDAP dans le fichier des utilisateurs du groupware utilisateur.
gpwInitAnalyse	Initialisation de l'analyse du groupware utilisateur.
gpwListeOAuthParamètres	Récupère la liste des paramètres OAuth définis pour le groupware utilisateur, c'est-à-dire la liste des providers (Google, Facebook,) auxquels il est possible de se connecter via le groupware utilisateur. Ces paramètres ont été définis via le site d'administration du groupware utilisateur.
gpwLogin	Connecte directement un utilisateur à une application utilisant le groupware utilisateur.
gpwMode	Renvoie le mode d'exécution du groupware utilisateur.
gpwModifieUtilisateur	Modifie un utilisateur dans la base de données du groupware utilisateur.
gpwMotPasseOublié	Exécute une action pour récupérer ou changer le mot de passe d'un utilisateur.
gpwMotsDePasseCryptés	Permet de savoir si les mots de passe du groupware utilisateur sont cryptés.



gpwOuvre	Ouvre la fenêtre ou la page de login du groupware utilisateur.
gpwOuvreConfiguration	Ouvre la fenêtre ou la page de configuration du groupware utilisateur.
gpwOuvreConnexion	Ouvre une connexion à une base de données spécifique Client/Serveur pour gérer les fichiers du groupware utilisateur en mode Client/Serveur.
gpwOuvreSessionLDAP	Indique au groupware utilisateur que l'authentification des utilisateurs sera réalisée via un annuaire LDAP.
gpwOuvreSite	Permet de lancer le site lors de l'utilisation du groupware utilisateur.
gpwRechercheUtilisateur	Récupère les caractéristiques d'un utilisateur du groupware utilisateur.
gpwRecupDroits	Permet de récupérer les droits d'un champ, d'une fenêtre, d'une page ou d'un état.
gpwRecupInfoFichier	Récupère le répertoire des fichiers de données du groupware utilisateur.
gpwRecupInfoLDAP	Récupère des les caractéristiques du serveur LDAP utilisé pour le groupware utilisateur.
gpwRecupInfoUtilisateur	Récupère des informations sur l'utilisateur en cours (application utilisant le groupware utilisateur).
gpwRéinitialiseMotDePasse	Réinitialise le mot de passe d'un utilisateur inscrit.
gpwSuperviseur	Renvoie le login du compte "Superviseur" selon le framework utilisé.
gpwUtilisateursEnregistrés	Renvoie la valeur correspondant au mot "Utilisateurs enregistrés" selon le framework utilisé.
gpwVérificationBiométrique	Active la vérification biométrique pour l'utilisateur connecté ou récupère l'état actuel pour l'utilisateur connecté.
gpwVérifieMotDePasse	Vérifie un mot de passe (crypté ou non crypté).
gpwVérifieUtilisateur	Vérifie l'existence et la validité du mot de passe d'un utilisateur du groupware utilisateur.
gpwVisiteur	Renvoie la valeur correspondant au mot "Visiteur" selon le framework utilisé.

9.14 Fonctions de gestion des services

Les fonctions de gestion des services sont les suivantes :

FinService Termine l'exécution du service en cours. ServiceActualise Demande à un service de relire ses informations de ration. ServiceArrête Arrête un service. ServiceAttendEtat Attend qu'un service soit dans un état spécifique. ServiceContrôle Envoie un message de contrôle à un service. ServiceDémarre Démarre un service. ServiceDésinstalle Désinstalle un service.	configu-
ration. ServiceArrête Arrête un service. ServiceAttendEtat Attend qu'un service soit dans un état spécifique. ServiceContrôle Envoie un message de contrôle à un service. ServiceDémarre Démarre un service.	configu-
ServiceAttendEtat Attend qu'un service soit dans un état spécifique. ServiceContrôle Envoie un message de contrôle à un service. ServiceDémarre Démarre un service.	
ServiceContrôle Envoie un message de contrôle à un service. ServiceDémarre Démarre un service.	
ServiceDémarre Démarre un service.	
20110120110110	
ServiceDésinstalle Désinstalle un service.	
ServiceEcritEvénementJour- nal Ecrit un évènement dans le journal des évènements W	indows.
ServiceEtat Renvoie l'état actuel d'un service.	
ServiceExiste Teste si un service est installé.	
ServiceInfo Renvoie des informations concernant la configuration service.	on d'un
ServiceInstalle Installe un service Windows ou un daemon Linux grâce formations données dans les membres de la variable \$\frac{3}{2}\$	
ServiceListe Liste les services présents sur le poste en cours ou poste distant indiqué.	ı sur le
ServiceModifie Modifie la configuration d'un service grâce aux information données dans les membres de la variable <i>Service</i> .	mations
ServicePause Met un service en pause.	
ServiceRedémarre Redémarre un service (déjà démarré).	
ServiceRelance Relance un service en pause.	
ServiceTemporise Temporise le service en cours pour la durée indiquée.	



9.15 Fonctions de gestion des FAA (Fonctionnalités Automatiques de vos Applications)

Les fonctions de gestion des FAA (Fonctionnalités Automatiques de vos Applications) sont les sui-

active une Fonctionnalité Automatique de vos Applications
A) précédemment désactivée par la fonction FAADésactive .
sonnalise un libellé d'une option de menu pour les menus textuels correspondant à une FAA (Fonctionnalité Automa- le de vos Applications).
cactive une Fonctionnalité Automatique d'une Application A) sur un champ, sur une fenêtre ou sur l'application en rs.
cute une Fonctionnalité Automatique d'une Application A) sur un champ ou une fenêtre. Par exemple, il est pos- e de lancer la correction orthographique sur un champ de sie.
ive toutes les personnalisations réalisées via les FAA (Fonc- inalités Automatiques de vos Applications) dans un fichier.
arge toutes les personnalisations réalisées via les FAA nctionnalités Automatiques de vos Applications) ayant été cédemment sauvegardées dans un fichier.
nvoie la liste des options du menu contextuel effectivement ché par le champ.
met de spécifier le comportement de certaines fonction- tés automatiques de l'application (FAA). Il est par exemple sible de paramétrer l'option d'export vers Excel utilisée par nenu automatique des tables.
ique si une FAA (Fonctionnalité Automatique de l'Applica- n) peut être exécutée sur un champ spécifique.
eurise l'export de données confidentielles dans les FAA nctionnalités Automatiques de vos Applications) qui pertent l'export, l'impression ou l'enregistrement de données.

9.16 Fonctions diverses WEBDEV

Les fonctions diverses WEBDEV sont les suivantes :

Appelle un script ASP externe et renvoie la page résultat dans la fenêtre en cours du navigateur.
Appelle un script externe .asp et renvoie le résultat dans une chaîne.
Vérifie si la touche CapsLock est enfoncée.
Renvoie des informations sur le certificat utilisé par le poste client.
Renvoie une chaîne spécifique (ou un buffer) sur le navigateur du client en réponse à la requête reçue.
Renvoie le nombre d'instances du site WEBDEV en cours d'exécution sur le serveur.
Renvoie une couleur de la palette courante.
Indique l'environnement à utiliser par le "Dynamic Serving" pour choisir le jeu de pages à afficher.
Exécute une procédure différée (dans le serveur d'application WEBDEV).
Affiche un fichier sur le navigateur de l'internaute.
Ajoute une classe dans les classes HTML d'un champ.
Bascule une classe dans les classes HTML d'un champ : si la classe n'existe pas, elle est ajoutée, si la classe existe déjà, elle est supprimée.
Supprime une classe des classes HTML d'un champ.
Exécute une méthode Javascript (ou plusieurs méthodes chaînées) de la librairie jQuery sur un élément de la page.
Exécute une méthode Javascript de la librairie jQuery sur un élément de la page.
Associe une procédure navigateur à un évènement sur un objet en code navigateur.



JSFinEvénement	Supprime l'association d'une fonction WLangage navigateur à évènement (mis en place grâce à la fonction JSEvénement).
JSInfoEvénement	Permet de manipuler les propriétés JavaScript de l'évènement navigateur qui a déclenché l'exécution du code.
JSInterruptionEvénement	Interrompt le traitement de l'évènement en cours.
JSMéthode	Permet d'exécuter une méthode Javascript sur un élément de la page en cours.
JSONExécute	Appelle une URL serveur qui retourne des données au format JSON (JavaScript Object Notation).
JSONExécuteExterne	Appelle une URL serveur externe qui retourne des données au format JSON (JavaScript Object Notation).
JSPropriété	Permet de manipuler des fonctionnalités spécifiques sur des objets de la page en cours.
PHPAffiche	Appelle un script PHP externe et renvoie la page résultat dans la fenêtre en cours du navigateur.
PHPExécute	Appelle un script externe .php et renvoie le résultat dans une chaîne.
RépertoireWeb	Renvoie le chemin du répertoire contenant : • les images, • les fichiers Javascript, • les fichiers applet Java, • les autres fichiers accessibles depuis le navigateur.
RépertoireWeb_15	Attention : lors de la migration d'un projet WEBDEV 1.5 vers WEBDEV 17 : • la fonction RépertoireWeb a été remplacée par la fonction RépertoireWeb_15. • un warning est automatiquement généré dans votre projet.
ScriptAffiche	Appelle un script ou une page externe (par exemple .php, .asp, .mhtml ou .mht) et renvoie la page résultat dans la fenêtre en cours du navigateur.
ScriptExécute	Appelle un script externe (par exemple .php ou .asp) et renvoie le résultat dans une chaîne.
SessionHeartBeatActive	Active ou désactive le "heartbeat" de la session courante.
SessionPrologue	Active ou désactive une procédure WLangage appelée sur chaque requête dans une session.
SSLActive	Permet d'activer ou de désactiver le mode sécurisé SSL.

9.17 Fonctions diverses WINDEV

Les fonctions diverses WINDEV sont les suivantes :

AjouteCommandeVocale	Ajoute une commande vocale dans la fenêtre en cours. A partir de la version 17, cette fonction est remplacée par la fonction ReconnaissanceVocaleAjouteCommande.
AnalyseurDébut	Lance la "collecte d'informations" pour l'analyseur de performances.
AnalyseurFin	Arrête la "collecte d'informations" pour l'analyseur de performances.
AppelAJAXEnCours	Permet de savoir si la requête en cours de traitement est une requête AJAX.
AutomationEvénement	Branche une procédure sur un évènement d'un objet automation.
AutomationParamètre	Paramètre la gestion des accès aux objets ActiveX et aux objets Automation.
Вір	Émet un bip sonore.
BulleMarge	Modifie la marge du texte dans les bulles d'aide.
ChargeWDL	Charge en mémoire une bibliothèque d'objets WINDEV (.WDL).
Clone	 Construit une copie d'une instance de classe : Un objet de la classe réelle de l'instance de la classe est alloué. Une copie des membres de l'instance de la classe vers les membres du nouvel objet est effectuée.
Compile	Compile dynamiquement une procédure dont le code source est fourni.
ComposantInfo	Renvoie des informations sur un composant.
ConstruitVariantAutomation	Construit un paramètre de type variant Automation.
DéchargeWDL	Décharge la bibliothèque précédemment chargée en mémoire avec la fonction ChargeWDL .
DésactiveFAA	Désactive une Fonctionnalité Automatique de vos Applications (FAA) sur un champ, sur une fenêtre ou sur l'application en cours.
diffApplique	Applique un buffer de différences sur un buffer spécifique.



diffCrée	Compare deux buffers et crée un buffer contenant les différences entre ces deux buffers.
Dimension	Renvoie la taille d'une variable (chaîne, numérique, tableau,) ou re-dimensionne un tableau dynamique.
DonneCouleur	Permet d'obtenir une suite de couleurs harmonieuses sans avoir à utiliser une table de couleurs.
DonneGUID	Calcule un identifiant globalement unique (nommé "GUID"), ayant pour taille : • soit 16 octets, donc 32 caractères hexadécimaux. • soit 32 octets, donc 64 caractères hexadécimaux.
Donneldentifiant	Calcule un identifiant unique de type entier pour un exécutable ou une session donné.
DonneUUID	Calcule un identifiant unique Universel (nommé "UUID") ayant pour taille 128 bits.
DonneUUID256	Calcule un identifiant unique universel (nommé "UUID"), ayant pour taille 256 bits.
EnMode64bits	Identifie si le code est exécuté en mode 64 bits ou non.
EnModeAJAX	Identifie si le code est exécuté depuis : un traitement en mode AJAX. une procédure appelée grâce aux fonctions AJAXExécute ou AJAXExécuteAsynchrone.
EnModeAndroid	Identifie si le code est exécuté en mode Android ou non.
EnModeAppleWatch	Identifie si le code en cours d'exécution est en mode Apple Watch.
EnModeArrièrePlan	Identifie si le code est exécuté alors que l'application est en arrière-plan.
EnModeAWP	Permet de savoir si la page en cours d'exécution est une page AWP.
EnModeComposant	Identifie si le code est exécuté : • depuis une application WINDEV, un site WEBDEV ou une page PHP. • depuis un composant.
EnModeDeviceOwner	Indique si l'application Android est en mode "Device owner".
EnModeEmulateurAndroid	Identifie si le code est exécuté dans l'émulateur Android ou non.

EnModeEmulateur- AppleWatch	Identifie si le code est exécuté dans l'émulateur Apple Watch ou non.
EnModeEmulateuriOS	Identifie si le code est exécuté dans l'émulateur iOS (iPhone, iPad) ou non.
EnModeEtatsEtRequêtes	Identifie si le code est exécuté lors du test d'un état ou d'une requête sous le logiciel Etats & Requêtes.
EnModeFabrique	Identifie si le code est exécuté par un plan d'actions de la fa- brique logicielle.
EnModeiOS	Identifie si le code en cours d'exécution est en mode iOS (iPhone, iPad) ou non.
EnModeJava	Identifie si le code est exécuté en Java ou non.
EnModeKiosque	Indique si l'application Android est en mode kiosque.
EnModeLinux	Identifie si le code est exécuté en mode Linux ou non.
EnModeMacCatalyst	Indique si l'application s'exécute en mode Mac Catalyst (exécution d'une application iPad sur un Mac).
EnModeMCU	Identifie si le code est exécuté depuis un code écrit dans une macro utilisateur.
EnModePHP	Identifie si le code est exécuté en PHP ou non.
EnModeProcédureDifférée	Identifie si le code est exécuté depuis une procédure différée ou une tâche planifiée du serveur d'application WEBDEV.
EnModeProcédureStockée	Identifie si le code est exécuté sur un serveur HFSQL.
EnModeServeurWebSocket	Permet de savoir si l'exécution en cours est effectuée dans le serveur de WebSocket.
EnModeServeurWebSocket- ServiceGlobal	Permet de savoir si l'exécution en cours est effectuée dans le service global du serveur de WebSockets.
EnModeService	Identifie si le code est exécuté dans un service.
EnModeSessionPrélancée	Permet de savoir si le site est lancé en mode "session prélancée" de WEBDEV.
EnModeSimulateur	Permet de savoir si l'application est lancée en "mode test si- mulateur" de WINDEV Mobile.
EnModeSimulateurAndroid	Identifie si le code est exécuté dans le simulateur Android ou non.
EnModeSimulateur- AppleWatch	Identifie si le code est exécuté dans le simulateur Apple Watch ou non.



EnModeSimulateuriOS	Identifie si le code est exécuté dans le simulateur iOS (iPhone, iPad) ou non.
EnModeSimulateurPHP	Identifie si le code est exécuté en mode simulateur PHP ou non.
EnModeSimulateurUniversa- IWindowsApp	Identifie si le code est exécuté dans le simulateur pour les applications en mode Universal Windows 10 App ou non.
EnModeSysNotification	Permet de savoir si l'application est lancée depuis une notification interactive "Windows 10".
EnModeTest	Identifie le mode de lancement de l'application / du site : • depuis l'éditeur de WINDEV ou de WEBDEV, • depuis l'exécutable / le navigateur. • depuis l'administrateur WEBDEV.
EnModeTestAutomatique	Permet de savoir si un test automatique est en cours ou non.
EnModeTSE	Identifie si le code est exécuté : • depuis un poste en TSE ou depuis un bureau à distance. • depuis un poste directement.
EnModeUniversalWindows- App	Identifie si le code est exécuté en mode Universal Windows 10 App ou non.
EnModeVGA	Indique si l'application s'exécute sur un mobile en mode VGA.
EnModeWeb	Identifie le mode de lancement du traitement en cours : • depuis un exécutable WINDEV. • depuis le moteur d'exécution de WEBDEV (AWP).
EnModeWebservice	Permet de savoir si l'exécution est en cours dans le moteur AWWS.
EnModeWidget	Identifie si le code est exécuté en mode Widget Android ou non.
EnModeWindows	Identifie si le code est exécuté en mode Windows ou non.
EstNumérique	Permet de savoir si une variable ou un champ est : • de type numérique (entier, réel, monétaire ou numérique). • de type chaîne pouvant être converti en numérique.
EvalueExpression	Evalue la valeur d'une expression construite dans une chaîne de caractères.
Exécute	Lance l'exécution d'un traitement par programmation.
ExécuteActionPrédéfinie	Exécute une action prédéfinie de WINDEV.

ExécuteAncêtre Dans le cas d'une surcharge de code, permet d'exécuter le traitement du modèle correspondant au traitement du champ en cours. ExécuteCode Exécute un code WLangage présent dans une chaîne de caractères. ExécuteFAA Exécute une Fonctionnalité Automatique de vos Applications (FAA) sur un champ ou une fenêtre. ExécuteFonction Permet d'exécuter une fonction du WLangage, identifiée par son nom.
ractères. Exécute FAA Exécute une Fonctionnalité Automatique de vos Applications (FAA) sur un champ ou une fenêtre. ExécuteFonction Permet d'exécuter une fonction du WLangage, identifiée par
(FAA) sur un champ ou une fenêtre. ExécuteFonction Permet d'exécuter une fonction du WLangage, identifiée par
ExécuteJS Exécute du code Javascript dans le contexte de la page Web affichée par un champ d'affichage HTML.
ExécuteTraitement Lance l'exécution d'un traitement par programmation, c'est-à- dire sans que l'utilisateur n'ait à effectuer une manipulation particulière dans l'interface.
FacteurGrandePolice Renvoie le facteur d'agrandissement courant d'une fenêtre WINDEV (uniquement si Windows est en mode "grandes polices").
FichierAide Renvoie ou modifie le nom du fichier d'aide utilisé par l'aide contextuelle d'une fenêtre.
FinAutomatismeProcédure Arrête l'exécution (en cours ou à venir) d'une procédure automatique (définie par les propriétés de la procédure sous l'éditeur de code).
FinProgramme Termine l'exécution du programme en cours.
Génère lmageGéométrique Génère aléatoirement une image avec des formes géométriques, utilisée par exemple pour remplir temporairement un champ Image.
Génère un texte aléatoire de style "Lorem ipsum", utilisé par exemple pour remplir temporairement un champ avec du texte.
Génère MotDePasse Génère automatiquement un mot de passe avec des caractéristiques spécifiques (taille, caractères utilisés,).
Hasard Renvoie un nombre aléatoire.
HasardCryptoBuffer Renvoie un buffer de la taille spécifiée rempli avec des données aléatoires, utilisable avec les technologies cryptographiques.
HasardCryptoEntier Renvoie un nombre aléatoire utilisable avec les technologies cryptographiques.



INIEcrit	Ecrit une valeur spécifique dans un fichier INI (ou structuré comme un fichier .INI).
INILit	Lit le contenu d'un fichier INI (ou structuré comme un fichier .INI).
InitHasard	Initialise le générateur de nombres aléatoires.
LanceEtatsEtRequêtes	Lance le logiciel Etats et Requêtes et ouvre le projet WINDEV correspondant à l'application en cours.
LigneCommande	Identifie et récupère les différents éléments de la ligne de commande passée en paramètre au programme en cours.
ModeExécution	 Permet de : connaître et/ou modifier le comportement de l'application / du site, lorsque certaines erreurs sont générées. optimiser l'appel aux fonctions déclarées en externe. savoir et/ou modifier le mode d'utilisation de la technologie JITc par l'application. connaître et/ou modifier le mode de gestion des références faibles pour tous les objets instanciés.
NumHelp	Renvoie le numéro de contexte d'aide associé au champ spécifié.
OuvreDocument	Ouvre un document dans une nouvelle fenêtre (non modale) en utilisant l'éditeur WINDEV adapté au document (traitement de texte, tableur, lecteur PDF ou éditeur d'images).
OuvreDocumentAsynchrone	Ouvre un document avec l'éditeur adapté
ParamètreFAA	Permet de spécifier le comportement de certaines Fonction- nalités Automatiques de vos Applications (FAA).
SelectCouleur	Ouvre la fenêtre standard de sélection de couleur de Windows en sélectionnant la couleur spécifiée.
Son	Joue un son au format WAV.
StyleDessin	 Permet de connaître et de modifier : le mode d'affichage des boutons grisés dans les fenêtres de votre application. le mode d'affichage du cadre translucide des fenêtres de votre application. le mode de chargement des images de grande taille.
StyleDessinLibelléGrisé	Personnalise le style de dessin des libellés, dans les champs qui sont grisés.

SupprimeCommandeVocale	Supprime une commande vocale précédemment ajoutée par la fonction AjouteCommandeVocale . A partir de la version 17, cette fonction est remplacée par la fonction Reconnaissance-VocaleSupprimeCommande .
Trace	Affiche des informations demandées (contenu d'un champ par exemple) dans une fenêtre ouverte en parallèle de la fenêtre en cours.
TraceConstruit	Affiche un message paramétrable dans la fenêtre de trace ouverte en parallèle de la fenêtre en cours.
TraceDébut	Ouvre la fenêtre de trace ou enregistre les différentes informations de trace dans un fichier texte.
TraceFin	Ferme la fenêtre de trace si cette fenêtre a été ouverte ou arrête l'enregistrement des informations de trace dans un fichier texte.
TraceSupprimeTout	Vide le contenu de la fenêtre de trace ouverte en parallèle de la fenêtre en cours.
TypeVar	Identifie le type d'une expression, d'une variable (lors d'un appel de procédure par exemple) ou d'un champ.
TypeVariable	Identifie le type d'une variable WLangage.
VariableRAZ	Remet la variable à sa valeur initiale.
VariantConvertit	Convertit la valeur stockée dans une variable de type Variant.
VersionDémo	Permet de savoir si l'exécution courante de l'application est en mode "version d'évaluation".
VersionWINDEV	Renvoie le numéro de version de la DLL wdxxxvm.
WHelp	Affiche un fichier ou une page d'aide au format HLP ou CHM.



9.18 Fonctions de gestion des projets

Ces fonctions permettent de manipuler facilement des éléments d'un projet WINDEV :

ComposantCharge	Charge en mémoire le composant spécifié.
ComposantChargeTout	Charge en mémoire de manière récursive tous les composants externes utilisés dans le projet.
ComposantListe	Retourne la liste des composants externes (fichiers ".WDK") utilisés par l'application WINDEV, WINDEV Mobile ou par le site WEBDEV en cours.
ComposantLocalise	Spécifie le chemin d'accès à un composant externe du projet.
EnumèreElément	Permet d'énumérer les éléments du projet : fenêtres, pages, états, requêtes,
EnumèreSousElément	Permet d'énumérer les sous-éléments d'un élément du projet.
ListeDLL	Retourne : • en exécution : la liste des librairies (fichiers ".DLL") utilisées par l'application WINDEV, WINDEV Mobile ou par le site WEBDEV en cours. Seules les librairies en mémoire sont listées. • en mode test : toutes les librairies installées sur le poste en cours.
NombreFenêtre	Calcule le nombre de fenêtres de l'application en cours actuel- lement ouvertes.
ProjetInfo	Renvoie une information spécifique sur le projet en cours d'exécution.

9.19 Fonctions de débogage

Les différentes fonctions de débogage sont les suivantes :

dbgActiveAssertion	Active ou désactive la programmation défensive.
dbgActiveAudit	Active l'audit dynamique par programmation.
dbgActiveLog	Active par programmation le log d'exécution.
dbgAssertion	Permet de trouver et de signaler les erreurs potentielles grâce à un mode de programmation défensif.
dbgConnecte	Permet de connecter un débogueur à distance sur une application, un service, un Webservice,

Débute une opération de différence de la mémoire utilisée par l'application.
Démarre l'enregistrement d'un scénario de test (également appelé scénario de reproduction).
Ecrit un commentaire dans l'audit dynamique en cours.
Ecrit un warning d'exécution personnalisé dans l'audit dynamique.
Provoque: une assertion lors du test de l'élément ou du projet (mode Go). une erreur en mode test automatique.
Récupère et modifie l'état de l'audit dynamique.
Renvoie et modifie l'état du log d'exécution.
Sauve un dump mémoire contenant uniquement les ressources mémoire qui ont été allouées et qui n'ont pas encore été libérées depuis l'appel précédent de la fonction dbgDébut-DiffMémoire .
Arrête l'enregistrement du scénario en cours.
Récupère une information de débogage.
Récupère ou modifie les options de l'audit dynamique.
Récupère ou modifie les options du log d'exécution.
Sauve un dump de débogage de l'application.
Sauve un dump de la mémoire utilisée par l'application.
Écrit une information dans le flux de sortie standard "stdout" (également appelé "console").
Définit la procédure WLangage qui sera appelée en cas d'erreur détectée par une fonction de la famille dbgVérifieXXXX.
Vérifie si les expressions spécifiées sont différentes en programmation défensive et en mode test automatique.
Vérifie si les expressions sont égales en programmation défensive et en mode test automatique.
Vérifie si une expression est fausse en programmation défensive et en mode test automatique.
Vérifie si l'expression n'est pas Null en programmation défensive et en mode test automatique.



dbgVérifieNull	Vérifie si l'expression est Null en programmation défensive et en mode test automatique.
dbgVérifieVrai	Vérifie si une expression vaut Vrai en programmation défensive et en mode test automatique.

9.20 Fonctions de gestion des Exécutables en mode Console

Les fonctions permettant de manipuler les différents flux des exécutables en mode "console" sont les suivantes :

ConsoleEcrit	Ecrit une chaîne de caractères dans le flux de sortie standard "stdout" (également appelé "console").
ConsoleErreur	Ecrit une chaîne de caractères dans le flux de sortie d'erreurs "stderr".
ConsoleLit	Lit une chaîne sur le flux d'entrée standard "stdin".

9.21 Fonctions de gestion des clés d'activation

Les fonctions de gestion des clés d'activation sont les suivantes :

CléCalculeCléActivation	Calcule la clé d'activation de l'application à partir de la clé initiale.
CléCompareClé	Compare une clé initiale avec une clé d'activation.
CléGénèreCléInitiale	Génère la clé initiale (numéro de licence unique) pour le système d'activation de l'application.
CléRécupèreldentifiant	Récupère l'identifiant ayant servi à générer une clé initiale.

9.22 Fonctions de gestion des tâches planifiées WEBDEV

Les fonctions de gestion des tâches planifiées WEBDEV sont les suivantes :

ServeurAppliAjouteTâchePla- nifiée	Ajoute une nouvelle tâche planifiée à l'application (site ou webservice).
ServeurAppliExécuteTâche- Planifiée	Lance immédiatement l'exécution d'une tâche planifiée sur un Serveur d'Application WEBDEV.
ServeurAppliInfoTâchePlani- fiée	Lit la description d'une tâche planifiée.

ServeurAppliListeTâchePlani- fiée	Renvoie la liste des tâches planifiées de l'application (site ou Webservice).
ServeurAppliModifieTâche- Planifiée	Modifie une tâche planifiée existante.
ServeurAppliSupprimeTâche- Planifiée	Supprime une tâche planifiée associée à l'application (site ou Webservice).

9.23 Fonctions de gestion des plans d'action (Fabrique logicielle)

Les fonctions de gestion des plans d'action de la fabrique logicielle sont les suivantes :

paDésactiveAction	Désactive l'exécution d'une action présente dans un plan d'action.
paExécute	Exécute un plan d'action.
paLog	Enregistre une information dans un fichier "log" pendant l'exécution d'un plan d'action.
paNomCompletProjet	Récupère le nom physique complet d'un projet ouvert pendant l'exécution d'un plan d'action.
PlanActionExécute	Exécute une instance de plan d'action dans la fabrique logicielle.
PlanActionInfo	Récupère une information concernant l'exécution d'une instance d'un plan d'action.
PlanActionParamètre	Paramètre un plan d'action dans la fabrique logicielle.

9.24 Fonctions Hasp

Les fonctions hasp sont les suivantes :

Hasp	Interroge une clé électronique HASP de type HASP-3, HASP-4, MemoHasp ou NetHasp.
HaspHLConnecte	Connecte l'application à une clé Hasp.
HaspHLCrypte	Crypte une chaîne de caractères en utilisant les algorithmes de la clé Hasp spécifiée.
HaspHLDéconnecte	Ferme la connexion de l'application à une clé Hasp.
HaspHLDécrypte	Décrypte une chaîne de caractères en utilisant les algorithmes de la clé Hasp.



HaspHLEcrit	Ecrit des données (chaînes de caractères ou buffer) dans la mémoire interne de la clé Hasp.
HaspHLInfo	Récupère des informations sur la clé électronique Hasp.
HaspHLLit	Lit des données (chaînes de caractères ou buffer) dans la mémoire interne de la clé Hasp.

9.25 Fonctions de gestion des tâches en arrière-plan

Les fonctions de gestion des tâches en arrière-plan sont les suivantes :

TâcheEnArrièrePlanAjoute	Ajoute une nouvelle tâche en arrière-plan.
TâcheEnArrièrePlanListe	Renvoie la liste des tâches en arrière-plan de l'application.
TâcheEnArrièrePlanSupprime	Supprime une tâche en arrière-plan (précédemment ajoutée avec la fonction TâcheEnArrièrePlanAjoute).

9.26 Fonctions de gestion de la télémétrie

Les fonctions de gestion de la télémétrie sont les suivantes :

TélémétrieActive	Active manuellement la télémétrie.
TélémétrieAjouteMesure	Ajoute une mesure pour un capteur de valeur ou de temps.
TélémétrieAjoutePassage	Signale l'exécution du code au niveau d'un capteur de passage.
TélémétrieDésactive	Désactive la télémétrie. Les données de télémétrie ne sont plus envoyées au serveur.
TélémétrieEnvoieDonnées	Force l'envoi immédiat des données de la télémétrie.
TélémétrieEstActive	Permet de savoir si la télémétrie est activée.
TélémétrieldentifieUtilisateur	Identifie l'utilisateur actuel pour lequel les données de télémétrie sont enregistrées.
TélémétrieParamètre	Permet de connaître et de modifier les paramètres de la télémétrie.

9.27 Fonctions Action

Les fonctions de gestion des actions avec Undo/Redo sont les suivantes :

ActionDéclareUndo	Déclare comment annuler une action ajoutée avec la fonction ActionDo . Cette fonction DOIT être appelée durant l'exécution de la procédure fournie à la fonction ActionDo .
ActionDo	Crée et exécute une action personnalisée (définie par programmation) avec support du "Undo/Redo".
ActionRedo	Exécute la dernière action annulée.
ActionUndo	Annule la dernière action effectuée par l'utilisateur final.

9.28 Fonctions de gestion AJAX

Les fonctions AJAX sont les suivantes :

AJAXAnnuleAppelAsynchrone	Annule l'exécution automatique de la procédure navigateur appelée par la fonction AJAXExécuteAsynchrone.
AJAXAppelAsynchroneEn- Cours	Permet de savoir si une procédure serveur appelée par la fonction AJAXExécuteAsynchrone est en cours d'exécution.
AJAXDisponible	Permet de savoir si la technologie AJAX est utilisable dans le navigateur en cours.
AJAXExécute	Exécute une procédure serveur sans rafraîchir la page.
AJAXExécuteAsynchrone	Exécute une procédure serveur sans rafraîchir la page.

9.29 Fonctions de gestion de l'album de photos

Les fonctions de gestion de l'album de photos sont les suivantes :

AlbumSauve	Sauve une image, une photo ou une vidéo dans l'album de photos de l'appareil mobile.
AlbumSélecteur	Récupère une photo, une image ou une vidéo stockée dans l'album de photos de l'appareil mobile.
PhotoLanceAppli	Lance l'application caméra native de l'appareil afin de prendre une photo.



9.30 Fonctions de gestion des applications avec "live update"

Les fonctions de gestion des applications avec "live update" sont les suivantes :

AppliChangeParamètre Change une information du mécanisme de mise à jour automatique de l'application spécifiée. AppliContrôle Active (ou désactive) le contrôle à distance de l'application WINDEV multi-utilisateurs en cours. Cette fonction est d'un usage avancé. AppliDéclencheMAJ Déclenche la mise à jour automatique de l'application en cours. AppliDétecteMAJDisponible Désactive ou personnalise la détection des mises à jour disponibles. AppliInfoVersion Renvoie des informations sur une version disponible sur le serveur d'installation. AppliListeVersion Liste les versions disponibles sur le serveur d'installation de référence. AppliMAJDisponible Permet de savoir si une mise à jour est disponible pour l'application spécifiée. AppliParamètre Renvoie des informations sur le mécanisme de mise à jour automatique de l'application spécifiée. AppliParamètre Supprime une version de l'historique des versions présent sur le serveur d'installation de référence.		
matique de l'application spécifiée. AppliContrôle Active (ou désactive) le contrôle à distance de l'application WINDEV multi-utilisateurs en cours. Cette fonction est d'un usage avancé. AppliDéclencheMAJ Déclenche la mise à jour automatique de l'application en cours. AppliDétecteMAJDisponible Désactive ou personnalise la détection des mises à jour disponibles. AppliInfoVersion Renvoie des informations sur une version disponible sur le serveur d'installation. AppliInstalleVersion Installe une version spécifique de l'application. AppliListeVersion Liste les versions disponibles sur le serveur d'installation de référence. AppliMAJDisponible Permet de savoir si une mise à jour est disponible pour l'application spécifiée. AppliParamètre Renvoie des informations sur le mécanisme de mise à jour automatique de l'application spécifiée. AppliSupprimeVersion Supprime une version de l'historique des versions présent sur	AppliActiveVersion	
WINDEV multi-utilisateurs en cours. Cette fonction est d'un usage avancé. AppliDéclencheMAJ Déclenche la mise à jour automatique de l'application en cours. AppliDétecteMAJDisponible Désactive ou personnalise la détection des mises à jour disponibles. AppliInfoVersion Renvoie des informations sur une version disponible sur le serveur d'installation. AppliInstalleVersion Installe une version spécifique de l'application. AppliListeVersion Liste les versions disponibles sur le serveur d'installation de référence. AppliMAJDisponible Permet de savoir si une mise à jour est disponible pour l'application spécifiée. AppliParamètre Renvoie des informations sur le mécanisme de mise à jour automatique de l'application spécifiée. AppliSupprimeVersion Supprime une version de l'historique des versions présent sur	AppliChangeParamètre	
AppliDétecteMAJDisponible Désactive ou personnalise la détection des mises à jour disponibles. AppliInfoVersion Renvoie des informations sur une version disponible sur le serveur d'installation. AppliInstalleVersion Installe une version spécifique de l'application. AppliListeVersion Liste les versions disponibles sur le serveur d'installation de référence. AppliMAJDisponible Permet de savoir si une mise à jour est disponible pour l'application spécifiée. AppliParamètre Renvoie des informations sur le mécanisme de mise à jour automatique de l'application spécifiée. AppliSupprimeVersion Supprime une version de l'historique des versions présent sur	AppliContrôle	WINDEV multi-utilisateurs en cours. Cette fonction est d'un
AppliInfoVersion Renvoie des informations sur une version disponible sur le serveur d'installation. AppliInstalleVersion Installe une version spécifique de l'application. AppliListeVersion Liste les versions disponibles sur le serveur d'installation de référence. AppliMAJDisponible Permet de savoir si une mise à jour est disponible pour l'application spécifiée. AppliParamètre Renvoie des informations sur le mécanisme de mise à jour automatique de l'application spécifiée. AppliSupprimeVersion Supprime une version de l'historique des versions présent sur	AppliDéclencheMAJ	
serveur d'installation. AppliInstalleVersion Installe une version spécifique de l'application. AppliListeVersion Liste les versions disponibles sur le serveur d'installation de référence. AppliMAJDisponible Permet de savoir si une mise à jour est disponible pour l'application spécifiée. AppliParamètre Renvoie des informations sur le mécanisme de mise à jour automatique de l'application spécifiée. AppliSupprimeVersion Supprime une version de l'historique des versions présent sur	AppliDétecteMAJDisponible	·
AppliListeVersion Liste les versions disponibles sur le serveur d'installation de référence. AppliMAJDisponible Permet de savoir si une mise à jour est disponible pour l'application spécifiée. AppliParamètre Renvoie des informations sur le mécanisme de mise à jour automatique de l'application spécifiée. AppliSupprimeVersion Supprime une version de l'historique des versions présent sur	AppliInfoVersion	·
référence. AppliMAJDisponible Permet de savoir si une mise à jour est disponible pour l'application spécifiée. AppliParamètre Renvoie des informations sur le mécanisme de mise à jour automatique de l'application spécifiée. AppliSupprimeVersion Supprime une version de l'historique des versions présent sur	AppliInstalleVersion	Installe une version spécifique de l'application.
cation spécifiée. AppliParamètre Renvoie des informations sur le mécanisme de mise à jour automatique de l'application spécifiée. AppliSupprimeVersion Supprime une version de l'historique des versions présent sur	AppliListeVersion	·
automatique de l'application spécifiée. AppliSupprimeVersion Supprime une version de l'historique des versions présent sur	AppliMAJDisponible	
	AppliParamètre	
	AppliSupprimeVersion	

9.31 Fonctions de gestion des Codes-Barres

Les fonctions de gestion des codes-barres sont les suivantes :

CBCalculeCaractèreDeVérification	Retourne le code de contrôle d'un code-barres.
CBCapture	Décode les informations stockées dans un code-barres en utilisant la caméra de l'appareil (Android, iPhone, iPad).

CBDécode	Décode les informations stockées dans un code-barres de type QR Code.
CBVersImage	Génère l'image d'un code-barres.

9.32 Fonctions DDE

Les fonctions permettant de gérer le DDE sont les suivantes :

Retourne les informations récupérées par la fonction DDERécupère .
Ouvre une connexion DDE entre le programme en cours et le destinataire selon un sujet donné.
Supprime une connexion entre le programme en cours et un destinataire.
Identifie le destinataire d'une connexion DDE.
Envoie une donnée au programme connecté via DDE.
Retourne le compte-rendu d'exécution d'une fonction de gestion du dialogue DDE.
Associe une procédure WLangage à un évènement DDE : lorsque l'évènement DDE se produit, la procédure WLangage associée est automatiquement lancée.
Envoie un ordre à exécuter sur le serveur.
Interrompt un lien entre un item et une donnée.
Identifie l'item concerné par un évènement DDE.
Lance l'exécution d'un programme (exécutable par exemple) depuis l'application en cours.
Crée un lien chaud avec une donnée.
Crée un lien tiède avec une donnée.
Modifie une donnée liée.
Récupère une donnée envoyée par un programme (le destinataire de la connexion pour l'objet spécifié).
Identifie le sujet de la conversation associée à une connexion DDE.



9.33 Fonctions de gestion des continents et des pays

Les fonctions de gestion des continents et des pays sont les suivantes :

ContinentListe	Renvoie la liste des continents.
ContinentRécupère	Renvoie la variable de type Continent correspondant à une des valeurs suivantes : • une constante continent (code continent sur 2 caractères), • un libellé de continent.
PaysListe	Renvoie la liste de tous les pays ou des pays d'un continent donné selon la norme ISO 3166-1.
PaysRécupère	Renvoie la variable de type Pays correspondant à un code ISO ou un libellé de pays à la norme ISO 3166-1.

9.34 Fonctions de gestion du multi-touch

Les fonctions de gestion des gestes sur un téléphone (iOS/Android) ou dans un site (multi-touch) sont les suivantes :

GesteNbPointeur	Retourne le nombre de pointeurs en contact avec l'écran.
GestePointeurEncours	Retourne l'indice du pointeur (doigt ou stylet) ayant déclen- ché l'appel d'un traitement spécifique au multi-touch dans un champ Image.
GestePosX	Retourne la position horizontale du pointeur (doigt ou stylet).
GestePosY	Retourne la position verticale du pointeur (doigt ou stylet).
GesteTypePointeur	Renvoie le type de pointeur utilisé sur l'appareil : doigt, souris ou stylet.

9.35 Fonctions de gestion des erreurs en exécution

Les fonctions permettant de gérer les erreurs et les exceptions sont les suivantes :

ErreurChangeParamètre	Paramètre le comportement automatique à adopter en cas d'erreur dans le traitement en cours.
ErreurDéclenche	Déclenche une erreur non fatale.
ErreurInfo	Récupère des informations sur la dernière erreur d'une fonction d'une composante de WINDEV, WINDEV Mobile ou de WEBDEV.

ErreurPropage	Propage une erreur non fatale qui pourra être traitée par le code appelant, si ce code a activé une gestion des erreurs non fatales (sous l'éditeur de code, ou par la fonction Erreur-ChangeParamètre).
ErreurRAZ	Réinitialise la détection des erreurs non fatales : • Le résultat de la fonction ErreurInfo est réinitialisé. • La variable ErreurDétectée revient à <u>Faux</u> .
ErreurRestaureParamètre	Rétablit le traitement d'erreur d'un traitement.
ExceptionActive	Ré-active le traitement d'exception en cours si l'exception a pu être corrigée.
ExceptionAffiche	Affiche la fenêtre standard des exceptions avec le contenu de l'exception courante.
ExceptionChangeParamètre	Paramètre le comportement automatique à adopter en cas d'exception dans le traitement en cours.
ExceptionDéclenche	Déclenche artificiellement le mécanisme de sécurité de WLangage en provoquant une exception.
ExceptionInfo	Récupère des informations sur l'exception en cours.
ExceptionPropage	Propage une exception.
ExceptionRestaureParamètre	Rétablit le traitement d'exception d'un traitement.

9.36 Fonctions Euro

Les fonctions permettant de gérer l'Euro sont les suivantes :

eChangeDevise	Convertit une devise en une autre devise.
eDeviseAffParDéfaut	Identifie ou modifie la devise d'affichage utilisée par défaut.
eDeviseMemParDéfaut	Identifie ou modifie la devise de mémorisation utilisée par défaut.
eDifférenceArrondi	Renvoie la différence d'arrondi entre : • la valeur affichée d'un champ de type "Monétaire + Euro", • le champ associé permettant un double affichage.
elnitDevise	Ajoute ou modifie les caractéristiques d'une devise dans la table des changes des devises.
eNomDevise	Renvoie le libellé d'une devise.
eTauxDeChange	Renvoie la valeur du taux de change d'une devise.



eVersDevise	Convertit une valeur exprimée en Euro en une autre devise.
eVersEuro	Convertit en Euros une valeur exprimée dans une devise spécifique.

9.37 Fonctions de manipulation de l'UI par l'utilisateur final

Les différentes fonctions permettant de gérer la manipulation de l'Ul par l'utilisateur final sont les suivantes:

FenEdActive	Permet: • de savoir si le mode "Modification de l'Ul par l'utilisateur final" est activé dans une fenêtre (ou une fenêtre interne). • d'activer ou non le mode "Modification de l'Ul par l'utilisateur final" dans une fenêtre (ou une fenêtre interne).
FenEdCharge	Charge les modifications faites par l'utilisateur final dans une fenêtre.
FenEdCréeNote	Crée un champ Note repositionnable.
FenEdDéclareUndo	Déclare comment annuler une action ajoutée avec la fonction FenEdDo.
FenEdDésélectionneTout	Désélectionne tous les champs lors de la modification de l'interface par l'utilisateur final (mode "Modification de l'Ul par l'utilisateur final" activé).
FenEdDo	Exécute une action (définie par programmation) avec support du Undo/Redo.
FenEdRedo	Exécute la dernière action annulée lors de la modification de l'interface par l'utilisateur final (mode "Modification de l'Ul par l'utilisateur final" activé).
FenEdRestaure	Annule toutes les modifications effectuées par l'utilisateur final (mode "Modification de l'Ul par l'utilisateur final" activé).
FenEdSauve	Sauve les modifications réalisées en mode "Modification de l'Ul par l'utilisateur final".
FenEdSauveNote	Exporte les notes de l'utilisateur dans un fichier.
FenEdSelect	Renvoie l'un des champs sélectionnés lors de la modification de l'interface par l'utilisateur final (mode "Modification de l'Ul par l'utilisateur final" activé).
FenEdSelectMoins	Dé-sélectionne un champ lors de la modification de l'interface par l'utilisateur final (mode "Modification de l'Ul par l'utilisa- teur final" activé).

FenEdSelectOccurrence	Indique le nombre de champs sélectionnés lors de la modification de l'interface par l'utilisateur final (mode "Modification de l'Ul par l'utilisateur final" activé).
FenEdSelectPlus	Sélectionne un champ lors de la modification de l'interface par l'utilisateur final (mode "Modification de l'Ul par l'utilisateur final" activé).
FenEdUndo	Annule la dernière action effectuée lors de la modification de l'interface par l'utilisateur final (mode "Modification de l'Ul par l'utilisateur final" activé).

9.38 Fonctions de gestion des navigateurs

Les fonctions de gestion des navigateurs sont les suivantes :

AjouteFavori	Ajoute une adresse Internet dans la liste des favoris de l'internaute.
CookieEcrit	Ecrit un cookie sur le poste de l'internaute.
CookieLit	Récupère la valeur d'un cookie enregistré sur le poste de l'internaute.
CookieSupprime	Supprime un cookie sur le poste de l'internaute.
EmailOuvreMessagerie	Ouvre le logiciel de messagerie par défaut : • de l'internaute sur le poste navigateur. • de l'utilisateur sur le poste Windows en cours. • sur le téléphone.
NavigateurAdresselP	Renvoie l'adresse IP du poste de l'Internaute connecté au site WEBDEV.
NavigateurEstConnecté	Indique si le navigateur est connecté au réseau.
NavigateurFerme	Ferme la fenêtre en cours du navigateur et stoppe l'exécution du code en cours.
NavigateurHauteur	Renvoie la hauteur en pixels de la zone cliente dans laquelle la page est affichée.
NavigateurHistoriqueAjoute	Ajoute une entrée dans l'historique de navigation en lui associant des données. Ces données seront transmises lors du retour sur cette entrée.
NavigateurHistoriqueModifie	Modifie les données de l'entrée courante dans l'historique de navigation. Ces données seront transmises lors d'un retour sur l'entrée courante.



NavigateurImprime	Imprime la page courante actuellement affichée dans le navigateur.
NavigateurLanceAppli	Ouvre le navigateur Web par défaut de l'appareil en cours.
NavigateurLargeur	Renvoie la largeur en pixels de la zone cliente dans laquelle la page est affichée.
NavigateurMobile	Permet de savoir si le navigateur utilisé par l'internaute est lancé sur un mobile.
NavigateurNom	Renvoie le nom du navigateur de l'internaute ("user agent").
NavigateurOS	Indique le système d'exploitation annoncé par le navigateur de l'internaute.
NavigateurOuvre	Ouvre une nouvelle fenêtre du navigateur.
NavigateurPlateforme	Retourne la plateforme du navigateur utilisée par l'internaute.
NavigateurTranche	Renvoie le numéro de la tranche affichée dans une page en mode Responsive Web Design.
NavigateurType	Retourne le type du navigateur utilisé par l'internaute.
NavigateurVersion	Retourne la version du navigateur utilisé par l'internaute.
NotificationAffiche	Affiche un message hors navigateur.
PleinEcranActive	Passe le navigateur en mode "Plein écran". Le navigateur occupe ainsi tout l'espace de l'écran.
PleinEcranDésactive	Désactive le mode "Plein écran" du navigateur.

9.39 Fonctions de gestion de la reconnaissance vocale

Les fonctions permettant de gérer la reconnaissance vocale sont les suivantes :

ReconnaissanceVocaleAjou- teCommande	Ajoute une commande vocale dans la fenêtre en cours.
ReconnaissanceVocaleDé- clenche	Déclenche le service de reconnaissance vocale de l'appareil.
ReconnaissanceVocaleSup- primeCommande	Supprime une commande vocale précédemment ajoutée par la fonction ReconnaissanceVocaleAjouteCommande.

9.40 Fonctions de gestion de la synthèse vocale

Les fonctions de gestion de la synthèse vocale sont les suivantes :

SynthèseVocaleArrête	Stoppe toutes les lectures en cours du moteur de synthèse vocale.
SynthèseVocaleEnCours	Permet de savoir si une lecture est en cours par le moteur de synthèse vocale.
SynthèseVocaleInitialise	Initialise les paramètres de la synthèse vocale pour l'application en cours.
SynthèseVocaleListeVoix	Renvoie la liste des voix disponibles sur l'appareil pour le moteur de synthèse vocale.
SynthèseVocaleLitFichier	Lit le contenu du fichier spécifié en utilisant le moteur de synthèse vocale de l'appareil.
SynthèseVocaleLitTexte	Lit le texte spécifié en utilisant le moteur de synthèse vocale de l'appareil.

9.41 Fonctions de vérification de l'orthographe

Les fonctions permettant de gérer la correction orthographique sont les suivantes :

OrthoAjouteDictionnaire	Ajoute un mot au dictionnaire orthographique de OpenOffice : • soit pour l'instance de l'application en cours. • soit pour toutes les applications.
OrthoDisponible	Indique si un dictionnaire est disponible pour la vérification orthographique (vérification effectuée dans les champs utilisant la correction intégrée ou vérification par les fonctions WLangage).
OrthoSuggère	Renvoie la liste des mots possibles présents dans le diction- naire de OpenOffice pouvant corriger un mot mal orthogra- phié.
OrthoVérifie	Indique si un mot est correctement orthographié (c'est-à-dire s'il est connu du dictionnaire OpenOffice installé sur le poste).



9.42 Fonctions Upload

Les fonctions de gestion de l'upload de fichiers sont les suivantes :

UploadCopieFichier	Enregistre sur le serveur un fichier "uploadé" par l'internaute. Cet upload a pu être effectué : • via un champ de saisie de type "Upload". • via un champ Upload mono ou multi-fichiers.
UploadFichierEnCours	Indique le fichier en cours d'upload via le champ Upload.
UploadLance	Lance l'envoi des fichiers sélectionnés dans un champ Upload.
UploadNomFichier	Renvoie le nom d'un fichier "uploadé" par l'internaute. Cet upload a pu être effectué : • via un champ de saisie de type "Upload". • via un champ Upload mono ou multi-fichiers.
UploadSupprime	Supprime un fichier de la liste des fichiers à uploader : le fi- chier ne sera pas uploadé sur le serveur.
UploadSupprimeTout	Vide la liste des fichiers à uploader : aucun fichier ne sera uploadé sur le serveur.
UploadTaille	Renvoie la taille totale (en octets) des fichiers de l'upload en cours via un champ Upload.
UploadTailleEnvoyée	Renvoie la taille totale (en octets) des fichiers déjà envoyés par l'upload en cours via un champ Upload.
UploadTailleEnvoyéeFichie- rEnCours	Renvoie la taille (en octets) déjà envoyée du fichier en cours d'upload via un champ Upload.
UploadTailleFichier	Renvoie la taille totale (en octets) d'un fichier présent dans un champ Upload.
UploadTailleFichierEnCours	Renvoie la taille totale (en octets) du fichier en cours d'upload via un champ Upload.

9.43 Fonctions URI

Les fonctions de gestion des URI sont les suivantes :

BufferVersURI	Sauvegarde le contenu d'un buffer dans une ressource identi- fiée par son URI.
FichierVersURI	Sauvegarde le contenu d'un fichier dans une ressource identifiée par son URI.

URIRécupèreInfo	Récupère des informations sur une ressource de type URI.
URISélecteur	Ouvre une fenêtre du système pour sélectionner une ressource provenant : • du système de fichiers de l'appareil, • du Cloud (Google Drive, Microsoft OneDrive, etc.) • ou d'un des gestionnaires de contenu installés sur l'appareil.
URIVersBuffer	Charge en arrière-plan le contenu d'une ressource (image, texte, etc.) identifiée par son URI dans une variable de type buffer.
URIVersFichier	Enregistre en arrière-plan le contenu d'une ressource (image, texte, etc.) identifiée par son URI dans un fichier externe.

9.44 Fonctions Verrou

Les fonctions de verrouillage d'une application sont les suivantes :

ValideMotDePasse	Indique si le mot de passe spécifié est valide pour l'utilisateur en cours.
VerrouAppliBloque	Verrouille une application WINDEV.
VerrouAppliDébloque	Déverrouille une application bloquée par le verrouillage automatique ou la fonction VerrouAppliBloque .
VerrouAppliDélai	Renvoie ou modifie le délai d'inactivité avant qu'une application WINDEV passe en mode verrouillé.
VerrouAppliMotDePasse	Spécifie un mot de passe spécifique utilisable pour déverrouil- ler l'application en cours (application verrouillée automatique- ment ou par la fonction VerrouAppliBloque).

9.45 Fonctions SaaS

Les fonctions SaaS sont les suivantes :

SaaSAdminActiveLicence	Attribue une licence d'abonnement à un utilisateur SaaS.
SaaSAdminActiveService	Active un service dans une tarification SaaS.
SaaSAdminAjouteAbonnement	Ajoute un abonnement à une tarification d'un site SaaS pour un compte client.
SaaSAdminAjouteClient	Ajoute un compte client SaaS.



SaaSAdminAjouteService	Ajoute un service SaaS dans la description d'un site.
SaaSAdminAjouteSite	Ajoute un site SaaS.
SaaSAdminAjouteTarification	Ajoute une tarification SaaS.
SaaSAdminAjouteUtilisateur	Ajoute un utilisateur SaaS.
SaaSAdminChercheAbonne- ment	Recherche un abonnement SaaS.
SaaSAdminChercheClient	Recherche un compte client SaaS.
SaaSAdminChercheService	Recherche de la description d'un service SaaS.
SaaSAdminChercheSite	Rechercher un site dans la base du Webservice SaaS.
SaaSAdminChercheTarification	Cherche une tarification SaaS.
SaaSAdminChercheUtilisateur	Recherche un utilisateur d'un compte client SaaS.
SaaSAdminConfigureDevise	Configure la devise utilisée dans les relevés de connexion du système SaaS.
SaaSAdminConfigureSMTP	Configure la session SMTP associéeau compte administrateur d'une session SaaS.
SaaSAdminConnecte	Connecte et authentifie l'administrateur du Webservice SaaS.
SaaSAdminConnexionClient	Retourne la connexion à la base de données d'un compte client pour un site SaaS.
SaaSAdminConnexionSite	Renvoie la connexion à la base commune ou à la base de référence d'un site SaaS.
SaaSAdminCréeBaseClient	Crée la base de données d'un compte client pour un site SaaS.
SaaSAdminDéconnecte	Termine la session d'administration d'une base SaaS.
SaaSAdminDésactiveLicence	Retire une licence d'abonnement à un utilisateur SaaS.
SaaSAdminDésactiveService	Désactive un service dans une tarification SaaS.
SaaSAdminEcritParamètreSite	Enregistre une information spécifique au client.
SaaSAdminEstConnecté	Indique si une session d'administration SaaS a été ouverte.
SaaSAdminListeAbonnement	Liste les abonnements SaaS associés à un site ou une tarification.
SaaSAdminListeAbonnement- Client	Liste les abonnements SaaS d'un compte client.
SaaSAdminListeClient	Liste les comptes client de la base d'un Webservice SaaS.

SaaSAdminListeService	Liste les services SaaS associés à un site SaaS, à une tarification ou à un utilisateur.
SaaSAdminListeSite	Liste les sites SaaS déclarés dans la base d'un Webservice SaaS WEBDEV.
SaaSAdminListeTarification	Liste les tarifications d'un site SaaS.
SaaSAdminListeUtilisateur	Liste les utilisateurs de la base d'un Webservice SaaS.
SaaSAdminListeVisite	Renvoie la liste des visites d'un site SaaS.
SaaSAdminLitParamètreSite	Lit un paramètre du site précédemment enregistré avec la fonction SaaSAdminEcritParamètreSite.
SaaSAdminModifieAbonne- ment	Modifie un abonnement SaaS.
SaaSAdminModifieClient	Modifie un compte client SaaS.
SaaSAdmin Modifie ConnexionClient	Modifie la connexion à la base de données du client pour un site SaaS.
SaaSAdminModifieCon- nexionSite	Configure la gestion des données pour un site SaaS.
SaaSAdminModifieService	Modifie un service SaaS.
SaaSAdminModifieSite	Modifie un site SaaS.
SaaSAdminModifieTarification	Modifie une tarification SaaS.
SaaSAdminModifieUtilisateur	Modifie un utilisateur SaaS.
SaaSAdminSupprimeAbonne- ment	Supprime un abonnement SaaS.
SaaSAdminSupprimeClient	Supprime un compte client SaaS.
SaaSAdminSupprimeService	Supprime un service SaaS.
SaaSAdminSupprimeSite	Supprime un site SaaS.
SaaSAdminSupprimeTarification	Supprime une tarification SaaS.
SaaSAdminSupprimeUtilisa- teur	Supprime un utilisateur SaaS.
SaaSChangeMotDePasse	Change le mot de passe de l'utilisateur connecté.
SaaSConnecte	Authentifie un utilisateur d'un site SaaS auprès du webservice SaaS gestionnaire du site.



SaaSConnexionClient	Renvoie les caractéristiques de la connexion à la base de données du client.
SaaSDéconnecte	Déconnecte l'utilisateur d'un site SaaS auprès du webservice SaaS gestionnaire du site.
SaaSEcritParamètreSite	Enregistre une information spécifique pour un site SaaS dans la configuration d'un compte client.
SaaSEnvoieCodeDeSécurité	Envoie le code de sécurité à l'utilisateur pour qu'il puisse changer son mot de passe.
SaaSEstConnecté	Détermine si la connexion au webservice SaaS est toujours en cours.
SaaSLitParamètreSite	Lit une information spécifique au client pour le site SaaS en cours.
SaaSUtilisateurConnecté	Renvoie l'utilisateur actuellement connecté via la fonction SaaSConnecte.
SaaSVérifieService	Vérifie les droits d'accès de l'utilisateur à un service du site SaaS.

9.46 Fonctions de gestion du MCU

Les fonctions de gestion du MCU sont les suivantes :

EnModeMCU	Identifie si le code est exécuté depuis un code écrit dans une macro utilisateur.
MCUActif	Permet de connaître et de modifier l'activation de la gestion du MCU (Macro Code Utilisateur).
MCUOuvre	Ouvre la fenêtre d'édition du Macro Code Utilisateur pour la fenêtre en cours.

9.47 Fonctions spécifiques aux tests

Dans le code d'un test automatique, il est possible d'utiliser les fonctions suivantes :

TestAjouteItération	Ajoute une itération dans le test en cours et donne les valeurs des paramètres du test pour cette itération.
TestEcritRésultat	Écrit une information ou une erreur dans le compte rendu d'un test unitaire, sous l'éditeur de tests.

Provoque:		
• une assertion lors du test de l'élément ou du projet (mode Go). • une erreur en mode test automatique. TestVérifie Écrit un résultat dans le compte rendu de test en fonction du résultat d'une expression booléenne. TestVérifieDifférence Vérifie si les expressions spécifiées sont différentes en programmation défensive et en mode test automatique. TestVérifieEgalité Vérifie si les expressions sont égales en programmation défensive et en mode test automatique. Vérifie si une expression est fausse en programmation défensive et en mode test automatique. TestVérifieNonNull Vérifie si l'expression n'est pas Null en programmation défensive et en mode test automatique. TestVérifieNull Vérifie si l'expression est Null en programmation défensive et en mode test automatique. TestVérifieVrai Vérifie si une expression vaut Vrai en programmation défensive et en mode test automatique.	TestErreur	 une assertion lors du test de l'élément ou du projet (mode Go).
résultat d'une expression booléenne. TestVérifieDifférence Vérifie si les expressions spécifiées sont différentes en programmation défensive et en mode test automatique. TestVérifieEgalité Vérifie si les expressions sont égales en programmation défensive et en mode test automatique. TestVérifieFaux Vérifie si une expression est fausse en programmation défensive et en mode test automatique. TestVérifieNonNull Vérifie si l'expression n'est pas Null en programmation défensive et en mode test automatique. TestVérifieNull Vérifie si l'expression est Null en programmation défensive et en mode test automatique. TestVérifieVrai Vérifie si une expression vaut Vrai en programmation défensive et en mode test automatique.	TestSurErreur	 une assertion lors du test de l'élément ou du projet (mode Go).
grammation défensive et en mode test automatique. TestVérifieEgalité Vérifie si les expressions sont égales en programmation défensive et en mode test automatique. TestVérifieFaux Vérifie si une expression est fausse en programmation défensive et en mode test automatique. TestVérifieNonNull Vérifie si l'expression n'est pas Null en programmation défensive et en mode test automatique. TestVérifieNull Vérifie si l'expression est Null en programmation défensive et en mode test automatique. TestVérifieVrai Vérifie si une expression vaut Vrai en programmation défensive et en mode test automatique.	TestVérifie	
fensive et en mode test automatique. Vérifie si une expression est fausse en programmation défensive et en mode test automatique. TestVérifieNonNull Vérifie si l'expression n'est pas Null en programmation défensive et en mode test automatique. TestVérifieNull Vérifie si l'expression est Null en programmation défensive et en mode test automatique. TestVérifieVrai Vérifie si une expression vaut Vrai en programmation défensive et en mode test automatique.	TestVérifieDifférence	
sive et en mode test automatique. TestVérifieNonNull Vérifie si l'expression n'est pas Null en programmation défensive et en mode test automatique. TestVérifieNull Vérifie si l'expression est Null en programmation défensive et en mode test automatique. TestVérifieVrai Vérifie si une expression vaut Vrai en programmation défensive et en mode test automatique.	TestVérifieEgalité	
sive et en mode test automatique. TestVérifieNull Vérifie si l'expression est Null en programmation défensive et en mode test automatique. TestVérifieVrai Vérifie si une expression vaut Vrai en programmation défen-	TestVérifieFaux	
en mode test automatique. TestVérifieVrai Vérifie si une expression vaut Vrai en programmation défen-	TestVérifieNonNull	1 1 0
received and expression radio and programmation determined	TestVérifieNull	
	TestVérifieVrai	1 3

9.48 Fonctions de pilotage

Les fonctions de pilotage permettent de piloter les différents types de fenêtres pouvant apparaître lors d'un test automatique. Ces fonctions, utilisées dans le code du test, permettent d'effectuer une action. Elles évitent ainsi le blocage du test.

Les fonctions de pilotage sont les suivantes :

PiloteActionBar	Pilote une Action Bar pendant les tests automatiques exécutés sur mobile (Android ou iOS).
PiloteAvertissement	Pilote le prochain appel de la fonction Avertissement et clique automatiquement sur le bouton "OK".
PiloteCombo	Pilote une des actions suivantes sur un champ Combo : • clic sur le bouton permettant de dérouler la liste du champ Combo. • sélection d'un élément dans un champ Combo.



PiloteConfirmer	Pilote le prochain appel de la fonction Confirmer , puis clique automatiquement sur le bouton passé en paramètre.
PiloteDialogue	Pilote le prochain appel de la fonction Dialogue , puis clique automatiquement sur le bouton passé en paramètre.
PiloteDnD	Pilote un "Glisser-Déposer" durant les tests automatiques.
PiloteErreur	Pilote le prochain appel de la fonction Erreur , puis clique automatiquement sur le bouton "OK".
PiloteFenêtre	Indique le test qui sera utilisé lors de la prochaine ouverture d'une fenêtre.
PiloteInfo	Pilote le prochain appel de la fonction Info , puis clique automatiquement sur le bouton "OK".
PiloteInterrupteur	Pilote la sélection d'une option dans un champ Interrupteur.
PiloteMenu	Pilote le prochain menu qui sera ouvert, puis exécute automatiquement une option de ce menu indiquée en paramètre.
PiloteOKAnnuler	Pilote le prochain appel de la fonction OKAnnuler , puis clique automatiquement sur le bouton passé en paramètre.
PiloteOuiNon	Pilote le prochain appel de la fonction OuiNon , puis clique automatiquement sur le bouton indiqué en paramètre.
PiloteSaisie	Effectue une saisie dans un champ par pilotage, en vérifiant qu'une saisie dans ce champ est possible.
PiloteSélecteur	Pilote la sélection d'une option dans un champ Sélecteur.
PiloteSimulateur	Pilote la fenêtre du simulateur mobile (Android ou iOS).
PiloteSouris	Simule un évènement de la souris (clic gauche, clic droit, double-clic,).
PiloteVitesse	Règle la vitesse d'exécution des fonctions de pilotage.
PiloteVolet	Pilote la sélection d'un volet d'un champ Onglet, Ruban ou Boîte à outils.
PiloteVoletAttache	Pilote la réintégration d'un volet détaché dans le champ Onglet dynamique associé.
PiloteVoletDétache	Pilote le détachement d'un volet d'un champ Onglet dynamique.

9.49 Fonctions de gestion des Webservices

Les fonctions de gestion des Webservices sont les suivantes :

AnnuleContexteWebservice	Supprime du contexte du webservice une variable ajoutée par la fonction DéclareContexteWebservice .
DéclareContexteWebservice	Permet de déclarer une liste de variables dont la valeur sera persistante entre les appels successifs à un Webservice.
WebserviceAdresselPClient	Renvoie l'adresse IP du poste utilisant et appelant le Webservice.
WebserviceEcritCodeHTTP	Renseigne le code HTTP qui sera retourné à la fin de l'exécution de la fonction du Webservice REST.
WebserviceEcritCodeHTTP- Personnalisé	Renseigne le code HTTP personnalisé qui sera retourné à la fin de l'exécution de la fonction du Webservice REST.
WebserviceEcritEntêteHTTP	Ajoute un entête HTTP supplémentaire à une requête à un Webservice REST.
WebserviceEcritTypeMIME	Indique le type MIME de la réponse renvoyée par le Webservice (cas d'un appel à un Webservice REST).
WebserviceLitEntêteHTTP	Lit l'entête HTTP reçu lors d'un appel à un webservice (SOAP ou REST).
WebserviceParamètre	Permet de récupérer la valeur d'un paramètre lors de l'appel d'une requête d'un Webservice (SOAP ou REST).



INDEX

A		AjouteLigne	83
		AjouteRéférence	83
Abandonne	11	AlbumSauve	247
Abs	203	AlbumSélecteur	247
ActionBarRechercheVisible	62	AnalyseurDébut	235
ActionBarSupprimeHistorique		AnalyseurFin	235
Recherche	62	AnimationActive	70
ActionDéclareUndo	247	AnimationChangeParamètre	70
ActionDo	247	AnimationChangeType	71
ActionRedo	247	AnimationJoue	71
ActionUndo	247	AnimationJoueSurPropriétéChamp	71
Age	79	AnimationLitParamètre	71
AgendaAffiche	43	AnimationMinFPS	71
AgendaAffichePériodePrécédente	43	AnimationPrépare	71
AgendaAffichePériodeSuivante	43	AnnéeBissextile	79
AgendaAjouteRendezVous	43	AnnéeEnCours	79
AgendaChangeMode	43	AnnuleContexteAWP	15
AgendaCouleurFond	43	AnnuleContexteWebservice	263
AgendaDateVisible	43	AnsiVers0em	72
AgendaHeureAffichée	43	AnsiVersUnicode	72
AgendaHeureOuvrable	43	API	220
AgendaInfoXY	43	APIParamètre	220
AgendaListeRendezVous	43	AppelAJAXEnCours	235
- AgendaMode	43	AppelDLL32	220
AgendaPlageSélectionnée	43	AppelInterface	220
AgendaPosition	43	AppleIdentifiantPublicitaire	134
AgendaSelectMoins	43	AppleSignIn	134
- AgendaSelectPlus	44	AppleTrackingDemandeAutorisation	
AgendaSupprimeRendezVous	44	Asynchrone	134
AgendaSupprimeTout	44	AppleTrackingEtatAutorisation	134
AgendaVersiCalendar	44	AppliActiveVersion	248
AgendaZoom	44	AppliChangeParamètre	248
Agrège	83	AppliContrôle	248
AJAXAnnuleAppelAsynchrone	247	AppliDéclencheMAJ	248
AJAXAppelAsynchroneEnCours	247	AppliDétecteMAJDisponible	248
AJAXDisponible	247	AppliInfoVersion	248
AJAXExécute	247	AppliInstalleVersion	248
AJAXExécuteAsynchrone	247	AppliListeVersion	248
Ajoute	83	AppliMAJDisponible	248
AjouteColonne	83	AppliParamètre	248
AjouteCommandeVocale	235	Applique	83
AiouteFavori	253	AppliSupprimeVersion	248



ArbreAffiche	37	awEnvoieEtRécupèreInfo	136
ArbreAjoute	37	awEnvoieInfo	136
ArbreCherche	37	awProcédureRéceptionEtEnvoiInfo	136
ArbreCopieElément	37	awProcédureRéceptionInfo	136
ArbreDéplaceElément	37	· _	
ArbreDéroule	37	В	
ArbreDérouleTout	37		
ArbreEnroule	37	BandeauArrêteDéfilement	62
ArbreEnrouleTout	37	BandeauDernier	62
ArbreEtat	37	BandeauLanceDéfilement	62
ArbreID	38	BandeauPrécédent	62
ArbreInfoXY	38	BandeauPremier	62
ArbreInsère	38	BandeauSuivant	62
ArbreListeFils	38	BarreAttache	39
ArbreModifie	38	BarreDétache	40
ArbreOccurrence	38	BarrePosition	40
ArbrePosition	38	BeaconArrêteDétectionEnArrièrePlan	
ArbreRécupèreFils	38	BeaconArrêteDétectionPrécise	97
ArbreRécupèreIdentifiant	38	BeaconDétecteEnArrièrePlan	97
ArbreRécupèreIndice	38	BeaconDétectePrécis	97
ArbreSelect	38	BeaconListeDétectionEnArrièrePlan	97
ArbreSelectMoins	38	Bip	235
ArbreSelectOccurrence	38	BitcoinAdresseValide	220
ArbreSelectPlus	38	BTAccepteConnexion	97
ArbreSupprime	38	BTActive	97
ArbreSupprimeFils	38	BTActiveService	97
ArbreSupprimeTout	38	BTChangeConnectivité	97
ArbreTrie	38	BTChangeVisibilité	97
ArbreTypeElément	38	BTConnectePériphérique	97
ArcCosinus	203	BTDéconnectePériphérique	97
ArcSinus	203	BTDésactiveService	97
ArcTang	203	BTEstVisible	98
ArcTang2	203	BTEtat	98
Arrondi	203	BTInfoPériphérique	98
ArrondiAuMultiple	203	BTInfoRadio	98
Arrondilnférieur	203	BTLECaractéristiqueChangement	
ArrondiSupérieur	203	Valeur	98
Asc	72	BTLECaractéristiqueEcritValeur	98
ASPAffiche	233	BTLECaractéristiqueLitValeur	98
ASPExécute	233	BTLEConnecte	98
AuthIdentifie	108	BTLEDéconnecte	98
AuthRenouvelleToken	108	BTLEDescripteurEcritValeur	98
AutomationEvénement	235	BTLEDescripteurLitValeur	98
AutomationParamètre	235	BTLEEtat	99
Avertissement	19	BTLEEtatConnexion	99
AvertissementAsynchrone	19	BTLEInitialise	99

BTLEInitialisePériphérique	99	CapsLockVérifie	233
BTLEListePériphérique	99	CaptchaAffiche	63
BTLERécupèreTousServices	99	CaptchaVérifie	63
BTLERécupèreToutesCaractéristiqu	ies 99	CapteurDétecteChangement	
BTLERécupèreUnDescripteur	99	Accélération	137
BTLERécupèreUneCaractéristique	99	CapteurDétecteChangement	
BTLERécupèreUnService	99	Orientation	137
BTListePériphérique	98	CapteurDétecteDébutSecousses	137
BTListeRadio	98	CapteurDétecteFinSecousses	137
BTListeService	98	CapteurRécupèreOrientation	137
BTOuvrePropriétésPériphérique	98	CapteurTermine	137
BTPile	98	Caract	72
BTSélecteurPériphérique	98	CaractOccurrenceType	72
BufferVersEntier	72	CaractType	72
BufferVersHexa	72	CaractUnicode	72
BufferVersPhrase	72	CarteAffichePopup	57
BufferVersRéel	72	CarteAffichePosition	57
BufferVersURI	256	CarteAfficheZone	57
BulleMarge	235	CarteAjouteForme	57
		CarteAjouteImage	57
С		CarteAjouteItinéraire	57
		CarteAjouteMarqueur	57
CalendrierOuvre	42	CarteChangeStyle	57
CalendrierPosition	42	CarteConfigureAPIGgI	58
CalendrierSelect	42	CarteDistanceItinéraire	58
CalendrierSélecteur	42	CarteExécuteJS	58
CalendrierSelectMoins	42	CarteFermePopup	58
CalendrierSelectOccurrence	42	CarteFinDéplacement	58
CalendrierSelectPlus	42	CarteInfoPosition	58
CaméraAffiche	54	CarteInfoXY	58
CaméraArrête	54	CarteLicenceBing	58
CaméraArrêteDécodage	54	CarteLicenceGgl	58
CaméraCapture	54	CarteLimiteZone	58
CaméraChangeDriver	55	CarteModifieForme	58
CaméraConfigure	55	CarteModifielmage	58
CaméraDemandePermission	55	CarteModifieMarqueur	58
CaméraDémarreDécodage	55	CartePopupAffichée	58
CaméraEtat	55	CarteRécupèreImage	58
CaméraGénèreMiniature	55	CarteRécupèreObjetJS	58
CaméraLanceAppli	55	CarteRécupèrePosition	58
CaméraListeDriver	55	CarteRécupèreStyle	58
CaméraListeParamètre	55	CarteSuitDéplacement	58
CaméraParamètre	55	CarteSupprimeForme	59
CaméraPhoto	55	CarteSupprimeImage	59
CaméraVidéoArrête	55	CarteSupprimeItinéraire	59
CaméraVidéoDémarre	55	CarteSupprimeMarqueur	59
		od. toodppiiiioiiidiquodi	55



CarteSupprimeTout	59	ChaîneVersTableau	83	CombinaisonDepuisNom	95	ContinentListe	250
CBCalculeCaractèreDeVérification	248	ChaîneVersUTF8	73	CombinaisonDepuisValeur	95	ContinentRécupère	250
CBCapture	248	ChampActif	73 71	CombinaisonVérifieNom	95	Conversion	204
CBDécode	249	ChampGrisé	71	ComboFerme	24	Convert	155
CBVersImage	249	Champlnvisible	71	ComboOuvre	24	CookieEcrit	253
CDEjecte	150	ChampRechercheSurligne	69	COMCréeInstance	220	CookieLit	253
CDListe	150	ChampRechercheTextePrécédent	68	Compile	235	CookieSupprime	253
CelluleAfficheDialogue	150	ChampRechercheTextePremier	69	Complète	233 74	CorbeilleListeFichier	218
CelluleFermeDialogue	15	ChampRechercheTexteSuivant	69	ComplèteRep	74 74	CorbeilleRestaure	218
	208	ChampSurvol	216	ComposantCharge	242	CorbeilleSupprime	218
CertificatCharge CertificatClientInfo	233	ChampVersSource	169	ComposantChargeTout	242 242	CorbeilleVide	218
		•		· · · · · ·			
CertificatDeConfianceAjoute	208	ChampVisible	71	ComposantInfo	235	Cosinus	204
CertificatDeConfianceRAZ	208	ChangeAction	15	ComposantListe	242	CoTang	204
CertificatExtrait	208	ChangeAlphabet	215	ComposantLocalise	242	CouleurLuminosité	138
CertificatExtraitValeurExtension	208	ChangeClavier	215	Compresse	78	CouleurPalette	233
CertificatListe	208	ChangeDestination	15	COMRécupèreInterface	220	CouleurSaturation	138
CertificatOuvrePropriétés	208	ChangeFenêtreSource	41	ConfigureContexteAWP	15	CouleurTeinte	138
CertificatSélecteur	208	ChangeGabarit	11	Confirmer	20	CréeRaccourci	220
CertificatSigneChaîne	208	ChangePageSource	15	ConfirmerAsynchrone	20	Crypte	78
CertificatSigneExécutable	208	ChangeSéparateur	215	ConnexionOccurrence	233	CrypteAsymétrique	78
CertificatSigneFichier	208	ChangeThème	134	ConsoleEcrit	244	CrypteAsymétriqueEnveloppé	78
CertificatVérifieChaîne	208	ChargeDLL	220	ConsoleErreur	244	CrypteGénèreCléRSA	78
CertificatVérifieDuplicata	208	ChargeErreur	215	ConsoleLit	244	CrypteStandard	78
CertificatVérifieFichierSignature		Chargelmage	148	ConstruitEntier	220	CSVVersTableau	84
Buffer	208	ChargePlancheImage	148	ConstruitTableFichier	24	CurseurAffiche	216
CertificatVérifieFichierSignature		ChargeWDL	235	ConstruitVariantAutomation	235	CurseurCapture	216
Fichier	208	CheminNavigationAjouteLien	63	ContactAffiche	123	CurseurPos	216
ChaîneAffiche	233	CheminNavigationInsèreLien	63	ContactAjoute	124		
ChaîneCommencePar	72	CheminNavigationModifieLien	63	ContactCherche	124	D	
ChaîneCompare	72	CheminNavigationSupprimeLien	63	ContactCrée	124	IA CC.	100
ChaîneConstruit	73	CheminNavigationSupprimeTout	63	ContactDernier	124	dAffiche	138
ChaîneDécoupe	73	Cherche	83	ContactEdite	124	dArc	138
ChaîneFinitPar	73	ChercheParProcédure	83	ContactListe	124	DateDifférence	80
ChaîneFormate	73	ChronoDébut	80	ContactListeSource	124	DateDuJour	80
ChaîneIncrémente	73	ChronoFin	80	ContactLit	124	DateHeureDifférence	80
ChaîneInsère	73	ChronoPause	80	ContactModifie	124	DateHeureFuseauVersLocale	80
ChaîneInverse	73	ChronoRAZ	80	ContactPrécédent	124	DateHeureLocaleVersFuseau	80
ChaîneOccurrence	73	ChronoReprend	80	ContactPremier	124	DateHeureLocaleVersUTC	80
ChaîneRécupère	73	ChronoValeur	80	ContactRAZ	124	DateHeureParDéfaut	80
ChaîneSupprime	73	ClavierVisible	134	ContactSélectionne	124	DateHeureSys	80
ChaîneSupprimeDoublon	73	CléCalculeCléActivation	244	ContactSuivant	124	DateHeureUTCVersLocale	80
ChaîneVersDate	79	CléCompareClé	244	ContactSupprime	125	DateHeureValide	80
ChaîneVersDurée	79	CléGénèreCléInitiale	244	ContexteExiste	15	DateHeureVersChaîne	80
ChaîneVersHeure	79	CléRécupèreldentifiant	244	ContexteFerme	15	DateHeureVersEpoch	81
ChaîneVersJSON	73	Clone	235	ContexteOuvre	15	DateHeureVersRéel	81
ChaîneVersNumérique	73	COMAppelleMéthode	220	Contient	74	DateSélecteur	81
. 1	-	1.1					



DataSva	01	dDébutDessin	130	dFinDessin	120	DooDábutModification	47
DateSys	81	DDEChaîne	139 249		139 139	DocDébutModification	47 48
DateValide DateVersChaîne	81	DDEConnecte	249	dFlou dFond	139	DocEntreEdition DocFerme	46 48
	81		139	dFusionne	140	DocFinModification	46 48
DateVersEntier	81	dDécoupe					46 48
DateVersJour	81	DDEDéconnecte	249	dHalo	140	DocImprime	
DateVersJourDeLaSemaine	81	DDEDestinataire	249	DiagrammeCharge	59	DocInfoXY	48
DateVersJourEnLettre	81	DDEEnvoie	249	DiagrammeChargeBibliothèque	59	DocInsère	48
DateVersMoisEnLettre	81	DDEErreur	249	DiagrammeDébutModification	59	DocInsèreTableau	48
DateVersNuméroDeSemaine	81	DDEEvénement	249	DiagrammeDégroupe	59	DocInsèreTableDesMatières	48
dbgActiveAssertion	242	DDEExécute	249	DiagrammeFinModification	59	DocMiseAJourFormule	48
dbgActiveAudit	242	DDEFinLien	249	DiagrammeFormeVersImage	59	DocMiseAJourTableDesMatières	48
dbgActiveLog	242	DDEItem	249	DiagrammeGroupe	59	DocOuvre	48
dbgAssertion	242	DDELance	249	DiagrammeInfoXY	59	DocPositionDébutPage	48
dbgConnecte	242	DDELien	249	DiagrammeRecherche	59	DocPositionne	48
dbgDébutDiffMémoire	243	DDELienTiède	249	DiagrammeSauve	60	DocRecherche	48
dbgDébutEnregistrement	243	DDEModifie	249	DiagrammeSelectMoins	60	DocRechercheElémentParNom	48
dbgEcritCommentaireAudit	243	DDERécupère	249	DiagrammeSelectPlus	60	DocRedo	49
dbgEcritWarningAudit	243	DDESujet	249	DiagrammeVersImage	60	DocRedoOccurrence	49
dbgErreur	243	DéchargeDLL	220	DiagrammeVersSVG	60	DocRemplace	49
dbgEtatAudit	243	DéchargeWDL	235	Dialogue	20	DocSauve	49
dbgEtatLog	243	DécimalVersSexagésimal	204	DialogueAsynchrone	20	DocSélectionne	49
dbgFinDiffMémoire	243	DéclareContexteAWP	16	diffApplique	235	DocSortEdition	49
dbgFinEnregistrement	243	DéclareContexteWebservice	263	diffCrée	236	DocSupprime	49
dbgInfo	243	Décode	78	dlmageVersTableau	140	DocSupprimeTableDesMatières	49
dbgOptionAudit	243	DécomplèteRep	74	Dimension	236	DocUndo	49
dbgOptionLog	243	Décompresse	78	dIncrusteCouleur	140	DocUndoOccurrence	49
dbgSauveDumpDébogage	243	Décrypte	78	dInverseCouleur	140	DocUndoRedoSupprimeTout	49
dbgSauveDumpMémoire	243	DécrypteAsymétrique	78	dLigne	140	DocVersHTML	49
dbgSortieStandard	243	DécrypteAsymétriqueEnveloppé	78	dModifieContraste	140	DocVersImage	49
dbgSurErreur	243	DécrypteStandard	78	dModifieLuminosité	140	DocVersPDF	49
dbgVérifieDifférence	243	Défile	94	dModifieOpacité	140	DocVersTexte	49
dbgVérifieEgalité	243	DélaiAvantFermeture	11	dModifieSaturation	140	dOmbre	141
dbgVérifieFaux	243	Demain	81	dModifieTeinte	140	DomoAllume	109
dbgVérifieNonNull	243	DemandeMiseAJourUI	11	dModifieTSL	141	DomoEnvoie	109
dbgVérifieNull	244	DemandeMiseAJourUIÉlément	11	DnDAccepte	217	DomoEtat	109
dbgVérifieVrai	244	DemandeMiseAJourUIParent	11	DnDCurseur	217	DomoEteint	110
dCadre	138	Dépile	94	DnDDonne	217	DomoFerme	110
dCercle	138	Déplace	84	DnDDonnéeDisponible	217	DomoOuvre	110
dChangeMode	138	DéplaceColonne	84	DnDDonneElémentTDB	217	DonneCouleur	236
dChargeImage	138	DéplaceLigne	84	DnDEvénement	217	DonneGUID	236
dCopie	138	DernierJourDeLAnnée	81	DnDRécupère	217	Donneldentifiant	236
dCopielmage	138	DernierJourDeLaSemaine	81	DNSAjouteAdresse	112	DonneUUID	236
dCopieImageEcran	138	DernierJourDuMois	81	DNSListeAdresse	112	DonneUUID256	236
dCopielmageFenêtre	139	DésactiveFAA	235	DNSSupprimeAdresse	112	DotNetAjouteEntête	107
dCorde	139	Désérialise	187	DocAjoute	47	DotNetDélégué	107
dCouleurDominanteImage	139	DessinDisponible	139	DocChangeAltitude	47	DotNetDonneRésultat	107
2224104120111141101111460		_ 55011B10p0111010		20001101190/1101000		_ Jan Tota of infortooditat	



DatNatFusass	407		64	Euro il Nilo Managara	100	Fra Mada Canaian Duálana á a	007
DotNetErreur	107	EditeurHTMLFormateSélection	61	EmailNbMessage	102	EnModeSessionPrélancée	237
DotNetExécute	107	EditeurHTMLInsère	61	EmailOuvreMessagerie EmailOuvreSession	253	EnModeSimulateur	237
DotNetExécuteXML	107	EditeurHTMLInsèreTableau	61		102	EnModeSimulateurAndroid	237
DotNetVersion	107	EditeurHTMLRecherche	62	EmailOuvreSessionIMAP	102	EnModeSimulateurAppleWatch	237
dPixelCouleur	141	EditeurHTMLRécupère	62	EmailOuvreSessionNotes	102	EnModeSimulateuriOS	238
dPixelOpacité	141	EditeurHTMLRécupèreDocument	62	EmailOuvreSessionOutlook	102	EnModeSimulateurPHP	238
dPoint	141	EditeurHTMLRécupèreSélection	62	EmailOuvreSessionPOP3	102	EnModeSimulateurUniversal	000
dPolice	141, 227	EditeurHTMLRemplace	62	EmailOuvreSessionSMTP	102	WindowsApp	238
dPolygone	141	EditeurHTMLSélectionne	62	EmailParamètre	102	EnModeSysNotification	238
dPolyligne	141	EditeurHTMLVersEmail	62	EmailRAZ	102	EnModeTest	238
dPortion	142	EditeurHTMLVersPDF	62	EmailRécupèreIndicateur	102	EnModeTestAutomatique	238
dRectangle	142	eInitDevise	251	EmailRécupèreTout	102	EnModeTSE	238
dRectangleArrondi	142	EmailAjouteDossier	100	EmailSauveFichierAttaché	103	EnModeUniversalWindowsApp	238
dRectangleDégradé	142	EmailChangeDossier	100	EmailSupprimeDossier	103	EnModeVGA	238
dRedimensionne	142	EmailChangeEtat	100	EmailSupprimeMessage	103	EnModeWeb	238
dRedresse	142	EmailChangeTimeOut	100	EmailTailleMessage	103	EnModeWebservice	238
dRemplissage	142	EmailChargeFichierAttaché	100	EmailVérifieAdresse	103	EnModeWidget	238
Droite	74	EmailCherchePremier	100	Empile	94	EnModeWindows	238
dRotation	142	EmailCherchePremierNotes	100	Encode	79	eNomDevise	251
dSauveImageBMP	143	EmailConstruitSource	100	Enfile	94	EntierSystèmeVersEntier	74
dSauvelmageGIF	143	EmailCopie	100	EnMode64bits	236	EntierVersDate	81
dSauvelmagelCO	143	EmailDétruit	100	EnModeAJAX	236	EntierVersHeure	81
dSauvelmageJPEG	143	EmailDossierCourant	100	EnModeAndroid	236	EntierVersHexa	74
dSauvelmagePNG	143	EmailEnvoie	101	EnModeAppleWatch	236	EntierVersJour	81
dSauvelmageTIFF	143	EmailEnvoieMessage	101	EnModeArrièrePlan	236	EntierVersJourEnLettre	82
dStylo	143	EmailEtat	101	EnModeAWP	236	EntierVersMoisEnLettre	82
dSymétrieHorizontale	143	EmailExporteHTML	101	EnModeComposant	236	EntierVersNuméroDeSemaine	82
dSymétrieVerticale	143	EmailFermeSession	101	EnModeDeviceOwner	236	EnumérationDepuisNom	95
dTexte	143	EmailImporteHTML	101	EnModeEmulateurAndroid	236	EnumérationDepuisValeur	95
dTexteMarkdown	144	EmailImporteSource	101	EnModeEmulateurAppleWatcl		EnumérationVérifieNom	95
dTexteRTF	144	EmailJauge	101	EnModeEmulateuriOS	237	EnumérationVérifieValeur	95
dTransfertVersImage	144	EmailLanceAppli	101	EnModeEtatsEtRequêtes	237	EnumèreElément	242
DuréeVersChaîne	81	EmailListeDossier	101	EnModeFabrique	237	EnumèreMenu	11
DynamicServingConfigure	233	EmailLitDernier	101	EnModeiOS	237	EnumèreSousElément	242
Dynamicoei vingoomigare	200	EmailLitEntêteDernier	101	EnModeJava	237	EnvoieTouche	220
E		EmailLitEntêteMessage	101	EnModeSava EnModeKiosque	237	EpochVersDateHeure	82
-		EmailLitEntêtePrécédent	101	EnModeLinux	237	Erreur	20
eChangeDevise	251	EmailLitEntêtePremier	101		237	ErreurAsynchrone	20
EchangeLigne	84	EmailLitEntêteSuivant		EnModeMacCatalyst		ErreurAsynchrone ErreurAvecDélai	
EcranVersFichier	169		101	EnModeMCU	237, 260		20
EcranVersSource	169	EmailLitMessage	101	EnModePHP	237	ErreurAvecDélaiAsynchrone	20
eDeviseAffParDéfaut	251	EmailLitPrécédent	102	EnModeProcédureDifférée	237	ErreurChangeParamètre	250
eDeviseMemParDéfaut	251	EmailLitPremier	102	EnModeProcédureStockée	237	ErreurConstruit	20
eDifférenceArrondi	251	EmailLitSuivant	102	EnModeServeurWebSocket	. 237	ErreurDéclenche	250
EditeurHTMLDepuisEmail	61	EmailLitTimeOut	102	EnModeServeurWebSocketSe		ErreurInfo	250
EditeurHTMLExécuteJS	61	EmailMiseAJour	102	Global	237	ErreurPropage	251
Lattourrivillacouters	01	EmailMsgErreur	102	EnModeService	237	ErreurRAZ	251



ErreurRestaureParamètre	251	_		fCania Fighiar Dánartaira Wah	90	FonEdColootMoine	252
	251 155	F		fCopieFichierRépertoireWeb fCrée	89 89	FenEdSelectMoins FenEdSelectOccurrence	252 253
EspaceSignificatif	204		000	fCréeLien	89	FenEdSelectPlus	253 253
EstImpair		FAAActive	232		89	FenEdUndo	253 253
EstNumérique	238	FAAChangeLibellé	232	fCrypte		FenEffetInactif	
EstPair	204	FAADésactive	232	fDate fDate fDate	89		13
EtatAlimentation	134	FAAExécute	232	fDateHeure	90	FenEnCours	13
eTauxDeChange	251	FAAExporteParamètre	232	fDébloque	90	FenEnExécution	13
ETBinaire	205	FAAImporteParamètre	232	fDécompacte	90	FenEtat	13
EvalueExpression	238	FAAMenuContextuelVersChaîne	232	fDécoupe	90	FenExtHaut	13
Evénement	219	FAAParamètre	232	fDécrypte	90	FenExtLarg	13
EvénementExiste	219	FAAPossible	232	fDéplaceFichier	90	FenExtPosX	13
eVersDevise	252	FAASécuritéExport	232	fDétecteStockageAmovible	90	FenExtPosY	13
eVersEuro	252	FacteurGrandePolice	239	fDisqueEnCours	90	FenForceGFI	13
ExceptionActive	251	Factorielle	204	fDisqueInfo	90	FenHauteurBarrelcone	13
ExceptionAffiche	251	fAjouteBuffer	88	fDisquePrêt	90	FenImageFond	13
ExceptionChangeParamètre	251	fAjouteTexte	88	fEcrit	90	FenInitialisée	13
ExceptionDéclenche	251	fAttribut	88	fEcritLigne	90	FenIntHaut	13
ExceptionInfo	251	fAttributLectureSeule	89	FenActiveGFI	12	FenIntLarg	13
ExceptionPropage	251	FaxBoîteEnvoi	118	FenAdapteHauteur	12	FenIntPosX	13
ExceptionRestaureParamètre	251	FaxBoîteRéception	118	FenAdapteLargeur	12	FenIntPosY	13
Exécute	238	FaxConnecte	118	FenAdapteTaille	12	FenOrientation	13
ExécuteActionPrédéfinie	238	FaxDéconnecte	118	FenAgencementEnCours	12	FenPrécédente	13
ExécuteAncêtre	239	FaxEnvoie	119	FenAnimationFermeture	71	FenRafraîchissementVisible	14
ExécuteCode	239	FaxEtat	119	FenAnimationOuverture	71	FenRectangleEcran	14
ExécuteFAA	239	FaxRéinitialise	119	FenAnimationSuivante	71	FenRepeint	14
ExécuteFonction	239	FaxReprend	119	FenAttenteDébut	12	FenTaille	14
ExécuteJS	239	FaxSupprime	119	FenAttenteFin	12	FenTailleUtile	41
ExécuteMiseAJourUI	12	FaxSuspend	119	FenChangeAgencement	12	FenTauxGFI	14
ExécuteMiseAJourUIÉIément	12	FBEtatSession	131	FenChangeAlias	12	Ferme	14
ExécuteMiseAJourUIParent	12	FBFermeSession	131	FenColleFormulaire	12	FermeSession	103
ExécuteProcédureDifférée	233	fBloque	89	FenCopieFormulaire	12	fEstUneImage	90
ExécuteThreadPrincipal	225	FBOuvreSession	131	FenCoulissanteVisible	12	fExtraitChemin	90
ExécuteThreadPrincipalAsynchrone	225	FBRécupèreInformationUtilisateur	131	FenDésactiveEffet	12	fExtraitRessource	90
ExécuteTraitement	239	FBRequête	131	FenDonneHauteurAdaptée	12	fFerme	90
Exp	204	fChangeTaille	89	FenDonneLargeurAdaptée	12	fFichierExiste	90
ExplorerAccepte	217	fChargeBuffer	89	FenEdActive	252	fFichierTemp	90
ExplorerRécupère	217	fChargeRessource	89	FenEdCharge	252	fFiltreImage	90
ExtraitChaîne	74	fChargeTexte	89	FenEdCréeNote	252	fHeure	91
ExtraitChaîneEntre	74	fCheminCourt	89	FenEdDéclareUndo	252	FichierAffiche	233
ExtraitLigne	74	fCheminLong	89	FenEdDésélectionneTout	252	FichierAide	239
S		fCherche	89	FenEdDo	252	FichierVersEcran	169
		fCompacte	89	FenEdRedo	252	FichierVersListeMémoire	22
		fCompare	89	FenEdRestaure	252	FichierVersMémoire	187
		fConstruitChemin	89	FenEdSauve	252	FichierVersPage	170
		fContentType	89	FenEdSauveNote	252	FichierVersTableau	84
		fCopieFichier	89	FenEdSelect	252	FichierVersTableMémoire	24
		Looplet Iottlet	00	. 5.124551650	-02		- 1



Fighior/oral IDI	256	FluxDefuee	119	fC on	02	Conttlictation	47
FichierVersURI	256 94	FluxRefuse FluxStop	119	fSep fSéparateur	93 93	GanttListeLien GanttListeTâche	47 47
FileInfo FIListeAffiche		•		fSéparateur			47 47
	41	fMemAttend	94, 207	fStopCompacte	93	GanttOrganiseTâche	
FIListeAjoute	41	fMemExiste	94, 207	fSupprime	93	GanttPositionDateHeure	47
FIListeInsère	42	fMemOuvre	94, 207	fSupprimeFichierRépertoireWeb	93	GanttRécupèreTâche	47
FIListeOccurrence	42	fNomCourt	91	fSurveilleFichier	93	GanttSupprimeLien	47
FIListePosition	42	fNomFichier	91	fSurveilleRépertoire	93	GanttSupprimeTache	47
FIListePrécédent	42	fNomLong	91	fSurveilleStop	93	GanttSupprimeTout	47
FIListeSuivant	42	fOuvre	91	fSurveilleStopTout	93	gARécupérer	148
FIListeSupprime	42	fOuvreFichierTemp	91	fTaille	94	Gauche	74
FIListeSupprimeTout	42	fPositionne	91	fTailleDécompacté	94	gCadrage	148
Filtre	84	FramesetActualise	16	FTPAttribut	105	gCercle	148
FinAmortissement	196	FramesetAffiche	16	FTPCommande	105	gCoord	148
FinAmortissementDégressif	196	FramesetUtilise	16	FTPConnecte	105	GénèrelmageGéométrique	239
FinAmortissementLinéaire	196	fRegroupe	91	FTPDate	105	GénèreLorem	239
FinAutomatismeProcédure	239	fRelativise	91	FTPDateHeure	105	GénèreMotDePasse	239
FinErreur	196	fRenomme	91	FTPDéconnecte	105	géoAzimut	132
FinEvénement	219	fRep	91	FTPEnvoie	105	géoDistance	132
FinIntérêtPériode	196	fRepAttribut	91	FTPFichierExiste	105	géoLanceAppli	132
FinNbVersement	196	fRepCache	92	FTPHeure	105	géoRécupèreAdresse	132
FinProgramme	239	fRepCopie	92	FTPListeFichier	105	géoRécupèreZone	132
flnsèreTexteAuDébut	91	fRepCrée	92	FTPNom	105	géoSuiviActive	132
FinService	231	fRepDéplace	92	FTPParamètre	106	géoSuiviDésactive	132
FinTauxIntérêt	196	fRepDonnées	92	FTPProxy	106	géoSuiviEtat	132
FinTimer	219	fRepDonnéesCommun	92	FTPRécupère	106	géoSuiviProcédure	132
FinTimerSys	219	fRepDonnéesUtilisateur	92	FTPRécupèreFichier	106	GesteNbPointeur	250
FinValActuelle	196	fRepEnCours	92	FTPRenommeFichier	106	GestePointeurEncours	250
FinValActuelleNette	196	fRépertoireExiste	92	FTPRepCrée	106	GestePosX	250
FinValFuture	196	fRépertoireTemp	92	FTPRepEnCours	106	GestePosY	250
FinValRemboursement	196	fRepEtatsEtRequêtes	92	FTPRepSupprime	106	GesteTypePointeur	250
FlècheDébut	144	fRepExe	92	FTPSupprimeFichier	106	gFond	148
FlècheFin	144	fRepExiste	92	FTPTaille	106	gFondDégradé	148
fListeDisque	91	fRepGlobalCommun	92	fTypeMIME	94	GglAdresseVersCoordonnées	130
fListeFichier	91	fRepGlobalUtilisateur	92	TTYPOWINIE	J 1	GglAnalyticsAjouteActionRéseau	130
fListeRépertoire	91	fRepParent	93	G		Social	130
fListeRessource	91	fRepRenomme	93			GglAnalyticsAjouteDurée	130
fLit	91	fRepRessource	93	GalerieAffichePopup	32	GglAnalyticsAjouteEvénement	130
	91		93	GalerieFermePopup	32		130
fLitLigne		fRepSélecteur		GaleriePopupAffichée	33	GglAnalyticsAjouteException	
fLitLigneExpressionRégulière	91	fRepSupprime	93	GanttAjouteCongé	46	GglAnalyticsAjoutePage	130
FluxAccepte	119	fRepTaille	93	GanttAjouteLien	46	GglEcrit	129
FluxChangeDriver	119	fRepTemp	93	GanttAjouteTâche	46	GglEnvoieDocument	129
FluxConfigure	119	fRepWeb	93	GanttChangeMode	46	GgllmprimeDocument	129
FluxConnecte	119	fSauveBuffer	93	GanttHeureAffichée	46	GglListeAgenda	129
FluxDéconnecte	119	fSauveTexte	93	GanttHeureOuvrable	46	GglListeContact	129
FluxInfo	119	fSélecteur	93	GanttJourSemaineOuvré	46	GglListeContactParRequête	129
FluxJoue	119	fSélecteurlmage	93	dantoodisenianieodyle	40	GglListeDocument	129



GglRécupèreAgenda	130	gpwModifieUtilisateur	229	grCouleur	197	grNiveauTemporelMasque	199
GglRécupèreCarte	130	gpwMotPasseOublié	229	grCouleurBarre	197	grNiveauTemporelMax	199
GglRécupèreDocument	129	gpwMotsDePasseCryptés	229	grCouleurCatégorie	197	grNuage3DAjouteDonnée	199
GglRemplitAgenda	130	gpwOuvre	230	grCouleurPoint	197	grNuage3DCouleurAltitude	200
GglRemplitAgendaParRequête	130	gpwOuvreConfiguration	230	grCouleurSérie	197	grNuage3DLibelléGraduation	200
GglRequête	129, 130	gpwOuvreConnexion	230	grCPAjouteDonnée	198	grNuage3DProjection	200
GglSupprime	129, 130	gpwOuvreSessionLDAP	230	grCPSensDeRotation	198	grNuage3DQuadrillage	200
glmage	149	gpwOuvreSite	230	grCPValeurMaximale	198	grNuage3DReliePoint	200
glmageExiste	149	gpwRechercheUtilisateur	230	grCrée	198	grNuage3DSupprimeCouleur	
gLien	149	gpwRecupDroits	230	grDégradé	198	Altitude	200
gLienActive	149	gpwRecupInfoFichier	230	grDessine	198	grNuage3DSupprimeLibellé	
gLienCliquable	149	gpwRecupInfoLDAP	230	grDestinationBMP	198	Graduation	200
gLigne	149	gpwRecupInfoUtilisateur	230	grDestinationChamp	198	grNuageAjouteDonnéeXY	200
gPolice	149, 227	gpwRéinitialiseMotDePasse	230	grDestinationEMF	198	grNuageCouleurSérie	200
gPoliceBarrée	149	gpwSuperviseur	230	grDestinationFen	198	grNuageEtiquetteSérie	200
gPoliceGras	149, 227	gpwUtilisateursEnregistrés	230	grDestinationImage	198	grNuageRécupèreDonnéeXY	200
gPoliceItalique	149, 228	gpwVérificationBiométrique	230	grDestinationWMF	198	grNuageReliePoint	200
gPoliceSoulignée	149, 228	gpwVérifieMotDePasse	230	grDonutPourcentageTrou	198	grNuageTaillePoint	200
gPoliceTaille	149, 228	gpwVérifieUtilisateur	230	gRectangle	149	grOpacitéSérie	200
GPSArrêteDétection	132	gpwVisiteur	230	grEffaceDessin	198	grOptionMenu	200
GPSDernièrePosition	132	grAjouteDonnée	196	grEpaisseurTrait	198	grOrientation	200
GPSDétectePosition	132	grAjouteDonnéeTemporelle	196	grEtiquetteCatégorie	198	grOrigine	200
GPSEtat	132	grAngleDépart .	197	grEtiquetteSérie	198	GroupeAjoute	125
GPSInfo	133	GraveurAjouteFichier	150	grExiste	198	GroupeDernier	125
GPSInitParamètre	133	GraveurAjouteRépertoire	150	grFenTaille	198	GroupeLit	125
GPSRécupèrePosition	133	GraveurAnnuleGravure	150	grGraduation	198	GroupeModifie	125
GPSSuitDéplacement	133	GraveurChemin	150	grHistoAgrégation	198	GroupePrécédent	125
GPSTermine	133	GraveurEfface	150	grHistoEspacement	198	GroupePremier	125
gpwActiveUtilisateur	228	GraveurEjecte	150	grHMAjouteDonnée	199	GroupeRAZ	125
gpwAjouteAuthLogin	228	GraveurEnregistre	150	grHMCouleur	199	GroupeSuivant	125
gpwAjouteUtilisateur	229	GraveurEtat	150	grHMLibelléX	199	GroupeSupprime	125
gpwAjouteUtilisateurDansGrou		GraveurInfoCompilation	150	grHMLibelléY	199	grParamètre	200
gpwAucun	229	GraveurInfoMédia	150	grHMRécupèreDonnée	199	grParamètre3DS	200
gpwAuthLogin	229	GraveurListe	150	grHMSupprimeCouleur	199	grPoliceEtiquette	200, 228
gpwConnecteDistant	229	GraveurMédiaPrésent	150	grlmprime	199	grPoliceLégende	201, 228
gpwConnecteUtilisateur	229	GraveurNomVolume	150	grIncrémenteDonnée	199	grPoliceTitre	201, 228
gpwCrypteMotDePasse	229	GraveurPropriété	150	grInfoPoint	199	grPoliceTitreAxe	201, 228
gpwDéconnecteUtilisateur	229	GraveurSélectionne	150	grInfoXY	199	grPourcentageTrou	201
gpwDéfaut	229	GraveurTypeMédia	150	grLégende	199	grQuadrillage	201
gpwEnModeLDAP	229	grAxePosition	197	grLibellé	199	grRécupèreDonnée	201
gpwEnumèreChamp	229	grAxeVisible	197	grLissage	199	grRelief	201
gpwImportUtilisateursLDAP	229	grBourseAjouteDonnée	197	grMAJAutomatiqueEtiquette	100	grRotation	201
gpwInitAnalyse	229	grBourseRécupèreDonnée	197	Catégorie	199	grSauveBMP	201
gpwListeOAuthParamètres	229	grBulle	197	grMAJAutomatiqueSérie	199	grSauveEMF	201
gpwLogin	229	grChargeParamètre	197	grMasque	199	grSauvelmage	201
gpwMode	229	grComparatifPositionSérie	197	grMenu	199	grSauveParamètre	201
Phyllinge	223	6. comparatin ositionociic	101	Busicula	100	Producti didilictic	201



grSauveWMF	201	Н	
grSecteurAngleDépart	201	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
grSecteurPartExcentrée	201	HAccélèreVitesse	155
grSérieAxeSecondaire	201	HActiveFiltre	155
grSMNAjouteDonnée	201	HActiveFiltreAuto	155
grSMNAngleDépart	201	HActiveTrigger	155
grSMNCouleurPortion	201	HActiveTriggerServeur	172
grSMNPartExcentrée	202	HAjoute	155
grSMNPortionRacine	202	HAjouteGroupe	172
grSMNRécupèreDonnée	202	HAjouteLiaison	172
grSourceEtiquetteCatégorie	202	HAjouteOptimisationPlanifiée	172
grSourceSérie	202	HAjoutePlanification	172
grSuperposeGraphe	202	HAjouteSauvegardePlanifiée	172
grSupprimeSérie	202	HAjouteTâche	172
grSupprimeTout	202	HAjouteUtilisateur	172
grSurfaceAjouteDonnée	202	HAlias	155
grSurfaceCouleurAltitude	202	Handle	219
grSurfaceLibelléGraduation	202	HandleParentSuivant	219
grSurfaceMaillage	202	HAnnuleAlias	155
grSurfaceQuadrillage	202	HAnnuleDéclaration	155
grSurfaceRécupèreDonnée	202	HAnnuleRecherche	155
grSurfaceSupprimeCouleur		HAnnuleSauvegarde	172
Altitude	202	HArrêteServeur	172
grSurfaceSupprimeLibellé		Hasard	239
Graduation	202	HasardCryptoBuffer	239
grTailleImage	202	HasardCryptoEntier	239
grTaillePoint	202	HashChaîne	79
grTempsRéelIntervalle	202	HashFichier	79
grTitre	202	HashVérifieChaîne	79
grTitreAxe	202	HashVérifieFichier	79
grType	203	Hasp	245
grTypePoint	203	HaspHLConnecte	245
grTypePointSérie	203	HaspHLCrypte	245
grTypeSérie	203	HaspHLDéconnecte	245
grTypeTraitSérie	203	HaspHLDécrypte	245
grWaterfallCouleur	203	HaspHLEcrit	246
grWaterfallTypeCatégorie	203	HaspHLInfo	246
grZoom	203	HaspHLLit	246
gStylo	149	HAttacheMémo	156
gValeurMémorisée	149	HAvance	156
gValeurMémoriséeActive	149	hbCréeTable	181
gVersTexte	149	hbEcrit	181

bListeTable		181	HCS.TailleTrame	173
bLit		181	HDateEnreg	157
IBloqueFichier		156	HDBCréation	157
IBloqueNumEnr		156	HDBDécritFichier	157
bRécupèreDescriptionTable		181	HDBDécritIndex	157
bSupprime		181	HDBDécritRubrique	157
bSupprimeTable		181	HDBIndex	157
lChangeClé		156	HDBOuvre	157
IChangeConnexion		156	HDBOuvreSansBloquer	157
IChangeLocalisation		156	HDBTypeTri	158
IChangeMotDePasse		172	HDébloqueFichier	158
IChangeNom		156	HDébloqueNumEnr	158
IChangeRep		156	HDéclare	158
IChangeRepJnI		156	HDéclareExterne	158
IChangeRepRpI	156,	182	HDéclencheMiseAJourServeur	173
IChargeParamètre		172	HDéconnecteClient	173
IClusterAjouteNoeud		171	HDécritConnexion	158
IClusterArrête		171	HDécritFichier	158
lClusterDémarre		171	HDécritIndexFullText	158
lClusterEtat		171	HDécritLiaison	158
lClusterIgnoreSynchro		171	HDécritRubrique	158
IClusterInfoErreurSynchronis	ation	171	HDécritTrigger	158
IClusterInfoNoeud		171	HDécritTriggerServeur	173
IClusterInfoSynchronisation		171	HDémarreServeur	173
IClusterNoeudMaître		171	HDernier	158
IClusterParamètre		171	HDésactiveFiltre	158
IClusterSupprimeNoeud		171	HDésactiveFiltreAuto	158
ICompareRubrique		156	HDésactiveTrigger	158
lConnecte		156	HDésactiveTriggerServeur	173
IConnecteAccèsDistant		156	HDétruitTrigger	158
lConstruitValClé		156	HDétruitTriggerServeur	173
IConstruitValCléANSI		156	HDétruitVue	158
IConvertX		157	hdfsCopieDepuis	182
lCopieEnreg		157	hdfsCopieVers	182
ICopieFichier		172	hdfsCréeRépertoire	182
ICréation		157	hdfsFermeConnexion	182
ICréationSiInexistant		157	hdfsListe	182
ICréeRéplicaAbonné	157,	182	hdfsOuvreConnexion	182
ICréeRéplicaMaître	157,	182	hdfsRenomme	182
ICréeRéplicaTransportable	157,	182	hdfsSupprime	182
lCréeTriggerServeur		173	HDupliqueBaseDeDonnées	173
ICréeVue		157	HDupliqueEnregistrement	159



	450	UEW 6	101
HEcrit	159	HFiltreContient	161
HEnDehors	159	HFiltreIdentique	161
HEnregistre	159	HFinInterditAccèsBaseDeDonné	
HEnregistrementVersChaîne	159	HFinInterditModif	161
HEnregistrementVersJSON	159	HForceEcriture	161
HEnregistrementVersXML	159	HFTListeMot	161
HEnvoieMessageVersClient	173	HFusionneVue	161
HErreur	159	HGèreAccèsDistant	161
HErreurBlocage	159	HGèreCache	173
HErreurDoublon	159	HGèreDoublon	161
HErreurEtatModification	159	HGèreIntégrité	161
HErreurInfo	159	HGèreJournal	161
HErreurIntégrité	159	HGèreMémo	161
HErreurModification	159	HGèreMiseAJourServeur	173
HErreurMotDePasse	159	HGèreREP	161
HEtat	159	HGèreRéplication	161, 182
HEtatServeur	173	HGèreServeur	174
HeureDifférence	82	HGèreTâche	174
HeureSélecteur	82	HGèreTransaction	161
HeureSys	82	HGèreTrigger	161
HeureValide	82	HHistoriqueModification	161
HeureVersChaîne	82	Hier	82
HeureVersEntier	82	HImporteHF55	162
HexaVersBuffer	74	HImporteJSON	162
HexaVersEntier	74	HImporteTexte	162
HExécutePlanification	173	HImporteXLS	162
HExécuteProcédure	173	HImporteXML	162
HExécuteRequête	160	HInfoAnalyse	162
HExécuteRequêteAsynchrone	160	HInfoBlocage	174
HExécuteRequêteSQL	160	HInfoDroitBaseDeDonnées	174
HExécuteRequêteSQLAsynchrone	160	HInfoDroitFichier	174
HExécuteSauvegardePlanifiée	173	HInfoDroitServeur	174
HExécuteVue	160	HInfoDroitVue	174
HExporteChaîneJSON	160	HInfoFichier	162
HExporteCSV	160	HInfoGroupe	174
HExporteJSON	160	HInfoLog	174
HExporteXLS	160	HInfoMémo	162
HExporteXML	160	HInfoPropriétéBaseDeDonnées	174
HExtraitMémo	160	HInfoPropriétéFichier	174
HFerme	160	HInfoPropriétéServeur	174
HFermeAnalyse	160	HInfoRéplica	162, 182
HFermeConnexion	160	HInfoSauvegarde	174
HFichierExiste	160	HInfoServeur	174
HFiltre	160	HInfoTâche	174
HFiltreCommencePar	161	HInfoUtilisateur	174
HFiltreComprisEntre	161	HInfoVue	174

HInitAbonné	162, 182	HMaintenanceServeur	175
HInitHF55	162	HMigreCléComposéeReliée	164
HInterditAccèsBaseDeDonnées		HMiseAJourCollection	175
HInterditModif	162	HMiseAJourLiaison	175
HJournalInfo	162	HMiseAJourRequête	175
HJournalRecrée	162	HMiseAJourVue	175
HJournalRedémarre	162	HMode	164
HJournalStop	162	HModifie	164
HJSONVersEnregistrement	163	HModifieDroitBaseDeDonnées	175
HLibère	163	HModifieDroitFichier	175
HLibèrePosition	163	HModifieDroitServeur	176
HLibèreRequête	163	HModifieDroitVue	176
HListeAnalyse	163	HModifieGroupe	176
HListeBaseDeDonnées	174	HModifieOptimisationPlanifiée	176
HListeClé	163	HModifiePlanification	176
HListeConnexion	163	HModifiePropriétéBaseDeDonnées	176
HListeElémentStocké	175	HModifiePropriétéFichier	176
HListeFichier	163	HModifiePropriétéServeur	176
HListeGroupe	175	HModifieSauvegardePlanifiée	176
HListeIndexFullText	163	HModifieStructure	164
HListeLiaison	163	HModifieTâche	176
HListeMotVide	163	HModifieUtilisateur	176
HListeOptimisationPlanifiée	175	HNbEnr	165
HListeParamètre	175	HNotifAjouteDestinataireCC	176
HListeParamRequête	163	HNotifAjouteDestinataireEmail	176
HListePersoDossier	163	HNotifConfigure	176
HListePlanification	175	HNotifListeDestinataireCC	176
HListeProvider	163	HNotifListeDestinataireEmail	176
HListeREP	163	HNotifSupprimeDestinataireCC	176
HListeRubrique	164	HNotifSupprimeDestinataireEmail	177
HListeSauvegardePlanifiée	175	HNumEnr	165
HListeServeur	175	HOpérationEncours	177
HListeSynonyme	164	HOptimise	165
HListeTâche	175	HOptimiseRequête	165
HListeTrigger	164	HOuvre	165
HListeTriggerServeur	175	HOuvreAnalyse	165
HListeUtilisateur	175	HOuvreConnexion	165
HListeUtilisateurConnecté	175	HPasse	165
HLit	164	HPositionCourante	165
HLitDernier	164	HPositionne	165
HLitPrécédent	164	HPoste	165
HLitPremier	164	HPrécédent	165
HLitRecherche	164	HPremier	165
HLitRechercheDernier	164	HPrépareRequête	165
HLitRecherchePremier	164	HPrépareRequêteSQL	165
HLitSuivant	164	HPriorité	177



HPrioritéClient					
HQualitéConnexion					
HRafraîchitVue 165 HSubstRep 167 HRaye 165 HSuggèreClé 178 HRAZ 166 HSuggèreCléPobut 178 HRAZCIent 177 HSuggèreCléFin 178 HRAZGroupe 177 HSuvant 167 HRAZUtilisateur 177 HSupprime 167 HRecherche 166 HSupprimeBaseDeDonnées 178 HRecherche Dernier 166 HSupprimeBaseDeDonnées 178 HRecherchePremier 166 HSupprimeBaseDeDonnées 178 HRecherchePremier 166 HSupprimeBaseDeDonnées 178 HRecherchePremier 166 HSupprimeGroupe 178 HReconecte 177 HSupprimeGroupe 178 HReconecte 177 HSupprimeGroupe 178 HReconecte 177 HSupprimeGroupe 178 HRecupère Enregistrement 166 HSupprimeQuimisationPlanifiée 178 HRécupère Enregistrement 166 HSupprimePainfication 178					
HRaye 165 HSuggèreCléDébut 178 HRAZ 166 HSuggèreCléDébut 178 HRAZCiont 177 HSugèreCléFin 178 HRAZGroupe 177 HSupprime 167 HRAZUtilisateur 177 HSupprime 167 HRechercheDernier 166 HSupprimeCollection 178 HRecherchePremier 166 HSupprimeCollection 178 HReconnecte 177 HSupprimeCollection 178 HReconnecte 177 HSupprimeGroupe 178 HReconnecte 166 HSupprimeGroupe 178 HRecupèreSlicanné 166 HSupprimeOptimisationPlanifiée 178 HRécupèreInregistrement 166 HSupprimeParamètre 178 HRécupèreLloig 177 HSupprimePlanification 178 HRécupèreLuger 166 HSupprimePlanification 178 HRécupèreSuivegarde 177 HSupprimePlanification 178 HRécupèreShurequr 176 HSupprimeSauvegardePlanifiée 178 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
HRAZ 166 HSuggèreCléDébut 178 HRAZClient 177 HSuggèreCléFin 178 HRAZUtilisateur 177 HSuivant 167 HRAZUtilisateur 177 HSupprime 167 HRecherche 166 HSupprimeCollection 178 HRecherchePremier 166 HSupprimeCollection 178 HRecherchePremier 166 HSupprimeCollection 178 HReconnecte 177 HSupprimeCollection 178 HReconecte 177 HSupprimeCollection 178 HReconecte 177 HSupprimeCollection 178 HRecolle 166 HSupprimeCollection 178 HRecolle 166 HSupprimeCollection 178 HRécupèreLog 177 HSupprimeDptimisationPlanifiée 178 HRécupèreLog 177 HSupprimePlanification 178 HRécupèreSauvegarde 177 HSupprimeRépertoire 178 HRécupèreSauvegarde 177 HSupprimeCaletie 178					
HRAZClient 177 HSuggèreCléFin 178 HRAZGroupe 177 HSuivant 167 HRAZUtilisateur 177 HSupprime 167 HRecherche 166 HSupprimeBaseDeDonnées 178 HRecherchePremier 166 HSupprimeCollection 178 HRecherchePremier 166 HSupprimeCollection 178 HReconnecte 177 HSupprimeGollection 178 HReconnecte 177 HSupprimeGollection 178 HReconnecte 166 HSupprimeGroupe 178 HReconnecte 166 HSupprimeGroupe 178 HReconnecte 166 HSupprimeGroupe 178 HRecule 166 HSupprimeParamètre 178 HRécupèreEnregistrement 166 HSupprimeParamètre 178 HRécupèreRubrique 166 HSupprimeParamètre 178 HRécupèreSauvegarde 177 HSupprimeRépertoire 178 HRédupèreSauvegarde 177 HSupprimeQuête 178	-			88	
HRAZGroupe 177 HSulvant 167 HRAZUtilisateur 177 HSupprime 167 HRecherche 166 HSupprimeBaseDeDonnées 178 HRechercheDernier 166 HSupprimeCollection 178 HRecherchePremier 166 HSupprimeGollection 178 HReconnecte 177 HSupprimeGollection 178 HReconnecte 177 HSupprimeGollection 178 HReconnecte 166 HSupprimeGollection 178 HReconnecte 166 HSupprimeGollection 178 HReconnecte 166 HSupprimeGoupe 178 HRecolectel 166 HSupprimePlanification 178 HRécupère Budrique 166 HSupprimeRépertoire 178 HRécupère Budrique 166 HSupprimeRepertoire 178 HRécupère Budrique 166 HSupprimeRepuête 178 HRégénère Fichier 166 HSupprimeSauvegarde 178 HRéindexation En Cours 166 HSupprimeSauvegarde Planifiée					
HRAZUtilisateur 177 HSupprime 167 HRecherche 166 HSupprimeBaseDeDonnées 178 HRechercheDernier 166 HSupprimeCollection 178 HRecherchePremier 166 HSupprimeGroupe 178 HReconecte 177 HSupprimeGroupe 178 HRecule 166 HSupprimeQrimisationPlanifiée 178 HRécupèreLorg 166 HSupprimeParamètre 178 HRécupèreLog 177 HSupprimeParamètre 178 HRécupèreRubrique 166 HSupprimeParamètre 178 HRécupèreSauvegarde 177 HSupprimePlanification 178 HRédupèreSauvegarde 177 HSupprimeRépertoire 178 HRédupèreSauvegarde 177 HSupprimeSauvegarde 178 HRédupèreSauvegarde 177 HSupprimeSauvegardePlanifiée 178 HRédupèreSauvegarde 177 HSupprimeSauvegardePlanifiée 178 HRéindexe 166 HSupprimeVau 179 HRestaureSauvegarde 177 <					
HRecherche 166 HSupprimeBaseDeDonnées 178 HRechercheDernier 166 HSupprimeCollection 178 HRecherchePremier 166 HSupprimeFichier 178 HReconnecte 177 HSupprimeGroupe 178 HRecule 166 HSupprimeOptimisationPlanifiée 178 HRécupèreLorgistrement 166 HSupprimeParamètre 178 HRécupèreRubrique 166 HSupprimeParamètre 178 HRécupèreRubrique 166 HSupprimeParamètre 178 HRécupèreRubrique 166 HSupprimeParamètre 178 HRécupèreRubrique 166 HSupprimeParamètre 178 HRécupèreSauvegarde 177 HSupprimeRépertoire 178 HRédindexationEnCours 166 HSupprimeSauvegarde 178 HRéindexe 166 HSupprimeSauvegardePlanifiée 178 HRepTravailServeur 177 HSupprimeTâche 178 HRepTravailServeur 177 HSupprimeVue 179 HRestaureSauvegarde 177					
HRechercheDernier 166 HSupprimeCollection 178 HRecherchePremier 166 HSupprimeFichier 178 HReconnecte 177 HSupprimeGroupe 178 HReconnecte 166, 182 HSupprimeLiaison 178 HRecule 166 HSupprimeOptimisationPlanifiée 178 HRécupèreEnregistrement 166 HSupprimeParamètre 178 HRécupèreLog 177 HSupprimeParamètre 178 HRécupèreRubrique 166 HSupprimeParamètre 178 HRécupèreSauvegarde 177 HSupprimeRépertoire 178 HRécupèreSauvegarde 177 HSupprimeRépertoire 178 HRégénèreFichier 166 HSupprimeRquête 178 HRégindex Sauvegarde 166 HSupprimeSauvegarde 178 HRéindex 166 HSupprimeSauvegardePlanifiée 178 HReindex 166 HSupprimeTout 167 HRestaureSauvegarde 177 HSupprimeVue 179 HRetourPosition 166 HSupprimeVue 179 <	HRAZUtilisateur			HSupprime	167
HRecherchePremier 166 HSupprimeFichier 178 HReconnecte 177 HSupprimeGroupe 178 HRecréeRéplicaAbonné 166, 182 HSupprimeUnisationPlanifiée 178 HRecule 166 HSupprimeOptimisationPlanifiée 178 HRécupèreLor 166 HSupprimeParamètre 178 HRécupèreRourique 166 HSupprimePlanification 178 HRécupèreRauvegarde 177 HSupprimeRépertoire 178 HRécupèreSauvegarde 177 HSupprimeRequête 178 HRécupèreSauvegarde 177 HSupprimeRequête 178 HRéindexationEnCours 166 HSupprimeSauvegarde 178 HRéindexe 166 HSupprimeTout 167 HReindexe 166 HSupprimeValue 179 HRestaureSauvegarde 177 HSupprimeVue 179 HRetourPosition 166 HSupprimeVue 179 HRetourPosition 166 HSuprimeVue 179 HRplGestionFichier 166, 183 HSurErreur <td>HRecherche</td> <td></td> <td>166</td> <td>HSupprimeBaseDeDonnées</td> <td>178</td>	HRecherche		166	HSupprimeBaseDeDonnées	178
HReconnecte 177 HSupprimeGroupe 178 HRecule 166, 182 HSupprimeLiaison 178 HRecule 166 HSupprimeOptimisationPlanifiée 178 HRécupèreEnregistrement 166 HSupprimeParamètre 178 HRécupèreLog 177 HSupprimePanification 178 HRécupèreRubrique 166 HSupprimeRépertoire 178 HRécupèreSauvegarde 177 HSupprimeRequête 178 HRécupèreSauvegarde 177 HSupprimeRequête 178 HRéindexationEnCours 166 HSupprimeRauvegarde 178 HRéindexa 166 HSupprimeSauvegarde 178 HReindexa 166 HSupprimeSauvegarde 178 HReindexa 166 HSupprimeVauegarde 178 HRepTravailServeur 177 HSupprimeVue 179 HRetourPosition 166 HSupprimeVue 179 HRPIDéclareLiaison 166, 182 HSurépimeVue 179 HRplGestionFichier 166, 183 HSurveille	HRechercheDernier		166	HSupprimeCollection	178
HRecréeRéplicaAbonné 166, 182 HSupprimeLiaison 178 HRecule 166 HSupprimeOptimisationPlanifiée 178 HRécupèreLog 177 HSupprimeParamètre 178 HRécupèreRubrique 166 HSupprimePlanification 178 HRécupèreSauvegarde 177 HSupprimeRépertoire 178 HRégénèreFichier 166 HSupprimeRequête 178 HRéindexationEnCours 166 HSupprimeSauvegarde 178 HRéindexe 166 HSupprimeSauvegardePlanifiée 178 HReindexe 166 HSupprimeTache 178 HReindexe 166 HSupprimeTout 167 HReindexe 166 HSupprimeTout 167 HRestaureSauvegarde 177 HSupprimeTout 167 HRestaureSauvegarde 177 HSupprimeTout 167 HRestaureSauvegarde 177 HSupprimeTout 167 HRestaureSauvegarde 177 HSupprimeVue 179 HRplDéclareLiaison 166, 183 HSuréprimeVue	HRecherchePremier		166	HSupprimeFichier	178
HRecule 166 HSupprimeOptimisationPlanifiée 178 HRécupèreEnregistrement 166 HSupprimeParamètre 178 HRécupèreLog 177 HSupprimePlanification 178 HRécupèreSauvegarde 177 HSupprimeRépertoire 178 HRégépèreSauvegarde 177 HSupprimeRequête 178 HRégépèreFichier 166 HSupprimeSauvegarde 178 HRéindexationEnCours 166 HSupprimeSauvegarde 178 HRéindexe 166 HSupprimeTache 178 HReindexe 166 HSupprimeTache 179 HReportacities 166 HSupprimeTache 179	HReconnecte		177	HSupprimeGroupe	178
HRécupèreEnregistrement HRécupèreLog 177 HSupprimePlanification 178 HRécupèreRubrique 166 HSupprimeRépertoire 178 HRécupèreSauvegarde 177 HSupprimeRequête 178 HRécupèreFichier 166 HSupprimeRequête 178 HRéindexationEnCours 166 HSupprimeSauvegardePlanifiée 178 HRéindexe 166 HSupprimeSauvegardePlanifiée 178 HReindexe 166 HSupprimeTâche 178 HReindexe 166 HSupprimeTâche 178 HRepTravailServeur 177 HSupprimeTout 167 HRestaureSauvegarde 177 HSupprimeUtilisateur 179 HRetourPosition 166 HSupprimeVue 179 HRpIDéclareLiaison 166, 182 HSurAppelServeur 179 HRpIGestionFichier 166, 183 HSurFrreur 167 HRpIGestionRubrique 167, 183 HSurveille 179 HRpIProcédureFiltre 167, 183 HSurveille 179 HRplProcédureFiltre 167, 183 HSynchroniseRéplica 167, 183 HRSAjouteConfig 183 HTMLChercheElémentParBalise 144 HRSDéclenche 183 HTMLChercheElémentParBalise 144 HRSInit 183 HTMLChercheElémentParlD 144 HRSInit 183 HTMLChercheElémentParlD 144 HRSInit 183 HTMLChercheElémentParlD 144 HRSListeConfig 183 HTMLClasseBascule 133 HRSModifieConfig 183 HTMLClasseBascule 233 HRSSupprimeConfig 183 HTMLClasseBascule 233 HRSSupprimeConfig 183 HTMLClasseBascule 133 HRSLoveParamètre 177 HTMLConstruitChaîne 144 HSauveParamètre 177 HTMLDepuisEmail 61 HSauvePosition 167 HTMLDésencadreTousLesFils 144 HSlinteleséeau 178 HTMLEncadre 178 HSMLEncadreTousLesFils 144 HSLitatCalcule 167 HTMLExécuteTraitementChamp 61	HRecréeRéplicaAbonné	166,	182	HSupprimeLiaison	178
HRécupèreLog 177 HSupprimePlanification 178 HRécupèreRubrique 166 HSupprimeRépertoire 178 HRécupèreSauvegarde 177 HSupprimeRequête 178 HRégénèreFichier 166 HSupprimeSauvegarde 178 HRéindexationEnCours 166 HSupprimeSauvegardePlanifiée 178 HRéindexe 166 HSupprimeTâche 178 HRepTravailServeur 177 HSupprimeTout 167 HRestaureSauvegarde 177 HSupprimeTout 167 HRetourPosition 166 HSupprimeUtilisateur 179 HRetourPosition 166 HSuprimeVue 179 HRpIDéclareLiaison 166, 182 HSurAppelServeur 179 HRpIGestionFichier 166, 183 HSurerreur 167 HRpIGestionRubrique 167, 183 HSurveilleStop 179 HRpIPosédureFiltre 167, 183 HSurveilleStop 179 HRpIProcédureFiltre 167, 183 HSurveilleStop 167, 183 HRSAjouteConfig 183	HRecule		166	HSupprimeOptimisationPlanifiée	178
HRécupèreRubrique 166 HSupprimeRépertoire 178 HRécupèreSauvegarde 177 HSupprimeRequête 178 HRégénèreFichier 166 HSupprimeSauvegarde 178 HRéindexationEnCours 166 HSupprimeSauvegarde 178 HRéindexe 166 HSupprimeTâche 178 HReindexe 166 HSupprimeTout 167 HRestaureSauvegarde 177 HSupprimeUtilisateur 179 HRetourPosition 166 HSupprimeVue 179 HReplDéclareLiaison 166, 182 HSurAppelServeur 179 HRplGestionFichier 166, 183 HSurerreur 167 HRplGestionRubrique 167, 183 HSurveille 179 HRplPasse 167, 183 HSurveilleStop 179 HRplProcédureFiltre 167, 183 HSurveilleStop 179 HRSAjouteConfig 183 HTMLChercheElémentParBalise 214 HRSNéclenche 183 HTMLChercheElémentParClasse 214 HRSInit 183 HTMLChercheE	HRécupèreEnregistrement		166	HSupprimeParamètre	178
HRécupèreSauvegarde 177 HSupprimeRequête 178 HRégénèreFichier 166 HSupprimeSauvegarde 178 HRéindexationEnCours 166 HSupprimeSauvegarde 178 HRéindexe 166 HSupprimeTâche 178 HRepTravailServeur 177 HSupprimeTout 167 HRestaureSauvegarde 177 HSupprimeUtilisateur 179 HRetourPosition 166 HSupprimeVue 179 HRPIDéclareLiaison 166, 182 HSurAppelServeur 179 HRpIGestionFichier 166, 183 HSurerreur 167 HRpIGestionRubrique 167, 183 HSurveille 179 HRplProcédureFiltre 167, 183 HSurveille 179 HRplProcédureFiltre 167, 183 HSurveille 167, 183 HRSAjouteConfig 183 HTMLChercheElémentParBalise 214 HRSAttendTraitementDonnées 183 HTMLChercheElémentParClasse 214 HRSInfo 183 HTMLChercheElémentParlD 214 HRSInit 183 HTMLChercheElémentParlD 214 HRSListeConfig 183 HTMLChercheElémentParNom 214 HRSListeConfig 183 HTMLClasseAjoute 233 HRSModifieConfig 183 HTMLClasseBascule 233 HRSModifieConfig 183 HTMLClasseBascule 233 HRSSupprimeConfig 183 HTMLClasseBascule 233 HRSSupprimeConfig 183 HTMLClasseBascule 233 HRSSupprimeConfig 183 HTMLClasseBascule 233 HRSSupprimeConfig 184 HTMLClasseBascule 233 HRSSupprimeConfig 185 HTMLClasseBascule 233 HRSUpprimeConfig 186 HTMLClasseBascule 233 HRSuveParamètre 177 HTMLConstruitChaîne 214 HSauveParamètre 177 HTMLConstruitChaîne 214 HSauvePosition 167 HTMLDépuisEmail 61 HSauvePosition 167 HTMLEncadre 214 HSimuleRéseau 178 HTMLEncadreTousLesFils 214 HStatCalcule 167 HTMLExécuteProcédureNavigateur 61 HStatDate 167 HTMLExécuteTraitementChamp 61	HRécupèreLog		177	HSupprimePlanification	178
HRégénèreFichier 166 HSupprimeSauvegarde 178 HRéindexationEnCours 166 HSupprimeSauvegardePlanifiée 178 HRéindexe 166 HSupprimeTâche 178 HRepTravailServeur 177 HSupprimeTout 167 HRestaureSauvegarde 177 HSupprimeUtilisateur 179 HRetourPosition 166 HSupprimeVue 179 HRPIDéclareLiaison 166, 182 HSurAppelServeur 179 HRpIGestionFichier 166, 183 HSurErreur 167 HRpIGestionRubrique 167, 183 HSurveille 179 HRpIProcédureFiltre 167, 183 HSurveilleStop 179 HRpIProcédureFiltre 167, 183 HSurveilleStop 179 HRpIProcédureFiltre 167, 183 HSurveilleStop 179 HRSAjouteConfig 183 HTMLActiveDébogueur 214 HRSAttendTraitementDonnées 183 HTMLChercheElémentParBalise 214 HRSDéclenche 183 HTMLChercheElémentParBalise 214 HRSInfo 183 HTMLChercheElémentParClasse 214 HRSInit 183 HTMLChercheElémentParID 214 HRSListeConfig 183 HTMLClasseAjoute 233 HRSModifieConfig 183 HTMLClasseBascule 233 HRSModifieConfig 183 HTMLClasseBascule 233 HRSSupprimeConfig 183 HTMLClasseBascule 233 HRSSupprimeConfig 183 HTMLClasseBascule 233 HRSSupprimeConfig 183 HTMLClasseBascule 234 HSauvegarde 177 HTMLConstruitChaîne 214 HSauvePosition 167 HTMLDepuisEmail 61 HSauvePosition 167 HTMLDésencadreTousLesFils 214 HSécurité 167 HTMLEncadre 214 HSimuleRéseau 178 HTMLEncadreTousLesFils 214 HStatCalcule 167 HTMLExécuteTraitementChamp 61	HRécupèreRubrique		166	HSupprimeRépertoire	178
HRÉindexationEnCours166HSupprimeSauvegardePlanifiée178HRéindexe166HSupprimeTâche178HRepTravailServeur177HSupprimeTout167HRestaureSauvegarde177HSupprimeUtilisateur179HRetourPosition166HSupprimeVue179HRpIDéclareLiaison166, 182HSurAppelServeur179HRpIGestionFichier166, 183HSurErreur167HRpIGestionRubrique167, 183HSurveille179HRpIPasse167, 183HSurveilleStop179HRpIProcédureFiltre167, 183HSynchroniseRéplica167, 183HRSAjouteConfig183HTMLActiveDébogueur214HRSAttendTraitementDonnées183HTMLChercheElémentParBalise214HRSDéclenche183HTMLChercheElémentParRolasse214HRSInit183HTMLChercheElémentParlD214HRSInit183HTMLChercheElémentParNom214HRSListeConfig183HTMLClasseAjoute233HRSModifieConfig183HTMLClasseBascule233HRSSupprimeConfig183HTMLClasseSupprime233HRSupprimeConfig183HTMLClasseSupprime233HSauveParamètre177HTMLDepuisEmail61HSauveParamètre177HTMLDesencadreTousLesFils214HSécurité167HTMLEncadre214HSimuleRéseau178HTMLEncadreTousLesFils214HStatDate167HTMLExécuteProcédureNavigateur <td>HRécupèreSauvegarde</td> <td></td> <td>177</td> <td>HSupprimeRequête</td> <td>178</td>	HRécupèreSauvegarde		177	HSupprimeRequête	178
HRéindexe 166 HSupprimeTâche 178 HRepTravailServeur 177 HSupprimeTout 167 HRestaureSauvegarde 177 HSupprimeUtilisateur 179 HRetourPosition 166 HSupprimeVue 179 HRplDéclareLiaison 166, 182 HSurAppelServeur 179 HRplGestionFichier 166, 183 HSurErreur 167 HRplGestionRubrique 167, 183 HSurveille 179 HRplGestionRubrique 167, 183 HSurveille 179 HRplPasse 167, 183 HSurveille 179 HRplPasse 167, 183 HSurveilleStop 179 HRplProcédureFiltre 167, 183 HSurveilleStop 179 HRSAjouteConfig 183 HTMLActiveDébogueur 214 HRSDéclenche 183 HTMLChercheElémentParBalise 214 HRSDéclenche 183 HTMLChercheElémentParClasse 214 HRSInit 183 HTMLChercheElémentParlO 214 HRSListeConfig 183 HTMLClasseBascule	HRégénèreFichier		166	HSupprimeSauvegarde	178
HRepTravailServeur 177 HSupprimeTout 167 HRestaureSauvegarde 177 HSupprimeUtilisateur 179 HRetourPosition 166 HSupprimeVue 179 HRpIDéclareLiaison 166, 182 HSurAppelServeur 179 HRpIGestionFichier 166, 183 HSurErreur 167 HRpIGestionRubrique 167, 183 HSurveille 179 HRpIPasse 167, 183 HSurveilleStop 179 HRpIProcédureFiltre 167, 183 HSynchroniseRéplica 167, 183 HRSAjouteConfig 183 HTMLActiveDébogueur 214 HRSAttendTraitementDonnées 183 HTMLChercheElémentParBalise 214 HRSDéclenche 183 HTMLChercheElémentParlD 214 HRSInit 183 HTMLChercheElémentParlD 214 HRSListeConfig 183 HTMLClasseAjoute 233 HRSModifieConfig 183 HTMLClasseBascule 233 HRSSupprimeConfig 183 HTMLClasseSupprime 233 HSauveParamètre 177 <td>HRéindexationEnCours</td> <td></td> <td>166</td> <td>HSupprimeSauvegardePlanifiée</td> <td>178</td>	HRéindexationEnCours		166	HSupprimeSauvegardePlanifiée	178
HRestaureSauvegarde 177 HSupprimeUtilisateur 179 HRetourPosition 166 HSupprimeVue 179 HRplDéclareLiaison 166, 182 HSurAppelServeur 179 HRplGestionFichier 166, 183 HSurErreur 167 HRplGestionRubrique 167, 183 HSurveille 179 HRplPasse 167, 183 HSurveilleStop 179 HRplProcédureFiltre 167, 183 HSynchroniseRéplica 167, 183 HRSAjouteConfig 183 HTMLActiveDébogueur 214 HRSAttendTraitementDonnées 183 HTMLChercheElémentParBalise 214 HRSDéclenche 183 HTMLChercheElémentParBalise 214 HRSInfo 183 HTMLChercheElémentParlD 214 HRSInit 183 HTMLChercheElémentParlD 214 HRSListeConfig 183 HTMLChercheElémentParNom 214 HRSListeConfig 183 HTMLChercheElémentParNom 214 HRSSupprimeConfig 183 HTMLClasseAjoute 233 HRSModifieConfig 183 HTMLClasseBascule 233 HRSSupprimeConfig 183 HTMLClasseBascule 233 HSauvegarde 177 HTMLConstruitChaîne 214 HSauveParamètre 177 HTMLDepuisEmail 61 HSauvePosition 167 HTMLDésencadreTousLesFils 214 HSécurité 167 HTMLEncadre 214 HSimuleRéseau 178 HTMLEncadreTousLesFils 214 HStatCalcule 167 HTMLExécuteProcédureNavigateur 61 HStatDate 167 HTMLExécuteTraitementChamp 61	HRéindexe		166	HSupprimeTâche	178
HRetourPosition 166 HSupprimeVue 179 HRplDéclareLiaison 166, 182 HSurAppelServeur 179 HRplGestionFichier 166, 183 HSurErreur 167 HRplGestionRubrique 167, 183 HSurveille 179 HRplPasse 167, 183 HSurveilleStop 179 HRplProcédureFiltre 167, 183 HSynchroniseRéplica 167, 183 HRSAjouteConfig 183 HTMLActiveDébogueur 214 HRSAttendTraitementDonnées 183 HTMLChercheElémentParBalise 214 HRSDéclenche 183 HTMLChercheElémentParClasse 214 HRSInfo 183 HTMLChercheElémentParlD 214 HRSInit 183 HTMLChercheElémentParNom 214 HRSListeConfig 183 HTMLClasseAjoute 233 HRSModifieConfig 183 HTMLClasseBascule 233 HRSSupprimeConfig 183 HTMLClasseBascule 233 HRSSupprimeConfig 183 HTMLClasseSupprime 233 HSauvegarde 177 HTMLConstruitChaîne 214 HSauveParamètre 177 HTMLDepuisEmail 61 HSauvePosition 167 HTMLDésencadreTousLesFils 214 HSécurité 167 HTMLEncadre 214 HSimuleRéseau 178 HTMLEncadre 214 HSimuleRéseau 178 HTMLEncadre 214 HStatCalcule 167 HTMLExécuteProcédureNavigateur 61 HStatDate 167 HTMLExécuteTraitementChamp 61	HRepTravailServeur		177	HSupprimeTout	167
HRpIDéclareLiaison166, 182HSurAppelServeur179HRpIGestionFichier166, 183HSurErreur167HRpIGestionRubrique167, 183HSurveille179HRpIPasse167, 183HSurveilleStop179HRpIProcédureFiltre167, 183HSynchroniseRéplica167, 183HRSAjouteConfig183HTMLActiveDébogueur214HRSAttendTraitementDonnées183HTMLChercheElémentParBalise214HRSDéclenche183HTMLChercheElémentParClasse214HRSInfo183HTMLChercheElémentParID214HRSInit183HTMLChercheElémentParNom214HRSListeConfig183HTMLClasseAjoute233HRSModifieConfig183HTMLClasseBascule233HRSSupprimeConfig183HTMLClasseSupprime233HSauvegarde177HTMLConstruitChaîne214HSauveParamètre177HTMLDepuisEmail61HSauvePosition167HTMLDésencadreTousLesFils214HSécurité167HTMLEncadre214HSimuleRéseau178HTMLEncadreTousLesFils214HSimuleRéseau178HTMLEncadreTousLesFils214HStatDate167HTMLExécuteProcédureNavigateur61HStatDate167HTMLExécuteTraitementChamp61	HRestaureSauvegarde		177	HSupprimeUtilisateur	179
HRpIGestionFichier166, 183HSurErreur167HRpIGestionRubrique167, 183HSurveille179HRpIPasse167, 183HSurveilleStop179HRpIProcédureFiltre167, 183HSynchroniseRéplica167, 183HRSAjouteConfig183HTMLActiveDébogueur214HRSAttendTraitementDonnées183HTMLChercheElémentParBalise214HRSDéclenche183HTMLChercheElémentParClasse214HRSInfo183HTMLChercheElémentParID214HRSInit183HTMLChercheElémentParNom214HRSListeConfig183HTMLClasseAjoute233HRSModifieConfig183HTMLClasseBascule233HRSSupprimeConfig183HTMLClasseSupprime233HSauvegarde177HTMLConstruitChaîne214HSauvePosition167HTMLDepuisEmail61HSecurité167HTMLDésencadreTousLesFils214HSimuleRéseau178HTMLEncadre214HSimuleRéseau178HTMLEncadreTousLesFils214HStatCalcule167HTMLExécuteProcédureNavigateur61HStatDate167HTMLExécuteTraitementChamp61	HRetourPosition		166	HSupprimeVue	179
HRplGestionRubrique 167, 183 HSurveille 179 HRplPasse 167, 183 HSurveilleStop 179 HRplProcédureFiltre 167, 183 HSynchroniseRéplica 167, 183 HRSAjouteConfig 183 HTMLActiveDébogueur 214 HRSAttendTraitementDonnées 183 HTMLChercheElémentParBalise 214 HRSDéclenche 183 HTMLChercheElémentParClasse 214 HRSInfo 183 HTMLChercheElémentParID 214 HRSInit 183 HTMLChercheElémentParNom 214 HRSListeConfig 183 HTMLClasseAjoute 233 HRSModifieConfig 183 HTMLClasseBascule 233 HRSSupprimeConfig 183 HTMLClasseBupprime 233 HRSuvegarde 177 HTMLConstruitChaîne 214 HSauveParamètre 177 HTMLConstruitChaîne 214 HSauvePosition 167 HTMLDepuisEmail 61 HSauvePosition 167 HTMLEncadre 214 HSimuleRéseau 178 HTMLEncadre 214 HSimuleRéseau 178 HTMLEncadreTousLesFils 214 HStatCalcule 167 HTMLExécuteProcédureNavigateur 61 HStatDate 167 HTMLExécuteTraitementChamp 61	HRpIDéclareLiaison	166,	182	HSurAppelServeur	179
HRplPasse167, 183HSurveilleStop179HRplProcédureFiltre167, 183HSynchroniseRéplica167, 183HRSAjouteConfig183HTMLActiveDébogueur214HRSAttendTraitementDonnées183HTMLChercheElémentParBalise214HRSDéclenche183HTMLChercheElémentParClasse214HRSInfo183HTMLChercheElémentParID214HRSInit183HTMLChercheElémentParNom214HRSListeConfig183HTMLClasseAjoute233HRSModifieConfig183HTMLClasseBascule233HRSSupprimeConfig183HTMLClasseSupprime233HSauvegarde177HTMLConstruitChaîne214HSauveParamètre177HTMLDepuisEmail61HSauvePosition167HTMLDésencadreTousLesFils214HSécurité167HTMLEncadre214HSimuleRéseau178HTMLEncadreTousLesFils214HStatCalcule167HTMLExécuteProcédureNavigateur61HStatDate167HTMLExécuteTraitementChamp61	HRplGestionFichier	166,	183	HSurErreur	167
HRpIProcédureFiltre167, 183HSynchroniseRéplica167, 183HRSAjouteConfig183HTMLActiveDébogueur214HRSAttendTraitementDonnées183HTMLChercheElémentParBalise214HRSDéclenche183HTMLChercheElémentParClasse214HRSInfo183HTMLChercheElémentParID214HRSInit183HTMLChercheElémentParNom214HRSListeConfig183HTMLClasseAjoute233HRSModifieConfig183HTMLClasseBascule233HRSSupprimeConfig183HTMLClasseSupprime233HSauvegarde177HTMLConstruitChaîne214HSauvePosition167HTMLDepuisEmail61HSauvePosition167HTMLDésencadreTousLesFils214HSimuleRéseau178HTMLEncadre214HSimuleRéseau178HTMLEncadreTousLesFils214HStatCalcule167HTMLExécuteProcédureNavigateur61HStatDate167HTMLExécuteTraitementChamp61	HRplGestionRubrique	167,	183	HSurveille	179
HRSAjouteConfig183HTMLActiveDébogueur214HRSAttendTraitementDonnées183HTMLChercheElémentParBalise214HRSDéclenche183HTMLChercheElémentParClasse214HRSInfo183HTMLChercheElémentParID214HRSInit183HTMLChercheElémentParNom214HRSListeConfig183HTMLClasseAjoute233HRSModifieConfig183HTMLClasseBascule233HRSSupprimeConfig183HTMLClasseSupprime233HSauvegarde177HTMLConstruitChaîne214HSauveParamètre177HTMLDepuisEmail61HSauvePosition167HTMLDésencadreTousLesFils214HSécurité167HTMLEncadre214HSimuleRéseau178HTMLEncadreTousLesFils214HStatCalcule167HTMLExécuteProcédureNavigateur61HStatDate167HTMLExécuteTraitementChamp61	HRpIPasse	167,	183	HSurveilleStop	179
HRSAttendTraitementDonnées183HTMLChercheElémentParBalise214HRSDéclenche183HTMLChercheElémentParClasse214HRSInfo183HTMLChercheElémentParID214HRSInit183HTMLChercheElémentParNom214HRSListeConfig183HTMLClasseAjoute233HRSModifieConfig183HTMLClasseBascule233HRSSupprimeConfig183HTMLClasseSupprime233HSauvegarde177HTMLConstruitChaîne214HSauveParamètre177HTMLDepuisEmail61HSauvePosition167HTMLDésencadreTousLesFils214HSécurité167HTMLEncadre214HSimuleRéseau178HTMLEncadreTousLesFils214HStatCalcule167HTMLExécuteProcédureNavigateur61HStatDate167HTMLExécuteTraitementChamp61	HRpIProcédureFiltre	167,	183	HSynchroniseRéplica 167	', 183
HRSDéclenche183HTMLChercheElémentParClasse214HRSInfo183HTMLChercheElémentParID214HRSInit183HTMLChercheElémentParNom214HRSListeConfig183HTMLClasseAjoute233HRSModifieConfig183HTMLClasseBascule233HRSSupprimeConfig183HTMLClasseSupprime233HSauvegarde177HTMLConstruitChaîne214HSauveParamètre177HTMLDepuisEmail61HSauvePosition167HTMLDésencadreTousLesFils214HSécurité167HTMLEncadre214HSimuleRéseau178HTMLEncadreTousLesFils214HStatCalcule167HTMLExécuteProcédureNavigateur61HStatDate167HTMLExécuteTraitementChamp61	HRSAjouteConfig		183	HTMLActiveDébogueur	214
HRSInfo183HTMLChercheElémentParID214HRSInit183HTMLChercheElémentParNom214HRSListeConfig183HTMLClasseAjoute233HRSModifieConfig183HTMLClasseBascule233HRSSupprimeConfig183HTMLClasseSupprime233HSauvegarde177HTMLConstruitChaîne214HSauveParamètre177HTMLDepuisEmail61HSauvePosition167HTMLDésencadreTousLesFils214HSécurité167HTMLEncadre214HSimuleRéseau178HTMLEncadreTousLesFils214HStatCalcule167HTMLExécuteProcédureNavigateur61HStatDate167HTMLExécuteTraitementChamp61	HRSAttendTraitementDonnées		183	HTMLChercheElémentParBalise	214
HRSInit183HTMLChercheElémentParNom214HRSListeConfig183HTMLClasseAjoute233HRSModifieConfig183HTMLClasseBascule233HRSSupprimeConfig183HTMLClasseSupprime233HSauvegarde177HTMLConstruitChaîne214HSauveParamètre177HTMLDepuisEmail61HSauvePosition167HTMLDésencadreTousLesFils214HSécurité167HTMLEncadre214HSimuleRéseau178HTMLEncadreTousLesFils214HStatCalcule167HTMLExécuteProcédureNavigateur61HStatDate167HTMLExécuteTraitementChamp61	HRSDéclenche		183	HTMLChercheElémentParClasse	214
HRSListeConfig183HTMLClasseAjoute233HRSModifieConfig183HTMLClasseBascule233HRSSupprimeConfig183HTMLClasseSupprime233HSauvegarde177HTMLConstruitChaîne214HSauveParamètre177HTMLDepuisEmail61HSauvePosition167HTMLDésencadreTousLesFils214HSécurité167HTMLEncadre214HSimuleRéseau178HTMLEncadreTousLesFils214HStatCalcule167HTMLExécuteProcédureNavigateur61HStatDate167HTMLExécuteTraitementChamp61	HRSInfo		183	HTMLChercheElémentParID	214
HRSModifieConfig183HTMLClasseBascule233HRSSupprimeConfig183HTMLClasseSupprime233HSauvegarde177HTMLConstruitChaîne214HSauveParamètre177HTMLDepuisEmail61HSauvePosition167HTMLDésencadreTousLesFils214HSécurité167HTMLEncadre214HSimuleRéseau178HTMLEncadreTousLesFils214HStatCalcule167HTMLExécuteProcédureNavigateur61HStatDate167HTMLExécuteTraitementChamp61	HRSInit		183	HTMLChercheElémentParNom	214
HRSSupprimeConfig183HTMLClasseSupprime233HSauvegarde177HTMLConstruitChaîne214HSauveParamètre177HTMLDepuisEmail61HSauvePosition167HTMLDésencadreTousLesFils214HSécurité167HTMLEncadre214HSimuleRéseau178HTMLEncadreTousLesFils214HStatCalcule167HTMLExécuteProcédureNavigateur61HStatDate167HTMLExécuteTraitementChamp61	HRSListeConfig		183	HTMLClasseAjoute	233
HSauvegarde177HTMLConstruitChaîne214HSauveParamètre177HTMLDepuisEmail61HSauvePosition167HTMLDésencadreTousLesFils214HSécurité167HTMLEncadre214HSimuleRéseau178HTMLEncadreTousLesFils214HStatCalcule167HTMLExécuteProcédureNavigateur61HStatDate167HTMLExécuteTraitementChamp61	HRSModifieConfig		183		233
HSauvegarde177HTMLConstruitChaîne214HSauveParamètre177HTMLDepuisEmail61HSauvePosition167HTMLDésencadreTousLesFils214HSécurité167HTMLEncadre214HSimuleRéseau178HTMLEncadreTousLesFils214HStatCalcule167HTMLExécuteProcédureNavigateur61HStatDate167HTMLExécuteTraitementChamp61	HRSSupprimeConfig		183	HTMLClasseSupprime	233
HSauvePosition167HTMLDésencadreTousLesFils214HSécurité167HTMLEncadre214HSimuleRéseau178HTMLEncadreTousLesFils214HStatCalcule167HTMLExécuteProcédureNavigateur61HStatDate167HTMLExécuteTraitementChamp61			177	HTMLConstruitChaîne	214
HSécurité167HTMLEncadre214HSimuleRéseau178HTMLEncadreTousLesFils214HStatCalcule167HTMLExécuteProcédureNavigateur61HStatDate167HTMLExécuteTraitementChamp61	HSauveParamètre		177	HTMLDepuisEmail	61
HSimuleRéseau178HTMLEncadreTousLesFils214HStatCalcule167HTMLExécuteProcédureNavigateur61HStatDate167HTMLExécuteTraitementChamp61	HSauvePosition		167	HTMLDésencadreTousLesFils	214
HStatCalcule 167 HTMLExécuteProcédureNavigateur 61 HStatDate 167 HTMLExécuteTraitementChamp 61	HSécurité		167	HTMLEncadre	214
HStatCalcule 167 HTMLExécuteProcédureNavigateur 61 HStatDate 167 HTMLExécuteTraitementChamp 61			178	HTMLEncadreTousLesFils	
HStatDate 167 HTMLExécuteTraitementChamp 61				HTMLExécuteProcédureNavigateur	
•				_	61
	HStatHeure		167		214

HTMLInsèreAvant	214	HTTPEnvoieFormulaire	104
HTMLInsèreDernierFils	214	HTTPJauge	104
HTMLInsèrePremierFils	214	HTTPListeCertificat	104
HTMLModifieAttribut	214	HTTPParamètre	104
HTMLNavigue	61	HTTPRAZFormulaire	104
HTMLOuvre	214	HTTPRequête	104
HTMLSauve	215	HTTPSimuleRéseau	104
HTMLSupprime	215	HTTPTimeOut	104
HTMLSupprimeAttribut	215	HVérifielnaltéré	168
HTMLSupprimeFils	215	HVérifieIndex	168
HTMLSurErreurJS	61	HVérifieMémo	168
HTMLValeurChamp	61	HVérifieMiseAJourServeur	179
HTMLValideFormulaire	61	HVérifieStructure	168
HTMLVersPDF	215	HVersFichier	168
HTMLVersRTF	74	HVersion	169
HTMLVersRVB	144	HVersRubrique	169
HTMLVersTexte	74	HVueVersFichier	169
HTransaction	167	•	
HTransactionAnnule	168		
HTransactionDébut	168		
HTransactionEnCours	168	IADétecte	153
HTransactionFin	168	iAjoutePièceJointe	190
HTransactionInterrompue	168	iAjouteSignet	190
HTransactionIsolation	179	IAModèleDétecte	153
HTransactionLibère	168	iAperçu	190
HTransactionListe	179	IBANValide	220
HTransactionPointDeSauvegarde	179	iCadre	190
HTransactionRetourneAuPoint		iCadreArrondi	190
DeSauvegarde	179	iCalendarVersAgenda	44
HTrieVue	168	iCalendarVersPlanning	44
HTriggerEnregistrementAvant	168	iCalendarVersRendezVous	122
HTrouve	168	iChangeSousEtatSource	190
HTTPAjouteFichier	103	iConfigure	190
HTTPAjouteParamètre	103	iConfigureEtat	190
HTTPAnnuleFormulaire	103	Iconise	14
HTTPCertificat	103		, 228
HTTPCookieEcrit	103	iDéfinitXMPSupplémentaire	190
HTTPCookieGère	103	IdentifiantContexteAWP	16
HTTPCookieLit	103	iDernierFichier	190
HTTPCookieRAZ	104	iDestination	190
HTTPCookieRécupère	104	iEllipse	190
HTTPCookieRemplace	104	iEnchaînementAjoute	190
HTTPCréeFormulaire	104	iEnchaînementAjouteDiagramme	190
HTTPDestination	104	iEnchaînementAjouteDoc	190
HTTPDonneRésultat	104	iEnchaînementAjoutePDF	191
HTTPEnvoie	104	iEnchaînementAjouteXLS	191



iEnchaînementImprime	191	iListeEtatsImbriqués	193	Instance	221	JaugeDésactive	63
iEscape	191	iListeImprimante	193	InternetConnecté	104	JaugeExécute	63
iFenêtreAbandon	191	ImageArrêteDéfilement	145	InterrupteurAjoute	22	JavaCharge	95
iFermeEtat	191	ImageCalqueVisible	145	Interrupteur/joute	22	JavaExécute	95
iFichierEnCours	191	ImageCaiqueVisible	145	Interrupteurinsere	22	JavaExécuteFonction	95 95
iFinEtat	191	ImageDernier	145	InterrupteurOccurrence	22	JourFérié	82
	191	ImageInfoFerme	145	iNumColonne	193	JourFériéAjoute	82 82
iFinImprime		_	145		193	JourFériéListe	82
iForceComplément	191	ImageInfoListe		iNumPage			
iGroupeAjoute	191	ImageInfoModifie	145	Inverse	74	JourFériéSupprimeTout	82
iGroupeImprime	191	ImageInfoSauve	145	iParamètre	193	jQuery	233
iGroupeParamètre	191	ImageInfoValeur	145	iParamètreAperçu	194	jQueryExécute	233
iHautBasPageImbriqué	191	ImageLanceDéfilement	145	iParamètreDuplicata	194	JSEvénement	233
iHauteurlmage	191	iMagentaTransparent	193	iParamètreEtat	194	JSFinEvénement	234
iHauteurPage	191	ImageOccurrence	145	iParamètreExport	194	JSInfoEvénement	234
iHauteurRestantePage	191	ImagePositionDéfilement	145	iParamètreFiligrane	194	JSInterruptionEvénement	234
iHauteurTexte	191	ImagePosX	145	iParamètrePDF	194	JSMéthode	234
iHauteurZone	191	ImagePosY	145	iParamètreVisualisateur	194	JSONExécute	234
ilmpressionAbandonnée	191	ImagePrécédent	145	iParamètreXLS	194	JSONExécuteExterne	234
ilmpressionDemandée	192	ImagePremier	145	iPicaVersMM	194	JSONVersChaîne	75
ilmprime	192	ImageSuivant	145	iPolice	194, 228	JSONVersVariant	75
ilmprimeBloc	192	ImageZone	145	iPoliceDidot	194, 228	JSONVersXML	119
iImprimeCodeBarre	192	iMarge	193	iPosX	194	JSPropriété	234
ilmprimeComplémentCorps	192	iMMVersPica	193	iPosY	194		
ilmprimeDiagramme	192	inAppAchèteProduit	133	iRAZ	194	L	
		in Ann Concommo Droduit	133	iRAZNbPages	101		
ilmprimeDoc	192	inAppConsommeProduit		=	194	Lanca Etata Et Daguiâtas	240
ilmprimeDoc ilmprimeDuplicata	192	inAppListeAchat	133	iRepImageHTML	195	LanceEtatsEtRequêtes	240
•	192 192	• •	133 133	=	195 195	LangueVersAlphabet	215
ilmprimeDuplicata	192 192 192	inAppListeAchat	133 133 133	iRepImageHTML iSauteLigne iSautePage	195	LangueVersAlphabet LangueVersNation	215 215
ilmprimeDuplicata ilmprimeEtat	192 192	inAppListeAchat inAppListeInfoProduit	133 133	iRepImageHTML iSauteLigne	195 195	LangueVersAlphabet LangueVersNation LangueVersNom	215 215 215
ilmprimeDuplicata ilmprimeEtat ilmprimeImage	192 192 192	inAppListeAchat inAppListeInfoProduit inAppRestaureAchats	133 133 133	iRepImageHTML iSauteLigne iSautePage	195 195 195	LangueVersAlphabet LangueVersNation LangueVersNom LDAPAjouteAttribut	215 215 215 128
ilmprimeDuplicata ilmprimeEtat ilmprimeImage ilmprimeMot	192 192 192 192	inAppListeAchat inAppListeInfoProduit inAppRestaureAchats inAppVérifieAbonnement	133 133 133 133	iRepImageHTML iSauteLigne iSautePage iSelectPolice	195 195 195 195, 228	LangueVersAlphabet LangueVersNation LangueVersNom LDAPAjouteAttribut LDAPConnecte	215 215 215 128 128
ilmprimeDuplicata ilmprimeEtat ilmprimeImage ilmprimeMot ilmprimePDF	192 192 192 192 192	inAppListeAchat inAppListeInfoProduit inAppRestaureAchats inAppVérifieAbonnement iNationImpression	133 133 133 133 193	iRepImageHTML iSauteLigne iSautePage iSelectPolice iStatusImpressionEtat	195 195 195 195, 228 195	LangueVersAlphabet LangueVersNation LangueVersNom LDAPAjouteAttribut LDAPConnecte LDAPDébutAjout	215 215 215 128 128 128
ilmprimeDuplicata ilmprimeEtat ilmprimeImage ilmprimeMot ilmprimePDF ilmprimeSignature	192 192 192 192 192 192	inAppListeAchat inAppListeInfoProduit inAppRestaureAchats inAppVérifieAbonnement iNationImpression Info	133 133 133 133 193 20	iRepImageHTML iSauteLigne iSautePage iSelectPolice iStatusImpressionEtat iSubstBloc	195 195 195 195, 228 195 195	LangueVersAlphabet LangueVersNation LangueVersNom LDAPAjouteAttribut LDAPConnecte LDAPDébutAjout LDAPDébutModification	215 215 215 128 128 128 128
ilmprimeDuplicata ilmprimeEtat ilmprimeImage ilmprimeMot ilmprimePDF ilmprimeSignature ilmprimeXLS	192 192 192 192 192 192 192	inAppListeAchat inAppListeInfoProduit inAppRestaureAchats inAppVérifieAbonnement iNationImpression Info InfoAsynchrone	133 133 133 133 193 20 20	iRepImageHTML iSauteLigne iSautePage iSelectPolice iStatusImpressionEtat iSubstBloc iTermineColonne	195 195 195 195, 228 195 195	LangueVersAlphabet LangueVersNation LangueVersNom LDAPAjouteAttribut LDAPConnecte LDAPDébutAjout LDAPDébutModification LDAPDéconnecte	215 215 215 128 128 128 128 128
ilmprimeDuplicata ilmprimeEtat ilmprimeImage ilmprimeMot ilmprimePDF ilmprimeSignature ilmprimeXLS ilmprimeZone	192 192 192 192 192 192 192 192	inAppListeAchat inAppListeInfoProduit inAppRestaureAchats inAppVérifieAbonnement iNationImpression Info InfoAsynchrone InfoAvecDélai	133 133 133 133 193 20 20 20	iRepImageHTML iSauteLigne iSautePage iSelectPolice iStatusImpressionEtat iSubstBloc iTermineColonne iTerminePage	195 195 195 195, 228 195 195 195	LangueVersAlphabet LangueVersNation LangueVersNom LDAPAjouteAttribut LDAPConnecte LDAPDébutAjout LDAPDébutModification LDAPDéconnecte LDAPListeAttribut	215 215 215 128 128 128 128 128 128
ilmprimeDuplicata ilmprimeEtat ilmprimeImage ilmprimeMot ilmprimePDF ilmprimeSignature ilmprimeXLS ilmprimeZone ilmprimeZone	192 192 192 192 192 192 192 192 192	inAppListeAchat inAppListeInfoProduit inAppRestaureAchats inAppVérifieAbonnement iNationImpression Info InfoAsynchrone InfoAvecDélai InfoAvecDélaiAsynchrone	133 133 133 133 193 20 20 20 20	iRepImageHTML iSauteLigne iSautePage iSelectPolice iStatusImpressionEtat iSubstBloc iTermineColonne iTerminePage iTrait	195 195 195 195, 228 195 195 195 195	LangueVersAlphabet LangueVersNation LangueVersNom LDAPAjouteAttribut LDAPConnecte LDAPDébutAjout LDAPDébutModification LDAPDéconnecte LDAPListeAttribut LDAPListeFils	215 215 215 128 128 128 128 128 128 128
ilmprimeDuplicata ilmprimeEtat ilmprimeImage ilmprimeMot ilmprimePDF ilmprimeSignature ilmprimeXLS ilmprimeZone ilmprimeZone ilmprimeZoneHTML ilmprimeZoneMarkdown	192 192 192 192 192 192 192 192 192 192	inAppListeAchat inAppListeInfoProduit inAppRestaureAchats inAppVérifieAbonnement iNationImpression Info InfoAsynchrone InfoAvecDélai InfoAvecDélaiAsynchrone InfoBitmap	133 133 133 133 193 20 20 20 20 20	iRepImageHTML iSauteLigne iSautePage iSelectPolice iStatusImpressionEtat iSubstBloc iTermineColonne iTerminePage iTrait	195 195 195 195, 228 195 195 195 195 195	LangueVersAlphabet LangueVersNation LangueVersNom LDAPAjouteAttribut LDAPConnecte LDAPDébutAjout LDAPDébutModification LDAPDéconnecte LDAPListeAttribut LDAPListeFils LDAPMode	215 215 215 128 128 128 128 128 128 128 128
ilmprimeDuplicata ilmprimeEtat ilmprimeImage ilmprimeMot ilmprimePDF ilmprimeSignature ilmprimeXLS ilmprimeZone ilmprimeZoneHTML ilmprimeZoneRTF	192 192 192 192 192 192 192 192 192 192	inAppListeAchat inAppListeInfoProduit inAppRestaureAchats inAppVérifieAbonnement iNationImpression Info InfoAsynchrone InfoAvecDélai InfoAvecDélaiAsynchrone InfoBitmap InfoConstruit	133 133 133 133 193 20 20 20 20 20 144	iRepImageHTML iSauteLigne iSautePage iSelectPolice iStatusImpressionEtat iSubstBloc iTermineColonne iTerminePage iTrait	195 195 195 195, 228 195 195 195 195 195	LangueVersAlphabet LangueVersNation LangueVersNom LDAPAjouteAttribut LDAPConnecte LDAPDébutAjout LDAPDébutModification LDAPDéconnecte LDAPListeAttribut LDAPListeFils LDAPMode LDAPNbValeur	215 215 215 128 128 128 128 128 128 128 128 128
ilmprimeDuplicata ilmprimeEtat ilmprimeImage ilmprimeMot ilmprimePDF ilmprimeSignature ilmprimeXLS ilmprimeZone ilmprimeZoneHTML ilmprimeZoneRTF ilnfolmprimante	192 192 192 192 192 192 192 192 192 192	inAppListeAchat inAppListeInfoProduit inAppRestaureAchats inAppVérifieAbonnement iNationImpression Info InfoAsynchrone InfoAvecDélai InfoAvecDélaiAsynchrone InfoBitmap InfoConstruit INIEcrit	133 133 133 133 193 20 20 20 20 20 444 20 240	iRepImageHTML iSauteLigne iSautePage iSelectPolice iStatusImpressionEtat iSubstBloc iTermineColonne iTerminePage iTrait iTraitH	195 195 195, 228 195 195 195 195 195 195 195	LangueVersAlphabet LangueVersNation LangueVersNom LDAPAjouteAttribut LDAPConnecte LDAPDébutAjout LDAPDébutModification LDAPDéconnecte LDAPListeAttribut LDAPListeFils LDAPMode LDAPNbValeur LDAPRAZ	215 215 215 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
ilmprimeDuplicata ilmprimeEtat ilmprimeImage ilmprimeMot ilmprimePDF ilmprimeSignature ilmprimeXLS ilmprimeZone ilmprimeZone ilmprimeZoneHTML ilmprimeZoneRTF ilnfoImprimante ilnitEtatInterne	192 192 192 192 192 192 192 192 192 192	inAppListeAchat inAppListeInfoProduit inAppRestaureAchats inAppVérifieAbonnement iNationImpression Info InfoAsynchrone InfoAvecDélai InfoAvecDélaiAsynchrone InfoBitmap InfoConstruit INIEcrit INILit	133 133 133 133 193 20 20 20 20 20 240 240 240	iRepImageHTML iSauteLigne iSautePage iSelectPolice iStatusImpressionEtat iSubstBloc iTermineColonne iTerminePage iTrait iTraitH iTraitV J J2EEAjouteEntête	195 195 195, 228 195, 228 195 195 195 195 195 195	LangueVersAlphabet LangueVersNation LangueVersNom LDAPAjouteAttribut LDAPConnecte LDAPDébutAjout LDAPDébutModification LDAPDéconnecte LDAPListeAttribut LDAPListeFils LDAPMode LDAPNbValeur LDAPRAZ LDAPRecherche	215 215 215 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
ilmprimeDuplicata ilmprimeEtat ilmprimeImage ilmprimeMot ilmprimePDF ilmprimeSignature ilmprimeXLS ilmprimeZone ilmprimeZone ilmprimeZoneHTML ilmprimeZoneMarkdown ilmprimeZoneRTF ilnfoImprimante ilnitEtatInterne ilnitRequêteEtat ilnitRequêteEtat	192 192 192 192 192 192 192 192 192 192	inAppListeAchat inAppListeInfoProduit inAppRestaureAchats inAppVérifieAbonnement iNationImpression Info InfoAsynchrone InfoAvecDélai InfoAvecDélaiAsynchrone InfoBitmap InfoConstruit INIEcrit INILit InitFenêtre InitHasard	133 133 133 133 193 20 20 20 20 20 240 240 240 240 14	iRepImageHTML iSauteLigne iSautePage iSelectPolice iStatusImpressionEtat iSubstBloc iTermineColonne iTerminePage iTrait iTraitH iTraitV J J2EEAjouteEntête J2EEDonneRésultat	195 195 195, 228 195 195 195 195 195 195 195	LangueVersAlphabet LangueVersNation LangueVersNom LDAPAjouteAttribut LDAPConnecte LDAPDébutAjout LDAPDébutModification LDAPDéconnecte LDAPListeAttribut LDAPListeFils LDAPMode LDAPNbValeur LDAPRAZ LDAPRecherche LDAPRemplaceAttribut	215 215 215 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
ilmprimeDuplicata ilmprimeEtat ilmprimeImage ilmprimeMot ilmprimePDF ilmprimeSignature ilmprimeZone ilmprimeZone ilmprimeZoneHTML ilmprimeZoneMarkdown ilmprimeZoneRTF ilnfoImprimante ilnitEtatInterne ilnitRequêteEtat ilnitRequêteEtatConnexion ilnitSousEtat	192 192 192 192 192 192 192 192 192 193 193 193 193	inAppListeAchat inAppListeInfoProduit inAppRestaureAchats inAppVérifieAbonnement iNationImpression Info InfoAsynchrone InfoAvecDélai InfoAvecDélaiAsynchrone InfoBitmap InfoConstruit INIEcrit INILit InitFenêtre InitHasard INSEEValide	133 133 133 133 193 20 20 20 20 20 240 240 240 240 14 240 220	iRepImageHTML iSauteLigne iSautePage iSelectPolice iStatusImpressionEtat iSubstBloc iTermineColonne iTerminePage iTrait iTraitH iTraitV J J2EEAjouteEntête J2EEDonneRésultat J2EEErreur	195 195 195 195, 228 195 195 195 195 195 195 195 195	LangueVersAlphabet LangueVersNation LangueVersNom LDAPAjouteAttribut LDAPConnecte LDAPDébutAjout LDAPDébutModification LDAPDéconnecte LDAPListeAttribut LDAPListeFils LDAPMode LDAPNbValeur LDAPRAZ LDAPRecherche LDAPRemplaceAttribut LDAPRemplaceValeurAttribut	215 215 215 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
ilmprimeDuplicata ilmprimeEtat ilmprimeImage ilmprimeMot ilmprimePDF ilmprimeSignature ilmprimeZone ilmprimeZone ilmprimeZoneHTML ilmprimeZoneMarkdown ilmprimeZoneRTF ilnfoImprimante ilnitEtatInterne ilnitRequêteEtat ilnitRequêteEtat ilnitSousEtat iLargeurImage	192 192 192 192 192 192 192 192 192 192	inAppListeAchat inAppListeInfoProduit inAppRestaureAchats inAppVérifieAbonnement iNationImpression Info InfoAsynchrone InfoAvecDélai InfoAvecDélaiInfoAvecDélaiAsynchrone InfoBitmap InfoConstruit INIEcrit INILit InitFenêtre InitHasard INSEEValide Insère	133 133 133 133 193 20 20 20 20 20 240 240 240 240 14	iRepImageHTML iSauteLigne iSautePage iSelectPolice iStatusImpressionEtat iSubstBloc iTermineColonne iTerminePage iTrait iTraitH iTraitV J J2EEAjouteEntête J2EEDonneRésultat J2EEErreur J2EEExécute	195 195 195, 228 195, 228 195 195 195 195 195 195 195 195 195	LangueVersAlphabet LangueVersNation LangueVersNom LDAPAjouteAttribut LDAPConnecte LDAPDébutAjout LDAPDébutModification LDAPDéconnecte LDAPListeAttribut LDAPListeFils LDAPMode LDAPNbValeur LDAPRAZ LDAPRecherche LDAPRemplaceAttribut LDAPRemplaceValeurAttribut LDAPRenommeAttribut	215 215 215 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
ilmprimeDuplicata ilmprimeEtat ilmprimeImage ilmprimeMot ilmprimePDF ilmprimeSignature ilmprimeZone ilmprimeZone ilmprimeZoneHTML ilmprimeZoneMarkdown ilmprimeZoneRTF ilnfoImprimante ilnitEtatInterne ilnitRequêteEtat ilnitRequêteEtat ilnitSousEtat iLargeurImage iLargeurPage	192 192 192 192 192 192 192 192 192 192	inAppListeAchat inAppListeInfoProduit inAppRestaureAchats inAppVérifieAbonnement iNationImpression Info InfoAsynchrone InfoAvecDélai InfoAvecDélaiAsynchrone InfoBitmap InfoConstruit INIEcrit INILit InitFenêtre InitHasard INSEEValide Insère InsèreColonne	133 133 133 133 193 20 20 20 20 144 20 240 240 240 240 220 84 84	iRepImageHTML iSauteLigne iSautePage iSelectPolice iStatusImpressionEtat iSubstBloc iTermineColonne iTerminePage iTrait iTraitH iTraitV J J2EEAjouteEntête J2EEDonneRésultat J2EEErreur J2EEExécute J2EEExécute J2EEExécute	195 195 195 195, 228 195 195 195 195 195 195 195 195 195	LangueVersAlphabet LangueVersNation LangueVersNom LDAPAjouteAttribut LDAPConnecte LDAPDébutAjout LDAPDébutModification LDAPDéconnecte LDAPListeAttribut LDAPListeFils LDAPMode LDAPNbValeur LDAPRAZ LDAPRecherche LDAPRemplaceAttribut LDAPRemplaceValeurAttribut LDAPRenommeAttribut LDAPSupprime	215 215 215 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
ilmprimeDuplicata ilmprimeEtat ilmprimeImage ilmprimeMot ilmprimePDF ilmprimeSignature ilmprimeZone ilmprimeZone ilmprimeZoneHTML ilmprimeZoneMarkdown ilmprimeZoneRTF ilnfoImprimante ilnitEtatInterne ilnitRequêteEtat ilnitRequêteEtat ilnitSousEtat iLargeurImage	192 192 192 192 192 192 192 192 192 192	inAppListeAchat inAppListeInfoProduit inAppRestaureAchats inAppVérifieAbonnement iNationImpression Info InfoAsynchrone InfoAvecDélai InfoAvecDélaiInfoAvecDélaiAsynchrone InfoBitmap InfoConstruit INIEcrit INILit InitFenêtre InitHasard INSEEValide Insère InsèreColonne InsèreLigne	133 133 133 133 193 20 20 20 20 20 144 20 240 240 240 240 240 220 84 84	iRepImageHTML iSauteLigne iSautePage iSelectPolice iStatusImpressionEtat iSubstBloc iTermineColonne iTerminePage iTrait iTraitH iTraitV J J2EEAjouteEntête J2EEDonneRésultat J2EEErreur J2EEExécute J2EEExécute Jauge	195 195 195, 228 195, 228 195 195 195 195 195 195 195 195 195	LangueVersAlphabet LangueVersNation LangueVersNom LDAPAjouteAttribut LDAPConnecte LDAPDébutAjout LDAPDébutModification LDAPDéconnecte LDAPListeAttribut LDAPListeFils LDAPMode LDAPNbValeur LDAPRAZ LDAPRecherche LDAPRemplaceAttribut LDAPRemplaceValeurAttribut LDAPRenommeAttribut LDAPSupprime LDAPSupprime	215 215 215 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
ilmprimeDuplicata ilmprimeEtat ilmprimeImage ilmprimeMot ilmprimePDF ilmprimeSignature ilmprimeXLS ilmprimeZone ilmprimeZoneHTML ilmprimeZoneMarkdown ilmprimeZoneRTF ilnfoImprimante ilnitEtatInterne ilnitRequêteEtat ilnitRequêteEtat ilnitRousEtat iLargeurImage iLargeurTexte	192 192 192 192 192 192 192 192 192 192	inAppListeAchat inAppListeInfoProduit inAppRestaureAchats inAppVérifieAbonnement iNationImpression Info InfoAsynchrone InfoAvecDélai InfoAvecDélaiAsynchrone InfoBitmap InfoConstruit INIEcrit INILit InitFenêtre InitHasard INSEEValide Insère InsèreColonne	133 133 133 133 193 20 20 20 20 144 20 240 240 240 240 220 84 84	iRepImageHTML iSauteLigne iSautePage iSelectPolice iStatusImpressionEtat iSubstBloc iTermineColonne iTerminePage iTrait iTraitH iTraitV J J2EEAjouteEntête J2EEDonneRésultat J2EEErreur J2EEExécute J2EEExécute J2EEExécute	195 195 195 195, 228 195 195 195 195 195 195 195 195 195	LangueVersAlphabet LangueVersNation LangueVersNom LDAPAjouteAttribut LDAPConnecte LDAPDébutAjout LDAPDébutModification LDAPDéconnecte LDAPListeAttribut LDAPListeFils LDAPMode LDAPNbValeur LDAPRAZ LDAPRecherche LDAPRemplaceAttribut LDAPRemplaceValeurAttribut LDAPRenommeAttribut LDAPSupprime	215 215 215 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128



LDAPValeur	128	M		MCIOuvre	151	MenuClone	19
LDAPValideAjout	128	//\		MCIPause	151	MenuDémarque	19
LDAPValideModification	128	MagnetoAction	134		151	MenuEtat	19
LecteurPDFFerme	53	Maintenant	82		151	MenuExiste	19
LecteurPDFInfoXY	53	Majuscule	75		152	MenuInsèreMenu	19
LecteurPDFOuvre	53	MarkdownVersHTML	75		152	MenuInsèreOption	19
LecteurPDFRecherchePrécédent	53	MarkdownVersTexte	75		152	MenuInsèreSéparateur	19
LecteurPDFRecherchePremier	53	MatAdditionne	205		152	MenuInvisible .	19
LecteurPDFRechercheSuivant	53	MatCompresse	205		260	MenuLibellé	19
LecteurPDFSauve	53	MatCopie	205	MCUOuvre	260	MenuMarquage	19
LecteurPDFSurligne	53	MatCrée	205	MDIActive	18	MenuMarque	19
LecteurPDFTournePage	53	MatDéterminant	205	MDIEnumèreFille	18	MenuSelectMoins	19
LEDAllume	134	MatEcrit	205	MDIMenuFenêtre	18	MenuSelectPlus	19
LEDEteint	134	MatErreur	205	MDIMère	18	MenuSupprime	19
LibèreContexteAWP	16	MatExiste	205	MDIOuvre	18	Message	20
LigneCommande	240	MatInverse	205	MemcachedAffecte	184	MessageAjouteCase	21
LigneVersPosition	75	MatLit	205		184	MessageSupprimeCase	21
ListeAffiche	23	MatLitColonne	205	•	184	MessTraduit	215
ListeAjoute	23	MatLitLigne	205		184	Milieu	75
ListeCherche	23	MatMultiplie	205	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	184	Min	85
ListeDéplaceLigne	23	MatNbColonne	205	MemcachedAjoutePréfixeGroupeClé	184	Minuscule	75
ListeDLL	242	MatNbLigne	205	·	184	mlChargeEspaceDeTravail	207
ListeInfo	94	MatRéelAdditionne	205	MemcachedAjouteSuffixeGroupeClé	184	mlEcritVariable	207
ListeInfoXY	23	MatRéelMultiplie	206		184	mlExécute	207
ListeInsère	23	MatRemplit	206	MemcachedCASGroupeClé	184	mllnitialise	207
ListeModifie	23	MatSupprime	206	MemcachedDécrémente	184	mlListeVariable	207
ListeOccurrence	23	MatTranspose	206	MemcachedDécrémenteGroupeClé	184	mIRAZEspaceDeTravail	207
ListePosition	23	Max	85	MemcachedIncrémente	184	mlRécupèreVariable	207
ListeSelect	23	Maximise	14	MemcachedIncrémenteGroupeClé	185	mlSauveEspaceDeTravail	207
ListeSelectMoins	23	MCIArrêt	151	MemcachedModifie	185	mlSupprimeVariable	207
ListeSelectOccurrence	23	MCIDébut	151	MemcachedModifieGroupeClé	185	mlTermine	207
ListeSelectPlus	23	MCIErr	151	MemcachedRécupère	185	ModeExécution	240
ListeSupprime	23	MCIEtat	151	MemcachedRécupèreGroupeClé	185	MoisEnCours	82
ListeSupprimeTout	24	MCIExécute	151	MemcachedSupprime	185	MongoAjoute	185
ListeTrie	24	MCIFerme	151	MemcachedSupprimeGroupeClé	185	MongoCherche	185
Ln	204	MCIFin	151	MémoireVersFichier	187	MongoCrée	185
Log	204	MCIFormatPosition	151	MenuAjoute	18	MongoCréeCollection	185
LuhnCalcule	79	MCIHauteur	151	MenuAjouteMenu	18	MongoExécuteCommande	185
LuhnVérifie	79	MCIJoue	151	MenuAjouteOption	18	MongoGridFSEnvoieFichier	185
LuminositéAuto	134	MCILargeur	151	MenuAjouteOptionURL	18	MongoGridFSListeFichier	185
LuminositéModifie	134	MCIMsgErr	151	MenuAjoutePopup	19	MongoGridFSRécupèreFichier	185
LuminositéRécupère	134	MCINombrePiste	151	MenuAjouteSéparateur	19	MongoGridFSRécupèreFichierParlD	185
•				·			



M . 0 : 150D(405	N. C. W. J.	04.0	N ID FILE	445	NI COM INC	101
MongoGridFSRécupèreInfoFichier	185	NationVersLangue	216	NetRenommeFichier	115	NotifModifie	134
MongoGridFSSupprimeFichier	186	NationVersNom	216	NetSupprimeFichier	115	NotifPushActive	134
MongoGridFSSupprimeFichierParID		NationVersSousLangue	216	NFCEcritTag	133	NotifPushDésactive	134
Mongolnfo	186	NavigateurAdresselP	253	NFCEnvoieTag	133	NotifPushEnvoie	135
MongoModifieTout	186	NavigateurEstConnecté	253	NFCEtat	133	NotifPushListeldentifiantsInvalides	135
MongoModifieUn	186	NavigateurFerme	253	NFCLitTag	133	NotifPushProcédure	135
MongoPipelineAgrégation	186	NavigateurHauteur	253	NombreEnLettres	75	NotifSupprime	135
MongoSupprimeBase	186	NavigateurHistoriqueAjoute	253	NombreFenêtre	242	NotifSupprimeCatégorie	135
MongoSupprimeCollection	186	NavigateurHistoriqueModifie	253	NONBinaire	205	NumériqueVersChaîne	75
MongoSupprimeTout	186	NavigateurImprime	254	NoteChargeTout	63	NumériqueVersEcritureFinancière	
MongoSupprimeUn	186	NavigateurLanceAppli	254	NoteCrée	63	Chinoise	75
MotOccurrence	75	NavigateurLargeur	254	NotesActiveVue	125	NuméroDeJourVersLettre	82
MotVersTableau	75	NavigateurMobile	254	NotesAjouteFichierAttaché	125	NuméroDeMoisVersLettre	82
Moyenne	85	NavigateurNom	254	NoteSauveTout	64	NuméroDeSemaine	82
MQTTAbonne	131	NavigateurOS	254	NotesChamp	126	NumHelp	240
MQTTConnecte	131	NavigateurOuvre	254	NotesDésactiveVue	126		
MQTTDéconnecte	131	NavigateurPlateforme	254	NotesDimensionChamp	126	0	
MQTTDésabonne	131	NavigateurTranche	254	NotesDocumentCherche	126		
MQTTDésabonneTout	132	NavigateurType	254	NotesDocumentDernier	126	OBEXConnecte	107
MQTTPublie	132	NavigateurVersion	254	NotesDocumentIdentifiant	126	OBEXDéconnecte	107
MultimédiaArrêt	56	NetAdresselP	114	NotesDocumentPrécédent	126	OBEXEnvoieFichier	107
MultimédiaContrôleVisible	56	NetAdresseMAC	114	NotesDocumentPremier	126	OBEXEnvoieVCard	107
MultimédiaDébut	56	NetConnecte	114	NotesDocumentSuivant	126	OBEXListeFichier	107
MultimédiaDurée	56	NetDéconnecte	114	NotesDocumentSupprime	126	OBEXRécupèreFichier	107
MultimédiaEtat	56	NetDémarreServeur	114	NotesEnDehors	126	OBEXRécupèreVCard	107
MultimédiaFerme	56	NetEnvoieBuffer	114	NotesEnregistre	126	ObjetActif	110
MultimédiaFin	56	NetEnvoieFichier	114	NotesExtraitFichierAttaché	126	OCRAjouteLangue	152
MultimédiaHauteur	56	NetEnvoieMessage	114	NotesFermeBase	126	OCRChargeLangue	152
MultimédiaJoue	56	NetEnvoieMessageClient	114	NotesListeChamp	126	OCRDétecteZoneTexte	152
MultimédiaLargeur	56	NetExécute	114	NotesListeFichierAttaché	126	OCRExtraitBlocTexte	152
MultimédiaOuvre	56	NetFermeAccèsDistant	114	NotesListeVue	126	OCRExtraitTexte	152
MultimédiaPause	56	NetFinServeur	114	NotesModifieChamp	126	OCRParamètre	152
MultimédiaPosition	56	NetInfoAccèsDistant	114	NotesModifieFichierAttaché	126	OCRRépertoireModèle	152
MultimédiaVolume	56	NetIPVersMAC	114	NotesNbFichierAttaché	126	OCRSupprimeToutesLangues	152
Multitâche	219	NetListeAccèsDistant	114	NotesOuvreBase	127	OemVersAnsi	75
MultitâcheRepeint	14	NetListeAdresseIP	114	NotesOuvreConnexion	127	OKAnnuler	21
MutexCrée	225	NetListeDisque	115	NotesRAZ	127	OKAnnulerAsynchrone	21
MutexDébut	225	NetListeRep	115	NotesSupprimeChamp	127	OLECharge	110
MutexDétruit	225	NetMACVersIP	115	NotesSupprimeFichierAttaché	127	OLEColle	110
MutexFin	225	NetMessageBoxClient	115	NoteSupprime	64	OLECopie	110
Water III		NetMessageBoxDistant	115	NotesVueChercheDernier	127	OLECréeCopie	110
N		NetMsgErreur	115	NotesVueCherchePremier	127	OLECréeVide	110
• •		NetNomMachine	115	Notes Vue Liste Colonne	127	OLEEdite	110
Nation	215	NetOptionServeur	115	NotifAjoute	134	OLEJoue	110
NationDroiteAGauche	215	NetOuvreAccèsDistant	115	NotificationAffiche	254	OLESauve	110
NationFramework	215	NetRécupèreFichier	115	NotifListeCatégorie	134	OLEServeur	110
		Notificouperer follor	TTO	Notificiate oategorie	T04		



OngletChargeConfiguration	39	Р		PartieEntière	204	PiloteMenu	262
OngletDuChamp	39	•		PaysListe	250	PiloteOKAnnuler	262
OngletEtat	39	paDésactiveAction	245	PaysRécupère	250	PiloteOuiNon	262
OngletFerme	39	paExécute	245	PDFAjouteFiligrane	213	PiloteSaisie	262
OngletFermeTout	39	PageActiveGFI	16	PDFAjouteImage	213	PiloteSélecteur	262
OngletOuvre	39	PageActualise	16	PDFEstProtégé	213	PiloteSimulateur	262
OngletSauveConfiguration	39	PageAdresse	16	PDFExtraitPage	213	PiloteSouris	262
OpenAPIVersHTTP	105	PageAffiche	16	PDFFerme	213	PiloteVitesse	262
OpenIDLitIdentité	108	PageAfficheDialogue	16	PDFFusionne	213	PiloteVolet	262
OpenSSLVérifie	221	PageAgencementEnCours	16	PDFFusionneAvecMotDePasse	213	PiloteVoletAttache	262
OrgaAffiche	60	PageChangeAgencement	16	PDFMotDePasse	213	PiloteVoletDétache	262
OrgaAjoute	60	PageCourante	16	PDFNbSignature	213	Ping	221
OrgaAjouteFils	60	PageEcritEntêteHTTP	16	PDFNombreDePages	213	PlanActionExécute	245
OrgaInfoXY	60	PageExiste	17	PDFOuvre	213	PlanActionInfo	245
OrgaModifie	60	PageFermeDialogue	17	PDFRécupèreDateSignature	213	PlanActionParamètre	245
OrgaOccurrence	60	PageInitialisation	17	PDFRécupèreSignature	213	PlanificateurAjouteHoraire	218
OrgaSauvelmage	60	PageLitEntêteHTTP	17	PDFSauve	213	PlanificateurAjouteTâche	218
OrgaSelect	60	PageParamètre	17	PDFSigne	213	PlanificateurEtatTâche	218
OrgaSelectMoins	60	PagePosition	17	PDFVersTexte	213	PlanificateurListeTâche	218
OrgaSelectPlus	60	PagePrécédente	17	Phonétique	75	PlanificateurModifieHoraire	218
OrgaSupprime	60	PageSemiDynamiqueAffiche	17	PhotoLanceAppli	247	PlanificateurModifieTâche	218
OrgaSupprimeTout	60	PageTauxGFI	17	PHPAffiche	234	PlanificateurOuvrePropriétésTâche	218
OrthoAjouteDictionnaire	255	PageUtilise	17	PHPExécute	234	PlanificateurPropriétésHoraire	218
OrthoDisponible	255	PageValide	17	PhraseVersBuffer	75	PlanificateurPropriétésTâche	218
OrthoSuggère	255	PageVersASP	17	PicCaptureLasso	54	PlanificateurRAZ	218
OrthoVérifie	255	PageVersEmail	17	PicCaptureLassoOCR	54	PlanificateurSupprimeHoraire	218
OUBinaire	205	PageVersFichier	170	PicCrée	54	PlanificateurSupprimeTâche	218
OUExclusifBinaire	205	PageVersJSP	17	PicFerme	54	PlanningAffiche	44
OuiNon	21	PageVersPHP	17	PicFusionneCalque	54	PlanningAffichePériodePrécédente	44
OuiNonAsynchrone	21	PageVersSource	170	PicOuvre	54	PlanningAffichePériodeSuivante	44
OutlookListeProfil	103	PageVisible	17	PicRedimensionne	54	PlanningAjouteRendezVous	44
OutlookOuvreSession	103	paLog	245	PicRotation	54	PlanningAjouteRessource	44
OutlookProfilDéfaut	103	PanneauActive	41	PicSauve	54	PlanningChangeMode	44
Ouvre	14	PanneauAttache	41	PileInfo	94	PlanningCouleurFond	44
OuvreAsynchrone	14	PanneauChargeConfiguration	41	PiloteActionBar	261	PlanningDateVisible	44
OuvreDocument	240	PanneauCrée	41	PiloteAvertissement	261	PlanningHeureAffichée	44
OuvreDocumentAsynchrone	240	PanneauDétache	41	PiloteCombo	261	PlanningHeureOuvrable	44
OuvreFenêtreMobile	14	PanneauEnumère	41	PiloteConfirmer	262	PlanningHeureOuvrableRessource	44
OuvreFille	14	PanneauPosition	41	PiloteDialogue	262	PlanningInfoXY	45
OuvreMenuPrincipal	14	PanneauSauveConfiguration	41	PiloteDnD	262	PlanningListeRendezVous	45
OuvrePopup	14	paNomCompletProjet	245	PiloteErreur	262	PlanningMode	45
OuvrePopupAsynchrone	14	Pâques	82	PiloteFenêtre	262	PlanningPlageSélectionnée	45
OuvrePopupPosition	14	ParamètreFAA	240	PiloteInfo	262	PlanningPosition	45
OuvreSoeur	15	PartieDécimale	204	PiloteInterrupteur	262	PlanningPositionDateHeure	45
34113300di	10	raitieDecimale	ZU 4	1 notementapeed	202	r lammigi obidonbaterioare	40



PlanningPositionRessource	45	R	
PlanningSelectMoins	45	K	
PlanningSelectPlus	45	Racine	204
PlanningSupprimeRendezVous	45	ReconnaissanceVocaleAjoute	
PlanningSupprimeRessource	45	Commande	254
PlanningSupprimeTout	45	ReconnaissanceVocaleDéclenche	254
PlanningVersiCalendar	45	ReconnaissanceVocaleSupprime	
PleinEcran	15	Commande	254
PleinEcranActive	254	RécupèreThème	135
PleinEcranDésactive	254	RedisAbonne	186
PoidsFaible	221	RedisAffecte	186
PoidsFort	221	RedisConnecte	186
PoliceCrée	228	RedisDésabonne	186
PoliceListe	228	RedisExécuteCommande	186
PoliceSelect	228	RedisPipelineAjoute	186
PopupAffiche	17	RedisPipelineRAZ	186
PopupAffichePage	18	RedisPipelineRécupère	186
PopupAnime	18	RedisPublie	187
PopupFerme	18	RedisRécupère	187
PopupFermePage	18	RéelVersDateHeure	83
Position	75	RegexCherche	76
PositionOccurrence	76	RegexRemplace	76
PositionVersLigne	76	RegexVérifie	76
PostMessage	219	RegistreCherche	209
PremièreLettreEnMajuscule	76	RegistreCléSuivante	209
PremierJourDeLAnnée	83	RegistreCopieClé	209
PremierJourDeLaSemaine	83	RegistreCréeClé	209
PremierJourDuMois	83	RegistreEcrit	209
PressePapier	216	RegistreExiste	209
PressePapierFormat	216	RegistreListeClé	209
PressePapierHauteur	216	RegistreListeValeur	209
PressePapierLargeur	216	RegistreLit	209
PressePapierRTF	216	RegistrePremièreSousClé	209
PressePapierUnicode	216	RegistreRenomme	209
ProjetInfo	242	RegistreSupprimeClé	209
Proxy	105	RegistreSupprimeValeur	209
Puissance	204	RegistreTypeValeur	209
PythonAjouteChemin	96	Remplace	76
PythonExécute	96	RendezVousAffiche	122
PythonInitialise	96	RendezVousAjoute	122
PythonTermine	96	RendezVousCrée	122
		RendezVousDernier	122

RendezVousListe	122	RubanSurligneVolet	39
RendezVousListeCalendrier	123	RuptureAjoute	35
RendezVousLit	123	RuptureSupprime	35
RendezVousModifie	123	RuptureSupprimeTout	35
RendezVousPrécédent	123	RVB	144
RendezVousPremier	123	RVBBleu	144
RendezVousRAZ	123	RVBRouge	144
RendezVousSuivant	123	RVBVersHTML	144
RendezVousSupprime	123	RVBVert	144
RendezVousVersiCalendar	123		
RépertoireWeb	234	S	
RépertoireWeb_15	234		
Répète	76	SaaSAdminActiveLicence	257
RéplicInfo	183	SaaSAdminActiveService	257
RéplicOuvre	183	SaaSAdminAjouteAbonnement	257
RéplicSupprimeAbonnement	184	SaaSAdminAjouteClient	257
RéplicSynchronise	184	SaaSAdminAjouteService	258
RéseauConnecte	112	SaaSAdminAjouteSite	258
RéseauDéconnecte	112	SaaSAdminAjouteTarification	258
RéseauMobileEtat	135	SaaSAdminAjouteUtilisateur	258
RéseauMobileInfoConnexion	135	SaaSAdminChercheAbonnement	258
RéseauNomDomaine	112	SaaSAdminChercheClient	258
RéseauNomRep	112	SaaSAdminChercheService	258
RéseauUtilisateur	112	SaaSAdminChercheSite	258
Restaure	15	SaaSAdminChercheTarification	258
RESTEnvoie	105	SaaSAdminChercheUtilisateur	258
ssAffiche	131	SaaSAdminConfigureDevise	258
rssConstruitChaîne	131	SaaSAdminConfigureSMTP	258
ssInitialise	131	SaaSAdminConnecte	258
ssSauve	131	SaaSAdminConnexionClient	258
RTFAjoute	69	SaaSAdminConnexionSite	258
RTFAjouteLien	69	SaaSAdminCréeBaseClient	258
RTFCharge	69	SaaSAdminDéconnecte	258
RTFInsère	69	SaaSAdminDésactiveLicence	258
RTFRecherche	70	SaaSAdminDésactiveService	258
RTFRemplace	70	SaaSAdminEcritParamètreSite	258
RTFSélection	70	SaaSAdminEstConnecté	258
RTFVersHTML	70	SaaSAdminListeAbonnement	258
RTFVersTexte	70	SaaSAdminListeAbonnementClient	258
RubanAdapteTaille	39	SaaSAdminListeClient	258
RubanFermeRegroupement	39	SaaSAdminListeService	259
RubanFinModeDéplié	39	SaaSAdminListeSite	259
tabam minodobopiio	33	SaaSAdminI isteTarification	259



SaaSAdminListeUtilisateur	259	SAPDéconnecte	187	ServiceEcritEvénementJournal	231	sLit	111
SaaSAdminListeVisite	259	SAPExécute	187	ServiceEtat	231	SMSEnvoie	136
SaaSAdminLitParamètreSite	259	sCalculeCrc16	221	ServiceExiste	231	SMSLanceAppli	136
SaaSAdminModifieAbonnement	259	sCalculeCrc32	221	ServiceInfo	231	SMSNbMessage	136
SaaSAdminModifieClient	259	ScanAvecInterfaceUtilisateur	147	ServiceInstalle	231	SMSPremier	136
SaaSAdminModifieConnexionClient		ScanCapacité	147	ServiceListe	231	SMSRAZ	136
SaaSAdminModifieConnexionSite	259	ScanListe	147	ServiceModifie	231	SMSSuivant	136
SaaSAdminModifieService	259	ScanPropriété	148	ServicePause	231	SMSSupprime	136
SaaSAdminModifieSite	259	ScanRécupère	148	ServiceRedémarre	231	SNMPChaîneVersOID	116
SaaSAdminModifieTarification	259	ScanSélecteur	148	ServiceRelance	231	SNMPChargeMIB	116
SaaSAdminModifieUtilisateur	259	ScanVersImage	148	ServiceTemporise	231	SNMPEcrit	116
	259	ScanVersPDF	148	SessionHeartBeatActive	231	SNMPFermeSession	116
SaaSAdminSupprimeAbonnement			234		234	SNMPLit	116
SaaSAdminSupprimeClient	259 259	ScriptAffiche	234	SessionPrologue sEvénement	234 111	SNMPLitSuivant	116
SaaSAdminSupprimeService		ScriptExécute			204		
SaaSAdminSupprimeSite	259	sDansFileEntrée	110	SexagésimalVersDécimal		SNMPLitTableau	116
SaaSAdminSupprimeTarification	259	sDansFileSortie	111	SFAjoute	188	SNMPOIDAccès	116
SaaSAdminSupprimeUtilisateur	259	sEchap	111	SFAvanceRequête	188	SNMPOIDDescription	116
SaaSChangeMotDePasse	259	sEcrit	111	SFConnecte	188	SNMPOIDEtat	116
SaaSConnecte	259	SectionCritique	225	SFConvertitPiste	188	SNMPOIDType	116
SaaSConnexionClient	260	SectionCritiqueDébut	225	SFDéconnecte	188	SNMPOIDVersChaîne	116
SaaSDéconnecte	260	SectionCritiqueFin	226	sFerme	111	SNMPOuvreSession	116
SaaSEcritParamètreSite	260	SelectCouleur	240	SFExécuteRequête	188	SNMPTrapActive	116
SaaSEnvoieCodeDeSécurité	260	SélecteurAjoute	22	SFExécuteTraitement	188	SNMPTrapDésactive	116
SaaSEstConnecté	260	SélecteurInsère	22	SFFusionne	188	SOAPAjouteAssertionSAML	108
SaaSLitParamètreSite	260	SélecteurOccurrence	22	sFinEvénement	111	SOAPAjouteAttribut	108
SaaSUtilisateurConnecté	260	SélecteurSupprime	22	sFixeParamètre	111	SOAPAjouteEntête	108
SaaSVérifieService	260	SemaineVersDate	83	SFLit	188	SOAPAjouteSignatureXML	108
Sablier	217	SémaphoreCrée	226	SFModifie	188	SOAPDonneRésultat	108
SablierRéseau	217	SémaphoreDébut	226	SFRecherche	188	SOAPEncodeRésultat	108
Saisie	21	SémaphoreDétruit	226	SFRechercheModifié	188	SOAPErreur	108
SaisieAjouteJeton	70	SémaphoreFin	226	SFRechercheSupprimé	188	SOAPExécute	108
SaisieAssistéeAjoute	69	SendMessage	219	SFRestaure	188	SOAPExécuteXML	108
SaisieAssistéeFerme	69	Sérialise	187	SFSupprime	188	SOAPPrépare	108
SaisieAssistéeOuvre	69	ServeurAppliAjouteTâchePlanifiée	244	SFVideCorbeille	188	SOAPRécupèreEntête	108
SaisieAssistéeParamètre	69	ServeurAppliExécuteTâchePlanifiée	244	SignalAttend	226	SOAPVersHTTP	108
SaisieAssistéeSupprimeTout	69	ServeurAppliInfoTâchePlanifiée	244	SignalCrée	226	SocketAccepte	112
SaisieInsèreJeton	70	ServeurAppliListeTâchePlanifiée	245	SignalDétruit	226	SocketAttendConnexion	112
SaisieOccurrenceJeton	70	ServeurAppliModifieTâchePlanifiée	245	SignalFerme	226	SocketChangeModeTransmission	112
SaisieSupprimeJeton	70	ServeurAppliSupprimeTâche		SignalModifie	226	SocketClientInfo	112
SaisieSupprimeToutJeton	70	Planifiée	245	SignalOuvre	226	SocketConnecte	112
SansAccent	76	ServiceActualise	231	Sinus	204	SocketConnecteBluetooth	112
SansCaractère	76	ServiceArrête	231	SIRENValide	221	SocketConnecteInfraRouge	112
SansCaractèreDroite	76	ServiceAttendEtat	231	SIRETValide	221	SocketConnecteSSL	113
SansCaractèreGauche	76	ServiceContrôle	231	SiteAdresse	18	SocketCrée	113
SansEspace	76	ServiceDémarre	231	SiteDynamiqueAffiche	18	SocketCréeBluetooth	113
SAPConnecte	187	ServiceDésinstalle	231	sListePort	111	SocketCréeInfraRouge	113
						3	



Conductous a COI	440	CCLIDácana cataChall	440	Cua Da a Dána athlia ata	000	Con Notification Communication	000
SocketCréeSSL	113	SSHDéconnecteShell	116	SysDocRécentAjoute	222	SysNotificationSupprimeTout	220
SocketCréeUDP	113	SSHEcrit	117	SysDocRécentListe	222	SysNumSérie	224
SocketEcrit	113	SSHLit	117	SysDonneFocus	222	SysOptimBatterieArrièrePlan	224
SocketExiste	113	SSLActive	234	SysEnvironnement	222	SysOrientationEcran	224
SocketFerme	113	StatCorrélation	206	SysEspace	222	SysRectangleEcran	224
SocketLit	113	StatCovariance	206	SysEtatAlimentation	222	SysRécupèreAssociationExt	224
SocketParamètre	113	StatEcartMoyen	206	SysEtatCarteStockage	222	SysRécupèreDC	224
SocketProxy	113	StatEcartType	206	SysEtatStockageExterne	222	SysRep	224
SocketRefuse	113	StatEcartTypeP	206	SysFenActive	222	SysRepCarteStockage	224
Somme	85	StatErreur	206	SysFenAffiche	222	SysRepStockageExterne	225
Son	240	StatMax	206	SysFenHandle	222	SysRésolutionEcran	225
SourceVersEcran	170	StatMin	206	SysFenTitre	222	SysStockageExterneAmovible	225
SourceVersPage	170	StatMoyenne	206	SysHandleValide	222	SysThème	225
SourisPosX	217	StatSomme	206	SysIconeAfficheBulle	222	SysVersion	225
SourisPosY	217	StatVariance	206	SysIconeAjoute	223	SysVersionAndroid	225
sOuvre	111	StatVarianceP	206	SysIconeAjouteImage	223	SysVersionIOS	225
SQLAssocie	179	StockageLocalAjoute	189	SysIconeBadge	223	SysVersionWindows	225
SQLAvance	179	StockageLocalDisponible	189	SysIconeModifie	223	SysXRes	225
SQLBloque	179	StockageLocalNomValeur	189	SysIconeSupprime	223	SysYRes	225
SQLChangeConnexion	179	StockageLocalOccurrence	189	SysIconeSupprimeImage	223	_	
SQLCol	180	StockageLocalRécupère	189	SysIconisé	223	T	
SQLColonne	180	StockageLocalSupprime	189	SysIdentifiant	223		
SQLConnecte	180	StockageLocalSupprimeTout	189	SysIMEI	223	TableActiveFiltre	24
SQLConnecteWS	180	StyleDessin	240	SysInfoAppareil	223	TableAffiche	24, 29
SQLDéconnecte	180	StyleDessinLibelléGrisé	240	SysInstance	223	TableAjoute	24, 29
SQLDernier	180	Supprime	85	SysLibèreDC	223	TableAjouteColonne	24
SQLExec	180	SupprimeColonne	85	SysListeCarteGraphique	223	TableAjouteFils	29
SQLExecWDR	180	SupprimeCommandeVocale	241	SysListeEcran	223	TableAjouteLigne	25, 29
SQLFerme	180	SupprimeLigne	85	SysListeRésolutionEcran	223	TableAjouteLigneAvecAnimation	25
SQLFormatColonne	180	SupprimeRaccourci	221	SysMémoireStockageExterne	223	TableAjoutEnCours	25
SQLInfoGene	180	SupprimeTout	85	SysMétrique	223	TableAjouteSurEntête	25
SQLListeSource	180	SynthèseVocaleArrête	255	SysMiniatureAjouteBouton	223	TableAjuste	25, 29
SQLListeTable	180	SynthèseVocaleEnCours	255	SysMiniatureModifieBouton	223	TableauAjoute	85
SQLLitCol	180	SynthèseVocaleInitialise	255	SysMiniatureSupprimeBouton	223	TableauAjouteLigne	86
SQLLitMémo	180	SynthèseVocaleListeVoix	255	SysMiniatureSupprimeTout	224	TableauAjouteRéférence	86
SQLLitMémoTexte	180	SynthèseVocaleListeVoix	255	SysMiseEnVeille	224	TableauAjouteTrié	86
SQLModifie	181	SynthèseVocaleLitTexte	255	SysModeErreur	224	TableauCherche	86
SQLPositionne	181	SysArrête	221	SysNation	224	TableauChercheParProcédure	86
SQLPrécédent	181	SysAssocieExtension	221	SysNbStockageExterne	224	TableauCopie	86
SQLPremier	181	SysCacheStockageExterne	222	SysNombreEcran	224	TableauDéplace	86
SQLReqExiste	181		222	SysNomEcranPrincipal	224	TableauDéplaceLigne	86
•		SysChangeEnvironnement SysChangeRésolutionEcran		SysNomExe	224	TableauDistinct	86
SQLSuivant	181		222	•		TableauEchangeLigne	86
SQLTable	181	SysCouleur	222	SysNotificationCompatible	219	TableauInfo	86
SQLTransaction	181	SysCouleurRes	222	SysNotificationEnvoie	219	TableauInsère	87
SSHCommande	116	SysDétecteSessionVerrouillée	222	SysNotificationSupprime	220	TableauInsèreLigne	87
SSHConnecteShell	116	SysDissocieExtension	222	SysNotificationSupprimeID	220	Tabloadii ioofoligiio	01



ToblogulnoàroDófórongo	87	TablalnaàraCalanna	27
TableauInsèreRéférence TableauIntersection	87	TableInsèreColonne TableInsèreFils	30
TableauInverse	87	TableInsèreLigne	27, 30
	87	_	27, 30
TableauMélange TableauOccurrence	87	TableInsèreLigneAvecAnimation TableListeFils	31
TableauSupprime	87	TableModifie	27, 31
TableauSupprimeDoublon	87	TableModifieColonne	27
TableauSupprimeLigne	87	TableModifieLigne	27, 31
TableauSupprimeTout	88	TableNumEnr	27
TableauTrie	88	TableOccurrence	27, 31
TableauUnion	88	TablePosition	27, 31
TableauUnionTout	88	TableRafraîchissementVisible	27, 31
TableauVersChaîne	88	TableRécupèreFils	31
TableauVersCSV	88	TableRécupèreParent	31
TableCherche	25	TableRestaurePositionEtSélection	
TableChercheFils	29	TableSaisieEnCours	27, 31
TableCherchePartout	25	TableSaisieLoupe	27
TableColonnesFiltrées	25, 29	TableSauvePositionEtSélection	27, 31
TableColonnesTriées	25	TableSelect	28, 31
TableDébutRemplissage	25	TableSelectMoins	28, 31
TableDéplaceBranche	29	TableSelectOccurrence	28, 31
TableDéplaceColonne	25, 29	TableSelectPlus	28, 32
TableDéplaceLigne	25	TableSelectVersFichier	28
TableDérouleTout	29	TableSupprime	28, 32
TableDésactiveFiltre	25	TableSupprimeAvecAnimation	28
TableDonneFocus	25	TableSupprimeFils	32
TableEchangeBranche	29	TableSupprimeSelect	28, 32
TableEchangeLigne	26, 30	TableSupprimeTout	28, 32
TableEnregistre	26	TableTrie	28
TableEnroule	30	TableTrieFils	32
TableEnrouleDéroule	26	TableTypeElément	32
TableEnrouleTout	30	TableurAjouteDonnée	50
TableEnumèreColonne	26, 30	TableurAjouteFeuille	50
TableEnumèreRupture	26	TableurAjouteFormule	50
TableEtatElément	30	TableurAjoutelmage	50
TableFilsOccurrence	30	TableurAjouteNom	50
TableFin	26	TableurAutoriseProcédure	50
TableFinRemplissage	26	TableurCadreSélection	50
TableFixeColonne	26, 30	TableurChampFormule	50
TableFormuleAjoute	26	TableurCharge	50
TableFormuleSupprimeTout	26	TableurCherche	50
TableImprime	26	TableurDébutModification	50
TableIndiceColonne	26, 30	TableurDéplaceFeuille	50
TableIndiceRupture	26	TableurFerme	50
TableInfoXY	26, 30	TableurFige	50
TableInsère	26, 30	TableurFinModification	50

TableurFusionneCellule	50	TâcheParallèleAttend	227
TableurInsèreColonne	51	TâcheParallèleAttendToutes	227
TableurInsèreFeuille	51	TâcheParallèleDemandeAnnulation	227
TableurInsèreLigne	51	TâcheParallèleExécute	227
TableurListeCommentaire	51	TâcheParallèleExécuteAprès	227
TableurListeFeuille	51	TâcheParallèleExécuteAprèsToutes	227
TableurListelmage	51	TâcheParallèleExécuteAprèsUne	227
TableurListeNom	51	TâcheParallèleParamètre	227
TableurModifieNom	51	TâchePrécédent	127
TableurPosition	51	TâchePremier	127
TableurRecalculeTout	51	TâcheRAZ	127
TableurRécupèreFormule	51	TâcheSuivant	127
TableurRécupèreFusion	51	TâcheSupprime	127
TableurRécupèreInfoTri	51	Taille	76
TableurRécupèreSélection	51	TailleCommune	76
TableurRemplace	51	TailleEcran	135
TableurRestaurePositionEtSélection		TailleVersChaîne	76
TableurSaisieFonction	52	Tang	204
TableurSauve	52	TCDAxeXY	36
TableurSauvePositionEtSélection	52	TCDCalculeMiseAJour	36
TableurSelectCommentaire	52	TCDCalculeTout	36
TableurSelectFeuille	52	TCDCharge	36
TableurSelectMoins	52	TCDComparePériode	36
TableurSelectPlus	52	TCDDéroule	36
TableurStyleSélection	52	TCDDérouleTout	36
TableurSupprimeColonne	52	TCDEnroule	36
TableurSupprimeFeuille	52	TCDEnrouleTout	36
TableurSupprimeImage	52	TCDFiltre	36
TableurSupprimeLigne	52	TCDInfoXY	36
TableurSupprimeNom	53	TCDListePositionEntête	36
TableurSupprimeTout	53	TCDSauve	36
TableurTrieSélection	53	TCDSelect	36
TableurTypeEtMasqueSélection	53	TCDSelectOccurrence	36
TableVersExcel	28, 32	TCDValeurEntête	37
TableVersPressePapier	28, 32	TCDVersExcel	37
TableVersTexte	28, 32	TDBAffiche	40
TableVersWord	28, 32	TDBAjouteWidget	40
TableVersXML	28, 32	TDBChangeTailleWidget	40
TâcheAjoute	127	TDBChargeConfiguration	40
TâcheDernier	127	TDBConfigurationInitiale	40
TâcheEnArrièrePlanAjoute	246	TDBDéplaceWidget	40
TâcheEnArrièrePlanListe	246	TDBInfoXY	40
TâcheEnArrièrePlanSupprime	246	TDBMode	40
TâcheLit	127	TDBOccurrence	40
TâcheModifie	127	TDBRécupèreWidgetPosition	40
TâcheParallèleAnnule	227	TDBSauveConfiguration	40



TDDC	40	To at A in the late water of	000	Trans Dábart	0.44	Links ad Tailla Francis a Fish is uFra Oss	050
TDBSupprime	40	TestAjouteItération	260	TraceDébut	241	UploadTailleEnvoyéeFichierEnCou	
TDBSupprimeTout	40	TestEcritRésultat	260	TraceFin	241	UploadTailleFichier	256
telAppelDébut	117	TestErreur	261	TraceSupprimeTout	241	UploadTailleFichierEnCours	256
telAppelEnAttente	117	TestSurErreur	261	Transfert	221	UPNPCherchePériphérique	109
telAppelEstOccupé	117	TestVérifie	261	Transforme	88	UPNPExécuteAction	109
telAppelEstTerminé	117	TestVérifieDifférence	261	TreeMapAjoute	57	UPNPListePériphérique	109
telAppelFin	117	TestVérifieEgalité	261	TreeMapCherche	57	UPNPMédiaArrêt	109
telAppelPasDeRéponse	117	TestVérifieFaux	261	TreeMapInfoXY	57	UPNPMédiaJoue	109
telArrête	117	TestVérifieNonNull	261	TreeMapOccurrence	57	UPNPMédiaOuvre	109
telCapacité	117	TestVérifieNull	261	TreeMapRecherche	57	UPNPMédiaPause	109
telCompose	117	TestVérifieVrai	261	TreeMapSelectGroupe	57	UPNPModifieContraste	109
telComposeLigne	117	TexteVersHTML	77	TreeMapSupprime	57	UPNPModifieLuminosité	109
telDémarreDétectionAppel	117	TexteVersRTF	77	TreeMapSupprimeTout	57	UPNPModifieMuet	109
telDialerAffiche	135	TexteVersXML	120	Trie	88	UPNPModifieNetteté	109
telDialerCompose	135	ThreadArrêtDemandé	226	Tronque	77	UPNPModifieVolume	109
telDuréeAppel	117	ThreadAttend	226	TSL	144	UPNPRécupèreContraste	109
TéléchargementAjoute	137	ThreadAttendSignal	226	TwainEtat	146	UPNPRécupèreLuminosité	109
TéléchargementListe	137	ThreadCourant	226	TwainHauteurSource	146	UPNPRécupèreMuet	109
TéléchargementRécupèreInfo	137	ThreadDemandeArrêt	226	TwainLargeurSource	146	UPNPRécupèreNetteté	109
TéléchargementSupprime	137	ThreadEnvoieSignal	226	TwainListeSource	146	UPNPRécupèreVolume	109
TélémétrieActive	246	ThreadEtat	226	TwainPropriété	146	URIRécupèreInfo	257
TélémétrieAjouteMesure	246	ThreadExécute	226	TwainSelectSource	146	URISélecteur	257
TélémétrieAjoutePassage	246	ThreadFin	226	TwainSourceEnCours	146	URIVersBuffer	257
TélémétrieDésactive	246	ThreadMode	226	TwainVersBMP	146	URIVersFichier	257
TélémétrieEnvoieDonnées	246	ThreadPause	226	TwainVersChamp	146	URLDécode	77
TélémétrieEstActive	246	ThreadPersistant	226	TwainVersGIF	146	URLEncode	77
TélémétrieldentifieUtilisateur	246	ThreadPriorité	226	TwainVersJPEG	147	URLExtraitChemin	77
TélémétrieParamètre	246	TimelineAffiche	45	TwainVersPDF	147	USBDéconnecte	111
telEnregistre	117	TimelineAjouteEvénement	45	TwainVersPressePapier	147	USBDétecteStockageAmovible	111
telErreur	117	TimelineAjoutePiste	46	TwainVersTIFF	147	USBListePériphérique	111
telExécuteTransfert	117	TimelineChangeMode	46	TwainZoneScan	147	USBPropriété	111
telFinDétectionAppel	118	TimelineListeEvénement	46	TypeEcran	135	USBRecherche	111
telJoue	118	TimelineSupprimeEvénement	46	TypeVar	241	UTF8VersAnsi	77
telListePériphérique	118	TimelineSupprimePiste	46	TypeVariable	241	UTF8VersChaîne	77
telMetAppelEnAttente	118	TimelineSupprimeTout	46	Type variable	271	UTF8VersUnicode	77
telNuméroAppelant	118	Timer	219	U		UTFConvertit	77
telNuméroAppelé	118	TimerSys	219			Utilise	15
telNumérote	118	TitreEnCours	15	UnicodeVersAnsi	77	UUDécode	79
telOrigine	118	TitreSuivant	15	UploadCopieFichier	256	UUEncode	79 79
_	118	ToastAffiche	21		256	OUEIICOGE	19
telPériphérique				UploadLance	256	V	
telRaccroche	118	ToastAfficheFl	21	UploadNomFichier	256	•	
telRépondAppel	118	ToastAffichePopup	21	UploadSupprime	256	Val	77
telReprendAppelEnAttente	118	ToastSupprimeTout	21	UploadSupprimeTout	256	ValideMotDePasse	257
telToucheEnfoncée	118	ToucheEnfoncée	221	UploadTaille	256	VariableRAZ	241
telTransfertDirect	118	Trace	241	UploadTaille UploadTailleEnvoyée	256	VariantConvertit	241
Temporisation	219	TraceConstruit	241	opioad famo <u>emoy</u> ce	250	variantoonvoi di	271



			000	VI II O	100	_	
VariantVersJSON	77	WebserviceParamètre	263	XMLConstruitChaîne	120	Z	
VérifieExpressionRégulière	77	WebSocketClientConnecte	113	XMLDernier	120	_	
VérifieldentitéUtilisateur	135	WebSocketClientConnecteSSL	113	XMLDocument	120	zipAjouteFichier	209
VérifieTousFaux	88	WebSocketDéconnecte	113	XMLDocumentValide	120	zipAjouteListeFichier	209
VérifieTousVrai	88	WebSocketEnvoie	113	XMLDonnée	120	zipAjouteRépertoire	209
VérifieUnFaux	88	WebSocketExécute	113	XMLEcrit	120	zipChangeChemin	210
VérifieUnVrai	88	WebSocketExécuteServiceGlobal	113	XMLEnDehors	120	zipChercheFichier	210
VerrouAppliBloque	257	WebSocketListeClientConnecté	113	XMLExécuteXPath	120	zipCrée	210
VerrouAppliDébloque	257	WHelp	241	XMLExtraitChaîne	120	zipCréeExe	210
VerrouAppliDélai	257	WiFiActive	99	XMLExtraitDocument	120	zipDécoupe	210
VerrouAppliMotDePasse	257	WiFiAjouteRéseau	99	XMLFils	120	zipEstMulti	210
VersionDémo	241	WiFiConnecte	99	XMLFilsExiste	120	zipExiste	210
VersionWINDEV	241	WiFiDétectePointAccès	99	XMLInsèreDocument	120	zipExtraitChemin	210
VersionWindows	221	WiFiEtat	99	XMLInsèreElément	121	zipExtraitFichier	210
VersPressePapier	216	WiFiInfoConnexion	99	XMLLit	121	zipExtraitListeFichier	210
VersPressePapierRTF	216	WiFiListeCarteRéseau	100	XMLModifie	121	zipExtraitRépertoire	210
VibrationArrête	135	WiFiListeRéseau	100	XMLNamespace	121	zipExtraitTout	210
VibrationDéclenche	135	WiFiSelectCarteRéseau	100	XMLNamespaceURI	121	zipFerme	210
VidéoAffiche	153	WiFiSupprimeRéseau	100	XMLNoeudValide	121	zipFichierEnCours	210
VidéoArrête	153			XMLNomElément	121	zipFiltre	210
VidéoArrêteDécodage	153	X		XMLNomParent	121	zipInfoFichier	210
VidéoCapture	153	V 154 11	0.4	XMLOuvre	121	zipListeFichier	211
VidéoChangeDriver	153	XamIDésactive	64	XMLOuvreLecteur	121	zipMotDePasse	211
VidéoConfigure	153	XamlEvénement	64	XMLParent	121	zipMsgErreur	211
VidéoDemandePermission	153	XamlPropriété	64	XMLPosition	121	zipNbFichier	211
VidéoDémarreDécodage	153	xlsAjouteFeuille	212	XMLPrécédent	121	zipNbPartie	211
VidéoEtat	154	xlsCoordonnéesVersNom	212	XMLPremier	121	zipNbPartieNécessaire	211
VidéoGénèreMiniature	154	xlsDonnée	212	XMLRacine	121	zipNiveauCompression	211
VidéoLanceAppli	154	xlsFerme	212	XMLRecherche	121	zipOuvre	211
VidéoListeDriver	154	xlsFeuilleEnCours	212	XMLRenomme	121	zipOuvreCAB	211
VidéoListeParamètre	154	xlsMsgErreur	212	XMLRésultat	121	zipOuvreRAR	211
VidéoParamètre	154	xlsNbColonne	212	XMLRetourPosition	121	zipRegroupe	211
VoletDuChamp	39	xlsNbFeuille	212	XMLSauve	121	zipSélectionFichier	211
VolumeBoutonPhysique	135	xlsNbLigne	212	XMLSauvePosition	122	zipSupprimeFichier	211
VolumeModifie	135	xlsNomVersCoordonnées	212	XMLSigne	122	zipSupprimeListeFichier	211
VolumeRécupère	135	xlsOuvre	212	XMLSuivant	122	zipSupprimeTout	211
·		xlsSauve	212	XMLSupprime	122	zipTaille	211
W		xlsSupprimeFeuille	212	XMLTermine	122	zipTailleFichier	211
		xlsTitreColonne	212	XMLTrouve	122	zmlAjouteLigne	37
WebserviceAdresselPClient	263	xlsTypeColonne	212	XMLTypeElement	122	zmllnsèreLigne	37
WebserviceEcritCodeHTTP	263	xlsVersion	212	XMLVersJSON	122	zmlSupprime	37
WebserviceEcritCodeHTTP		XMLAjouteAttribut	120	XMLVersTexte	122	zmlSupprimeTout	37
Personnalisé	263	XMLAjouteFils	120			Zimouppiime rout	01
WebserviceEcritEntêteHTTP	263	XMLAnnuleRecherche	120				
WebserviceEcritTypeMIME	263	XMLChercheNamespaceParNom	120				
WebserviceLitEntêteHTTP	263	XMLChercheNamespaceParURI	120				

WLangage

ZoneRépétéeAffiche	33	ZoneRépétéeModifieFl	34
ZoneRépétéeAjoute	33	ZoneRépétéeModifieLigne	34
ZoneRépétéeAjouteFl	33	ZoneRépétéeNumEnr	34
ZoneRépétéeAjouteLigne	33	ZoneRépétéeOccurrence	34
ZoneRépétéeAjoutEnCours	33	ZoneRépétéePosition	34
ZoneRépétéeAnnuleBalayage	33	ZoneRépétéeRafraîchissement	
ZoneRépétéeCherche	33	Visible	34
ZoneRépétéeCherchePartout	33	ZoneRépétéeRestaurePositionEt	
ZoneRépétéeDébutRemplissage	33	Sélection	34
ZoneRépétéeDéplaceLigne	33	ZoneRépétéeSauvePositionEt	
ZoneRépétéeDéroule	33	Sélection	34
ZoneRépétéeDérouleTout	33	ZoneRépétéeSelect	34
ZoneRépétéeEnregistre	33	ZoneRépétéeSelectMoins	34
ZoneRépétéeEnroule	33	ZoneRépétéeSelectOccurrence	35
ZoneRépétéeEnrouleDéroule	33	ZoneRépétéeSelectPlus	35
ZoneRépétéeEnrouleTout	33	ZoneRépétéeSupprime	35
ZoneRépétéeFinRemplissage	34	ZoneRépétéeSupprimeSelect	35
ZoneRépétéeIndiceRupture	34	ZoneRépétéeSupprimeTout	35
ZoneRépétéeInfoXY	34	ZoneRépétéeTrie	35
ZoneRépétéeInsère	34	ZoneRépétéeVersExcel	35
ZoneRépétéeInsèreFI	34	ZoneRépétéeVersWord	35
ZoneRépétéeInsèreLigne	34	ZoneRépétéeVersXML	35
ZoneRépétéeModifie	34		