计算机网络第三章

@author:yelihu

@time:2019年09月17日

@email:87160265@qq.com

数据链路层

数据链路层属于计网的低层,数据链路层主要使用的信道有如下两种

- 点对点信道
- 广播信道

学习点对点信道中的PPP协议以及利用广播信道实现的局域网之前,首先搞懂**什么是数据链路层的三个基本问题**。

三个基本问题

数据链路层的协议解决的最基本的三个问题分别如下:

- 将数据封装成帧:帧的**首部**和**尾部**用于**封装数据报**,来确定一个单位的帧。帧里面包含一个数据字段和若干首部字段。<u>控制字符放在帧的最前面,表示首部的开始。另一个控制字符表示帧的结束。</u>我们将128个ASCII码限定出来33个限定字符,其中的SOH和EOT分别作为控制字符中帧的帧定界符的名称。
- 透明传输:为了防止数据链路层在数据报中找到类似EOT之类的控制字符,对帧的定界造成干扰,我们可以加入字节填充的方法,在数据报里的类似控制消息的字符之前填充一个"转义字符"十六进制为1B,名称为ESC。
- 差错监测:传输过程可能会出现差错,相对于信噪比的概念在差错监测中有个误码率的概念。传送 十个"01"出现了一个本该是0的,接收端却收到了1,那么这1个差错除以10,误码率就是

 $\frac{1}{10}$


我们一般使用循环冗余检测 CRC的方法,来实现差错检测。接收端通过 CRC的规则来校验**帧监测序 列** FCS。实现了差错监测,实现了一定范围内的正确。

CRC的描述

首先要知道,循环冗余检测 CRC这种方法,校验错误的主体是冗余码。

什么是冗余码?

冗余码就是为了在数据帧上,为了实现差错检测而附加在数据后面的一小串二进制数字,通常也 叫做**帧检验序列** *FCS* 。



CRC 校验的计算规则如下:

首先发送端将数据划分为组,若一组K个bit,例如: M = 101001, CRC想要做到的就是在M数字后面加上一个N位的冗余码。最后发送出去的数据和冗余码一共为

$$K+N$$
(位)

这N为冗余码,我们可以这样求

首先强调一点:模2运算是不进位和借位的,详情见教科书P74注①

1. 将这个数先左移N位, 也就是乘以

$$2^N$$

那么原来的M后面也就是加上了N个0、拓展成了M+N这么长。将这个新的长度的M称为M'

2. 按照事先约定好的一个数P, 这个P的位数为N+1, 我们将M'

$$\frac{M'}{P}$$

就能分别得到一个商Q和一个余数R,其中R的位数为N位(为什么呢?比如当M=1001, N=3, M'=1001000, P=1000, 这时候N=3, N+1=4)如下**运算①**


$$rac{M'(M$$
加上 N 位左移产生的 $0)}{P} = rac{1001000}{1101(N+1$ 位 $)} = 1110$ (商 $) + 011$ (余数, n 位 $)$

- 3. 上面就得到了这个除法产生的N位余数,我们将这个余数作为冗余码,拼接在数据M(即1001后面)。这个商在此次运算中没什么用。
- 4. 最后发出去的数据+冗余码即为: 1001011
- 5. 接收端将此次接收到的数据都除以约定好的P(1101),如下运算②


$$\frac{1001111}{1101} = 1111 \div 0(2)$$

上面的结果显示,经过模2运算校验之后,是整除的(余数为0),所以校验正确,说明数据在链路中传播的时候,没有收到干扰造成某些位数0变1/1变0。如果不能整除,说明某些位在传播过程中变化。

上面计算的详细过程如下



运算①



运算②

概念别混淆

FCS是添加在后面的冗余码,叫做帧检测序列,CRC是这种检错方法。

无比特差错(CRC能实现无比特差错)、无传输差错(TCP协议能够实现)的区别和概念

点对点信道的数据链路层

数据链路层和帧

基本概念:

链路: (link), 一个点到另外一个点的物理线段, 中间没有任何节点

数据链路:除了link,要需要一个通讯协议来控制数据传输。实现协议的硬件和软件在一起组成了数据 链路。


帧:

数据链路层上传输的数据单位是帧

点对点协议PPP

全程Point-to-Point Protocol点对点协议,目前使用最广泛的数据链路层协议。

特点



端在访问网络层获取IP的时候,就使用PPP协议

特点如下


- 简单
- 成帧
- 透明
- 多种网络层协议支持:一个链路,多个网络协议支持
- 多类型链路支持: 多类型的链路支持
- 差错监测:接收端丢弃有差错的帧
- 检测连接状态:链路是否正常?
- 最大传送单元:除去首部和尾部,中间的数据的最大大小。太小效率低,太大容错率低,一旦一个bit出错,整个帧全部出错。
- 网络层地址协商机制
- 数据压缩协商

组成

- 方法: IP数据报(针对网络层是IP协议) 封装到串行的链路上
- 链路控制协议
- 网络控制协议

帧的格式

帧的格式如下



图上说明, 左边首部首先发送, 顺序如下

- 第一个byte是0x7E,固定的填写这个值。F部分是flag标志位,标志这个帧的开始
- 第二个是FF和第二个是03,分别是地址字段和控制字段,按照教科书的意思,这里两个字段没意义。
- 第四个是协议,不同网络层协议填写不同内容的字段,比如当发送的是**IP数据报**的时候,这里的内容是0x0021
- 中间这部分就是需要传输的数据,一般不超过1500byte。
- 尾部第一块称为fcs,上文提及,用于差错检测
- 最后一部分结束位, 7E, 和开头一样。

A部分称为地址字段,这里的数据为0xFF,没有实际意义。因为PPP是点对点的协议。

如何实现透明传输的问题,比特填充和零比特填充?

透明传输的解决

字节填充

将每一个出现在数据中的0x7E,转变为0x7D和0x5E,如果

零比特填充

每出现五个连续的1就填充一个0,来防止被误认为F,这个0在接收端会被删除

信息字段中出现了和 标志字段 F 完全一样 的 8 比特组合

发送端在5个连续1之后 填入0比特再发送出去

在接收端把 5 个连续 1 之后的 0 比特删除 01001111110001010 会被误认为是标志字段 F


010011111010001010 接收端删除填入的0比特

为什么不使用序号和确认机制?

工作状态

用户拨号接入ISP, 路由器对拨号确认并建立物理连接。

PPP协议状态转换图如下



PPP协议总结

- 点对点
- PPP最基本的步骤
- 数据链路层需要处理的三个问题和PPP协议如何处理这三个问题

广播信道的数据链路层

局域网

局域网定义


...

局域网特点

局域网特点如下

- 广播特点:比如教师机播放的PPT可以给学生机播放
- 设备位置灵活调整
- 提高了系统的:
 - o 可靠性
 - 。 可用性
 - 。 生存性

局域网拓扑结构



- 星型: **单点故障问题严重**,如果中间的集线器HUB坏了...
- 环形
- 总线型

媒体共享技术

如何共享信道? 如下两种类型

静态划分信道

- 频分复用
- 时分复用
- 波分复用
- 码分复用


动态划分信道

- 随机接入
- 受控接入: 多点线路探寻、轮询

以太网


十九世纪末有人认为光通过"以太"来传播

以太网的两个标准: DIX和IEEE 802.3: 将链路层分为两个子层: 逻辑链路控制LLC和媒体接入控制 MAC(在Win10里面显示的是物理地址,该地址分隔符为"-")



适配器的作用


每一网卡在出厂的时候都有一个mac地址分配



并行通信的位宽由电脑是几位的机子决定, 32位或者64位

CSMA/CD协议

最初的以太网都是许多计算机连接在一个bus总线上



一个信号可以发送给所有计算机

如何实现指定机子接收? 加上物理地址

缺点

所有机子都可以截获某一个由A机发往B机的数据。