# Inhaltsverzeichnis

1	Mathematische Grundlagen und Defintionen 2								
		Vektorräume							
	1.2	Korrelation deterministischer Signale	2						
	1.3	Skalarpodukt (Inneres Produkt)	2						
	1.4	Energiesignale, Leistungssignale	2						
	1.5	Winkelfunktionen	3						
	1.6	Additionstheoreme	3						
	1.7	Elementare Funktionen	3						
	1.8	Operationen mittels Dirac-Impuls	4						
		Elementare Operationen für Funktionen							
		Faltung							
		Lineare Systeme							
		Fouriereine zur Darstellung periodischer Signale							
		III-Funktion zur Darstellung periodischer Signale							
		Rechnenregeln für Fourietransformationen							
		Eigenschaften der Fourietransformation							
		Abtasttheorem & Rekonstruktion							
		Warscheinlichkeitsrechnung							
		Analysis, Lineare Algebra Regeln							
	1.10	Thingsis, Efficiency Augustian Regent Regent Commission	J						
2	Mod	dulationen	10						
	2.1	Amplituden modulation	10						
		Winkelmodulation							
	2.3	Bandbreite	10						
	2.4	PAM - Pulsamplitudenmodulation	11						
		PSK - Phase-Shift-Keying							
		QAM - Quadraturamplitudenmodulation							
		Orthogonale Entwicklung von Signalen & FSK							
		Kreuzkorrelation							
		Simplex-Signale							
		Signale auf Basis binärer Codes							
3			13						
	3.1	Envelope Detektor (Hüllkurvendetektor)	13						
	3.2	AWGN-Kanäle	14						
	3.3	Signal Demodulator	14						
	3.4	Signal Detektor	15						
4		··	16						
		diskrete Funktionen							
		z-Transformation							
		Diskrete Faltung							
		Diskrete LTI-Systeme							
		Stabilität	19						
	4.6	IIR und FIR Systema	10						

# 1 Mathematische Grundlagen und Defintionen

### 1.1 Vektorräume

Ein Vektorraum erfüllt folgende Eigenschaften

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$$
 
$$\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$$
 
$$\lambda(\mu \vec{a}) = (\lambda \mu)\vec{a}$$
 
$$\vec{a} + \vec{0} = \vec{a} \quad \forall \vec{a} \in \mathbb{V}$$
 
$$\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda \vec{a} + \lambda \vec{b}$$
 
$$\vec{a} + \vec{-a} = \vec{0} \quad mit\vec{-a} \in \mathbb{V}$$
 
$$\vec{a}(\lambda + \mu) = \lambda \vec{a} + \mu \vec{a}$$

Unterraumkriterium:  $\vec{a} + \vec{b} \in \mathbb{U}$ ,  $\lambda \vec{a} \in \mathbb{U}$   $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{U}, \lambda, \mu \in \mathbb{K}$ 

Linear Unabhängig mit  $n \in \mathbb{N}$   $f(t) = a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t) + \dots + a_n f_n(t)$ Linearkombination mit  $n \in \mathbb{N}$   $\vec{0} = a_1 \vec{v_1} + a_2 \vec{v_2} + \dots + a_n \vec{v_n}$   $\Rightarrow a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$ 

Zudem gibt es noch eine **Basis**, mit der jeder Vektor als Linearkombination von Basisvektotren eindeutig dargestellt werden kann.

1. Beispiel: Zeige das die periodischen Fkt.  $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$  mit Periodenlänge T ein Vektorraum ist.

$$f_1, f_2 \in \mathbb{U} \rightarrow (f_1 + f_2)(t + T) \qquad f_1 \in \mathbb{U}\lambda \in \mathbb{K} \rightarrow (\lambda f)(t + T)$$

$$= \underbrace{f_1(t + T)}_{f_1(t)} + \underbrace{f_2(t + T)}_{f_2(t)} \qquad = \lambda \underbrace{f(t + T)}_{f(t)}$$

$$= f_1(t) + f_2(t) = (f_1 + f_2)(t) \qquad = \lambda f(t) = (\lambda f)(t)$$

2. Beispiel: Darstellung durch einzelne Basisvektoren

Quadratische Funktion  $f(t) = at^2 + bt + c$ 

Vektorraum der Polynome

$$Basis: f_{n}(t) = t^{n} \qquad mitn \in \mathbb{N}$$
 
$$Basis: f_{n}(t) = t^{n} \qquad mitn \in \mathbb{N}$$
 Achtung! Solange die Summe endlich ist, ist es ein Polynom. Wenn die Summe unendlich ist, ist es eine Reihe:  $1 + t + \frac{t^{2}}{2} + \dots = e^{t}$ 

Dimension des Vektorraums: 3

# 1.2 Korrelation deterministischer Signale

Die Korrelation stellt ein Maß für die Ähnlichkeit zweier Signale dar. Für die Korrelation zwei verschiedener Signale  $x(t) \neq y(t)$  spricht man von der **Kreuzkorrelationsfunktion**, bei gleicher Signale spricht man von **Autokorrelationsfunktion**.

$$\rho = \frac{\langle x_1[k], x_2[k] \rangle}{\|x_1(t)\| \cdot \|x_2(t)\|}$$

# 1.3 Skalarpodukt (Inneres Produkt)

Das Innere Produkt  $<\cdot,\cdot>$  kann mit dem Skalarprodukt verglichen werden. Wenn ein Inneres Produkt Null ergibt, dann stehen die Signale senkrecht aufeinander (orthogornal). Desweiteren kann die Norm  $\|\cdot\|$  (Betrag ist eine nicht negative Funktion) eines Energiesignals auch über das innere Produkt mit sich selber bestimmt werden.

mit kontinuierlichen Energiesignalen

$$\langle x(t),y(t)\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x^*(t)y(t)dt \\ \|x(t)\| = \sqrt{\langle x(t),x(t)\rangle} \\ = \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} x^*(t)x(t)dt} \\ = \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt}$$
 mit diskreten Energiesignalen 
$$\langle x[k],y[k]\rangle = \sum_{k\in\mathbb{Z}} x^*[k]y[k] \\ \|x[k]\| = \sqrt{\langle x[k],x[k]\rangle} \\ = \sqrt{\sum x^*[k]x[k]} \\ = \sqrt{\sum |x[k]|^2}$$

In beiden Fällen wird  $E_x = ||x(t)||^2$  bzw.  $E_x = ||x[k]||^2$  als Energie des Signals bezeichnet.

# 1.4 Energiesignale, Leistungssignale

Alle nicht-periodischen Signale sind Energiesignale. Diese sind wie folgt definiert:

$$< x[k], y[k] > = \int_{-\infty}^{\infty} x^*(t)y(t)dt$$
  $E_x = ||x(t)||^2 = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$ 

Alle periodischen Signale sind Leistungssignale. Achtung! Die Signalenergie eines Diracs ist unendlich. Diese sind wie folgt definiert:

$$\langle x[k], y[k] \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T x^*(t)y(t)dt$$
  $||x(t)||^2 = \frac{1}{T} \int_0^T x^*(t)x(t)dt = \int_0^T |x(t)|^2 dt$ 

**Beispiel:**  $x_n(t) = e^{j2\pi n \frac{t}{T}}$  periodische Funktion mit  $n \in \mathbb{Z}$ 

$$\begin{split} \|x_n(t)\|^2 &= \frac{1}{T} \int_0^T |e^{j2\pi n \frac{t}{T}}|^2 dt = \frac{1}{T} \int_0^T |1|^2 dt = 1 \\ &< x_n[t], x_m[t] > = \frac{1}{T} \int_0^T x_n^*(t) \cdot x_m(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T e^{-j2\pi n \frac{t}{T}} \cdot e^{j2\pi m \frac{t}{T}} dt = \frac{1}{T} \int_0^T e^{j2\pi \frac{t}{T}(-n+m)} dt \\ &= \frac{1}{T} \left[ \frac{T}{j2\pi t(-n+m)} \cdot e^{j2\pi \frac{t}{T}(-n+m)} \right]_0^T = \frac{1}{j2\pi t(-n+m)} \left( \underbrace{e^{j2\pi(-n+m)}}_{=1} - 1 \right) = 0 \\ \Rightarrow & \text{Die Funktionen sind orthogonal} \end{split}$$

# 1.5 Winkelfunktionen


$e^{j\varphi}$	=	$cos(\varphi) + j \cdot sin(\varphi)$			
		1	$sin(\varphi + j2\pi k)$	=	$sin(\varphi)$ $\forall \ k \in \mathbb{Z}$
$cos(\varphi)$	=	$\frac{1}{2}(e^{j\varphi} + e^{-j\varphi})$	$\cos(\varphi+j2\pi k)$	=	$cos(\varphi)$ $\forall \ k \in \mathbb{Z}$
$sin(\varphi)$	=	$\frac{1}{2j}(e^{j\varphi} - e^{-j\varphi})$			$0 \qquad \Rightarrow \varphi = \pi k  \forall \ k \in \mathbb{Z}$
$sin(-\varphi)$	=	$-sin(\varphi)$ ungerade $Fkt$	$cos(\varphi)$	=	$0 \qquad \Rightarrow \varphi = (2k+1)\frac{\pi}{2}  \forall \ k \in \mathbb{Z}$
$cos(-\varphi)$	=	$cos(\varphi)$ gerade $Fkt$	1	=	$sin^2(\varphi) + cos^2(\varphi)$
$\sin(\varphi+\pi)$	=	-sin(arphi)	$tan(\varphi)$	=	$\frac{sin(\varphi)}{cos(\varphi)}$
$cos(\varphi + \pi)$	=	$-cos(\varphi)$			$\cos(\varphi)$
$sin(rac{\pi}{2}-arphi)$			$tan^{-1}(\varphi)$	=	$\frac{\cos(\varphi)}{\sin(\varphi)} = \cot(\varphi)$
$\cos(\frac{\pi}{2} - \varphi)$	=	sin(arphi)	$\cos^2(\alpha)$	=	$\frac{1}{2}[\cos(2\alpha)+1]$
$\int \sin(\alpha t) \ dt$	=	$\frac{1}{a} \cdot -cos(\alpha t) + c$	$sin^2(\alpha)$	=	$\frac{1}{2}[1-\cos(2\alpha)]$
ſ		$sin(2\alpha)$	=	$sin(\alpha + \alpha) = 2 \cdot sin(\alpha)cos(\alpha)$	
$\int \cos(\alpha t) \ dt$	=	$\frac{1}{a} \cdot \sin(\alpha t) + c$			$cos(\alpha + \alpha)$
$\int -\sin(\alpha t) dt$	=	$\frac{1}{a} \cdot \cos(\alpha t) + c$		=	$\cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha)$
$\int_{-\cos(\alpha t)} dt$	=	$\frac{1}{a} \cdot -sin(\alpha t) + c$		=	$2 \cdot \cos^2(\alpha) - 1$


# 1.6 Additionstheoreme

$$\begin{array}{lll} sin(\alpha+\beta) & = & sin(\alpha)cos(\beta)+cos(\alpha)sin(\beta) \\ cos(\alpha+\beta) & = & cos(\alpha)cos(\beta)-sin(\alpha)sin(\beta) \\ sin(\alpha)sin(\beta) & = & \frac{1}{2}(cos(\alpha-\beta)-cos(\alpha+\beta)) \\ sin(\alpha)cos(\beta) & = & \frac{1}{2}(sin(\alpha-\beta)+sin(\alpha+\beta)) \\ cos(\alpha)cos(\beta) & = & \frac{1}{2}(cos(\alpha-\beta)+cos(\alpha+\beta)) \\ \end{array}$$

# 1.7 Elementare Funktionen


# Einheitssprungfunktion






### Diracstoß


$$x(t) = \delta(t - t_0)$$
  $\hookrightarrow$   $X(f) = 1$ 



### Rechtecksfunktion


$$x(t) = \alpha \cdot rect_T(t) = \alpha \cdot rect\left(\frac{t}{T}\right) \qquad \circ - \bullet \ X(f) = 2\alpha \cdot T \cdot si(2\pi fT)$$






# Dreiecksfunktion


$$x(t) = \alpha \cdot \triangle_T(t) = \alpha \cdot \triangle\left(\frac{t}{T}\right)$$
  $\circ$   $\bullet$   $X(f) = \alpha \cdot T \cdot si^2(\pi fT)$ 






### Ш-Funktion

$$x(t) = \mathrm{III}_T(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \delta(t - kT) \qquad \circ \longrightarrow X(f) = \frac{1}{T} \mathrm{III}_{\frac{1}{T}}(f) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \delta(f - \frac{k}{T})$$





### 1.8 Operationen mittels Dirac-Impuls

Durch eine Multiplikation im Zeitbereich mit einem Dirac werden alle Funktionswerte, außer an der Stelle des Diracs ausgeblendet. (Ausblendeigenschaft des Diracs)


$$r(t) = x(t) \cdot \delta(t - t_0) = x(t_0)$$


$$\delta(t-t_0-t_1) = \delta(t-t_0) * \delta(t-t_1)$$

Durch eine Faltung im Zeitbereich wird die Funktion auf die entsprechenden Stellen kopiert (Für Periodische Funktionen kann hier die III-Funktion genutzt werden).

$$r(t) = x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$$

$$\circ -\!\!\!\!-\!\!\!\!- R(f) \quad = \quad X(f) \cdot e^{-j2\pi f t_0}$$





### 1.9 Elementare Operationen für Funktionen

Elementare Operationen für Funktionen sind folgende: zeitliche Verschiebung der Funktionen

$$rot: x_1(t) = \alpha \cdot \xi(t-t_1)$$

$$blau: x_2(t) = \alpha \cdot \xi(t+t_2)$$

Spiegelung

$$x(t) = \alpha \cdot \xi(t_0 - t)$$

Zeitliche Skalierung


$$blau: x_1(t) = sin(t)$$


$$rot: x_2(t) = sin(2 \cdot t)$$

$$sin(\alpha \cdot t) = \begin{cases} \alpha < 1 & \text{,Dehung} \\ \alpha > 1 & \text{,Stauchung} \end{cases}$$

Beispiel einer Rechteckfunktion

$$x(t) = rect(2t - 4)$$
$$= rect(2(t - 2))$$





2


2.5

1.5

# 1.10 Faltung

Faltung ist eine rückwärts gerichtete Gewichtung mit einer Gewichtungsfunktion c(t) aller vorherigen Eingangssignale s(t).

$$\begin{split} r(t) &= c(t) * s(t) \\ &= \int_0^t c(t-\tau) \; s(\tau) \; d\tau \\ &= \int_0^t s(t-\tau) \; c(\tau) \; d\tau \\ &= \int_0^t s(-(\tau-t)) \; c(\tau) \; d\tau \end{split}$$



Das Ausgangssignal  $r(t_0)$  setzt sich somit aus der zeitlich verschobenen und gespiegelten Gewichtsfunktion  $c(t_0 - \tau)$  und dem Eingangssignal s(t) zusammen.

Es gelten folgende Faltungsregeln:

$$x(t) * h(t) = h(t) * x(t) (x_1(t) + x_2(t)) * h(t) = h(t) * x_1(t) + h(t) * x_2(t)$$


$$(x(t) * h(t)) * g(t) = x(t) * (h(t) * g(t)) x(t) * \delta(t) = x(t)$$


$$rect(t-t_1) * rect(t-t_2) = \triangle(t-1-t_1-t_2)$$
  $x(t) * \delta(t-t_0) = x(t-t_0)$ 

$$\alpha \cdot \beta \cdot \delta(t - t_0) * \delta(t - t_1) = \alpha \cdot \delta(t - t_0) * \beta \cdot \delta(t - t_1)$$

### Beispiel:

Ein Rechteck mit einem Rechteck gefaltet:





Beide Funktionen sind definiert nach:

$$s(t) = c(t) = \begin{cases} \alpha & -T_0 < t < T_0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Für die Faltung daraus ergibt sich:

$$\begin{split} r(t) &= s(t) * c(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} s(\tau) c(t - \tau) d\tau \\ &= \begin{cases} \int_{-T_0}^{t + T_0} \alpha \cdot \alpha \ d\tau = \alpha^2 (t + 2T_0) & -2T_0 < t < 0 \\ \int_{t - T_0}^{T_0} \alpha \cdot \alpha \ d\tau = \alpha^2 (2T_0 - t) & 0 < t < 2T_0 \end{cases} \end{split}$$

# 1.11 Lineare Systeme

Allgemein wird ein Übertragungskanal auch System bezeichnet. Ein System faltet ein Eingangssignal s(t) mit einer Gewichtsfunktion c(t), dem sogenannten **Kern** des Systems. Diese Faltung wird in Abschnitt 1.10 erläutert. Für Lineare Systeme gelten folgende Eigenschaften die zu beweisen sind:

$$r(t) = \int_{\mathbb{R}} s(u) \cdot k(t; u) \ du$$

# $c(t) \longrightarrow t$

### Linearität

Ein Eingangssignal kann aus mehreren gewichteten Signalen bestehen und ein Ausgangssignal erzeugen

$$\mathcal{H}(\alpha s_1(t) + \beta s_2(t)) = \alpha \mathcal{H}(s_1(t)) + \beta \mathcal{H}(s_2(t))$$
$$r(t) = r_1(t) + r_2(t)$$

$$s(t)$$
 System  $\mathcal{H}$   $r(t)$ 

1. Beispiel: 
$$r(t) = s(t-1) \cdot cos(\omega t)$$
  $\omega = const.$ 

$$\mathcal{H}(\alpha r_1(t) + \beta r_2(t)) = \alpha \cdot \underbrace{s_1(t-1) \cdot \cos(\omega t)}_{r_1(t)} + \beta \cdot \underbrace{s_2(t-1) \cdot \cos(\omega t)}_{r_2(t)}$$

$$= \alpha \cdot \mathcal{H}(r_1(t)) + \beta \cdot \mathcal{H}(r_2(t))$$


$$\Rightarrow \text{ lineares System}$$

2. Beispiel: 
$$r(t) = s(t) \cdot \frac{\delta s(t)}{\delta t}$$
 für z.B.  $s(t) = t^2$  und  $\alpha = 2$  
$$\mathcal{H}(\alpha s(t) = \mathcal{H}(2t^2) = 2t^2 \cdot 4t = 8t^3$$
 
$$\alpha \mathcal{H}(s(t) = 2 \cdot \mathcal{H}(t^2) = 2(t^2 \cdot 2t) = 4t^3$$
  $\Rightarrow$  nichtlineares System

### Kern

Jede lineare Abbildung hat einen Kern, wenn das System nicht linear ist existiert kein Kern. Bei linear zeitinvarianten Systemen (LTI) ist der Kern nicht zeitabhängig und somit konstant.


$$k(t;u) = \mathcal{H}(\delta(t-u))$$
 LTI-Systemen:  $\Rightarrow k(t,t-\tau) = c(\tau)$ 



### Zeitvarianz und Zeitinvarianz

Die Zeitvarianz eines Systems kann durch den Kern des Systems bestimmt werden. Ist der Kern des Systems neben dem Dirac-Impuls von einer weiteren Zeitabhängigen Variable abhängig, ist das System zeitvariant.

$$r(t-t_0) = \mathcal{H}(s(t-t_0))$$



Zeitinvariant: Egal welcher Startpunkt, Funktion ist immer gleich

$$k(t;u) = \mathcal{H}(\delta(t-u) = \underbrace{\delta(t-u-1) \cdot \cos(\omega t)}_{\text{Kern}} \Rightarrow \text{Zeitvariant durch } \cos(\omega t)$$

2. Beispiel: 
$$r(t) = s(t) \cdot t^2$$
 
$$k(t;u) = \mathcal{H}(\delta(t-u)) = \underbrace{\delta(t-u) \cdot t^2}_{\text{Kern}} \Rightarrow \text{Zeitvariant durch } t^2$$

3. Beispiel: 
$$r(t) = s(t-1)$$
 
$$k(t;u) = \mathcal{H}(\delta(t-u)) = \underbrace{\delta(t-u-1)}_{\text{Kern}} \Rightarrow \text{Zeitinvariant(LTI-System)}$$


### Gedächtnis und Kausalität

Ein System ist nur Kausal, wenn es auf Eingangswerte der Vergangenheit zurückgreift. Das Ausgangssignal eines gedächtnisloses System hängt zu jedem Zeitpunkt  $t_0$  nur von dem Eingangssignal  $s(t_0)$  zum selben Zeitpunkt ab.


 $r(t_0) = \mathcal{H}(s(t))$  für  $t \leq t_0$ 

$$\underbrace{s(t)}_{t_0} \xrightarrow{r(t_0)}$$

**Beispiel:** 
$$r(t) = \int_0^t s(t-\tau) [c(\tau)]^2 d\tau$$



Die Rechteckfunktion aus den Einheitsprungen wird genutzt um alles außerhalb  $0 < \tau < t$  auszublenden. Dazu kommt noch die Ausblendeigenschaft des Diracs an der Stelle  $(t-u) = \tau$ .



 $\Rightarrow$  Das System ist zeitvariant, da es zusätzlich von  $\xi(u-t)$  abhängt. Zudem benötigt man für:

$$r(-1) = \int_0^{-1} s(-1-\tau) \left[ c(\tau) \right]^2 d\tau = -\int_{-1}^0 s(-1-\tau) \left[ c(\tau) \right]^2 d\tau$$

den Wert an der Stelle s(0). Dieser liegt in der Zukunft  $\Rightarrow$  Akausal. Das System ist für  $c(\tau) = 0 \ \forall \ \tau < 0$  kausal. Zudem ist es Gedächtnisbehaftet, da es auf Werte in der Vergangenheit zurückgreift, bei r(2) auf alle Werte von s(0) bis s(2).

$$r(2) = \int_0^2 s(2-\tau) [c(\tau)]^2 d\tau$$

5

### 1.12 Fouriereihe zur Darstellung periodischer Signale

Allgemein gilt für die Fouriereihe im komplexen Fall mit dem **Fouriekoeffizenz**  $c_n$  dieser im allgemeinen Fall auch bestimmt werden kann. Die Bestimmung des Koeffizenten kann auch mittels III-Funktion erfolgen. Die Fouriereihe kann auch in Realteil und Imaginärteil aufgeteilt werden:

$$r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \cdot e^{j2\pi n \frac{t}{T}}$$

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T r(t) \cdot e^{-j2\pi n \frac{t}{T}} dt$$

$$r(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot \cos\left(2\pi n \frac{t}{T}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cdot \sin\left(2\pi n \frac{t}{T}\right)$$

Für die reellen und imaginären Koeffizienten gelten dann die Eigenschaften:


$$a_n = c_n + c_{-n} \qquad n = 0, 1, 2, \dots \qquad a_n = \frac{2}{T} \int_0^T r(t) \cdot \cos\left(2\pi n \frac{t}{T}\right) dt$$

$$b_n = j(c_n + c_{-n}) \qquad n = 1, 2, \dots$$

$$a_0 = c_0 + c_0 = 2c_0 \qquad b_n = \frac{2}{T} \int_0^T r(t) \cdot \sin\left(2\pi n \frac{t}{T}\right) dt$$

### Beispiel:

$$r(t) = t$$
 für  $0 < t < 1$   
 $r(0) = \frac{1}{2}$   
 $T = 1$ 



Finden der komplexen Koeffizienten  $c_k$  dieser Fourierreihe mittels der Definition:

$$c_k = \frac{1}{1} \int_0^1 e^{-j2\pi k \frac{t}{1}} \cdot t \ dt = \int_0^1 e^{-j2\pi k t} \cdot t \ dt$$

Substitution mit u = t u' =

$$u=t \quad u'=1 \qquad \qquad v'=e^{-j2\pi kt} \quad v=\frac{1}{-j2\pi k} \cdot e^{-j2\pi kt}$$

$$c_{k} = \underbrace{\left[\frac{-t}{j2\pi k}e^{-j2\pi kt}\right]_{0}^{1}}_{u \cdot v} - \underbrace{\int_{0}^{1} \frac{-1}{j2\pi k}e^{-j2\pi kt} \ dt}_{u' \cdot v} = \frac{-1}{j2\pi k}e^{-j2\pi k} + \left(\frac{1}{j2\pi k}\right) \left[\frac{1}{-j2\pi k}e^{-j2\pi kt}\right]_{0}^{1}$$

$$= \frac{-1}{j2\pi k} \underbrace{e^{-j2\pi k}}_{=1} + \underbrace{\left(\frac{1}{j2\pi k}\right)^{2} \underbrace{e^{-j2\pi kt}}_{=e^{-j2\pi k} - 1}}_{=0} \Big|_{0}^{1} = \frac{-1}{j2\pi k} = \frac{j}{2\pi k}$$

$$\Rightarrow c_{1}, c_{2}, \dots = \frac{j}{2\pi k} \quad k \neq 0 \qquad \Rightarrow |c_{k}| = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{|k|} \quad k \neq 0$$


$$\text{für k} = 0: \qquad \Rightarrow c_{0} = \frac{1}{1} \int_{0}^{1} t \ dt = \frac{1}{2}t^{2} \Big|_{0}^{1} = \frac{1}{2} \qquad k = 0 \qquad (Da \ e^{j2\pi \cdot 0 \cdot t} = 1 \quad ,bei \ t = 0)$$

Es gilt dann für die Fourierreihe durch einsetzen der Koeffizienten  $c_0$  und  $c_k$ :

$$\Rightarrow$$
  $r(t) = \frac{1}{2} + \sum_{k \neq 0} \frac{j}{2\pi k} e^{j2\pi kt}$ 

# 1.13 Ⅲ-Funktion zur Darstellung periodischer Signale

Durch die Faltung einer nichtperiodischen Funktion (Grundfunktion)  $x_0(t)$  mit der Kammfunktion oder III-Funktion im Zeitbereich, kann die nichtperiodische Funktionen eine Periodizität erlangen. Die Grundfunktion wird sozusagen an die stellen des Diracs kopiert (siehe schwarz). Die entstandene Funktion heißt nun x(t).



$$x(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x_0(t) * \delta(t - kt) = x_0(t) * \mathbf{III}_T(t)$$

$$x(t) \circ - \bullet X(f) = X_0(f) \cdot \frac{1}{T} \coprod_{\frac{1}{T}} (f)$$

$$= X_0(f) \cdot \frac{1}{T} \sum_k \delta(f - \frac{k}{T})$$


$$= \sum_k \underbrace{\frac{1}{T} \cdot X_0(\frac{k}{T})} \cdot \delta(f - \frac{k}{T}) \quad \xrightarrow{\frac{1}{T}} \quad 0 \quad \xrightarrow{\frac{1}{T}} \quad \frac{2}{T}$$

$$(\text{Ausblendeigenschaft}) = \sum_k \underbrace{\frac{1}{T} \cdot X_0(\frac{k}{T})} \cdot \delta(f - \frac{k}{T}) \quad \xrightarrow{\frac{1}{T}} \quad 0 \quad \xrightarrow{\frac{1}{T}} \quad \frac{2}{T}$$

### Beispiel:

Grundfunktion:  $x_0(t) = \alpha \cdot rect(\frac{t}{T})$ 

periodische Funktion:  $x(t) = \alpha \cdot rect(\frac{t}{\frac{T}{4}}) * \coprod_{T}(t)$ 



Durch Umformung im Zeitbereich kann der Fouriekoeffizient ermittelt werden:

$$x(t) \circ - \bullet X(f) = \frac{T}{4} \cdot 2\alpha \cdot si(\frac{T}{4} \cdot 2\pi f) \cdot \frac{1}{T} \coprod_{\frac{1}{T}} (f)$$

$$= \frac{\alpha}{2} \cdot si(\frac{T}{2}\pi f) \cdot \coprod_{\frac{1}{T}} (f)$$

$$= \frac{\alpha}{2} \cdot si(\frac{T}{2}\pi f) \cdot \delta(f - \frac{k}{T})$$

$$= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \frac{\alpha}{2} \cdot si(\frac{T}{2}\pi \frac{k}{T}) \cdot \delta(f - \frac{k}{T})$$

$$= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \frac{\alpha}{2} \cdot si(\frac{\pi}{2}k) \cdot \delta(f - \frac{k}{T})$$

$$\Rightarrow c_k = \frac{\alpha}{2} \cdot si(\frac{\pi}{2}k)$$

### 1.14 Rechnenregeln für Fourietransformationen

Allgemein gilt für die Transformation folgender Satz:

$$y(t) = \sum_{n = -\infty}^{\infty} c_n e^{j2\pi n f_0 t} \quad \Rightarrow \quad c_n = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} y(t) e^{-j2\pi n f_0 t} dt$$
$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} Y(f) e^{j2\pi n f_0 t} df \quad \Rightarrow \quad Y(f) = \int_{-\infty}^{\infty} y(t) e^{-j2\pi n f_0 t} dt$$

Desweiteren gelten noch folgende Rechenregeln und Definitionen:

$$\delta(t) \quad \circ \longrightarrow \quad 1$$

$$rect(t) \quad \circ \longrightarrow \quad 2 \cdot si(2\pi f) \qquad 2si(2\pi t) \quad \circ \longrightarrow \quad rect(-f) = rect(f)$$

$$\triangle(t) \quad \circ \longrightarrow \quad si^{2}(\pi f) \qquad \cos(2\pi f_{0}t) \quad \circ \longrightarrow \quad \frac{1}{2} \left[\delta(f-f_{0})+\delta(f+f_{0})\right]$$
Signum:  $sgn(t) \quad \circ \longrightarrow \quad \frac{1}{j\pi f} \qquad \qquad \frac{1}{2}\cos(4\pi f_{0}t) \quad \circ \longrightarrow \quad \frac{1}{8} \left[\delta(f-2f_{0})+\delta(f+2f_{0})\right]$ 

$$\coprod_{t}(t) \quad \circ \longrightarrow \quad \frac{1}{|T|}\coprod_{\frac{T}{T}}(f) \qquad \qquad sin(2\pi f_{0}t) \quad \circ \longrightarrow \quad \frac{1}{2} \left[\delta(f-f_{0})-\delta(f+f_{0})\right]$$

$$\xi(t) \cdot e^{-\alpha t} \quad \circ \longrightarrow \quad \frac{1}{\alpha+k2\pi f} \qquad \alpha_{1}s_{1}(t)+\alpha_{2}s_{2}(t) \quad \circ \longrightarrow \quad \alpha_{1}s_{1}(f)+\alpha_{2}s_{2}(f)$$

$$e^{-\pi t^{2}} \quad \circ \longrightarrow \quad e^{-\pi f^{2}} \qquad s(t-t_{0}) \quad \circ \longrightarrow \quad S(f)e^{-j2\pi t_{0}f}$$

$$e^{-(-t)}\xi(-t) = \xi(-t)e^{t} \quad \circ \longrightarrow \quad \frac{1}{1-j2\pi f} \qquad s(t)e^{-j2\pi f_{0}t} \quad \circ \longrightarrow \quad S(f-f_{0})$$

$$\int_{-\infty}^{t} s(\tau)d\tau \quad \circ \longrightarrow \quad \left(\frac{1}{2}\delta(f)+\frac{1}{j2\pi f}\right)S(f) \qquad s(\alpha t) \quad \circ \longrightarrow \quad \frac{1}{|\alpha|}S\left(\frac{f}{\alpha}\right)$$

$$C: \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(\tau)d\tau \quad \circ \longrightarrow \quad \frac{1}{j2\pi fC}I(f) \quad I(0) = 0 \qquad \frac{d}{dt}s(t) \quad \circ \longrightarrow \quad j2\pi f \cdot S(f)$$

$$s_{1}(t) \cdot s_{2}(t) \quad \circ \longrightarrow \quad S_{1}(f) \cdot S_{2}(f) \qquad \qquad -j2\pi f \cdot s(t) \quad \circ \longrightarrow \quad \frac{d}{df}S(f)$$

$$s_{1}(t) \cdot s_{2}(t) \quad \circ \longrightarrow \quad S_{1}(f) \cdot S_{2}(f) \qquad \qquad \int_{-\infty}^{t} s(t)dt \quad \circ \longrightarrow \quad \frac{S(f)}{j2\pi f} + \frac{S(0)}{2}\delta(f)$$

$$s(t) \quad \circ \longrightarrow \quad 2\pi S(-f) \qquad \qquad \frac{1}{|\tau|}si\left(\pi \cdot \frac{t}{\tau}\right) \quad \circ \longrightarrow \quad rect(\tau f)$$

$$s^{*}(t) \quad \circ \longrightarrow \quad S^{*}(-f)$$

Die **Dualität** oder Abbildbarkeit beschreibt das Verhalten zwischen Zeit- und Frequenzbereich und umgedreht.

 $x(t) \circ - \bullet Y(f) \Leftrightarrow y(t) \circ - \bullet X(-f)$   $\int_{-c}^{\circ}$ 

 $\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot y^*(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) \cdot Y^*(f) df$ 

Parsevaltheorem beschreibt den Zu-

sammenhang zwischen Signalenergien

im Zeitbereich und im Frequenzbereich

Beispiel: Zeitverschiebung und Linearität

$$rect(2t) - \triangle(t)$$
  $\circ$   $\frac{1}{2} 2 si(\frac{1}{2} 2\pi f) - si^2(\pi f) = si(\pi f) - si^2(\pi f)$ 

# 1.15 Eigenschaften der Fourietransformation

Grenzwerte von S(f)(Lemma von Riemann-Lebesgue)

Da die Fourier-Transformationen von integrablen Funktionen stetig sind, handelt es sich bei der Fourietransformierten um eine stetige Funktion, die im Unendlichen verschwindet. Schnelles integrieren über positive und negative Teile der Fourietransformierten.

# $S(\infty) = S(-\infty) = 0$ $s(\infty) = s(-\infty) = 0$

 $\alpha_1 s_1(t) + \alpha_2 s_2(t) \quad \circ \quad \alpha_1 S_1(f) + \alpha_2 S_2(f)$ 

### Linearität

Die Fouriertransformation stellt einen linearen Operator da

konjungiert komplexe Zeitfunktion

$$S(f) \circ \longrightarrow \int_{\mathbb{R}} s(t) e^{j2\pi f t} dt$$

$$S_1(f) = \int_{\mathbb{R}} s_1(t) e^{j2\pi f t} dt = \int_{\mathbb{R}} s^*(t) e^{j2\pi f t} dt$$

$$= \left( \int_{\mathbb{R}} s(t) e^{-j2\pi f t} dt \right)^* = [S(-f)]^*$$

$$= S^*(-f)$$

 $\begin{aligned} \text{Falls: } s(t) \in \mathbb{R} \forall t &\Leftrightarrow &Im\{s(t)\} = 0 \\ \Rightarrow s(t) &= &s^*(t) \\ \Rightarrow S(f) &= &S^*(-f) \\ |S(f)| &= &|S(-f)| & (geradeFkt.) \\ s^*(t) & \circ \longrightarrow &S^*(-f) \end{aligned}$ 

# konjungiert komplexe Frequenzfunktion

siehe hierzu Rechenregeln.

# Reellwertige und imaginäre Funktionen

$$x(t)$$
 ungerade  $\Rightarrow$   $X(f)$  imaginär  $x(t)$  gerade  $\Rightarrow$   $X(f)$  reellwertig

Der Beweis, ob eine Funktion die reelwertig oder imaginär ist, kann mittels der konjugiert komplexen der Zeitfunktion oder der Frequenzfunktion ermittelt werden.

# $s^*(-t) \quad \circ \longrightarrow \quad S*(f)$

Beweis, das eine reellwertige Funktion x(t) eine grade Funktion ist.

$$x(t) = \int e^{j2\pi ft} \cdot X(f) df$$

$$= \left[ \int \left( e^{j2\pi ft} \cdot X(f) \right)^* df \right]^*$$

$$= \left[ \int e^{-j2\pi ft} \cdot \underbrace{X^*(f)}_{=X(f), \text{ da reell wertig}} d_{x}(f) \right]$$

$$[x(-t)]^* = x(-t), \text{ da } x(t) \text{ reell wertig}$$

# Graphisch ist $S^*(-f)$ die Spiegelung an der y-Achse,

Graphisch ist  $S^*(-f)$  die Spiegelung an der y-Achse da es keine negativen Frequenzen gibt. (Bei komplexen Fkt. nicht!).

Reellwertige Funktonen

### Imaginäre Funktonen

Analog zum vorherigen. Bei imaginären Funktionen ist gibt es keine Spiegelung!

$$s(t) \in \mathbb{R} \Rightarrow s(t) = s^*(t) \ \forall t \in \mathbb{R}$$
  
 $S(-f) = S^*(f)$ 

$$s(t) \in \mathbb{R} \Rightarrow s(t) = -s^*(t) \ \forall t \in \mathbb{R}$$
  
 $S(-f) = -S^*(f)$ 

### Spiegelung am Ursprung

$$s(t) \quad \circ \longrightarrow \quad S(-f)$$

Beweis siehe Seite.

$$\begin{split} F\{s(-t)\} &=& \int_{\mathbb{R}} s(-t)e^{-j2\pi ft}dt \qquad \text{mit } -t = \tau \\ F\{s(\tau)\} &=& \int_{-\infty}^{\infty} s(\tau)e^{-j2\pi f\tau}(-d\tau) \\ &=& \int_{\mathbb{R}} s(-t)e^{j2\pi ft}dt = S(-f) \end{split}$$

### Zeitverschiebung

$$s(t-t_0)$$
  $\circ$   $S(f) \cdot e^{-j2\pi f t_0}$ 

Folgt durch Substitution mit zeitlicher Verschiebung um  $t_0$  (Phaseninformation ändert sich).

### Frequenzverschiebung

$$s(t) \cdot e^{j2\pi f t_0} \quad \circ \longrightarrow \quad S(f - f_0)$$

Verschiebung von z.B. Radiosignalen in den hörbaren Bereich

$$F\{s(t-t_0)\} = \int_{\mathbb{R}} s(t-t_0) e^{-j2\pi f t} dt \quad \text{mit } \tau = t - t_0$$

$$= \int_{\mathbb{R}} s(\tau) e^{-j2\pi f(\tau + t_0)} d\tau \quad \text{mit } t = \tau$$

$$= e^{-j2\pi f t_0} \cdot \int_{\mathbb{R}} s(t) e^{-j2\pi f t} dt$$

$$s(t) \cdot cos(2\pi f_0 t)$$
  $\circ$   $\frac{1}{2} \left[ S(f+f_0) + S(f-f_0) \right]$ 

Bsp: Modulation einer sinusförmigen Welle gemäß der Gleichung. Jede Verschiebung von  $f_0$  hat eine Verschiebung von  $-f_0$  zur folge.

# Zeitskalierung

$$s(\alpha t) \cdot \frac{1}{\alpha} S\left(\frac{f}{\alpha}\right) \qquad \alpha \neq 0$$

Wenn  $\alpha>1$  wird die Zeit komprimiert, wenn  $\alpha<1$  wird die Zeit gedehnt. Bei  $\alpha=2$  wird so die Frequenz verdoppelt, das Spektrum wird im zwei auseinander gezogen.

$$= \int_{\mathbb{R}} s(\alpha t) \ e^{-j2\pi f t} dt \qquad \text{mit } t = \frac{\tau}{\alpha}$$

$$= \begin{cases} a > 0 : \int_{-\infty}^{\infty} s(\tau) e^{-j2\pi f \frac{\tau}{\alpha}} \frac{d\tau}{\alpha} = \frac{1}{\alpha} S\left(\frac{f}{\alpha}\right) \\ a < 0 : \int_{\infty}^{-\infty} s(\tau) e^{-j2\pi f \frac{\tau}{\alpha}} \frac{d\tau}{\alpha} = \frac{1}{-\alpha} S\left(\frac{f}{\alpha}\right) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{|\alpha|} S\left(\frac{f}{\alpha}\right)$$

1. Beispiel: Darstellung der Dreiecksfunktion im Zeitbereich durch Faltung zweier Rechtecke

$$s(t) = \Delta\left(\frac{t}{T}\right) = \frac{1}{T} \cdot rect\left(\frac{2t}{T}\right) * rect\left(\frac{2t}{T}\right)$$

2. Beispiel: Dualitätsbeziehungen zwischen Frequenz- und Zeitbereich


$$si\left(\frac{t}{2}\right) = si\left(\frac{2\pi t}{4\pi}\right) \quad \circ -\!\!\!\!\! - \quad \frac{4\pi}{2} \cdot rect\left(\frac{-4\pi f}{2}\right) = 2\pi \cdot rect(2\pi f) \qquad \Rightarrow \text{idealer Tiefpass}$$

### 1.16 Abtasttheorem & Rekonstruktion

Durch dieses Theorem beschreibt die eindeutige Wandlung von zeitkontinuierliche Signale in zeitdiskrete Signale.


$$s(t)$$
  $t \in \mathbb{R} \Rightarrow s(nT)$   $n \in \mathbb{Z}$ 

Die Abtastrate zwischen den Abtastwerten beträgt  $\frac{1}{T}$ . Bei beliebigen Signalen ist man nicht in der Lage diese eindeutig zu bestimmen.




$$u(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} s(kT) \cdot \delta(t - kT) = s(T) \cdot \coprod_{T} (t) \quad \circ \longrightarrow \quad U(f) = S(f) \cdot \frac{1}{T} \coprod_{\frac{1}{T}} (f)$$

In der spektralen Darstellung wird ersichtlich, das die Funktion aus mehreren kopierten S(f) besteht.



Es ist darauf zu achten, das die doppelte Bandbreite W des transformierten Signals U(f) kleiner ist, als die Abtastfrequenz  $\frac{1}{T}$ , da sonst Aliasing Effekte entstehen können. Diese sind im Frequenzbereich durch Überlappungen sichtbar (siehe schraffierte Bereiche)

Es muss  $\frac{1}{T} > 2W$  gelten, damit s(t) eindeutig reproduzierbar ist. Zudem müssen die kopierten Signale von S(f) durch die III-Funktion (z.B.  $S(f-\frac{1}{T}), S(f-\frac{2}{T}), \ldots)$  ausgeblendet werden durch einen idealen Tiefpass (si-Funktion im Zeitbereich).



Nyquist-Theorem:

$$s(t) = \sum s(nT) \cdot \underbrace{si\left(\pi \cdot \frac{t - nT}{T}\right)}_{\text{idealer Tiefpass}}$$

1. Beispiel: Abtastung von s(t) und Rekonstruktion  $\tilde{s}(t)$  mit einem Rekonstruktionsfilter  $c_1(t)$ 

$$\tilde{s}(t) = (s(t) \cdot \coprod_{T}(t)) * c_1(t) = \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} s(kT)\delta(t - kT)\right) * c_1(t)$$

$$= \sum_{k \in \mathbb{Z}} s(kT) \left(\delta(t - kT) * c_1(t)\right) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} s(kT) \cdot c_1(t - kT)$$

**Beispiel:** ideale Rekonstruktion  $\tilde{s}(t) = s(t)$  mit einem Rekonstruktionsfilter  $c_2(t)$ 

$$\begin{split} \tilde{S}(f) &= S(f) \cdot \frac{1}{T} \coprod_{\frac{1}{T}} (f) \cdot C_2(f) = S(f) \cdot \frac{1}{T} \coprod_{\frac{1}{T}} (F) \cdot T \ rect \left( \frac{f}{\frac{1}{2T}} \right) \\ \Rightarrow &T = \frac{1}{2W} \quad \text{Bestimmung von T ""uber W darf nicht fehlen!} \end{split}$$

# 1.17 Warscheinlichkeitsrechnung

### Bedingte Wahrscheinlichkeit und Wahrscheinlichkeitsraum

$$P(\bar{A}) = P(\Omega A) = 1 - P(A)$$

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$$

$$P(A) + P(B) = P(A \cap B) + P(A \cup B)$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

### Normalverteilung

im  $\mathbb{R}$ :

im  $\mathbb{R}^n$  mit Kovarianzmatrix M:

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \qquad p(x_1, ..., x_n) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} \sqrt{\det(M)}} e^{-\frac{1}{2}(x-\mu)^T M^{-1}(x-\mu)}$$

$$\mu = E(X) = \int x p(x) dx \qquad \mu = E(X) = E\left[ [X_1, ... X_n]^T \right]$$

$$\sigma^2 = E((X-\mu)^2) = \int (x-\mu)^2 p(x) dx \qquad M = E\left[ (X-\mu)(X-\mu)^T \right]$$

Wenn  $\mu = 0$  und  $\sigma^2 = 1$  ist, dann spricht man von einer Standartnormalverteilung. Für diese Verteilung kann die Warscheinlichkeit mit der Q-Funktion berechnet werden.

# 1. Beispiel: Wahrscheinlichkeiten $P(0 \le X \le 1), P(X \le 2), P(-1 \le X2)$ mit Standartnormalverteilung

$$P(0 \le X \le 1) = Q(0) - Q(1) \approx 0.5 - 0.15866 \approx 0.34134$$
  
 $P(X \le 2) = 1 - Q(2) \approx 1 - 0.022725 \approx 0.97725$   
 $P(-1 \le X2) = 1 - Q(1) - Q(2) \approx 0.97725 - 0.15866 \approx 0.81859$ 

Für Normalverteilungen mit Erwartungswert  $\mu$  und Varianz  $\sigma^2$  gilt für  $x > \mu$ :

$$P(X \ge a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_x^{\infty} e^{\frac{-(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt \stackrel{t'=(t-\mu)/\sigma}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{(x-\mu)/\sigma}^{\infty} e^{\frac{-t'^2}{2}} dt' = Q\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

# **2. Beispiel:** Wahrscheinlichkeiten $P(0 \le X \le 1), P(X \le 0)$ mit $\mu = -1, \sigma^2 = 4$

$$P(0 \le X \le 1) = Q\left(\frac{0 - (-1)}{2}\right) - Q\left(\frac{1 - (-1)}{2}\right) = Q(0.5) - Q(1)$$
 Symmetrie der Glockenkurve 
$$P(X \le 0) = 1 - Q\left(\frac{0 - (-1)}{2}\right) = 1 - Q(0.5)$$

### Zufallsvektoren

Mehrere Zufallsvariablen können in einem Zufallsvektor gebündelt werden. Die Wahrscheinlichkeit das der Zufallsvektor in einem Gebiet  $\Omega$  liegt, kann berechnet werden mit  $P(\vec{X} \in \Omega)$ . Im AWGN-Kanal sind die Rauschvektoren voneinander unabhängig. Wenn das Signal  $\vec{r} = \vec{s}_m + \vec{n}$  empfangen wird, dann ist die Dichtefunktion  $p(\vec{r}|\vec{s}_m)$ , die Dichtefunktion von Normalverteilungen. Die letzte Formel ist für n verschiedene Zufallsvariablen.

$$\begin{split} P(\vec{X} \in \Omega) &= \int_{\Omega} p(x_1, ... x_n) dx_1 ... dx_n \\ p(\vec{r} | \vec{s}_m) &= p_1(\vec{r_1} | \vec{s}_{m1}) \cdot ... \cdot p_n(\vec{r_n} | \vec{s}_{mn}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\omega 12}} e^{\frac{-(r_k - s_{mk})}{2\sigma^2}} \\ &= \frac{1}{(\sqrt{2\pi\omega 12})^n} e^{\frac{-(r_k - s_{mk})}{2\sigma^2}} \end{split}$$

3. Beispiel: Wahrscheinlichkeiten das  $\vec{s}=(\sqrt{E_g},\sqrt{E_g})$  ein Signal welches für alle  $\vec{r}\geq 0$  richtig

detektiert wird. Wie groß ist die Fehlerwarscheinlichkeit für  $\sigma^2=\frac{N_0}{2}$  und  $\frac{E_g}{N_0}=2?$ 

$$\begin{split} p(\vec{r}|\vec{s}) &= \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{\frac{-||\vec{r}-\vec{s}||^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{\frac{-(\vec{r}_1-\vec{s}_1)^2}{2\sigma^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{\frac{-(\vec{r}_2-\vec{s}_2)^2}{2\sigma^2}} \\ P(\vec{r}_{\text{detektiert}}|\vec{s}_{\text{gesendet}}) &= \int_0^\infty \int_0^\infty p(\vec{r}|\vec{s}) dr_1 dr_2 \\ &= \int_0^\infty frac1 \sqrt{2\pi\sigma} e^{\frac{-(\vec{r}_1-\vec{s}_1)^2}{2\sigma^2}} dr_1 \cdot \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{\frac{-(\vec{r}_2-\vec{s}_2)^2}{2\sigma^2}} dr_2 \\ &= \left(1 - Q\left(\frac{s_1}{\sigma}\right)\right) \cdot \left(1 - Q\left(\frac{s_2}{\sigma}\right)\right) = \left(1 - Q\left(\sqrt{\frac{E_g}{N_0/2}}\right)\right) \cdot \left(1 - Q\left(\sqrt{\frac{E_g}{N_0/2}}\right)\right) \\ &= (1 - Q(2))^2 \\ P(\vec{r}_{\text{falsch}}|\vec{s}_{\text{gesendet}}) &= 1 - (1 - Q(2))^2 \approx 0.045 \end{split}$$

### 1.18 Analysis, Lineare Algebra Regeln

$$\begin{split} \int_{\mathbb{R}} e^{\alpha \cdot t} dt &= \frac{1}{\alpha} \cdot e^{\alpha \cdot t} \\ \int u(x) \cdot v'(x) dx &= u(x) \cdot v(x) - \int u'(x) \cdot v(x) dx \\ \text{Lin. Unabhängigkeit: } 0 &= \alpha_1 s_1(t) + \alpha_2 s_2(t) \qquad \text{unab. nur bei } \alpha_1 = \alpha_2 = 0 \end{split}$$

### 2 Modulationen

# 2.1 Amplitudenmodulation

Bei der Amplitudenmodulation wird die Amplitude eines Träger mit der Frequenz  $f_0$  um das Informationssignal s(t) variiert.

$$x(t) = A(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t)$$
$$= A[1 + m \cdot s_1(t)] \cos(2\pi f_0 t)$$

Der Koeffizient m dient zur Normierung, sodass gilt, das die Amplitude niemals negativ wird und maximal den Wert 2 annehmen kann.


$$0 < m < 1 \quad \Rightarrow \quad max|s_1(t)| = 1$$


Die Normierung muss stattfinden, damit es keine negative Amplitude und somit keinen Phasensprung gibt.


Im Frequenzbereich wird die fouriertransformierte des Signals s(t) um die Diracs der Kosinusfunktion gefaltet bzw. verschoben. Wichtig ist hierbei das die Höhe des Signals halbiert wird. Die fourietransformierte des Signals kann durch zwei Seitenbänder dargestellt werden, diese sind auf der komplexen Ebene sehr gut zu sehen.


$$x(t) \quad \circ \longrightarrow \quad A(f) * \frac{1}{2} \left[ \delta(f - f_0) + \delta(f + f_0) \right]$$


$$x(t) \quad \circ \longrightarrow \quad S(f) * \frac{Am}{2} \left[ \delta(f - f_0) + \delta(f + f_0) \right]$$











Im komplexen besteht die Modulation aus zwei Seitenbändern die sich gegeneinander mit der Frequenz  $\Omega$  drehen.

$$s(t) = cos(\Omega t) = \frac{1}{2} \left[ e^{j\Omega t} + e^{-j\Omega t} \right]$$

Zudem ist es möglich zwei Signale A(t) und B(t) bei der gleichen Frequenz zu übertragen. Das eine Signal wird mittels  $cos(\omega_0 t)$  und das andere Signal mittels  $sin(\omega_0 t)$  moduliert. Da die beiden Träger orthogonal zueinander sind (in Quadratur) ist das die sogenannte orthogonale Modulation. Das Frequenzspektrum ist das gleiche, aber die einzelnen Signale mit Träger stören sich nicht gegenseitig.

$$xt$$
) =  $A(t) \cdot cos(\omega_0 t) + B(t) \cdot sin(\omega_0 t)$ 

### 2.2 Winkelmodulation

Als Winkelmodulation wird die Phasen- und Frequenzmodulation bezeichnet. Dieses Signal wird wie folgt definiert:


$$x(t) = A \cdot \cos(2\pi f_0 t + \varphi(t))$$
 PM:  $\varphi(t) = m \cdot s_1(t)$  FM:  $\frac{d\varphi(t)}{dt} = \Delta\omega_0 \cdot s_1(t)$ 


Der Koeffizient m dient zum bestimmen des Phasenhubs und der Koeffizient  $\omega_0$  dient zur Bestimmung des Frequenzhubs. Bei der Phasenmodulation wird die Frequenz geändert. Bei der Frequenzmodulation wird das gleiche gemacht, aber technisch gesehen wird nicht die Phase sondern die Ableitung der Phase variiert. Die Fourietransformation einer Winkelmodulation hat folgende Gestalt:


$$X(f) = \int_{\mathbb{R}} A \cdot \cos(2\pi f_0 t + \varphi(t)) \cdot e^{-j2\pi f t} dt$$

$$X(f) = \frac{A}{2} \left[ \psi(m, f - f_0) + \psi(-m, f + f_0) \right]$$

$$\psi(m,f) \quad = \quad \int_{\mathbb{R}} e^{j \, m s_1(t)} e^{-j 2\pi f t} dt$$







Weitere Eigenschaften der Winkelmodulation ist, dass wenn man eine PM-Modulation integriert eine FM-Modulation erhält. Andersrum eine FM-Modulation differenziert eine PM-Modulation erhält. Den Unterschied zwischen PM und FM erkennt man bei der Variation der Informationsfrequenz  $\Omega$ . Verdoppelt man  $\Omega$ , so verdoppelt sich die Bandbreite des PM-Signals entsprechend, da der Abstand der Spektrallinien gerade  $\Omega$  beträgt. Da bei der FM-Modulation der Frequenzhub konstant gehalten wird, verdoppelt sich die Bandbreite nicht.

FM: 
$$B_x = 2(\Delta f_0 + F)$$
  $\Delta \omega = 2\pi \Delta f_0$   $F \ll \Delta f_0$   $B_x \approx 2\Delta f_0$  PM:  $\Delta \omega = 2\pi \Delta f_0$   $\Delta \phi = 2\pi \Delta f_0$   $\Delta \phi = 2\pi \Delta f_0$ 

### 2.3 Bandbreite

Die Bandbreite  $B_x$  des modulierten Signalträgers und die Bandbreite  $B_s$  des modulierten Primärsignals oder Informationssignals bestimmen ob es eine schmalbandige oder breitbandige Modulationsart ist. Je Breiter das Band ist, desto störunempfindlicher und desto mehr Daten können übertragen werden.


$$rac{B_x}{B_s} \lesssim 2$$
 schmalbandig z.B. AM $rac{B_x}{B_s} \gg 2$  breitbandig z.B. FM, PM

### 2.4 PAM - Pulsamplitudenmodulation

Es gibt diskrete Pegel die definiert sind durch  $A_m$ , die Adresse des Datums definiert. Die Pulse werden mit einer Bitrate von  $R_b = \frac{1}{T_b}$ , wobei  $T_b$  das Bitintervall ist. Es können pro Übertragungszeitintervall k-Bits (Symbole) übertragen werden. M stellt die Menge der möglichen Amplitudenwerte dar, die durch  $M = 2^k$  mit k-bit langen Symbolblöcken zugeordnet sind. Die festgesetzten Bitrate bei einem Symbolintervall  $T = \frac{k}{R_b} = kT_b$ . Wobei 2d die Distanz der benachbarten Nachrichten ist. Alle Signale besitzen verschiedene Energie, die im wesentlichen von  $E_q$ , der Energie des Pulses g(t) abhängt.

$$s_m(t) = \Re\{A_m \cdot g(t) \cdot e^{j2\pi f_0 t}\}$$
 Zweiseitenband 
$$= A_m \cdot g(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t) \qquad 0 \leqslant t \leqslant T$$
 
$$A_m = (2m - 1 - M)d \qquad m = 1, 2, ..., M$$

$$E_m = \int_0^T |s_m(t)|^2 dt = \underbrace{\frac{1}{2}}_{\Leftrightarrow \int \cos(t)} A_m^2 \int_0^T g^2(t) dt = \frac{A_m^2}{2} E_g$$



Jedes der Symbole (00, 01, 11,10) wird in einem Symbolintervall  $kT_b$  gesendet. Je geringer die Distanz zwischen den Signalen ist, desto schwerer ist es diese zu detektieren. Die minimale Euklidische Distanz zwischen zwei benachbarten Signalpunkten ist:

$$d_{mn}^{(e)} = \sqrt{(s_m - s_n)^2} = \sqrt{\frac{E_g}{2}} |A_m - A_n| = d\sqrt{2E_g} |m - n|$$

Somit ist das PAM-Signal ein Zweiseitenband-AM-Signal und benötigt wie im Fall der analogen Modulation die doppelte Bandbreite (schmalbandiges Verfahren). Im wesentlichen sind PAM-Signale eindimensional, sie können dennoch auch zweidimensional sein, diese werden durch orthogonale Signale mit identischer Energie  $A^2T$  und somit die euklidische Distanz  $d_12=\sqrt{2E_g}$ .

Beispiel: M-äre Modulation mit 5-Bit Symbolblöcken. Welche Art?

$$\underbrace{01001}_{} \underbrace{01101}_{} \underbrace{11101}_{} \underbrace{10100}_{}$$

Unterteilung von k-Bits (hier 5) in Symbole. Jedes Symbol ist einzigartig für jede mögliche Bitkombination. Es werden  $2^k$  Symbole benötigt.

Wenn eine Übertragung mit 10kBaud  $\frac{R}{K}$  (Symbole pro Sekunde) stattfindet, wäre die Bitübertragungsrate  $R=\frac{R}{K}\cdot K$  50kBit.


# 2.5 PSK - Phase-Shift-Keying


Es gibt diskrete Phasen des Signals die einem Symbol zugeordnet werden. Eine PSK mit M = 2 isteine PAM. Eine PSK-Modulation mit M=2wird auch als Binary-Phase-Shift Keying  $(\mathbf{BPSK}), M = 4$ QPSK und M=8 als Octal PSK bezeichnet. Bei zu vielen PSK ist es schwer das Signal zu detektieren. Für alle PSK-Signale gilt die gleiche Energie.

$$\begin{split} s_m(t) = &\Re\{g(t)e^{j2\pi\frac{(m-1)}{M}}e^{j2\pi f_ct}\}\\ = &g(t)\cdot\cos\left(2\pi f_ct + \frac{2\pi(m-1)}{M}\right)\\ = &g(t)\cos\left(\frac{2\pi(m-1)}{M}\right)\cos(2\pi f_ct) - g(t)\sin\left(\frac{2\pi(m-1)}{M}\right)\sin(2\pi f_ct)\\ E_m &= \int_0^T |s_m(t)|^2dt = \underbrace{\frac{1}{2}}_{\int\cos(t)}\int g^2(t)dt = \frac{E_g}{2} \end{split}$$

Öffensichtlich kann diese Modulationsart durch zwei othonormale Basen dargestellt werden:

$$s_m(t) = s_{m1} \cdot f_1(t) + s_{m2} \cdot f_2(t)$$
  
 $f_1(t) = \sqrt{\frac{2}{E_g}} g(t) cos(2\pi f_c t)$   $f_2(t) = -\sqrt{\frac{2}{E_g}} g(t) sin(2\pi f_c t)$ 





Diese Signalform kann in einen sogenannten Quadraturanteil  $(Q = sin(\Omega))$  und in einen Inphasenanteil  $(I = cos(\Omega))$  aufgeteilt werden. Für die Amplitude des Signals gilt  $A^2 = I^2 + Q^2$ . Die euklidische Distanz zwischen zwei PSK-Signalen  $s_m(t)$  und  $s_n(t)$  kann ausgedrückt werden durch:

$$\begin{split} I^2 &= \left[\cos\left(\frac{2\pi}{M}(m-1)\right) - \cos\left(\frac{2\pi}{M}(n-1)\right)\right] \\ (d^e_{mn})^2 &= \|s_m - s_n\|^2 = \frac{E_g}{2}(I^2 + Q^2) \\ \text{min. euklidische Distanz:} \\ d^e_{min} &= \|s_m - s_n\| = \sqrt{E_g\left[1 - \cos\left(\frac{2\pi}{M}(m-1)\right)\right]} \end{split}$$

Beispiel: M-äre Modulation mit 5-Bit Symbolblöcken. Welche Art?

Unterteilung von k-Bits (hier 5) in Symbole. Jedes Symbol ist einzigartig für jede mögliche Bitkombination. Es werden  $2^k$  Symbole benötigt.

# 2.6 QAM - Quadraturamplitudenmodulation


Eine QAM kann als  $M_1$ -stufige PAM und als  $M_2$ -stufige PSK dargestellt werden. Sogenannte zweidimensinale Bandpasssignale. Wobei  $A_{mc}$  und  $A_{ms}$  die Informationstragenden Signalamplituden der Quadraturträger und g(t) eine Pulsform darstellen. Es werden wieder k-Bit-Symbole der Informationssequenz  $a_n$  auf zwei in Quadratur befindliche Trägersignale  $cos(2\pi f_c t)$  und  $sin(2\pi f_c t)$  moduliert.


$$s_m(t) = \Re\{[A_{mc} + jA_{ms}] e^{j2\pi f_c t} g(t)\}$$
  $m = 1, 2, ..., M$  
$$= A_{mc}g(t)cos(2\pi f_c t) - A_{ms}g(t)sin(2\pi f_c t)$$

Offensichtlich kann diese Modulationsart durch zwei othonormale Basen dargestellt werden:

$$s_m(t) = s_{m1} \cdot f_1(t) + s_{m2} \cdot f_2(t) \qquad s_{m1}(t) = \langle s_m(t), f_1(t) \rangle = \int_0^T s_m(t) f_1^*(t) dt$$

$$s_m(t) = \left[ A_{mc} \sqrt{\frac{E_g}{2}} \quad A_{ms} \sqrt{\frac{E_g}{2}} \right]$$





Diese Signalform kann in einen sogenannten Quadraturanteil  $(Q=sin(\Omega))$  und in einen Inphasenanteil  $(I=cos(\Omega))$  aufgeteilt werden. Weiteres siehe PSK. Bei der Betrachtung einer rechtwinkligen Raumkonstellation (siehe Diagramm oben links) müssen die Punkte aller 2-er Potenzen darstellen, um die Bits zu Interpätieren. Eine Quadratur der Konstellationspunkte hat eine Verdopplung der Signalmenge zur Folge. Der Abstand zweier benachbarter Signalpunkte ist immer identisch!

min. euklidische Distanz: 
$$d_{min}^e = \|s_m - s_n\| = \sqrt{\frac{E_g}{2}\left[(A_{mc} + A_{nc})^2 + (A_{ms} - A_{ns})^2\right]}$$


Beispiel: M-äre Modulation mit 5-Bit Symbolblöcken. Welche Art?

01001 01101 11101 10100

Unterteilung von k-Bits (hier 5) in Symbole. Jedes Symbol ist einzigartig für jede mögliche Bitkombination. Es werden  $2^5 = 32$  Symbole benötigt. Es kann somit eine 32-QAM verwendet werden. Es sind größere QAMs möglich. Es wird nur jedes zweite Signal verwendet, somit ist der Signal-Rauschabstand (SNR) geringer.

# 2.7 Orthogonale Entwicklung von Signalen & FSK

Bei der orthogonalen Entwicklung von Signalen wird durch Projektion der Signale auf geeignete Basen eine Signalraum der Dimension M geschaffen, Jedes der Signale kann eine Information enthalten. Eine Information entspricht einem Symbol.



Wenn das Skalarprodukt zweier Signale null ergibt, dann sind diese Signale zueinander orthogonal. Wenn sie zudem noch die Norm 1 besitzen, sind sie orthonormal. Es wird immer die Energie des Signals normiert! Um Signale entsprechend zu entwickeln muss eine orthonormale Basis (siehe Plot  $f_1, f_2, f_3$ ) gebildet werden.


$$< x_1(t), x_2(t) > = \int x_1(t) \cdot x_2^*(t) dt$$
  
 $||x(t)|| = \sqrt{< x(t), x(t) >} = \sqrt{\int |x(t)|^2 dt}$   
 $E_k(t) = ||s_{kn}||^2$ 

(Orthogonal bedeutet das die Vektoren lin. unabh. sind, aber nicht andersrum!)

$$\begin{array}{lcl} s(t) & = & \displaystyle \sum_{i \in \mathbb{Z}} s_i f_i(t) \\ \\ g_1(t) & = & \displaystyle \frac{s_1(t)}{\|s_1(t)\|} \\ \\ g_2(t) & = & \displaystyle \frac{s_2(t) - \langle s_2(t), f_1(t) \rangle \cdot f_1(t)}{\|s_2(t) - \langle s_2(t), f_1(t) \rangle \cdot f_1(t)\|} \end{array}$$

$$f_k(t) = \frac{s_k(t) - \sum_{i=1}^{k-1} \langle s_k(t), f_i(t) \rangle \cdot f_i(t)}{\sqrt{\int |s_k(t) - \sum_{i=1}^{k-1} \langle s_k(t), f_i(t) \rangle \cdot f_i(t)|^2 dt}}$$

Durch Projektion der einzelnen Signale auf eine Basis kann das Signal beschrieben werden. Wenn die Energie des Restfehlers  $(E_p = ||s(t) - \hat{s}(t)|| =$ 0) null für jedes Signal ergibt, dann ist die Basis vollständig beschrieben. Ein einfaches Vorgehen ist Nebenstehend mit den Basen  $q_1(t)$  und  $q_2(t)$ gezeigt. Hierbei wird das Signal  $s_1(t)$ als erste normierte Basis verwendet. Danach wird die Komponenten von  $f_1(t)$  von dem zweiten Signal  $s_2(t)$  abgezogen und normiert. Allgemein kann dies auch mit der Formel  $f_k(t)$  gezeigt werden. Hier muss drauf geachtet werden das die Signale  $s_k(t)$  alle linear unabhängig sind. Lin. Unab. prüfen:  $\alpha_1 s_1(t) + \alpha_2 s_2(t) + \dots = 0 \Rightarrow \alpha_1 =$  $\alpha_2 = ... = 0$ 



Eine mehrdimensionale Signalisierung erlaubt das übertragen mehrerer Signale auf einmal (z.B. bei PAM-Signalen). Es werden pro Zeiteinheit T N-Signale gleichzeitig übertragen (Frequency-Shift-Keying. Es kann eine Unterteilung in Zeit und Frequenzbereich vorgenommen werden. Hierdurch werden sogenannte Kurzzeitspektren erzeugt, sprich zu einer gewissen Zeit gibt es ein Signal (ähnlich Notenblatt). Dieses Vorgehen wird bei z.B. 12 Zeit und Frequenzschlitzen um einen 24-dimensionalen Signalvektor zu übertragen, 4-QAM genannt (2bit).

### 2.8 Kreuzkorrelation

Die Kreuzkorrelation beschreibt die Ähnlichkeit zweier Signale. Durch die Normierung wird das Ähnlichkeitsmaß  $|\delta_{km}| \in [0,1]$  begrenzt. Das Innere Produkt erzeugt die Projektion auf den Vektor. Der Kreuzkorrelationskoeffizient ist eine komplexe Zahl im Einheitskreis. Wenn  $\delta_{km}=1,$  dann sich die Signale vielfache voneinander. Wenn die Signale reellwertig sind, dann beschreibt  $\delta_{km}$  den Kosinus des eingeschlossenen Winkels (nur Reelle Achse). Ist das Signal komplexwertig, liegt das Signal im gesamten Einheitskreis. Bei  $\delta_{km}=0$  sind die Signale orthogonal zueinander. Bei  $\delta_{km}=1,$  ist die Phasenverschiebung 180°.

$$\delta_{km} = \frac{\langle s_{lk}(t), s_{lm}(t) \rangle}{\|s_{lk}(t)\| \cdot \|s_{lm}(t)\|}$$

für FSK:

$$\delta_{km} = \frac{\frac{2E}{T}}{2E} \int_0^T e^{j2\pi(k-m)\Delta ft} dt$$
$$= \frac{\sin(nT(k-m)\Delta f)}{nT(k-m)\Delta f} e^{j2\pi(k-m)\Delta ft} dt$$

# 2.9 Simplex-Signale

Um die Energie der Signale geringer zu bekommen, muss der Nullpunkt der Signale verschoben werden und zwar genau in den Mittelwert der orthogonalen Signale. Die Orthogonalität geht durch das verschieben des Nullpunkts verloren, aber die Energie wird geringer und die Distanz zwischen den Signalen bleibt gleich. Durch diese Operation schrumpft die Dimension des Signalraums um 1 (z.B. von 3 auf 2, usw...).

$$\bar{s} = \frac{1}{M} \cdot \sum_{m=1}^{M} s_m$$

$$\begin{array}{c}
f_2 \\
s_2 \\
\hline
\overline{s} \\
\hline
\hline
s_1
\end{array}$$

$$\dot{E_s} = \int_0^T |\dot{s}_m(t)|^2 dt \left(1 - \frac{1}{M}\right) E_s$$

$$\dot{s_m}(t) = s_m - \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M s_k$$

Die Energie jedes der orthogonalen Signale ist im Simplexsignalsatz geringer als im othogonalen Signalsatz. Simplexsignale haben eine negative Korrelation, die für alle Signalpaar gleich ist. Die Distanz zwischen zwei Signalpunkten beträgt  $\sqrt{2E}$ . Die geometrische Darstellung eines Satzes von M Simplexsignalen erhält man, indem der Durchschnittssignalvektor  $\bar{s}$  von dem Satz othogoinaler Signale subtrahiert.

# 2.10 Signale auf Basis binärer Codes

Die Signale bestehen aus M-Signalen (m=1,2,3...,M) die binär codiert worden sind, wobei  $c_{mj}=0$  oder  $c_{mj}=1$  für alle m,j. Jede Komponente kann mittels BPSK-Signal dargestellt werden. Es existieren somit  $2^k$  mögliche Signale, diese können in einem N-Dimensionalen Raum dargestellt werden. Jedes Signal hat die gleiche Energie E und die Kreuzkorrelation der Signale hängt von der Selekttion der Signalmenge M ab.

$$c_m = [c_{m1}, c_{m2}, c_{m3}, ..., c_{mN}]$$

$$c_{mj} = 0 \Rightarrow s_{mj}(t) = \sqrt{\frac{2E}{T_e}} \cdot cos(2\pi f_c t)$$


$$c_{mj} = 1 \Rightarrow s_{mj}(t) = -\sqrt{\frac{2E}{T_e}} \cdot cos(2\pi f_c t)$$


$$d = 2\sqrt{\frac{E_s}{N}}$$

# 3 Empfänger

# 3.1 Envelope Detektor (Hüllkurvendetektor)

Der Envelopen Demodulatoren können nur bei amplitudenmodulierte Signale verwendet werden. Um z.B. ein Amplitudenmoduliertes Signal zu demodulieren wird nur die positive Häfte eines zwei Seitenband AM Signal genommen und eine Hüllkurve über die Ausgangsfunktion gebildet. Das Ausgangssignal ist dann propotional zum modulierten Signal





1. Beispiel: Man zeige, dass ein Großhub-FM-Signal mit Hilfe einer Kaskade aus Differentiation und einem Enveloppendemodulator detektiert werden kann.

$$r(t) = A \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi(t))$$
 $r(t)$ 
 $r(t)$ 

$$y(t) = \frac{d}{dt}r(t) = A \cdot \left(\omega_0 t + \underbrace{\frac{d\varphi(t)}{dt}}_{=\Delta\omega s_1(t)}\right) (-sin) \left(\omega_0 t + \varphi(t)\right) = -A \cdot \omega_0 \left(1 + \frac{\Delta\omega s_1(t)}{\omega_0}\right) sin \left(\omega_0 t + \varphi(t)\right)$$
 Enveloppen Demodulator  $\Rightarrow z(t) \sim 1 + ms_1(t) = A(t)$  
$$\left|\frac{\Delta\omega}{\omega_0} s_1(t) < 1\right|$$

**2. Beispiel:** Gegeben sei ein allgemeines PM-Signal x(t) mit dem Informationstragenden Signal s(t). Dann kann das Signal demoduliert werden mit Hilfe eines Produktdemodulator und einem Enveloppendetektor.

$$x(t) = A \cdot \cos(2\pi f_0 t + ms_1(t))$$

$$y(t) = A \cdot \cos(2\pi f_0 t + ms_1(t)) \cdot \cos(2\pi f_0 t)$$

$$= \frac{A}{2} \cdot \cos(4\pi f_0 t + ms_1(t)) + \frac{A}{2} \cos(2\pi f_0 t)$$


$$\Rightarrow \frac{A}{2} \cdot \cos(ms(t)) \Rightarrow r(t) = \frac{A}{2} |\cos(ms(t))| \neq \beta + \alpha s(t)$$

$$= \frac{A}{2} \cdot \cos(ms(t)) \Rightarrow r(t) = \frac{A}{2} |\cos(ms(t))| \neq \beta + \alpha s(t)$$

Die Aussage das das Signal r(t) auf einer linearen mit s(t) zusammenhängt ist falsch.


### 3.2 AWGN-Kanäle

Im Fall der LTI-Systeme wird das Signal am Empfänger als Faltung des gesendeten Informationssignals mit der Eigenschaft des Übertragungskanals dargestellt. Im Fall der realen Systeme wird das gesendete Informationssignal noch mit einem Rauschen überlagert. Dieses Rauschen wird als AWGN (addivive white gaussian noise) bezeichnet und ist durch die Normalverteilung (Gausverteilung) geprägt. Es gibt Störungen durch Interferenzen mit anderen Signalen  $(\omega(t))$  und thermisches Rauschen des Verstärkers (n(t)).




In einem idealen Kanal ist  $h(t) = \delta(t)$  und die Interferenz ist nicht vorhanden. Somit ist p(t) = s(t),  $\omega(t) = 0$  und daraus resultiert  $r(t) = s_m(t) + n(t)$  mit n(t) als stochasticher Prozess der unabhängig von s(t) ist.

Das Rauschen kann im Signalraum S, der von der Menge N orthogonalen Basen  $f_n(t)$  aufgespannt wird. Graphisch dargestellt mit der Dimension N=3 und  $s_m(t)$  aus  $1 \le m \le M=2$ , welche antipodal aufgespannt sind:



Deutlich zu sehen ist das der Rauschprozess nicht nur in der Signalbasis, sondern in allen Basen verteilt ist. Die Rauschanteile sind zudem in jeder Dimension unabhängig, daher sollten für die Signaldetektion nicht mehr Dimensionen als nötig betrachtet werden. Die maximale Fehlerwarscheinlichkeit bei AWGN Kanälen ist 50%, da bei 100% alles falsch wäre und somit das richtige Signal die Invertierung des erkannten Signals ist.


# 3.3 Signal Demodulator




Der abgebildete Korrelations Demodulatior versucht die empfangenen Signale auf die Basen zu projizieren. Hierzu hat der Dektektor die einzelnen Basen  $f_1(t), f_2(t), f_3(t), \dots$  zur Verfügung. Das Empfangssignal ist wie folgt definiert:  $r(t) = s_m + n$  für  $m = 1, 2, 3, \dots, M$ . Das Empfangssignal r(t) ist ein Zufallsvektor, da dieser von dem Rauschvektor n abhängt. Allgemein kann für jeden der k Ausgänge gesagt werden:

 $\begin{array}{rcl} r_k & = & \int_0^T r(t) \cdot f_k(t) dt \\ \\ & = & \int_0^T s(t) \cdot f_k(t) dt + \int_0^T n(t) \cdot f_k(t) dt \\ \\ & = & s_{mk} + n_k \end{array}$ 

Eine weitere Detektionsart ist der sogenannte Matched Filter oder signalangepasster Filter, dieser basiert auf dem gleichen Prinzip des Korrelationsdemodulators, aber der Aufbau wird vereinfacht. Bei der Verwendung dieser Filter wird als Impulsantwort das spiegelverkehrte Signal geliefert. Durch diese Vereinfachung ist der Signal-Rausch-Abstand (SNR) geringer. Durch die Verwendung des angepassten Filters  $h_i$  und Abtastung bei kT wird eine Korrelation des Eingangssignals mit dem Basissignal  $f_i$  erzeugt.



**Beispiel:** Es sei r(t) = s(t) + n(t) ein empfangenes Signal mit Rauschsignal n(t) eines AWGN mit Leistungspektraldichte  $\frac{N_0}{2}$  und  $s(t) = A \cdot (p(t) + p(t-2))$  mit p(t) = rect(2t-1).





Signalangepasster Filter mit:

 $h_i(t)$ 

Varianz: 
$$\sigma_i^2 = \frac{N_0}{2}$$
  
Erwartungswert:  $\mu = \vec{s}$   
 $s(t) = A \cdot [rect(2t-1) + rect(2t-3)]$ 

Das Ausgangssignal des Filters, wenn der Filter an das Signal angepasst ist h(t) = s(t)





Der Erwartungswert der Zufallsvariablen r(t) bei T=3 und somit ist der Erwartungswert von  $s=2A^2$ . Das Rauschen ist mittelwertlos und normalverteilt mit der Varianz  $\frac{N_0}{2}$ . Zudem gilt

$$r(t) = s(t) - n(t) \Leftrightarrow n(t) = r(t) - s(t).$$

$$\sigma^{2} = E\left((r-s)^{2}\right) = E\left(n^{2}\right) = E\left(\int_{\mathbb{R}} n(t) \cdot s(t)dt \cdot \int_{\mathbb{R}} n(\tau) \cdot s(\tau)d\tau\right)$$


$$= E\left(\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} n(t)n(\tau)s(t)s(\tau)dtd\tau\right) = \int \underbrace{\int \underbrace{E\left(n(t)n(\tau)\right)}_{\frac{N_{0}}{2}}s(\tau)s(t)dtd\tau}_{\frac{N_{0}}{2}} \frac{\delta(t-\tau)}{2}$$

$$= \int \underbrace{\int \frac{N_{0}}{2}\delta(t-\tau)s(\tau)s(t)dtd\tau}_{\text{Energie}} = \underbrace{\frac{N_{0}}{2}\delta(t)s(t)dt}_{\text{Energie}} \frac{N_{0}}{2} \cdot 2A^{2} = N_{0}A^{2}$$

# 3.4 Signal Detektor


Nachdem das Empfangssignal r(t) in seine einzelnen Komponenten  $r_1(t), r_2(t), \dots$  aufgeteilt wurde, kann nun entschieden werden, welches Signal  $s_1(t), s_2(t), \dots$ gesendet wurde. Hierfür wird der Vektorraum  $\mathbb{R}^N$  portioniert in Teilmengen  $R(s_k)$ , welche als Entscheidungsräume bezeichnet werden. Es wird sich genau dann für ein  $s_k$  entschieden, wenn das Empfangssignal r in einem Entscheidungsraum  $R(s_k)$  liegt.

Wenn  $p(r, s_k)$  die Wahrscheinlichkeitsdichte von r, wenn  $s_k$  gesendet wurde, so ist  $P(r \in$  $R(s_k)|s_k$  gesendet) und somit ist die bedingte Fehlerwahrscheinlichkeit  $P(Fehler|s_k \text{ gesendet})$ . Die Gesamtfehlerwahrscheinlichkeit ist P(Fehler). Die Entscheidungsräume sind wichtig um die Gesamtfehlerwahrscheinlichkeit minimal zu halten. Sind die Signalwahrscheinlichkeiten  $P(s_k) = \frac{1}{M}$  gleich, so kann man hierfür das Maximum-Likelihood Kriterium verwenden



$$\begin{split} P(r \in R(s_k)|s_k \text{ gesendet}) &= \int_{R(s_k)} p(r|s_k) dr \\ P(\text{Fehler}|s_k \text{ gesendet}) &= 1 - \int_{R(s_k)} p(r|s_k) dr \\ P(\text{Fehler}) &= \sum_{k=1}^M P(s_k) \cdot P(\text{Fehler}|s_k \text{ gesendet}) \\ \text{ML: } p(r|s_k) &= \max_{i=1,\dots,M} p(r|s_i) \end{split}$$

1. Beispiel: Von einer mittelwertlosen, normalverteilten Wahrscheinlichkeitsgröße sei bekannt, dass die Varianz den Wert  $\sigma_1^2 = 1$  und  $\sigma_2^2 = 4$  mit jeweils der Wahrscheinlichkeit  $\frac{1}{2}$  annehmen kann.



Die Wahrscheinlichkeitsdichten sind mit i = 1, 2

$$p(r|\sigma_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_i^2}} e^{\frac{-r^2}{2\sigma_i^2}}$$

Die blaue Kurve ist mit Varianz  $\sigma_1^2$  und die rote Kurve ist mit  $\sigma_2^2$ . Mit dem dem Maximum Likelihood Kriterium werden die Schnittpunkte so festgelegt, das im äußeren Bereich die rote Kurve und im inneren Bereich die blaue Kurve als Entscheidungsraum festgelegt wird.

Die Entscheidungsräume sind somit bei 
$$R(\sigma_1) = [-r_0; r_0]$$
 und bei  $R(\sigma_2) = (-\inf; r_0] \cup [r_0; \inf)$  mit  $r_0 = \sqrt{\frac{8ln(2)}{3}}$ . Die Fehler können mit der Q Funktion ermittelt werden. Die Gesamtfehlerwahrscheinlichkeit liegt dann bei  $\approx 0,336$ .

bei 
$$R(\sigma_1) = [-r_0; r_0]$$
 und bei  $R(\sigma_2) = (-\inf; r_0] \cup [r_0; \inf)$  mit  $r_0 = \sqrt{\frac{8ln(2)}{3}}$ .


Die Fehler können mit der Q Funktion ermittelt werden. Die Gesamtfehlerwahrscheinlichkeit liegt dann bei  $\approx P(\text{Fehler}|\sigma_2^2) = \frac{1}{2}P(\text{Fehler}|\sigma_1^2) + \frac{1}{2}P(\text{Fehler}|\sigma_2^2)$ 

# 2. Beispiel:

$$\begin{split} P(r|\sigma_1^2) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_1^2}} e^{\frac{-r^2}{2\sigma_1^2}} &\geq p(r|\sigma_2^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_2^2}} e^{\frac{-r^2}{2\sigma_2^2}} \\ &ln(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_1^2}}) - \frac{-r^2}{2\sigma_1^2} &\geq ln(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_2^2}}) - \frac{-r^2}{2\sigma_2^2} \\ &r^2 \left(\frac{1}{2\sigma_2^2} - \frac{1}{2\sigma_1^2}\right) &\geq ln\left(\frac{\sigma_1}{\sigma_2}\right) \\ &r^2 \left(\frac{1}{2\sigma_1^2} - \frac{1}{2\sigma_2^2}\right) &\leq ln\left(\frac{\sigma_2}{\sigma_1}\right) \\ &r^2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{8}\right) &\leq ln(2) \\ &|r| &= \sqrt{\frac{8ln(2)}{3}} \end{split}$$

3. Beispiel: Die Nachrichtensignale  $s_1(t), s_2(t)$  und  $s_3(t)$  werden über einen AWGN-Kanal mit Leistungsspektraldichte  $\frac{N_0}{2}$  übertragen. Dabei ist:  $s_1(t) = rect(\frac{2t}{T} - 1)$  und  $s_2(t) = -s_3(t) = rect(\frac{4t}{T} - 1) - rect(\frac{4t}{T} - 3)$ 


> Als orthonormale Basis könnten nun zwei Basen erstellt werden:




$$f_1(t) = \sqrt{\frac{2}{T}} \cdot rect\left(\frac{4t}{T} - 1\right)$$
  
 $f_2(t) = \sqrt{\frac{2}{T}} \cdot rect\left(\frac{4t}{T} - 3\right)$ 

Aus diesen Basen können nun die Signale vollständig

 $R(s_3)$ 





Die Entscheidungsräume können nun grafisch dargestellt werden. Man sieht:  $P(\text{Fehler}|s_1 \text{ gesendet}) <$  $P(\text{Fehler}|s_2\text{gesendet}) = P(\text{Fehler}|s_3\text{ gesendet})$  Somit ist  $s_1$  am fehleranfälligsten.

Für die bedingten Fehlerwahrscheinlichkeiten gilt für die drei Signale mit  $\sigma^2 = \frac{N_0}{2}$ :

$$p(r|s_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} exp(\frac{-\|r - s_1\|^2}{2\sigma^2})$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_0^\infty exp(\frac{-\|r - \sqrt{\frac{T}{2}}\|^2}{2\sigma^2} dr_1 \cdot \int_0^\infty exp(\frac{-\|r - \sqrt{\frac{T}{2}}\|^2}{2\sigma^2} dr_2)$$

$$= (1 - Q(\frac{\sqrt{T/2}}{\sigma}))^2 = (1 - Q(\sqrt{T/N_0}))^2$$

$$P(\text{Fehler}|s_1 \text{gesendet}) = 1 - (1 - Q(\sqrt{T/N_0}))^2 = (2 - Q(\sqrt{T/N_0}))Q(\sqrt{T/N_0})$$

Die Integration über die Ereignismenge  $R(s_2)$  kann über die Betrachtung mit zwei Hilfsmengen  $R_2'=\{r\in\mathbb{R}^2:r_1\geqslant 0,r_2\leqslant 0\}$  und  $R_2''=\{r\in\mathbb{R}^2:r_2\leqslant r_1\}$  Wegen der Symmetrie der Dichtefunktion und der Mengen gilt  $P(r \in R(s_2)|s_2)$ , dies kann Analog zu der Betrachtung von  $P(r \in R(s_1)|s_1) = (1 - Q(\sqrt{T/N_0}))^2$  gemacht werden. Bei der Berechung von  $P(r \in R''(s_2)|s_2)$  wird R'' als Halbebene angesehen (Siehe Betrachtung Halbebene Stochastik). Die Gerade  $r_1=r_2$  hat den Abstand  $d = \sqrt{T}$ , somit gilt  $P(r \in R''(s_2)|s_2) = 1 - Q(\sqrt{2T/N_0})$ .

$$P(\text{Fehler}|s_2 \text{ gesendet}) = \frac{1}{2}((2 - Q(\sqrt{T/N_0})Q(\sqrt{T/N_0}) + Q(\sqrt{2T/N_0}))$$

Durch die Symmetrie von  $s_2$  und  $s_3$  ergibt sich als Lösung:


$$P(\text{Fehler}|s_1 \text{ gesendet}) \approx 0.155$$
  
 $P(\text{Fehler}|s_2 \text{ gesendet}) \approx 0.089$   
 $P(\text{Fehler}|s_3 \text{ gesendet}) \approx 0.089$   
 $P(\text{Fehler} \approx 0.111$ 

# 4 Diskrete Signale

### 4.1 diskrete Funktionen

### Diracstoß


$$\delta[k] = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$



### Sprungfolge


$$\epsilon[k] = \begin{cases} 1 & k \ge 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$


$$\epsilon[k] = \sum_{i=0}^{\infty} \delta[k-i]$$



### Rechteckimpuls


$$rect_n[k] = \begin{cases} 1 & 0 \le k \le N - 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$





### Signumfolge

$$sgn[k] = \begin{cases} 1 & k > 0 \\ 0 & k = 0 \\ -1 & k < 0 \end{cases}$$



$$sgn[k] = \epsilon[k] - \epsilon[-k] = 2\epsilon[k] - 1 - \delta[k]$$

# Energie

Für periodische Signale reicht die Betrachtung der Periode  $N_n$  bei beliebigen Startpunkt  $k_0$ . Ein Energiesignal ist kein Leistungssignal und umgekehrt, da die Leistung eines Energiesignals null ist.

$$E_x = \sum_{k=-\infty}^{\infty} [x[k]]^2$$
 Energiesignal  $E_x < \infty$ 

$$P_x = \lim_{n \to \infty} \frac{1}{2n+1} \sum_{k=-n}^{n} [x[k]]^2$$
 mittlere Leistung

$$P_x = \frac{1}{N_p} \sum_{k=k_0}^{k_0+N_p-1} [x[k]]^2$$
 period. Leistungssignal

### Skalarprodukt und Kreuzkorrelation

Das innere Produkt mit sich selber ist die Energie des Signals. Die Signale sind orthogonal aufeinander, wenn das Innere Produkt null ergibt. Die Kreuzkorrelation wird mit einem um K verschobenen bzw. Zeitlich verzögerten Anteil durchgeführt.

$$\begin{array}{lcl} < x[k],y[k]> & = & \displaystyle\sum_{k=-\infty}^{\infty} x^*[k]y[k] \\ \\ \varphi^E_{xy}[k] & = & < x[k],y[k+K]> = & \displaystyle\sum_{k=-\infty}^{\infty} x^*[k]y[k+K] \\ \\ \varphi^E_{xx}[k] & = & < x[k],x[k+K]> & \text{Autokorrelation} \end{array}$$

Bei periodischen Signalen mit gemeinsamer Periode  $N_p$  (gemeinsames Vielfache der einzelnen Perioden  $N_x$  und  $N_y$ ) mit beliebigem Startpunkt  $k_0$ :


$$\varphi_{xy}^{L}[k] = \frac{1}{N_p} \sum_{k=k_0}^{k_0+N_p-1} x^*[k]y[k+K]$$


$$\varphi_{xy}[k] = \varphi_{xy}^*[k]$$

$$\varphi_{xx}[k] = \varphi_{xx}^*[-k]$$

Zudem gelten die unteren Bedingungen, da die relative Verschiebung von k wichtig ist.

### Beispiel:





Man sieht, dass das Signal ein Energiesignal ist. x[k] ist nicht periodisch.

$$E_x = \sum_{k \in \mathbb{Z}} [x[k]]^2 = 1^2 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} = \frac{21}{16} < \infty$$

Die mittlere Leistung von x[k] ist gleich Null.

$$\varphi_{xx}^{E}[k] = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x[k]x[k+2] = 1 \cdot \frac{1}{4}$$
$$\varphi_{xx}^{E}[2] = \varphi_{xx}^{E}[-2]$$

Die Korrelationsspitze bzw. das Maximum liegt bei k=0. Beispiel für solche Anwendungen ist bei der zeitlichen Synchronisation von WLAN. Hardware technisch kann dies über einen Differentiation (Vorzeichenänderung = Nulldurchgang) umgesetzt werden.

### 4.2 z-Transformation

Allgemein gilt für die Transformation und Rücktransformation folgender Satz:

$$x[k]\quad \circ -\!\!\!\!- \bullet \quad X(z) = \sum_{k=-\infty}^\infty x[k] \cdot z^{-k} \qquad z \in \mathbb{C}$$
 
$$\delta[k+k_0]\quad \circ -\!\!\!\!- \bullet \quad z^{k_0}$$

Desweiteren gelten noch folgende Rechenregeln und Definitionen:

$$\delta[k] \quad 0 \longrightarrow \quad 1$$

$$\epsilon[k] \quad 0 \longrightarrow \quad \frac{z}{z-1} \quad |z| > 1$$

$$\alpha^k \epsilon[k] \quad 0 \longrightarrow \quad \frac{z}{z-a} \quad |z| > \alpha$$

$$\alpha^1 x_1[k] + \alpha_2 x_2[k] \quad 0 \longrightarrow \quad \alpha_1 X_1(z) + \alpha_2 X_2(z)$$

$$x[k] * y[k] \quad 0 \longrightarrow \quad X(z) \cdot Y(z)$$

$$\delta[k] + 3\delta[k-2] \quad 0 \longrightarrow \quad 1 + \frac{3}{z^2}$$

$$x[-k] \quad 0 \longrightarrow \quad X\left(\frac{1}{z}\right)$$

$$x^*[k] \quad 0 \longrightarrow \quad X^*(z^*)$$

$$x^*[k] \quad 0 \longrightarrow \quad X(z) \cdot z^{-k_0}$$

Rechenregeln für Reihen und Folgen zur z-Transformation

$$\sum_{i=0}^{n} a^{i} = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a} = \frac{a^{n+1} - 1}{a - 1} \quad a \neq 1$$

$$\sum_{i=0}^{\infty} a^{i} = \frac{1}{1 - a} \quad 0 < a < 1$$

**1.Beispiel** z-Transformation mit der geometrischen Reihe (Bedinung:  $|\frac{1}{2z}| < 1$  bzw  $\frac{1}{2} < |z|$  (Konvergenzbereich  $r_0 < |z|$ )

$$x[k] = \left(\frac{1}{2}\right)^k \epsilon[k] = \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^i \delta[k-i] \quad \circ \longrightarrow \quad \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^i z^{-i} = \underbrace{\sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2z}\right)^i}_{\text{Bedinung geom. Reihe:}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2z}} = \frac{z}{z - \frac{1}{2}}$$

**2.Beispiel** z-Transformation mit der geometrischen Reihe. Der Konvergenzbereich ist notwendig, da 2 Folgen die gleiche z-Transformierte haben können

$$x[k] = \sum_{i=0}^{\infty} \delta[k-4i] \quad \circ \longrightarrow \quad 1 + z^{-4} + z^{-8} + z^{-12} + \dots = 1 + z^{-4} + (z^{-4})^2 + (z^{-4})^3 + \dots$$

$$= \quad \sum_{i=0}^{\infty} (z^{-4})^i = \frac{1}{1-z-4} \quad \text{Konvergenzbereich: } |z^{-4}| < 1$$

**3.Beispiel** Taylorreihe der e-Funktion

$$x[k] = \frac{1}{k!} \epsilon[k] = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \delta[k] \quad \circ \longrightarrow \quad \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} z^{-i} = 1 + \frac{1}{1!} \frac{1}{z} + \frac{1}{2!} \left(\frac{1}{z}\right)^2 = e^{\frac{1}{z}}$$

4.Beispiel Rücktransformation mit der geometrischen Reihe

$$\frac{z}{z-a} = \underbrace{\frac{1}{1-\frac{a}{z}}}_{\mid \frac{a}{z}\mid <1} = \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{a}{z}\right)^i = \sum_{i=0}^{\infty} a^i z^{-i} \quad \circ \longrightarrow \quad \sum_{i=0}^{\infty} a^i \delta[k-i] = a^k \epsilon[k]^i$$

### 4.3 Diskrete Faltung

Die Diskrete Faltung verläuft analog zur kontinuierlichen Faltung. Im Z-Bereich wird sie durch eine Multiplikation und um Diskreten Bereich durch eine rückwärts gewichtete Summe dargestellt. Das Neutralelement der Faltung ist der Dirac.

Korrelation und Faltung kann man in Beziehung setzen, siehe letzte Formel

$$\begin{aligned} y[k] &= h[k] * x[k] = \sum_{i \in \mathbb{Z}} h[i] x[k-i] \\ Y(z) &= H(z) \cdot X(z) \\ \\ x^*[-k] * y[k] &= \sum_{i=-\infty}^{\infty} x^*[-i] y[k-i] \\ \\ \overset{l=-i}{=} \sum_{i=-\infty}^{\infty} x^*[l] y[k+l] = \varphi_{xy}^E[k] \end{aligned}$$

1. Beispiel Diskrete Faltung händisch berechnen

$$y[k] = x[k] = 2\delta[k] + 4\delta[k-1] + \delta[k-2] * h[k] = 3\delta[k] + 2\delta[k-1] + \delta[k-2]$$

$$= 6\delta[k] + 16\delta[k-1] + 13\delta[k-2] + 6\delta[k-3] + \delta[k-4]$$

$$\frac{2 \quad 2 \quad 1 \quad \cdot \quad 3 \quad 2 \quad 1}{6 \quad 12 \quad 3}$$

$$4 \quad 8 \quad 2$$

$$2 \quad 4 \quad 1$$

**2. Beispiel**  $x[k] = \epsilon[k]$   $h[k] = \frac{1}{4}(3^{k+1} + (-1)^k)$ 

$$\begin{split} y[k] &= x[k]*h[k] = \epsilon[k]*h[k] = \sum_{i=0}^k h[i] \quad \text{Da für } k > 0 = y[k] = 0 \\ &= \sum_{i=0}^k \frac{1}{4} (3^{i+1} + (-1)^i) = \sum_{i=0}^k \frac{1}{4} \cdot 3^i \cdot 3 + \sum_{i=0}^k \frac{1}{4} (-1)^i \\ &= \frac{3}{4} \frac{3^{k+1} - 1}{3 - 1} + \frac{1}{4} \frac{(-1)^{k+1} - 1}{-1 - 1} = \frac{3}{8} (3^{k+1} - 1) + \frac{1}{8} (1 - (-1)^{k+1}) \\ &\Rightarrow y[k] = (3^{k+2} - 3 + 1 - (-1)^{k+1}) \cdot \epsilon[k] = (3^{k+2} - (-1)^{k+1} - 2) \cdot \epsilon[k] \end{split}$$

# 4.4 Diskrete LTI-Systeme

Die Systemeigenschaft der Zeitinvariant zeigt sich in den Koeffizienten  $\tilde{a}_i$  und  $\tilde{b}_i$ . Das System ist Kausal, wenn der Laufindex l keine negativen Werte umfasst und damit keine zukünftigen Eingangswerte auftauchen. Der Wert n entspricht der Ordnung der Differenzengleichung (Ordnung des Systems N=max(n,m). Die Systemfunktion H(z) sieht wie folgt aus.

$$y[k] = -\sum_{i=1}^{n} \tilde{a}_i y[k-i] + \sum_{l=0}^{m} \tilde{b}_l x[k-l]$$

$$y[k] = x[k] * h[k] = \sum_{i} x[i] \cdot h[k-i]$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{i=0}^{m} \tilde{b}_i z^{-i}}{\sum_{i=0}^{n} \tilde{a}_i z^{-i}}$$

$$\mathcal{L} = \sum_{i=0}^{\infty} \mathcal{L}(\delta[k-i] \cdot x[i]) = \sum_{i=0}^{\infty} c(k;i) x[i]$$

**1. Beispiel** Bestimmung des Kerns des Systems mit y[n] = x[n-2] - 2x[n-3]

$$\mathcal{L}(ax_1[n] + ax_2[n]) = ax_1[n-2] - bx_2[n-2] - 2(ax_1[n-3] + bx_2[n-3]) = a\mathcal{L}(x_1[n]) + b\mathcal{L}(x_2[n])$$

$$\Rightarrow \text{ Der Kern ist: } c(k;i) = \mathcal{L}(\delta[k-i]) = \delta[k-i-2] - 2\delta[k-i-3]$$

$$\Rightarrow \text{ Das System ist zeitvariant und kausal}$$

**2. Beispiel** Bestimmung des Kerns des Systems mit  $y[n] = x[n] \cdot x[n-1]$ 

$$\mathcal{L}(2 \cdot \epsilon[n]) = 4\epsilon[k-1] \neq 2\epsilon[k-1]$$
 $\Rightarrow$  Das System ist zeitvariant und kausal, aber nicht Linear

3. Beispiel Bestimmung der Differenzengleichung und Impulsantwort

$$H(z) = \frac{z^3 - z^2 + z - 1}{z^3 - z^2} = \frac{(z^2 + 1)(z - 1)}{z^2(z - 1)} = \frac{z^2 + 1}{z^2} = 1 + z^{-2}$$

$$\Rightarrow \text{ Impulsantwort: } h[k] = \delta[k] + \delta[k - 2] \text{ Differenzengleichung: } y[k] = x[k] + x[k - 2]$$

4. Beispiel Bestimmung der Differenzengleichung und Systemantwort

$$h[k] = ((-1)^k + 2^k) \cdot \epsilon[k] \Rightarrow H(z) = \frac{z}{z+1} \frac{z}{z-2} = \frac{z(z-2) + z(z+1)}{(z+1)(z-2)} = \frac{2z^2 - z}{z^2 - z - 2}$$

$$\Rightarrow \quad \text{Für } H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} \Rightarrow Y(z)(1 - z^{-1} - 2z^{-2}) = X(z)(2 - z^{-1})$$


$$\Rightarrow \quad H(z) \bullet \longrightarrow y[k] - y[k-1] - 2y[k-2] = 2x[k] - x[k-1]$$

5. Beispiel Bestimmung der Impulsantwort und Systemantwort

### 4.5 Stabilität

Reagiert ein System auf ein beschränktes Eingangssignal mit einem beschränkten Ausgangssignal, so bezeichnet man es als Stabil. LTI-Systeme sind genau dann stabil, wenn die Systemfunktion h(t) bzw. h[k] kleiner gleich als eine Schranke M und  $\sum_k |h[k]| \leqslant M < \infty$  ist. Die Systemfunktion kann dargestellt werden, indem alle Nullstellen (mit Kreise o durch oberen Teil des Bruchs H[z]) und alle Polstellen (mit Kreuze × durch unteren Teil des Bruchs H[z]) in die Gausssche Zahlenebene eingetragen werden. An diesem Pol-Nullstellen-Diagramm kann man die Stabilität des Systems ablesen. Es gilt:

- stabil, wenn alle Pole innerhalb des Einheitskreises liegen
- quasistabil, wenn bis auf einfache Pole alle anderen Pole innerhalb des Einheitskreises liegen
- instabilm wenn ein Pol außerhalb ober ein mehrfacher Pol auf dem Einheitskreis liegt.



Betrachtung der Polstellen und das Verhalten der Ausgangssignale in der Gaussebene

**1. Beispiel** Systemstabilität von  $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] - x[n-2]$ 

2. Beispiel Systemstabilität von y[n] = x[n] - 2y[n-1] - y[n-2] - 2y[n-3]

$$y[n] = x[n] - 2y[n-1] - y[n-2] - 2y[n-3]$$

$$y[n] \circ \longrightarrow Y(z) = X(z) - 2Y(z)z^{-1} - Y(z)z^{-2} - 2Y(z)z^{-3}$$

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = H(z) = \frac{1}{1 + 2z^{-1} + z^{-2} + 2z^{-3}} = \frac{z^3}{(z^2 + 1)(z + 2)}$$

$$\Rightarrow \text{Polstellen: } z_1 = i, z_2 = -i \text{ und } z_3 = -2$$

Das System ist instabil, da -2 außerhalb des Einheitskreises ist


# 4.6 IIR und FIR-Systeme

Es gibt zwei Darstellungsformen von diskreten LTI-Systemen.


- IIR-Systeme haben einen rekursiven Charakter und die Impulsantwort ist zeitlich unbegrenzt.
- FIR-Systeme haben einen nicht rekursiven Charakter und die Impulsantwort ist zeitbegrenzt.

IIR-Systeme haben stets eine Differenzengleichung mit Ordnung n>0 wobei N=max(n,m) (siehe diskrete LTI-Systeme). Wie man sieht, wird die Summe bei rekursiven Systemen der Ausgang gewichtet rückgekoppelt. Hierbei muss für die Koeffizienten gelten  $a_i=\tilde{a}_{N-i}, a_n=\tilde{a}_0\neq 0$  und  $b_i=\tilde{b}_{N-i}.$  Die Systemfunktion solche IIR-Systeme ist dann nebenstehend zu entnehmen.

$$\begin{split} y[k] &= \frac{1}{\tilde{a}_0} \left[ -\sum_{i=1}^N \tilde{a}_i y[k-i] + \sum_{i=0}^N \tilde{b}_i x[k-i] \right] \\ &= \frac{1}{a_N} \left[ -\sum_{i=1}^N a_{N-i} y[k-i] + \sum_{i=0}^N b_{N-i} x[k-i] \right] \\ H(z) &= \frac{Y(z)}{X(z)} = \sum_{\substack{i=0 \ \sum \\ j=0}}^N \tilde{b}_i z^{-i} = \sum_{\substack{i=0 \ \sum \\ j=0}}^N b_i z^i \\ \sum_{i=0}^N a_i z^{-i} \end{split}$$



Die erste Direktform (oben links) kann direkt aus der Differenzengleichung erstellt werden. Diese Form weißt 2N Speicherelemente  $z^{-1}$  auf. Die zweite Direktform (unten links) kann hieraus überführt werden. Diese kommt mit der Hälfte der Speicherelementen aus. Das Teilsystem  $\mathcal{H}_b$  wird durch das Zählerpolynom (Nullstellen) und das Teilsystem  $\mathcal{H}_a$  wird durch das Nennerpolynom (Polstellen) gebildet. Durch die Kommutativität der Faltung darf die Reihenfolge der Teilsysteme vertauscht werden.



Bei rekursiven Systemen ist mindestens ein Rückkopplungskoeffizient  $a_i, i \neq N$  von null verschieden, wodurch Ausgangswerte des Systems zu rückgekoppelt werden und nochmals (rekursiv) verarbeitet werden. Der Nenner der Systemfunktion weist in diesem Fall mindestens zwei von null verschiedene Koeffizienten auf. Hierdurch ergeben sich Pole außerhalb des Ursprungs, die im Zeitbereich zu Exponentialfolgen korrespondieren. Die Impulsantwort eines IIR-Systems ist somit eine Summe aus gewichteten Expotentialfolgen und dadurch ist diese zeitlich unbegrenzt. Die Lage der Polstellen bestimmt, ob es sich um ein stabiles oder instabiles System handelt, wobei hierfür nur der Rückkopplungskoeffizient  $a_i$  ausschlaggebend ist. Um ein inverses System zu generieren, müssen bei IIR-Systemen nur die Koeffizienten des Feedforward- und des Feedback-Teils getauscht werden.


 ${f FIR-Systeme}$  haben eine Differenzengleichung mit Ordnung n=0. Wird der Eingang nur gewichtet, es findet keine Rückkopplung statt. Die Systemfunktion solche FIR-Systeme ist dann nebenstehend zu entnehmen.

Die Impulsantwort besteht hier aus einer endlichen Summe gewichteter Impulsfolgen, daher ist die Länge N+1. Die Länge der Impulsantwort ist endlich, daher ist immer die absolute Summierbarkeit gegeben und FIR-Systeme sind immer stabil (Pole bei z=0), daher haben sie bei digitalen Filtern eine große Bedeutung. Der Schaltungsaufwand bei FIR-System ist höher um eine größere Filterordnung zu konstruieren. Eine System-inverse ist immer mit einem IIR-System verbunden, da hier der Feedforward-Teil in ein Feedback-Teil übergeht.

$$y[k] = \sum_{i=0}^{N} \tilde{b}_i x[k-i]$$

$$H(z) \qquad = \qquad \sum_{i=0}^N \tilde{b}_i z^{-i} = \frac{\sum\limits_{i=0}^N \tilde{b}_i z^{-i}}{z^N}$$

$$H(z)$$
 •  $h[k] = \sum_{i=0}^{N} \tilde{b}_i \delta[k-i]$ 





Beispiele Verschiedene IIR-Systeme in den kanonischen Strukturen

1. 
$$y[k] = x[k] + 2x[k-1] - x[k-2] + y[k-1] + 2y[k-2]$$

1. kanonische Struktur:

2. kanonische Struktur:







2. 
$$y[k] = -x[k] + y[k-1] - 3y[k-2]$$

1. kanonische Struktur:

2. kanonische Struktur:





3. 
$$y[k] = 2x[k-1] + 3y[k-2]$$

1. kanonische Struktur:

x[k]  $z^{-1}$   $z^{-1}$   $z^{-1}$   $z^{-1}$   $z^{-1}$ 

2. kanonische Struktur:

