03. NS3 对象模型架构

通过前几天的学习,我真有点学不下去了

1. 对象模型是程序的切入点 (Object Mode)

//对象模型的三大基类 (Object, ObjectBase, SimpleRefCount)

一个模拟场景的产生,有多个网络元素构成。如: 节点、节点协议栈、分组、连接节点的信道等。每一个元素通过C++基类去表示:

基类定义了网络元素的基本行为,在模拟中真正运行的是基类的子类对象。

比如NetDevice作为父类,既是PointToPointNetDevice的继承,又是CsmaNetDevice的继承。

//ns3对象模型的作用在于此:

1.单一类的管理

每个网络元素的类都不用,但是却有相同的特征: 如动态内存管理和属性配置。 在每一个类中实现这些相同的需求是没有必要的,也是不现实的。 因此需要一些项层的基类来统一管理共性特征,而子类只需要关注自身的属性特征就好。

2. 对于多个类的管理

任何一个单一的类都是无法完成网络的模拟的,这些类需要被关联起来。 如何进行类之间类灵活高效的关联,是对象模型解决的问题之一。

对象模型的三个基本类: SimpleRefCount, ObjectBase, Object 几乎所有的网络元素都是这三个基类的子类

// SimpleRefCount 是解决单个类的动态内存管理问题。 SimpleRefCount定义了一个引用计数器,相 当于C++的智能指针,去掌管类对象在堆中的分配。(第4章讲了为什么不用C++自带的智能指针)

// ObjectBase 类解决了属性配置和trace变量。ObjectBase定义了对于这些变量的配置方法和存储的数据结构。子类需要定义自己的属性和trace变量。

// object类就是把多个类动态的关联起来。动态关联是通过对象的聚合。比如Node类中去定义网络元素的指针变量,然后通过调用函数进行聚合。但是这些对象的指针是放在动态指针数组中规划起来的。




图 3-1 对象模型的基类继承关系

解释一下上面的图:

有些类并不要设置属性,比如Packet类,路由表Ipv4Route类,或者队列元素QueueItem类等等。 分组标签Tag类,分组头尾的Chunk类,和属性相关的ConfigStore类等等。

还有很多的类都不属于对象模型C++ 类,比如表示Ip地址的Ipv4Address,Ipv6Address,存储Node对象的NodeContainer等等,他们对网络起辅助作用。所有的助手类也不是对象模型的范畴。

//在我看来,只有能实体化的才叫对象模型,暂时可以如此理解。

02. 智能指针ptr和SimpleRefCount

SimpleRefCount是ns3内部智能指针的实现,只要一个子类继承了SimpleRefCount类,那么就有了智能指针的功能。

4.1 设计原理


//原始的指针,开辟一个1000B大小的分组Packet对象。

Packet* p=new Packet(1000);

//Ptr的指针

Ptr<Packet> p=Create<Packet>(1000);

//可以把这两句话看成等同,要想这么写,那就必须是SimpleRefCount的子类,因此所有的Object类和子类都可以使用Ptr指针。



4.2 使用实例

```
1. 初始化
Packet* p=NULL;
Ptr<Packet> ptr; //不给ptr初始化就是NULL
2. 创建对象
Packet* p=new Packet();
Ptr<Packet> ptr=Create<Packet>();
3. 赋值操作
Packet* p=new Packet();
Ptr<Packet> ptr_1=p; //等号右边既可以是原始指针
Ptr<Packet> ptr_2=ptr; //也可以是Ptr指针
4. 指针的运算
ptr->getuid(); //和原始指针完全相同
5.比较运算(既可以比较原始指针和ptr,也可以比较两个ptr)
   if(ptr==ptr_1){};
   if(ptr!=ptr_1){};
   if(ptr==p){};
   if(ptr!=p){};
6.流插入
   std::cout<<"address:"<<ptr<<std::end;</pre>
7. 拷贝(浅拷贝)
   Packet* p=new Packet();
   Ptr<Packet> ptr(p);
   Ptr<Packet> ptr_1(ptr); //每次拷贝对象的计数器+1
8. 对象拷贝: 深拷贝(Copy函数)
   Ptr<Packet> ptr=Create<Packet>();
   Ptr<Packet> ptr_1=Copy(ptr);
   创造一个新的对象,并用ptr指向。这种在ns3中使用的较少。
9. 类型转换
```

4.3 适用范围

Ptr的局限:

- 1. 对象的构造函数参数少于等于7个类。如果超过7个,则需要用户实现新的Create()函数。
- 2. 必须是SimpleRefCount的子类。像有些只继承于ObjectBase的,只能用C++标准库里的运算符,例如dynamic_cast, new 和 delete。

03. 对象模型的基石: 元信息,ObjectBase,Object

上面提到过Object 用于多个类之间的动态关联,ObjectBase用于单个类的属性和trace变量配置。那么这两个基类有一个共同实现的基础:元信息

3.1 什么是元信息

//元信息 (以类为单位):

元信息就是ObjectBase及其子类的辅助信息。每一个子类都有且只有唯一一组属于自己的元信息,就像每一个类的编号一样。子类的元信息被集中存储在一个数据结构中,并以类名字作为唯一的标识符。

//元信息的种类:

类名字: C++类的名字,一个类名有且只能有一组元信息 类的构造函数: 对用户屏蔽类的构造函数的具体细节

父类TypeID: 用于类聚合中的类查找,即Object::GetObject()函数。

属性类型: 该类的所有属性的辅助信息

trace信息: 该类的所有trace变量的辅助信息。


// 元信息是实现对象聚合、属性、trace变量配置的基础。对象聚合数组利用元信息中的类名称和父类 TypeID查找对象。

3.2 元信息存储: lidManager 类

//我们需要一个完美的容器,把ObjectBase类和其所有子类的元信息存储起来,并且以类的名字去查找关键字。lidManager类就是这样的一个类,用于管理vector容器。在ns-3模拟过程中有且仅有一个实例(单例模式)。因为一个类的元信息有且只有一组。

lidManager管理的向量容器,查找速度通过建立索引把时间复杂度从O(n)降到O(1).

lidManager对象一个静态的变量,在编译期间已经被初始化,并在整个模拟运行期间是不会被改变的。向量容器中的元信息条目=0bjectBase子类总数量+1(1是0bjective本身)



3.3 元信息管理接口: TypeId类

//lidManager为每一个objectBase类做了一个索引,方便进行查找

这个索引值并不是以成员变量的形式存储在ObjectBase中,而是保存在TypeId的类中。TypeId是元信息管理的接口。因为除了保存索引,还定义了ObjectBase和LidManager之间的一些交互函数接口,比如:元信息查找函数等等。




图 5-2 基于 TypeId 的元信息存储结构

Notes: 怎么说呢,这个设计就非常的玄幻了。

对于每一个类,都有一个静态的TypeId对象。也就是说这个类的所有对象,都共用这一个对象,TypeId可以用于和lidManager交互,增加元信息,或者增加trace源。

3.4 Typeld的使用

3.4.1 如何为一个类创建一个TypeID

```
比如说,已经有Application类,然后我想写一个新的基于Application的子类。
首先,写一个UdpEchoClient去继承Application
class UdpEchoClient:public Application
{
public:
   static TypeId GetTypeID(void); //其中有一个GetTypeID() 函数,目的就是创造一个关于
UdpEchoClient的元信息,然后将这个元信息插入到LidManager类中。这个实在编译的时候就执行的。
}
//让我们看看具体的UdpEchoClient
TypeId
UdpEchoClient::GetTypeId(void){ //返回的是TypeID
   //这几个函数其实是连在一起的,但是为了加注释我就分割开了!!
   //如果没有的话就创建,如果有的话表示获取一个类的TypeId对象。
   static TypeId tid=TypeId("ns3::UdpEchoClient") //创建一个tid然后放到里的Manager
类的向量容器中,然后将容器的索引值存储在typeID的tid变量中。
       .SetParent<Application>() //添加信息:父类Application类
       .SetGroupName("Application") //添加信息: Application类
       .AddConstructor<UdpEchoClient>() //添加信息:添加UdpEchoClient的构造函数
       .AddAttribute("MaxPacket",.....) //添加信息:添加属性,最大包是多少
       .AddTraceSource("Tx",.....); //添加信息: 添加trace
   return tid;
}
```

3.4.2 TypeID的运算符

TypeID对象内部封装了索引值,因此TypeID重载了一些运算符来模拟索引值的运算。

- 1. 赋值运算符:将索引值由右侧对象赋值给左侧对象。
- 2. 比较运算符: 比较索引值的大小。索引值仅代表一个元信息在lidManager中向量容器存储的位置,单纯比较大小其实意义并不大。
- 3. 流插入<<输出当前索引值指向的元信息的类名。

3.4.3 获取TypeID

```
ObjectBase::GetTypeId(); //获取一个ObjectBase子类的TypeId对象, 上面也说了, 这样就是获取 Node类的TypeId对象。GetTypeID函数是一个静态成员函数,被一个类的所有对象共享,因此既可以通过 Node调用,也可以通过类名调用。

node->GetTypeId(); Node::GetTypeId(); //获取索引值 node->GetTypeId().GetUid(); //获取类名 node->GetTypeId().GetName(); //通过类名去查找TypeId TypeId tid=TypeId::LookupByName("ns3::Node");
```

3.4.4 GetInstanceTypeID() 和 GetTypeId()

```
//getInstance() 表示的是对象创建时候的TypeId,并且这个对象在创建完成后不会改变。
//getTypeId() 是会改变的

比如:
Ptr<Ipv4L3Protocol> ipv4L3Prot= CreateObject<Ipv4L3Protocol>();
Ptr<Ipv4> ipv4=ipv4L3Prot; //接口的对接: 父类指针指向子类的对象

所以我调用
ipv4->GetTypeId(); //打印ns3::Ipv4类的TypeID
ipv4->GetInstanceTypeId(); //打印的是ns3::Ipv4L3Protocol的TypeID
```

04. Object类:对象聚类

Object是大部分元素类的基类,它继承了SimpleRefCount类和ObjectBase类,实现了对象聚合功能。 我们介绍Object类的集大成者:Node类。

这个时候我们该介绍一下Node类

Node类是网络节点的实现载体,从应用层到物理层的所有算法都必须依托Node类才能实现。同样的,单纯的 Node对象是无法处理和传递分组的,必须关联到各个网络层协议才能称为一个可以使用的通信节点。

```
一个ns3-Node可以采用TCP/IP参考模型去搭建:
1. 物理层:Channel
2. 数据链路层: NetDevice
3. 网络层: Ipv4 和 Ipv6
4. 传输层: IpL4Protocol
5. 应用层: Application
//1. 获取节点的一个应用层对象: Node::GetApplication()函数
在Node对象中,存储的应用层对象是存储在vector中的
   Ptr<Application> app=node->GetApplication(i); //表示获取node节点中的第i个对象
如果想调取每一个对象就要用到循环:
  for(uint32_t i=0;i<node->GetNApplications();i++){
      Ptr<Application> app=node->GetApplication(i);
  }
//2. 获取node的传输层对象(在聚合数组中)
传输层对象也存在一个数组中,数组元素的获取函数是GetObject()。调用的时候只需要指定类名即可。
   Ptr<TcpL4Protocol> tcp=node->Get0bject<TcpL4Protocol>(); //获取到node的传输层对
象
这个数组在ns-3中叫做对象聚合数组,也就是说,这些存储的都是对象(一个节点中只能出现一次的,比如,
一个Node中只能有一个TCP对象或者UDP对象)。但是一个node中可以有很多的Application。因此
Application不能用数据聚合数组存储。
//3. 网络层对象的获取(在聚合数组中)
   Ptr<Ipv4> ipv4=node->GetObject<Ipv4>();
   Ptr<Ipv6> ipv6=node->GetObject<Ipv6>();
Notes:
   这个里提供了获取IP地址的方法,一个设备的Ipv4地址保存在其对应接口的Ipv4Interface对象中。
(一个Node有很多接口,每个接口又有很多的IP地址)
   for(uist32_t ifNum=0; ifNum<ipv4->GetNInterfaces();ifNum++){ //有几个接口
      for(uint32_t addrNum=0;addrNum<ipv4->GetNAddress(ifNum);addrNum++){
          Ipb4InterfaceAddress address=ipv4->GetAddress(ifNum,addrNum);
      }
   }
通过Getobject()方式获取的对象还有很多,比如路由协议、移动节点的移动模型等等。这些都是唯一的,并
且存储在聚合数组中。
//4. 获取链路层对象
   一个节点可以有多个NetDevice,就和Application一样,Node使用向量容器存储NetDevice对象。
   for(uint32_t i=0;i<node->GetNDevices();i++){
      Ptr<NetDevice> dev=node->GetDevice(i);
      Address addr=dev->GetAddress(); //获取MAC地址
   }
//5.获取物理层对象
  可以通过网络层设备去获取channel对象:
  Ptr<Channel> channel=dev->GetChannel();
```

//6. 各个协议层的对象去获得Node对象, GetNode();

Ptr<Node> ptr=dev->GetNode();

脚本每个节点都有唯一的ID,可以通过NodeGetID()函数去获取。

4.1 对象聚合

我们知道Node类中,有定义其他协议层核心对象的指针。对象聚合的作用就是统一定义这些对象指针的存储、配置和提取方式:

传输层和网络层对象统一以Object基类指针的形式存储在Node对象的一个指针数组中。这个数组就是对象聚合所使用的指针数组,也较聚合数组。Node安装的大部分协议对象指针都存储在这个聚合数组中。当然也有例外,比如应用层(Application)和链路层(NetDevice)对象就分别存储在两个指针向量容器(std::vector)中。

那为什么Application 和 NetDevice 也是 Object的子类,为什么不能存储在聚合数组中呢?





图 6-1 Node 类中不同协议层对象指针的存储结构

4.1.1. 对象聚合的技术原理

对于ns3用户来说,对象聚合在脚本中最直接的体现就是简化了关联对象的获取。例如: 获取一个 Node的传输层协议的对象,可以直接用传输层协议名字去获取:

Ptr<IpL4Protocol> ipL4Proto=node->GetObject<IpL4Protocol>();
Ptr<Node> node=ipL4Proto->GetObject<Node>();



传统的聚合方法就是把 IpL4Protocol的指针放 在Node类中

这样做的结果是啥呢?就是太多的指针需要管理,而且这些指针都要写set的get函数,就很麻烦。 对象聚合是如何做的呢?

```
class Object:public SimpleRefCount<Object,ObjectBase,ObjectDeleter>{
public:
   void AggregateObject(Ptr<Object> other); //set函数
   template<typename T>
   inline Ptr<T> GetObject(void) const; //get函数
   private:
     struct Aggregates{
      uint32_t n;
                 //聚合数组的元素数量
      Object* buffer[1]; //聚合函数的起始指针
     struct Aggregates* m_aggregate; //聚合数组
}
//总是就是在每个Object中放一个Object*组成的指针数组,这样就可以把所有的Object指针类型存储在聚
合数组中。
//并且通过遍历聚合数组去寻找具体的object,提取方法GetObject() 函数。这就证明了一个类在聚合数
组中只能有一个, 因为类名称是聚合数组元素的唯一标识。
//AggregateObject() 函数就是把Object子类对象放到Object的聚合数组中,并且还会进行聚合的同
步。[我猜测这里是个递归]。往往都是通过调用Helper实现聚合同步
例如: InternetStackHelper::Install()函数就实现了所有协议栈对象的聚合
//我们知道聚合数组是一个object指针组成的数组,那么如何访问这个数组的元素呢?
   Object::AggregateIterator iter=
      nodes.Get(0)->GetAggregateIterator();
   while(iter.HasNext()){
      Ptr<const Object> obj=iter.Next();
      NS_LOG_UNCOND(obj->GetInstanceTypeId().GetName());
   }
```

```
ns3::Node
ns3::Ipv4L3Protocol
ns3::Ipv6L3Protocol
ns3::TrafficControlLayer
ns3::ArpL3Protocol
ns3::TcpL4Protocol
ns3::Icmpv4L4Protocol
ns3::Ipv4RawSocketFactory
ns3::GlobalRouter
ns3::Icmpv6L4Protocol
ns3::Ipv6RawSocketFactory
ns3::Ipv6ExtensionRoutingDemux
ns3::Ipv6ExtensionDemux
ns3::Ipv6OptionDemux
ns3::UdpL4Protocol
                                            // UDP 套接字工厂类
ns3::UdpSocketFactory
ns3::TcpSocketFactory
ns3::PacketSocketFactory
```

Notes: 聚合的使用范围

1.只能用于一个Node的一个对象实例,像Application 和 NetDevice就不行,就要用特有的容器去进行聚合。

4.2 object的创建与获取

Object对象的创建方法有两种: CreateObject()函数 和 ObjectFactory 类。

```
//CreateObject() 函数用来创造一个Object类的对象,最多可以7个参数
Ptr<PointToPointNetDevice> ppp=CreateObject<PointToPointNetDevice>();
```

```
//ObjectFactory类可以一次批量创建多个Object对象,而且可以同时配置属性。

ObjectFactory pppF;

//配置类名称
pppF.SetTypeId(
    PointToPointNetDevice::GetTypeId()
);

//配置属性并创建对象1
pppF.Set("DataRate",StringValue("5Mbps"));
Ptr<PointToPointNetDevice> ppp1=
    pppF.Create<PointToPointNetDevice>();

//配置属性并创建对象2
pppF.Set("DataRate",StringValue("2.5Mbps"));
Ptr<PointToPointNetDevice> ppp2=
    pppF.Create<PointToPointNetDevice>();
```

Notes: 第一步,创建一个ObjectFactory对象

第二步,通过SetTypeId() 和 Set() 成员函数设置所创建对象的类名称和属性值。第三步,通过ObjectFactor::Create()成员函数创建对象,多次调用,多次创建。

2. 获取Object

获取Object是从一个对象的聚合数组中获取指定对象的指针,使用的函数是Object::GetObject()。

1. 使用场景

Ptr<Ipv4> ipv4=node->GetObject<Ipv4>(); //获取Ipv4的指针 Ptr<Ipv4L3Protocol> ipv4=node->GetObject<Ipv4L3Protocol>(); //上下行转换,从 基类到子类的转换。

//如果类查找或者上下行转换失败,则GetObject()就会返回一个nullptr //GetObject是上下行转化最便捷和安全的方式。也可以使用Dynamic_Cast()函数