# 2. 构建拓扑

# 2.1 构建总线网络拓扑

之前在 <u>1. 一些配置模块</u> 中,我们设计了P2P网络,在本章中将引入一个CSAM拓扑助手。 (/example/tutorial/second.cc)

```
// Default Network Topology
//
//
        10.1.1.0
// n0 ----- n1 n2 n3 n4
// point-to-point | | |
//
//
                     LAN 10.1.2.0
//主程序的解释
bool verbose = true;
uint32_t nCsma = 3; //额外节点的数量,因为nCsma必须有一个主节点和一个额外节点,这里有3个。
CommandLine cmd; //设置cmd的输入: 开启两个变量
cmd.AddValue ("nCsma", "Number of \"extra\" CSMA nodes/devices", nCsma);
cmd.AddValue ("verbose", "Tell echo applications to log if true", verbose);
cmd.Parse (argc, argv);
if (verbose)
 {
   LogComponentEnable("UdpEchoClientApplication", LOG_LEVEL_INFO);
   LogComponentEnable("UdpEchoServerApplication", LOG_LEVEL_INFO);
 }
nCsma = nCsma == 0 ? 1 : nCsma; //设置为3个
//接下来就是创建节点
NodeContainer p2pNodes; //创建p2pNode的容器
p2pNodes.Create (2);
NodeContainer csmaNodes; //创建csmaNode的容器
csmaNodes.Add (p2pNodes.Get (1)); //这个点是同时拥有点对点和CSMA网络设备的节点
csmaNodes.Create (nCsma);
//接下来就是设计channel 和 device
/*P2P的channel和device*/
PointToPointHelper pointToPoint;
pointToPoint.SetDeviceAttribute ("DataRate", StringValue ("5Mbps"));
```

```
pointToPoint.SetChannelAttribute ("Delay", StringValue ("2ms"));
NetDeviceContainer p2pDevices;
p2pDevices = pointToPoint.Install (p2pNodes);
/*Csma的channel和device*/
CsmaHelper csma;
csma.SetChannelAttribute ("DataRate", StringValue ("100Mbps"));
csma.SetChannelAttribute ("Delay", TimeValue (NanoSeconds (6560)));
NetDeviceContainer csmaDevices;
csmaDevices = csma.Install (csmaNodes);
//创建Node, Device, Channel之后, 我们还没有协议栈, 因此要用InternetStack Helper去安装堆
栈:
InternetStackHelper stack;
stack.Install (p2pNodes.Get (0));
stack.Install (csmaNodes);
//Note: 注意不要重复的覆盖
//分配IP地址
//p2p Network 的IP地址
Ipv4AddressHelper address;
address.SetBase ("10.1.1.0", "255.255.255.0");
Ipv4InterfaceContainer p2pInterfaces;
p2pInterfaces = address.Assign (p2pDevices);
//csma Network 的IP地址
address.SetBase ("10.1.2.0", "255.255.255.0");
Ipv4InterfaceContainer csmaInterfaces;
csmaInterfaces = address.Assign (csmaDevices);
//建立应用程序
首先是server端:建立在csma网络的最后一个节点上
UdpEchoServerHelper echoServer (9);
ApplicationContainer serverApps = echoServer.Install (csmaNodes.Get (nCsma));
serverApps.Start (Seconds (1.0));
serverApps.Stop (Seconds (10.0));
然后是创建客户端:注意创建的点在
UdpEchoClientHelper echoClient (csmaInterfaces.GetAddress (nCsma), 9); //socket
echoClient.SetAttribute ("MaxPackets", UintegerValue (1));
```

```
echoClient.SetAttribute ("Interval", TimeValue (Seconds (1.0)));
echoClient.SetAttribute ("PacketSize", UintegerValue (1024));

ApplicationContainer clientApps = echoClient.Install (p2pNodes.Get (0)); //安装在 p2p 的第一个点
clientApps.Start (Seconds (2.0));
clientApps.Stop (Seconds (10.0));
```

#### 2.1.1 ns-3对路由的选择:

我们这里介绍一个全局路由来帮助您:

基本上,每个节点的行为都像一个OSPF的路由器,在幕后立刻与所有路由器进行神奇的通信。每个节点生成链接广告,并将其传达给全局路由管理器,管理器用全局信息为每个节点构建路由表:

```
Ipv4GlobalRoutingHelper::PopulateRoutingTables ();
```

#### 2.1.2 CSMA网络的追踪:

CSMA是一个多点对点网络。这意味着共享媒体可以有多个端点。每个端点都有一个与之关联的网络设备。如果想在这样的网络中搜集跟踪信息,基本有两种基本选择:

- 1. 为网络中的每个设备创建一个跟踪文件,并仅存储该网络设备发射或消耗的数据包。
- 2. 采用其中一个设备"滥交模式"。这个设备"嗅探"所有数据包的网络,并将其存储在单个pcap文件中。

### 2.1.3 对于模拟器的运行:

```
Simulator::Run ();
Simulator::Destroy ();
return 0;
}
```

### 2.1.4 构建模型

```
# cp examples/tutorial/second.cc scratch/mysecond.cc
# ./waf --run mysecond
```

### 2.1.5 设置日志级别

```
# export NS_LOG=""
# ./waf --run scratch/mysecond
```

#### 2.1.6 输出结果

```
At time +2s client sent 1024 bytes to 10.1.2.4 port 9
At time +2.0078s server received 1024 bytes from 10.1.1.1 port 49153
At time +2.0078s server sent 1024 bytes to 10.1.1.1 port 49153
At time +2.01761s client received 1024 bytes from 10.1.2.4 port 9
```

#### 2.1.7 查看追踪目录 (在顶级目录)

```
second-0-0.pcap second-1-0.pcap second-2-0.pcap <name>-<node>-<device>.pcap
```

(1) 用tcpdump去查看最左边p2p的跟踪文件

```
# tcpdump -nn -tt -r second-0-0.pcap

reading from file second-0-0.pcap, link-type PPP (PPP)
2.000000 IP 10.1.1.1.49153 > 10.1.2.4.9: UDP, length 1024
2.017607 IP 10.1.2.4.9 > 10.1.1.1.49153: UDP, length 1024
```

```
# tcpdump -nn -tt -r second-1-0.pcap
reading from file second-1-0.pcap, link-type PPP (PPP)
2.003686 IP 10.1.1.1.49153 > 10.1.2.4.9: UDP, length 1024
2.013921 IP 10.1.2.4.9 > 10.1.1.1.49153: UDP, length 1024
```

```
# tcpdump -nn -tt -r second-2-0.pcap //Node-2-device-0 是其中一个额外节点,下面都是额外节点Node2嗅探到的

reading from file second-2-0.pcap, link-type EN10MB (Ethernet)
2.007698 ARP, Request who-has 10.1.2.4 (ff:ff:ff:ff:ff:ff) tell 10.1.2.1, length
50
//10.1.2.1 发送ARP探测包问 (广播) 谁是10.1.2.4,请回话

2.007710 ARP, Reply 10.1.2.4 is-at 00:00:00:00:00:06, length 50
//噢探到10.1.2.4的回复包,我的MAC地址是00:00:00:00:00

2.007803 IP 10.1.1.1.49153 > 10.1.2.4.9: UDP, length 1024
//10.1.1.1知道了地址然后发生传送

2.013815 ARP, Request who-has 10.1.2.1 (ff:ff:ff:ff:ff:ff) tell 10.1.2.4, length
50
//返回的时候10.1.2.1问谁是10.1.2.4,给我MAC地址

2.013828 ARP, Reply 10.1.2.1 is-at 00:00:00:00:03, length 50
//10.1.2.1的MAC地址是00:00:00:00:00:03


2.013921 IP 10.1.2.4.9 > 10.1.1.1.49153: UDP, length 1024
//知道路由进行传送
```

```
pointToPoint.EnablePcap ("second", p2pNodes.Get (0)->GetId (), 0);
csma.EnablePcap ("second", csmaNodes.Get (nCsma)->GetId (), 0, false);
csma.EnablePcap ("second", csmaNodes.Get (nCsma-1)->GetId (), 0, false);
```

也可以动态修改节点的数量

```
# ./waf --run "scratch/mysecond --nCsma=100"
```

### 这里我还科普了一下什么是ARP协议



#### 这个怎么说呢?

1. 首先我画个图吧,就上面这个图。

这个图能说明:

- (1) 每个路由器都有多个IP地址和多个MAC,每个IP对应一个MAC。
- (2) 每个路由器都知道自己的IP地址和MAC地址
- (3) 每个路由器都要尽量知道对方的IP地址。(路由advertisement)
- (4) 就算知道对方的IP, 也需要对方的MAC, 因为查找是通过MAC包装确认的, 所以要知道目的, 不知道目的 MAC是不行的。

所以就出现了ARP。

# 2.2 模型、属性和现实

这一段落说的是: 现实有更多的参数需要设置,但是模拟只是理想值,擅于发现现实和模型的属性差距,是模拟中比较重要的环节。

# 2.3 构建无线网络拓扑 (WiFi网络)

示例脚本在/example/tutorial 的second.cc:

### 2.3.1 建设网络拓扑

### 1. 首先添加一些模块

```
#include "ns3/core-module.h"
#include "ns3/point-to-point-module.h"
#include "ns3/network-module.h"
#include "ns3/applications-module.h"
#include "ns3/wifi-module.h"
#include "ns3/mobility-module.h"
#include "ns3/internet-module.h"
#include "ns3/csma-module.h"
```

#### 2. 然后是命名空间和日志

```
using namespace ns3;

NS_LOG_COMPONENT_DEFINE ("ThirdScriptExample");
```

### 3. 然后是设置日志开关和nCSMA, nWiFi个数

```
bool verbose = true;
uint32_t nCsma = 3;
uint32_t nWifi = 3;

CommandLine cmd;
cmd.AddValue ("nCsma", "Number of \"extra\" CSMA nodes/devices", nCsma);
cmd.AddValue ("nWifi", "Number of wifi STA devices", nWifi);
cmd.AddValue ("verbose", "Tell echo applications to log if true", verbose);

cmd.Parse (argc,argv);

if (verbose)
{
    LogComponentEnable("UdpEchoClientApplication", LOG_LEVEL_INFO);
    LogComponentEnable("UdpEchoServerApplication", LOG_LEVEL_INFO);
}
```

4. 首先是p2p节点的创建, p2p的channel, p2p的网卡device

```
NodeContainer p2pNodes;
p2pNodes.Create (2);

PointToPointHelper pointToPoint;
pointToPoint.SetDeviceAttribute ("DataRate", StringValue ("5Mbps"));
pointToPoint.SetChannelAttribute ("Delay", StringValue ("2ms"));

NetDeviceContainer p2pDevices;
p2pDevices = pointToPoint.Install (p2pNodes);
```

然后是CSMA网络的节点, CSMA的channel, CSMA的网卡device

```
NodeContainer csmaNodes;
csmaNodes.Add (p2pNodes.Get (1));
csmaNodes.Create (nCsma);


CsmaHelper csma;
csma.SetChannelAttribute ("DataRate", StringValue ("100Mbps"));
csma.SetChannelAttribute ("Delay", TimeValue (NanoSeconds (6560)));

NetDeviceContainer csmaDevices;
csmaDevices = csma.Install (csmaNodes);
```

最后是WiFi的节点,WiFi的channel,WiFi的网卡device


wifi的channel, 一共需要四个helper去做: YansWifiChannelHelper, YansWifiPhyHelper,WifiMacHelper,WifiHelper:

```
//1.NodeContainer
NodeContainer wifiStaNodes;
wifiStaNodes.Create (nWifi);
NodeContainer wifiApNode = p2pNodes.Get (0); //选一个基站
//2. phy物理层的设置
YansWifiChannelHelper channel = YansWifiChannelHelper::Default ();
YansWifiPhyHelper phy = YansWifiPhyHelper::Default (); //默认的物理层性质
phy.SetChannel (channel.Create ()); //组合(完成了黄色的一步)
//3. mac层的设置
WifiMacHelper mac;
                       //配置Mac层参数
Ssid ssid = Ssid ("ns-3-ssid"); //创建一个802.11的服务标识符SSID对象,这个对象用于设置
MAC层实现的"Ssid 属性"的值。
Notes: 这里解释一下什么是Ssid? 就是WiFi的名字
mac.SetType ("ns3::StaWifiMac", //代表创建的类型是"StaWifiMac"
  "Ssid", SsidValue (ssid), //ssid性质的确定
```



到此还没有设定移动模型,但是发现和CSMA网络的设定是有区别的,说明IEEE802.11 和CSMA是有区别,尤其是在Mac层上:

1. CSMA在MAC层上无需指明嗅探,或者名称。 但是wifi需要:需要指明是否需要嗅探的过程,并且指明Ssid。



NetDeviceContainer = CsmaHelper.install(nodes);

### 2.3.2 构建移动模型

我们将staWifiNode设置成移动模型,但是AP是静止的:

```
MobilityHelper mobility;

mobility.SetPositionAllocator ("ns3::GridPositionAllocator", //位置分配器
    "Minx", DoubleValue (0.0),
    "Miny", DoubleValue (0.0),
    "Deltax", DoubleValue (5.0),
    "Deltay", DoubleValue (10.0),
    "GridWidth", UintegerValue (3),
    "LayoutType", StringValue ("RowFirst"));

// 这些代码告诉移动辅助器使用二维网格来放置STA节点
```

```
/* 然后我们将告诉节点如何移动,采用的是Randomwalk的MobilityModel模型
安排我们的Node在初始网格中,然后让node以随机的移动方向和随机的速度进行移动,在这个二维网格内*/
mobility.SetMobilityModel ("ns3::Randomwalk2dMobilityModel",
"Bounds", Rectanglevalue (Rectangle (-50, 50, -50, 50))); //设置移动模型和边界
mobility.Install (wifiStaNodes); //移动模型的安装
```

```
//AP 安装的是静止模型
mobility.SetMobilityModel ("ns3::ConstantPositionMobilityModel");
mobility.Install (wifiApNode);
```

#### 然后就是正常网络层设置了......

```
//设置Ip地址:
Ipv4AddressHelper address;

address.SetBase ("10.1.1.0", "255.255.255.0");
Ipv4InterfaceContainer p2pInterfaces;
p2pInterfaces = address.Assign (p2pDevices);

address.SetBase ("10.1.2.0", "255.255.255.0");
Ipv4InterfaceContainer csmaInterfaces;
csmaInterfaces = address.Assign (csmaDevices);

address.SetBase ("10.1.3.0", "255.255.255.0");
address.Assign (staDevices);
```

```
//服务器安装在AP上
UdpEchoServerHelper echoServer (9);

ApplicationContainer serverApps = echoServer.Install (csmaNodes.Get (nCsma)); //
服务安装的参数是Node, 这里的服务器我们设置在CSMA的最后一个节点上
serverApps.Start (Seconds (1.0));
serverApps.Stop (Seconds (10.0));

//客户端安装在sta的最后一个节点上
UdpEchoClientHelper echoClient (csmaInterfaces.GetAddress (nCsma), 9);
echoClient.SetAttribute ("MaxPackets", UintegerValue (1));
echoClient.SetAttribute ("Interval", TimeValue (Seconds (1.0)));
echoClient.SetAttribute ("PacketSize", UintegerValue (1024));

ApplicationContainer clientApps =echoClient.Install (wifiStaNodes.Get (nwifi - 1));
clientApps.Start (Seconds (2.0));
clientApps.Stop (Seconds (10.0));
```

Ipv4GlobalRoutingHelper::PopulateRoutingTables (); //我们建立了一个互联网络,所以要建立互联网络的路由,像我们如果建立单个的网络,那就不需要这步,就像first.cc就没有这句话

```
//Beacon信标帧,由AP以一定时间间隔发出的,用来告诉StaNode自己的网络是存在的
//因为这个原因,那么模拟器就永远不会停止,这个时候我们要手动设置模拟器的停止时间
Simulator::Stop (Seconds (10.0));
```

### 设置Pcap的追踪

```
pointToPoint.EnablePcapAll ("third");
phy.EnablePcap ("third", apDevices.Get (0)); //在AP上设置追踪
csma.EnablePcap ("third", csmaDevices.Get (0), true); //在Csma的第一个点上设置追踪
//这个追踪都是谁发出来的? 都是物理层的Helper对象生成的组件可以设置EnablePcap
```


```
Simulator::Run ();
Simulator::Destroy ();
return 0;
}
```


#### 构建脚本:

```
$ cp examples/tutorial/third.cc scratch/mythird.cc
$ ./waf --run 'scratch/mythird --tracing=1'
```

### 2.3.3 分析输出

```
At time +2s client sent 1024 bytes to 10.1.2.4 port 9
At time +2.01624s server received 1024 bytes from 10.1.3.3 port 49153
At time +2.01624s server sent 1024 bytes to 10.1.3.3 port 49153
At time +2.02849s client received 1024 bytes from 10.1.2.4 port 9
```





### 通过顶级目录中的pcap去查看跟踪,发现有四个跟踪点,这个比较好理解

```
third-0-0.pcap(Node0 的p2p网络设备) third-0-1.pcap (Node0 的wiFi网络设备) third-1-0.pcap(Node1 的p2p网络设备) third-1-1.pcap (Node1 的CSMA网络设备)
```

```
$ tcpdump -nn -tt -r third-0-1.pcap #查看一下捕捉文件
```

#这里要看懂,可能要去复习一下wiFi传输的细节,网页中展示了四个.pcap 的追踪文件。我发现了如下的不同.

#1. CSMA用的是ARP协议,但是P2P却能直接发现这个网络的传送,WiFi网络是用Beacon嗅探的方式

#2. Wifi 网络的嗅探过程是先 Beacon ->Assoc Request -> 然后是Acknowledgment -> CF-End -> Successful 可以注意一下时间节点。

reading from file third-0-1.pcap, link-type IEEE802\_11\_RADIO (802.11 plus radiotap header)

0.033119 33119us tsft 6.0 Mb/s 5210 MHz 11a Beacon (ns-3-ssid) [6.0\* 9.0 12.0\* 18.0 24.0\* 36.0 48.0 54.0 Mbit] ESS #嗅探包

0.120504 120504us tsft 6.0 Mb/s 5210 MHz 11a -62dBm signal -94dBm noise Assoc Request (ns-3-ssid) [6.0 9.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0 Mbit]

 $0.120520\ 120520 us\ tsft\ 6.0\ Mb/s\ 5210\ MHz\ 11a\ Acknowledgment\ RA: 00: 00: 00: 00: 00: 08$ 

0.120632~120632us tsft 6.0~Mb/s~5210~MHz~11a~-62dBm~signal~-94dBm~noise~CF-End~RA:ff:ff:ff:ff:ff

```
0.120666 120666us tsft 6.0 Mb/s 5210 MHz 11a Assoc Response AID(1) :: Successful ...
```

## 2.3.4 关于打印mobility信息的方法

```
//设置追踪源(tracing source)和接受器(tracing sink)就行了,并且我们也提供方式去连接二者。现
在我们就要将source和trace event连接。我们自己写一个接收器,去展示tracing source的一些信息。
看起来很难,实际还是很简单的。
//1. 首先在程序中加入这个接收器
void
CourseChange (std::string context, Ptr<const MobilityModel> model)// context 代表
日志, model指针表示对应的model对象
 Vector position = model->GetPosition (); //向量类型接受移动的位置
 NS_LOG_UNCOND (context <<
   " x = " << position.x << ", y = " << position.y); //往日志里写
}
//2. 绑定连接器和接收器: 上述只能写在日志里,但是我们希望每次安装client的StaNode节点移动的时
候,这个function都会自动的被调用。我们使用Connet这个函数去实现功能,在Simulator::Run之前写
这两行代码:
std::ostringstream oss; //输出流
 "/NodeList/" << wifiStaNodes.Get (nWifi - 1)->GetId () <<
 "/$ns3::MobilityModel/CourseChange"; //单纯的打印信息
Config::Connect (oss.str (), MakeCallback (&CourseChange)); //每一个tracing source
更改时间都会回调CourseChange函数。在调用函数之前打印oss的信息。
```

# 2.4 ns-3中的队列

从架构上来说,ns3具有两个队列: 1. "流量控制层",在这里活动队列管理 和 服务质量 的优先级是通过排队纪律,和设备无关(软件队列)。2. 队列层通常可以通过NetDevice找到,不同的队列(LTE,WiFI)对这些队列有不同的实现(硬件队列)。「二者都来自NetDevice,只是有些NetDevice不支持流量控制层」

在实际过程中,可能更加复杂,比如地址解析协议也有一个小队列,Linux中的WiFi有四层排队。

注意: 当设备队列已满的时候,流量控制才有效。



支持流控制、流量控制层能力的NetDevices,他们使用Queue对象来存储其数据包:

点对点

CSMA

Wi-Fi

SimpleNetDevice

NetDevice的队列大小对排队规则有很大的影响。但是ns3中的队列都是最简单的FiFO。然而,可以通过启用BQ(字节队列限制)来动态调整队列的大小。

### (1) ns-3中可用的排队模式

#### 对于流量控制层而言:

在流量控制层有以下几个选项:

PFifoFastQueueDisc: 默认最大大小为1000个数据包FifoQueueDisc: 默认最大大小为1000个数据包RedQueueDisc: 默认最大大小为25个数据包CoDelQueueDisc: 默认最大大小为1500千字节

FqCoDelQueueDisc: 默认最大大小为10240个数据包

PieQueueDisc: 默认最大大小为25个数据包

MqQueueDisc: 无限制

TbfQueueDisc: 默认最大大小为1000个数据包

一般来说, NetDevice都默认会安装PFifoFastQueueDisc队列纪律「具有优先级的FIFO」

#### 对于设备的队列而言:

PointToPointNetDevice: 默认 (或者由helper) 是安装默认大小为DropTail队列 (100个数据包)

CsmaNetDevice: 默认安装默认大小为DropTail队列 (100个数据包)

WiFiNetDevice: 默认配置为非QoS站点安装的默认大小为100个数据包的DropTail队列,为QoS站点安装

四个默认大小的DropTail队列 (100个数据包)。

SimpleNetDevice: 默认配置安装大小为100个的DropTail LTENetDevice: 发生在RLC层,默认缓冲区为10\*1024字节 UanNetDevice: MAC层有一个默认的10个数据包队列

### (2) 从默认值更改

对于流量控制层的修改: BQL

```
InternetStackHelper stack;
stack.Install (nodes);

TrafficControlHelper tch; //流量控制助手
tch.SetRootQueueDisc ("ns3::CoDelQueueDisc", "MaxSize", StringValue ("1000p"));
tch.SetQueueLimits ("ns3::DynamicQueueLimits", "HoldTime", StringValue ("4ms"));
tch.Install (devices);
```

### 对于设备队列的修改:

```
NodeContainer nodes;
nodes.Create (2);

PointToPointHelper p2p;
p2p.SetQueue ("ns3::DropTailQueue", "MaxSize", StringValue ("50p")); //设备队列的修改

NetDeviceContainer devices = p2p.Install (nodes);
```

### 对于整体流程的修改:

```
NodeContainer nodes;
nodes.Create (2);

PointToPointHelper p2p;
p2p.SetQueue ("ns3::DropTailQueue", "MaxSize", StringValue ("50p"));

NetDeviceContainer devices = p2p.Install (nodes);

InternetStackHelper stack;
stack.Install (nodes);

TrafficControlHelper tch;
tch.SetRootQueueDisc ("ns3::CoDelQueueDisc", "MaxSize", StringValue ("1000p"));
tch.Install (devices);
```