OpenVPN-Alpine-Linux Fonctionnel sur Raspberry PI 1 / zero

OpenVPN sur Alpine Linux prend une place < 150 Mo

Pour installer OPENVPN sur alpine linux :

- telecharger le script Creation-ServeurOPENVPN-Script.sh

- passer le script en executable avec la commande :
 chmod +x AutoVPNScript.sh
./AutoVPNScript.sh

- Bien repondre aux questions :
    Un mot de passe pour l'**autorité de certification** sera demandé (2fois)
    par la suite les certificats seront créés et ce mot de passe sera demandé
    Bien répondre 'yes' quand cela est demandé
- lorsque le script est terminé il aura mis le profil client (client1.ovpn) dans /etc/openvpn : il faudra le recuperer et le presenter au client openvpn de l'ordinateur qui communiquer avec le serveur
- fail2ban sera installé et prêt à communiquer avec votre broker MQTT notamment de home assistant avec mosquitto_pub

- **Sur la box** il faudra créer une regle nat pour autoriser la connexion entrante :
Application service : donner un nom
Port interne : 1194 (exemple)
Port externe : 3200 (exemple)
protocole : UDP
Equipement : il faut vraiment que votre serveur apparaissent là car c’est l’ip que la box doit transmettre
IP externe : toutes (par défaut)

-**Dans home assistant** il faudra ajouter dans le fichier /homeassistant/configuration.yaml:

```
mqtt:
  - sensor:
      name: "AlpineOpenVpnAlert"
      state_topic: "alpine/fail2ban/+"
      value_template: "{{ value_json.ip }}"
      json_attributes_topic: "alpine/fail2ban/+"
      icon: mdi:shield-alert
```

-> on pourra alors gerer l'entité AlpineOpenVpnAlert en voici un exemple en yaml :

```
alias: Alerte Intrusion OpenVPN sur raspberry PI 1
description: ''
triggers:
  - trigger: state
    entity_id: sensor.alpineopenvpnalert
conditions: []
actions:
  - action: notify.mobile_app_s10extof
    metadata: {}
    data:
      message: Alerte Intrusion OpenVpn {{ now().strftime('%d/%m/%Y à %H:%M') }}
      title: Alerte Intrusion OpenVpn
mode: single
```

Home assistant est capable de vous fournir l'adresse IP extérieure de votre box, ajouter dans /homeassistant/configuration.yaml

```
sensor:
  - platform: rest
    name: "External_IP"
    resource: "https://api.ipify.org/?format=json"
    value_template: "{{ value_json.ip }}"
```

->reboot
-> on peut maintenant gerer l'entité External_IP et si elle change on pourra la recuperer par notification sur le telephone voici l'automation en yaml :

```
    alias: NotifierChangementIP_LiveBox
description: ''
triggers:
  - trigger: state
    entity_id: sensor.external_ip
conditions: []
actions:
  - action: notify.mobile_votreID
    metadata: {}
    data:
      message: 'message: "Nouvelle IP publique :
{{ states(''sensor.external_ip'') }}"'
      title: LiveBox Changement IP
mode: single
```