


《计算概论A》课程 计算机的基本原理

李 戈 北京大学 信息科学技术学院 软件研究所 2010年9月10日





• 第一次数学危机


- 现代意义下的数学来源于公元前500年左右古希腊的毕达哥拉斯学派。他们认为"万物皆数","一切数均可表成整数或整数之比"是这一学派的数学信仰。


• "希帕索斯悖论"

毕达哥拉斯证明了勾股定理,也同时发现了某些直角三角形的三边比不能用整数来表达,也就是勾长或股长与弦长是不可通约的。

• 危机的缓解:

到十九世纪下半叶,实数理论建立后,无理数本质被彻底搞清,无理数在数学中合法地位的确立,才真正彻底、圆满地解决了第一次数学危机。







• 第二次数学危机

 十七世纪,牛顿与莱布尼茲各自独立发现 了微积分,但两人的理论都建立在无穷小 分析之上,而对基本概念无穷小量的理解 与运用却是混乱的。

• "贝克莱悖论"

- 无穷小量在牛顿的理论中"一会儿是零,一会儿又不是零"。贝克莱嘲笑无穷小量是"已死量的幽灵"。

• 危机的缓解:

- 19世纪末,柯西、魏尔斯特拉斯、戴德金、康托尔各自经过独立的研究,重建微积分学基础,都将分析基础归结为实数理论,数学分析的无矛盾性问题归纳为实数论的无矛盾性,使微积分学建立在牢固可靠的基础之上。






• 第三次数学危机

- 一十九世纪下半叶,康托尔创立了著名的集合论。数学家们发现,从自然数与康托尔集合论出发可建立起整个数学大厦。
- 集合论成为现代数学的基石。"一切数学成果可建立在集合论基础上".
- 1900年,国际数学家大会上,法国著名数学家<mark>庞加莱</mark>就曾兴高采烈地宣称: "…借助集合论概念,我们可以建造整个数学大厦…今天,我们可以说绝对的严格性已经达到了…"








• "罗素悖论"

- 在塞尔维亚有一位理发师,他宣称:他 只给所有不给自己理发的人理发,不给 那些给自己理发的人理发。可是当他自 己要理发时,却陷入了尴尬境地。
- 若他不给自己理发,根据他的第一个条件,则应该给自己理发;若给自己理发,根据他第二个条件,他不该给自己理发。总之,无论理不理发,都违背了自己的诺言。
- S由一切不是自身元素的集合所组成。 然后罗素问: S是否属于S呢?如果S属于S, 根据S的定义, S就不属于S; 反之, 如果S不属于S, 同样根据定义, S就属于S。无论如何都是矛盾的。



德国数学家、逻辑学家弗雷格:


"一位科学家不会碰到比这 更难堪的事情了,在他的工作 即将结束时,其基础崩溃了。 罗素先生的一封信正好把我置 于这个境地。"






• 哥德尔不完备性定理:


- 哥德尔于1931年成功地证明:任何 一个数学系统,只要它是从有限的 公理和基本概念中推导出来的,并 且从中能推证出自然数系统,就可 以在其中找到一个命题,对于它我 们既没有办法证明,又没有办法推 翻。
- 哥德尔不完全定理的证明结束了关于数学基础的争论,宣告了把数学彻底形式化的愿望是不可能实现的。





什么是可计算的 (Computable)?

- 可计算: 在可以预先确定的时间和步骤之内能够具体进行的计算。
 - 在电子数字计算机出现之前,数理逻辑学家们就开始研究可计算问题了。他们的思路是:
 - » 为计算建立一个数学模型,称为计算模型,然后 证明,凡是这个计算模型能够完成的任务,就是 可计算的任务。
 - 图灵机就是这样的一个计算模型。
 - → 给定符号序列A,如果用图灵机能够得出对应的符 号序列B,那么从A 到B 就是可计算的。






图灵与图灵机

- 英国数学家艾伦•图灵(Alan Turing)
 - 1936年,图灵在其著名的论文《论可计算数在判定问题中的应用》一文中提出了一种理想的计算机器的数学模型——图灵机(Turing Machine)。
 - 一切可能的机械式计算过程 都能由图灵机实现






1937 Alan Turing's paper "On Computable Numbers" presents the concept of the Turing machine.






图灵机

- 图灵机的组成
 - 一条双向都可无限延长 的被分为一个个小方格 的存储带
 - 一个有限状态控制器
 - 一个读写磁头组成




- 设:初始时存储带上的符号序列是输入I;
- 运行结束时带上的符号序列是输出O;
- 图灵机T实现的计算就是T(I) = O





每一步工作的过程

- 读"读写磁头"当前所扫描的存储带方格的存储内容si;
- 根据si的值、"有限控状态制器"当前内部状态qi 和 运算法则
 - 决定在当前方格写入新的内容si'
 - 并决定"读写磁头"由当前位置或左移(一格)、或右移(一格)、或不移动、或停机
 - 并决定"有限控状态制器"新的控制状态qi+1
- 进入下一步工作,按同样的方式工作,如此周而复始,直到遇到命令机器停机。





图灵机程序

• 图灵机程序可以由一个五元组序列来定义:

<q, b, a, m, q'>

- q: 当前状态

- q': 下一状态

- b: 当前方格中的符号

- a: 当前方格中修改后的符号


- m: 磁头移动的方向, 左移L、右移R, 不动H

• <q2, 1, 0, R, q5>

- 当前控制器处于状态q2, 磁头所指的磁带方格内容为 1

- 现在要采取的动作是:将该磁带方格的内容改写为 0

- 磁头向右移动一格,控制器内状态变为q5



• 例:

读写头


字 母 表: {1, b }

机器状态: { q1, q2, q3 }

控制器

q1 1 1 R q1 q1 b 1 R q2 q2 1 1 R q2 q2 b b L q3 q3 1 b H q3 q3 b b H q3

一条指令



代表空白

• 例:

读写头

字 母 表: {1, b }

机器状态: { q1, q2, q3 }

带

当前机器状态

控制器

当前应写入的符号


当前读入的符号

R q1 q1 b R q1 q2 R q2 b b q3 q3 Н q3 b b q3 b


程序

读写头的动作: R-右移; L-左移; H-不动。

下一机器状态



代表空白



控制器


当前机器状态: q1

程序

q1 1 1 R q1 q1 b 1 R q2 q2 1 1 R q2 q2 b b L q3 q3 1 b H q3 q3 b b H q3

- 1) 在当前机器状态下
- 2) 判断读入的符号
- 3) 写一个符号
- 4) 控制读写头动作





控制器

当前机器状态: q1

程序

q1 1 1 R q1 q1 b 1 R q2 q2 1 1 R q2 q2 b b L q3 q3 1 b H q3 q3 b b H q3

- 1) 在当前机器状态下
- 2) 判断读入的符号
- 3) 写一个符号
- 4) 控制读写头动作







控制器

当前机器状态: q1


程序

q111Rq1q1b1Rq2q211Rq2q2bbLq3q31bHq3q3bbHq3

- 1) 在当前机器状态下
- 2) 判断读入的符号
- 3) 写一个符号
- 4) 控制读写头动作



• 例:



控制器

当前机器状态: q1


程序

q1 1 1 R q1 q1 b 1 R q2 q2 1 1 R q2 q2 b b L q3 q3 1 b H q3 q3 b b H q3

- 1) 在当前机器状态下
- 2) 判断读入的符号
- 3) 写一个符号
- 4) 控制读写头动作



• 例:



控制器

当前机器状态: q1

程序

 q1
 1
 1
 R
 q1

 q1
 b
 1
 R
 q2

 q2
 1
 1
 R
 q2

 q2
 b
 b
 L
 q3


 q3
 1
 b
 H
 q3

 q3
 b
 b
 H
 q3

- 1) 在当前机器状态下
- 2) 判断读入的符号
- 3) 写一个符号
- 4) 控制读写头动作



• 例:



控制器

当前机器状态: q2


程序

q1 1 1 R q1 q1 b 1 R q2 q2 1 1 R q2 q2 b b L q3 q3 1 b H q3 q3 b b H q3

- 1) 在当前机器状态下
- 2) 判断读入的符号
- 3) 写一个符号
- 4)控制读写头动作



• 例:



控制器

当前机器状态: q2


程序

q1 1 1 R q1 q1 b 1 R q2 q2 1 1 R q2 q2 b b L q3 q3 1 b H q3 q3 b b H q3

- 1) 在当前机器状态下
- 2) 判断读入的符号
- 3) 写一个符号
- 4) 控制读写头动作



• 例:




控制器

当前机器状态: q2


程序

q1 1 1 R q1 q1 b 1 R q2 q2 1 1 R q2 q2 b b L q3 q3 1 b H q3 q3 b b H q3

- 1) 在当前机器状态下
- 2) 判断读入的符号
- 3) 写一个符号
- 4) 控制读写头动作



• 例:



控制器

当前机器状态: q2


程序

q1 1 1 R q1 q1 b 1 R q2 q2 1 1 R q2 q2 b b L q3 q3 1 b H q3 q3 b b H q3

- 1) 在当前机器状态下
- 2) 判断读入的符号
- 3) 写一个符号
- 4) 控制读写头动作



• 例:



控制器


当前机器状态: q3

程序

q1 1 1 R q1 q1 b 1 R q2 q2 1 1 R q2 q2 b b L q3 q3 1 b H q3 q3 b b H q3

- 1) 在当前机器状态下
- 2) 判断读入的符号
- 3) 写一个符号
- 4) 控制读写头动作
- 5) 是一机器状态

• 例:



控制器

当前机器状态: q3


程序

q1 1 1 R q1 q1 b 1 R q2 q2 1 1 R q2 q2 b b L q3 q3 1 b H q3 q3 b b H q3


- 1) 在当前机器状态下
- 2) 判断读入的符号
- 3) 写一个符号
- 4) 控制读写头动作



• 这个例子中,是在用图灵机进行什么计算?




• 这是在进行任意两个大于 0 的整数的相加。





图灵机的特点


- 具有可实现性:
 - 图灵机在一定程度上反映了人类最基本的、最原始的 计算能力,它的基本动作非常简单、机械、确定。
- 具有函数F(x)的计算能力:
 - 一同一个图灵机可以进行规则相同、对象不同的计算。输入不同的开始的状态(读写头的位置、机器状态),获得相应的输出状态(计算结果)。
- 程序并非必须顺序执行
 - 虽然程序只能按线性顺序来表达指令序列,但程序的 实际执行轨迹可以与表示的顺序不同。





图灵机是不是万能的?


哪些问题是图灵机不能计算的?





图灵机的用途

- 图灵的论点:
 - 一个问题是可判定的
 - > 当且仅当能够找到一个图灵机程序,使得对于该问题的输入,图灵机能够给出确定的输出,即图 灵机能够停机。
 - 哪些问题是不可判定的呢?
 - » 与"图灵机停机问题"等价的问题,都是不可判 定的。






图灵机停机问题

• 图灵机停机问题:

- 求一台"万能的"图灵机 H, 把任意一台图灵机 M 输入给 H, 它都能判定 M 最终是否停机, 即:输出一个明确的"yes"或"no"的答案。
- 求一个判断任意一个图灵机是否停机的一般方法。
- 图灵在1936年证明,图灵机的停机问题是不可判定的,即不存在一个图灵机能够判定任意图灵机对于任意输入是否停机。



利用"康托尔的对角线删除法则"的证明

- 等价描述问题:
 - 求一个程序P(X,Y),它可以判断当任意一个程序X输入程序Y时是否存在死循环,或者说是否停机。
- 证明:
 - 假设这样的P(X,Y)是存在的。则可以为所有的程序编号: 1,2,3,.....,对数据Y也进行编号1,2,3,.....

	1	2	3	4	5	6	Υ
1	yes	no	no	yes	yes	no	yes
2	no	no	yes	yes	no	yes	no
	*****	• • • • • • • •			• • • • • • •		•••••
X	no	yes	no	yes	yes	no	yes
	•••••						•••••

利用"康托尔的对角线删除法则"的证明


- 找出对角线序列
 - 把上表对角线上的元素挑选出来,得到序列: yes,no,no,yes,.....
- 构造对角线删除序列
 - 根据这个序列可以构造一个反序列: no,yes,yes,no,.....
- 对角线删除序列是否在表中的某一行上出现?

	1	2	3	4	5	6	Υ
1	yes	no	no	yes	yes	no	yes
2	no	no	yes	yes	no	yes	no
	•••••				• • • • • •	•••••	
X	no	yes	no	yes	yes	no	yes
					• • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	



不可计算问题的判定


- 不可计算的问题:
 - 图灵机不能解的问题也就是一切计算机不能解的问题, 也叫做不可计算的问题。
 - 存在一类问题:人类能构造出来,而图灵机是不能解
 - 计算机的计算能力存在极限。
- 计算等价性原理,
 - 所有不可计算问题都和图灵停机问题是计算等价的
 - 能够被归结为图灵停机问题的问题都是不可判定的



如何让图灵机变成计算机?

—— 关于字母表


计算机里的数字应该如何表示?





字母表的问题


- 字母表是 { 1, b }
 - 符号 "b"
 - >表示计算对象和计算结果的边界 (Blank)
 - 符号 "1"
 - > 表示计算对象和计算结果的数值
- 字母表的问题:
 - 使用符号 "1"表示数字 1
 - > 数值1,000,000 应由一百万个1 来表示
 - > 读入这一个数,读写头就要移动一百万次
 - 显然不合理、不实际





字母表的问题


- 如果使用"十进制"
 - 字母表中包含11个符号: { 0, 1, ..., 9, b }
 - 用于图灵机控制的程序要大量增加
 - 确定当前指令也需要更多的时间





字母表的问题

- 怎样用机器来表示带上的符号?
 - 字母表中的符号越多,用机器表示的困难就越大
 - 有限状态控制器的状态越多,机器表示困难就越大
- 字母表与状态:
 - 字母表中符号的最优数量,是欧拉常数 e (2.7182818284590...),取整后为 3。
 - 与具有两个状态的电子元件相比,具有三个状态的电子元件在制造上更困难,可靠性更低。



十进制、二进制、十六进制

• 十进制:

- 计数符号: 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9

- 基数: **10** $256 = 2 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 6 \times 10^0$

• 二进制:

- 基数符号: 0、1


- 基数: **2** $10110 = 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$

• 十六进制:

- 基数符号: 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、

D, **E**, **F** $(ABCD)_{16} = A \times 16^3 + B \times 16^2 + C \times 16^1 + D \times 16^0$

- 基数: 16






十进制 转换为二进制

• 将123(10)转换成等值的二进制数:


余以2的商(取整)	余数
123/2 = 61	1
61/2 = 30	1
30/2 = 15	0
15/2 = 7	1
7/2 = 3	1
3/2 = 1	1
1/2 = 0	1

• 自下而上地依次将余数加以汇集,即得到对应的二进制数: 1111011



二进制 转换为 八进制、十六进制


- 从二进制到八进制
 - 人右向左,每三位进行一次转换,即从二进制数的值转换成等值的八进制数字。
- 从二进制到十六进制
 - 从右向左,每四位进行一次转换,即从二进制数的值转换成等值的十六进制数字。
- 例:转换 1111011 (2)
 - $-1111011_{(2)} = 173_{(8)}$
 - $-1111011_{(2)} = 7B_{(16)}$





小结一下


- 已经解决的问题:
 - 所有的数字运算都可以转换为二进制数 的计算;
- 接下来的问题:
 - 怎么让机器(或电路)完成二进制的 计算?



如何让图灵机变成计算机?

—— 关于控制器

【需要一种新的计算理论】





控制器的问题

• 控制器的基本要求

- 控制器必须有逻辑判断能力
- 控制器必须有逻辑计算能力

• 布尔代数:


- 基本状态: 是、非

- 基本计算: 与、或、非



英国数学家布尔 (G. Boole)

1854年: 布尔发表《思维规律的研究——逻辑与概率的数学理论基础》, 并综合其另一篇文章《逻辑的数学分析》, 创立了一门全新的学科-布尔代数, 为计算机的开关电路设计提供了重要的数学方法和理论基础。






布尔运算的基本逻辑

• 基本逻辑运算

- 与逻辑(与运算、逻辑乘)
- 或逻辑(或运算、逻辑加)
- 非逻辑(非运算、逻辑反)


• 常用复合逻辑

- "与非逻辑"
- "或非逻辑"
- "与或非"逻辑
- "同或" "异或"逻辑



与逻辑(与运算、逻辑乘)


• 逻辑函数表达式: F= A•B



真值表


AB	F
00	0
01	0
10	0
11	1

(a) 国家标准 (b) 国外流行 (c) 国际标准




或逻辑(或运算、逻辑加)

• 逻辑函数表达式: F= A+B




真值表

AB	F
00	0
01	1
10	1
11	1




(a)

(b)




非逻辑(非运算、逻辑反)

• 逻辑函数表达式: F = A



真值表			
A	A F		
0	1		
1	0		





"同或""异或"逻辑

- "异或" "同或" 逻辑
 - 输入二变量相异为 "1", 相同为 "0", 称为 "异或" F1。
 - 输入二变量相异为 "0", 相同为 "1", 称为 "同或" F2。

异或
$$F_1 = \stackrel{-}{A} \stackrel{-}{B} + \stackrel{-}{A} \stackrel{-}{B} = A \oplus B$$
 同或 $F_2 = \stackrel{-}{A} \stackrel{-}{B} + \stackrel{-}{A} \stackrel{-}{B} = A \odot B$

由真值表可得出下式:

$$\overrightarrow{A} \oplus \overrightarrow{B} = A \bullet B$$

或 $A \oplus B = \overline{A} \bullet B$

即 $\overline{A} B + A B = A B + A B$

或 $\overline{A} B + A B = A B + A B$

或 $\overline{A} B + A B = A B + A B$

A B	F ₁	F ₂
0 0	0	1
0 1	1	0
1 0	1	0
1 1	0	1


加北京大学



"异或""同或"逻辑

异或逻辑符号


同或逻辑符号



加法器

举例: A=1101, B=1001, 计算A+B 1 1 0 1 加法运算的基本规则: + 1 0 0 1

- (1)逢二进一。
- (2) 最低位的相加,不需考虑进位。
- (3) 其余各位都是三个数相加,包括加数、被加数和低位来的进位。
- (4)任何位相加都产生两个结果:本位和、 向高位的进位。




1 0 1 1 0

半加器

• 两个一位二进制数相加,只求本位和 ,不考虑 低位的进位信号。

二进制加法: {变量只取0和1; 逢二进位。




C:进位





逻辑图



逻辑符号



半加器

真值表


A	В	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

A---加数 **B---**被加数

S---本位和 **C---**进位


$$S = AB + AB = A \oplus B$$

$$C = AB$$





逻辑图




全加器

$$S_n = SC_{n-1} + SC_{n-1}$$
 $c_n = SC_{n-1} + a_n b_n$
 $a_n = SC_{n-1} + a_n b_n$
 $b_n = SC_{n-1} + a_n b_n$
 $c_{n-1} = SC_{n-1} + a_n b_n$
 $c_n = SC_{n-1} + a_n b_n$

 a_n ---加数; b_n ---被加数; c_{n-1} ---低位的进位


 s_n ---本位和; c_n ---进位





再小结一下

- 已经解决的问题:
 - 所有的数字运算都可以转换为二进制数的计算;
 - 所有的二进制数的计算都可以根据"布尔代数"理论 转换为基本的"布尔运算";
- 接下来的问题:
 - 基本的"布尔运算"能由电路完成吗?





数字逻辑电路


• 基本原理:

数的表示:

- 利用单向导电性或电压高低表示是、非


数的运算:

- 利用电路之间的转换关系表达与、或、非





与非、或非电路的实现

• 与非门电路




• 或非门电路









CPU












再小结一下


- 已经解决的问题:
 - 所有的数字运算都可以转换为二进制数的计算;
 - 所有的二进制数的计算都可以根据"布尔代数"理论 转换为基本的"布尔运算";
 - -基本的"布尔运算"都可以由基本电路完成;
- 接下来的问题:
 - -程序怎么让CPU运行起来?





作业

- 1. 在互联网上搜集关于CPU相关指标的资料,并确定自己所使用机器CPU的型号和各项性能指标。
- 2. 在互联网上搜集关于主板相关指标的资料,并确定自己所使用机器的主板型号和各项性能指标。
- 3. 请按照目前的市场行情给出4000元 或 7000元 或10000元的个人计算机硬件配置,需要给出每 个部件名称、品牌、型号、价格。



好好想想,有没有问题?

谢 谢!

