Разработка программного обеспечения ОС UNIX

Потоки и их синхронизация

Потоки и легковесные процессы

Поток – thread – команды, выполняемые последовательно.

Преимущества потоков:

- использование многопроцессорных/многоядерных систем;
- исполнение программ при блокировке ресурсов (в др. потоке);
- структурирование кода по выполняемым задачам (ООП);
- экономия на переключении контекста.

Особенности:

- реализация с использованием библиотечных функций, меньше переключений контекста;
- для распределения процессорных ресурсов используется LWP (LWP light weight process).
- общее адресное пространство (обмен данными проще, синхронизация);
- собственные стек, набор регистров, сигнальная маска, приоритет, специальная память;
- exit завершает весь процесс, а не только вызвавший поток.

Потоки POSIX. Создание потока

```
#include <pthread.h>
int pthread_create( pthread_t *thread,
                  const pthread attr t *attr,
                  void *(*start routine)(void*),
                  void *arg);
Возвращает 0 или код ошибки (для всех функций семейства pthread_...).
Атрибуты attr. NULL – по умолчанию.
Создание/освобождение аттрибутного объекта:
int pthread_attr_init(pthread_attr_t *attr); // Устанавливает атрибуты по
                                           умолчанию.
int pthread attr destroy(pthread attr t *attr);
```

Установка особых атрибутов потока

```
Размер стека:
   int pthread_attr_getstacksize( const pthread_attr_t *attr, size_t *stacksize);
   int pthread_attr_setstacksize( pthread_attr_t *attr, size_t stacksize );
Атрибуты стека:
   int pthread attr getstack( const pthread attr t *attr, void **stackaddr,
                                                             size t *stacksize ):
   int pthread_attr_setstack( pthread_attr_t *attr, void *stackaddr, size_t stacksize );
Размер области контроля за переполнением стека:
   int pthread_attr_getguardsize( const pthread_attr_t *attr, size_t *guardsize );
   int pthread attr setguardsize(pthread attr t *attr, size t guardsize);
Область видимости:
   PTHREAD_SCOPE_SYSTEM, PTHREAD_SCOPE PROCESS
   int pthread_attr_getscope( const pthread_attr_t *attr, int *contentionscope );
   int pthread attr setscope(pthread attr t *attr, int contentionscope);
```

Атрибуты потоков – продолжение

```
#include <sched.h>
Алгоритм диспетчеризации:
   SCHED FIFO, SCHED RR, SCHED OTHER, [SCHED SPORADIC]
   int pthread attr getschedpolicy( const pthread attr t *attr, int *policy );
   int pthread attr setschedpolicy(pthread attr t *attr, int policy);
Параметры диспетчеризации:
   int pthread attr getschedparam(const pthread attr t *attr,
                                         struct sched param *param );
   int pthread attr setschedparam(pthread attr t *attr,
                                         const struct sched_param *param);
struct sched param {
   int
                 sched priority; // Приоритет
                 sched_ss_low_priority; // Для SCHED_SPORADIC
   int
   struct timespec sched ss repl period; // Необязательны!
   struct timespec sched_ss_init_budget;
   int
                 sched ss max repl:
};
```

Атрибуты потоков – окончание

Параметры диспетчера:

```
#include <sched.h>
int sched_get_priority_max(int policy);
int sched_get_priority_min(int policy);
int sched_r get_interval(pid_t pid, struct timespec *interval);
```

Атрибуты наследования параметров диспетчеризации:

```
PTHREAD_INHERIT_SCHED — наследуется от потока-родителя;
PTHREAD_EXPLICIT_SCHED — задаётся точно.
int pthread_attr_getinheritsched( const pthread_attr_t *attr, int *inheritsched);
int pthread_attr_setinheritsched( pthread_attr_t *attr, int inheritsched);
```

Состояние присоединенности потока:

```
PTHREAD_CREATE_DETACHED, PTHREAD_CREATE_JOINABLE int pthread_attr_getdetachstate(const pthread_attr_t *attr, int *detachstate); int pthread_attr_setdetachstate(pthread_attr_t *attr, int detachstate);
```

Завершение потока

```
Завершение:
   void pthread exit(void *value ptr);
Ожидание:
   int pthread join(pthread_t thread, void **value_ptr);
Передача управления другому потоку:
   #include <sched.h> int sched_yield(void);
Отмена потока:
   int pthread cancel(pthread t thread);
   int pthread_setcancelstate(int state, int *oldstate);
                        PTHREAD CANCEL ENABLE,
                        PTHREAD CANCEL DISABLE
   int pthread setcanceltype(int type, int *oldtype);
                        PTHREAD CANCEL DEFERRED,
                        PTHREAD CANCEL ASYNCHRONOUS
Проверить точку отмены:
   void pthread testcancel(void);
```

Обработчики потоков

```
Обработчики отмены:
   void pthread_cleanup_pop( int execute ); //1 – выполнить, убирает с
                                           вершины стека
   void pthread cleanup push( void (*routine)(void*), void *arg );
Обработчики вызова fork() (до и после вызова)
   int pthread atfork(
                 void (*prepare)(void), void (*parent)(void), void (*child)(void));
Функция-инициализатор
   int pthread_once(pthread_once_t *once_control, void (*init_routine)(void));
   pthread once tonce control = PTHREAD ONCE INIT;
Уровень параллелизма:
   int pthread getconcurrency(void);
   int pthread setconcurrency(int new level);
Идентификатор потока:
   pthread t pthread self(void);
   int pthread equal(pthread t t1, pthread t t2);
```

Данные потоков

```
Создание ключа:
   int pthread_key_create( pthread_key_t *key, void (*destructor)(void*) );
Работа с данными:
   void *pthread getspecific(pthread key t key);
   int pthread setspecific(pthread key t key, const void *value);
Очистка:
   int pthread key delete(pthread key t key);
Пример:
static pthread key t key; static pthread once t key once = PTHREAD ONCE INIT;
static void make_key() { (void) pthread_key_create(&key, NULL); }
void func() { void *ptr;
      (void) pthread once( &key once, make key );
      if ((ptr = pthread getspecific(key)) == NULL) {
           ptr = malloc(OBJECT_SIZE); (void) pthread_setspecific(key, ptr);
Thread func() {
   int *ptr; func(); ptr = (int*)pthread getspecific(key)); ptr[0] = ...; ...
```

Потоки и сигналы

```
#include <signal.h>

Отправка сигнала:

int pthread_kill( pthread_t thread, int sig );

Действие по умолчанию (остановка или завершение процесса) распространяется на весь процесс!

Установка сигнальной маски для потока:
```

int pthread_sigmask(int how, const sigset_t *set, sigset_t *oset);

SIG_BLOCK SIG_SETMASK SIG_UNBLOCK

Потоки Sun Microsystems

```
#include <thread.h>
int thr create(void *stack base, size t stack size, void *(*start func) (void*),
         void *arg, long flags, thread t *new thread ID);
THR_BOUND
THR DETACHED
THR NEW LWP
THR SUSPENDED
THR DAEMON
int thr_suspend(thread_t target_thread);
int thr_continue(thread_t target_thread);
void thr yield(void);
void thr_exit(void *status);
int thr_join(thread_t thread, thread_t *departed, void **status);
int thr_setprio(thread_t target_thread, int priority);
int thr_getprio(thread_t target_thread, int *priority);
```

Потоки Sun – окончание

```
int thr kill(thread t thread, int sig);
int thr_sigsetmask(int how, const sigset_t *set, sigset_t *oset);
int thr main(void); // 0/-1 первичный ли поток?
int thr_stksegment(stack_t *ss);
int thr setconcurrency(int new level);
int thr_getconcurrency(void);
int thr_keycreate(thread_key_t *keyp, void (*destructor)(void *));
int thr_setspecific(thread_key_t key, void *value);
int thr getspecific(thread key t key, void **valuep);
size_t thr_min_stack(void);
thread_t thr_self(void);
```

Синхронизация потоков POSIX. Мьютексы

```
#include <pthread.h>
Создание:
   int pthread mutex init(
                pthread mutex t *mutex, const pthread mutexattr t *attr);
Создание со статическим инициализатором:
   pthread mutex t mutex = PTHREAD MUTEX INITIALIZER;
Разрушение мьютекса
   int pthread_mutex_destroy(pthread_mutex_t *mutex);
Атрибуты мьютекса:
   int pthread_mutexattr_init(pthread_mutexattr_t *attr);
   int pthread_mutexattr_destroy(pthread_mutexattr_t *attr);
```

Атрибуты мьютексов

```
Где действует мьютекс?
   int pthread mutexattr getpshared(const pthread mutexattr t *attr, int *pshared);
   int pthread mutexattr setpshared(pthread mutexattr t *attr, int pshared);
PTHREAD PROCESS SHARED или PTHREAD PROCESS PRIVATE
Как работает мьютекс?
   int pthread_mutexattr_gettype( const pthread_mutexattr_t *attr, int *type );
   int pthread mutexattr settype(pthread mutexattr t *attr, int type);
Типы:
   PTHREAD MUTEX NORMAL
                                    не контролирует повторный захват
   PTHREAD MUTEX ERRORCHECK повторный захват приводит к ошибке
   PTHREAD_MUTEX_RECURSIVE
                                    считает число захватов
   PTHREAD_MUTEX_DEFAULT
                                    повторно захватывать нельзя
int pthread_mutexattr_getrobust(const pthread_mutexattr_t *attr, int *robust);
int pthread_mutexattr_setrobust(pthread_mutexattr_t *attr, int robust);
PTHREAD MUTEX STALLED, PTHREAD MUTEX ROBUST
```

Работа с мьютексом.

```
int pthread mutex lock(pthread mutex t *mutex);
int pthread mutex trylock(pthread mutex t *mutex);
int pthread mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex);
------ Мьютексы Sun Microsystems -----
#include <thread.h>
#include <synch.h>
int mutex init(mutex t *mp, int type, void * arg);
       USYNC THREAD, USYNC PROCESS,
       LOCK ROBUST LOCK RECURSIVE, LOCK ERRORCHECK,
       LOCK PRIO INHERIT, LOCK PRIO PROTECT
               mutex t mp = DEFAULTMUTEX;
ИЛИ
int mutex_lock(mutex_t *mp);
int mutex trylock(mutex t *mp);
int mutex_unlock(mutex_t *mp);
int mutex_consistent(mutex_t *mp);
int mutex destroy(mutex t *mp);
```

Условные переменные POSIX

```
#include <pthread.h>
int pthread cond init(pthread cond t *cond, const pthread condattr t *attr);
   или
pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
int pthread cond destroy(pthread cond t *cond);
Атрибуты:
   int pthread condattr init( pthread condattr t *attr );
   int pthread_condattr_destroy( pthread_condattr_t *attr );
Область видимости:
int pthread_condattr_getpshared( const pthread_condattr_t *attr, int *pshared);
int pthread condattr setpshared(pthread condattr t *attr, int pshared);
   PTHREAD_PROCESS_PRIVATE, PTHREAD_PROCESS_SHARED
```

Условные переменные POSIX - управление

```
int pthread_condattr_getclock( const pthread_condattr_t *attr, clockid_t *clock_id );
int pthread_condattr_setclock( pthread_condattr_t *attr, clockid_t clock_id );
```

Сигнал:

```
int pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t *cond);
int pthread_cond_signal(pthread_cond_t *cond);
```

Ожидание:

Задача мьютекса – обеспечить монопольный доступ к условию. Когда вызывается ...wait..., снимается блокировка с мьютекса на время ожидания, но при возврате из функции – восстанавливается!

Схема применения условных переменных

```
struct {
   pthread mutex t m;
   pthread_cjnd_t
   int
   int
                     data[DATASIZE]:
} v = {PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER, PTHREAD_COND_INITIALIZER, 0,1,2,...};
Производитель:
pthread mutex lock( &v.m );
v.data[0] = 123;
v.f = 1:
pthread cond signal(&v.c);
pthread mutex unlock( &v.m );
Потребитель:
pthread mutex lock( &v.m );
while (!v.f) pthread_cond_wait( &v.c, &v.m );
Process data( &v.data[0] ); //Обработка данных
v.f=0;
pthread mutex unlock( &v.m );
```

Условные переменные Sun Microsystems

```
#include <thread.h>
#include <synch.h>
int cond_init( cond_t *cvp, int type, void *arg );
                 USYNC THREAD (по умолчанию)
                 USYNC PROCESS
        или
   cond t cond = DEFAULTCV;
int cond wait( cond t *cvp, mutex t *mp );
int cond_timedwait( cond_t *cvp, mutex_t *mp, timestruc_t *abstime );
int cond reltimedwait( cond t *cvp, mutex t *mp, timestruc t *reltime );
int cond signal (cond t *cvp );
int cond broadcast( cond_t *cvp );
int cond destroy( cond t *cvp );
```

Блокировки чтения-записи POSIX

```
#include <pthread.h>
int pthread_rwlock_init( pthread_rwlock_t *rwlock, const pthread_rwlockattr_t *attr );
или
pthread rwlock t rwlock = PTHREAD RWLOCK INITIALIZER;
Завершение работы с блокировкой
int pthread rwlock destroy(pthread rwlock t *rwlock);
Атрибуты блокировки:
int pthread_rwlockattr_init(pthread_rwlockattr_t *attr);
int pthread_rwlockattr_getpshared(const pthread_rwlockattr_t *attr, int *pshared);
int pthread rwlockattr setpshared(pthread rwlockattr t *attr, int pshared);
   PTHREAD PROCESS SHARED, PTHREAD PROCESS PRIVATE
int pthread rwlockattr destroy(pthread rwlockattr t *attr);
```

Установка/снятие блокировки

```
На чтение:
   int pthread rwlock rdlock( pthread rwlock t *rwlock );
   int pthread_rwlock_tryrdlock( pthread_rwlock_t *rwlock );
   int pthread_rwlock_timedrdlock( pthread_rwlock_t *rwlock,
                                   const struct timespec *abstime );
На запись:
   int pthread rwlock timedwrlock( pthread rwlock t *rwlock,
                                   const struct timespec *abstime );
   int pthread_rwlock_trywrlock( pthread_rwlock_t *rwlock );
   int pthread rwlock wrlock (pthread rwlock t *rwlock);
Снятие блокировки:
   int pthread_rwlock_unlock( pthread_rwlock_t *rwlock );
```

Блокировки чтения-записи Sun

```
#include <synch.h>
int rwlock_init(rwlock_t *rwlp, int type, void * arg);
                          USYNC_PROCESS
                          USYNC THREAD
   или
rwlock_t rwlp = DEFAULTRWLOCK;
int rw_rdlock(rwlock_t *rwlp);
int rw_wrlock(rwlock_t *rwlp);
int rw_tryrdlock(rwlock_t *rwlp);
int rw trywrlock(rwlock t *rwlp);
int rw unlock(rwlock t *rwlp);
int rwlock_destroy(rwlock_t *rwlp);
```

Семафоры Sun Microsystems для потоков Solaris