要进行无人参与安装,需要在命令行中执行setup.exe程序,然后使用setup自带的各种无人参与安装参数。

参数如下。

Setup.exe [/Mode:<setup mode>] [/IAcceptExchangeServerLicenseTerms]

[/Role:<server role to install>] [/InstallWindowsComponents]

[/OrganizationName:<name for the new Exchange organization>]

[/TargetDir:<target directory>] [/SourceDir:<source directory>]

[/UpdatesDir:<directory from which to install updates>]

[/DomainController:<FQDN of domain controller>] [/DisableAMFiltering]

[/AnswerFile:<filename>] [/DoNotStartTransport]

[/EnableErrorReporting] [/CustomerFeedbackEnabled:<True | False>]

[/AddUmLanguagePack:<UM language pack name>]

[/RemoveUmLanguagePack:<UM language pack name>]

[/NewProvisionedServer:<server>] [/RemoveProvisionedServer:<server>]

[/MdbName:<mailbox database name>] [/DbFilePath:<Edb file path>]

[/LogFolderPath:<log folder path>] [/ActiveDirectorySplitPermissions:<True | False>]

[/TenantOrganizationConfig:<path>]

同时官方也提供了无人参与安装的命令示例文档,如下。

下面是使用 Setup.exe 的示例:

Setup.exe /mode:Install /role:Mailbox /OrganizationName:MyOrg /IAcceptExchangeServerLicenseTerms 此命令在名为 MyOrg 的 Active Directory 中创建了一个 Exchange 2016 组织,并安装了邮箱服务器角色和管理工具,还接受了 Exchange 2016 许可条款。

Setup.exe /mode:Install /role:Mailbox /TargetDir:"C:\Exchange Server" /IAcceptExchangeServerLicenseTerms 此命令将邮箱服务器角色和管理工具安装在 "C:\Exchange Server" 目录。此命令假设已准备好了 Exchange 2016 组织。

Setup.exe /mode:Install /r:MB /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

此命令将邮箱服务器角色和管理工具安装在默认的安装位置。

Setup.exe /mode:Install /r:EdgeTransport /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

此命令将边缘传输服务器角色和管理工具安装在默认的安装位置。

Setup.exe /mode:Install /r:ET /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

此命令将边缘传输服务器角色和管理工具安装在默认的安装位置。

Setup.exe /mode:Uninstall /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

此命令从服务器上完全删除 Exchange 2016, 并从 Active Directory 上删除此服务器的 Exchange 配置。

Setup.exe /PrepareAD /on:"My Org" /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

此命令创建名为 My Org 的 Exchange 组织并为 Active Directory 准备 Exchange 2016。

Setup.exe /role:Mailbox /UpdatesDir:"C:\ExchangeServer\New Patches" /IAcceptExchangeServerLicenseTerms 此命令使用指定目录中的修补程序更新 ExchangeServer.msi,然后安装邮箱服务器角色和管理工具。如果此目录中包含语言包套装,则还会安装该语言包。

Setup.exe /mode:Install /role:Mailbox /DomainController:DC01 /IAcceptExchangeServerLicenseTerms 此命令在安装邮箱服务器角色和管理工具的同时,使用域控制器 DC01 查询并更改 Active Directory。

Setup.exe /mode:Install /role:Mailbox /AnswerFile:c:\ExchangeConfig.txt /IAcceptExchangeServerLicenseTerms 此命令使用 ExchangeConfig.txt 文件中的设置安装邮箱服务器角色。


Setup.exe /rprs:Exchange03 /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

此命令从 Active Directory 删除对象 Exchange03。

Setup.exe /AddUmLanguagePack:ko-KR /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

此命令从 %ExchangeSourceDir%\ServerRoles\UnifiedMessaging 目录安装朝鲜语统一消息语言包。

这里我们以安装共存环境中的第二台exchange server 2016服务器为例。



安装完成后,提示我们需要重启服务器。



重启完成后,我们再次查看一下,可以看到当前环境中有两台exchange 2016的server了。

```
[PS] C:\Windows\system32>Get-Command Exsetup.exe | ForEach($_.FileVersionInfo>
ProductVersion
              FileVersion
                             FileName
15.01.0225.042
              15.01.0225.042
                            C: Program Files Microsoft Exchange Server...
Name
                                  AdminDisplayVersion
CASM1
                                  Version 14.3 (Build 123.4)
                                  Version 14.3 (Build 123.4)
саѕи2
DAGØ2
                                  Version 14.3 (Build 123.4)
DAGØ1
                                  Version 14.3 (Build 123.4)
                                  Version 15.1 (Build 225.42)
EX1601
EX1602
                                  Version 15.1 (Build 225.42)
```

安装完成后,如何确认已经安装成功?

在安装期间,Exchange 安装程序在运行 Windows Server 2012 和 Windows Server 2012 R2 的计算机上 "事件查看器"的 "应用程序"日志中记录事件。查看 "应用程序"日志,并确保不会出现与 Exchange 安装程序有关的警告或错误消息。这些日志文件包含 Exchange 2016 安装期间系统所执行的每个操作历史以及任何可能出现的错误。默认情况下,日志的记录方式为 Verbose。提供有关每个已安装服务器角色的信息。

您可以在 <system drive>\ExchangeSetupLogs\ExchangeSetup.log 找到安装程序日志文件。 <system drive> 变量代表安装操作系统驱动器的根目录。

安装程序日志文件将跟踪 Exchange 2016 安装和配置期间所执行的每项任务的进度。它包含以下信息:开始安装前执行的先决条件检查和系统准备情况检查的状态、应用程序安装进度以及对系统所做的配置更改。检查此日志文件,以验证服务器角色已按预期方式安装。

请在 Exchange 命令行管理程序中运行 Get-ExchangeServer cmdlet。将显示运行此 cmdlet 时在指定服务器上安装的所有 Exchange 2016 服务器角色。