Перечень обращений к генераторам матриц псевдослучайных чисел (ПСЧ)

Выборка – простая, случайная. М, N – число строк и столбцов матрицы Matlab Help: search – distribution statistics


Распределение	Параметры и числовые характеристики	Обращение в Matlab
Равномерное от 0 до 1	Параметров – нет	>> x=rand(M,N)
	$MOx = 0.5 CKOx = 0.5/\sqrt{3}$	
Равномерное от А до В	Параметры – А и В	>> x=unifrnd(A,B, M,N)
	MOx = (A+B)/2 CKOx = (B-A) /V12	
Нормальное (Гауссово)	Параметры – m и s	>> x=m+s*randn(M,N) или
	MOx = m $CKOx = s$	>> x=normrnd(m,s, M,N)
Экспоненциальное	Параметр – т	>> x=exprnd(m,M,N)
(показательное)	MOx = m CKOx = m	
Гамма	Параметры – А и В	>> x=gamrnd(A,B, M,N)
	$MOx = AB CKOx = B \ VA$	
Beta	Параметры – А и В	>> x=betarnd(A,B,M,N)
	$MOx = A/(A+B)$ $CKO^2x = AB/((A+B+1)(A+B)^2)$	
Логнормальное	Параметры – m и s	>> x=lognrnd(m,s,M,N)
	MOx = HELP CKOx = HELP	
Биномиальное	Параметры – n и р	>> x=binornd(m,s,M,N)
	MOx = np $CKOx = sqrt(np(1-p))$	
Пуассона	Параметр – р	>> x=poissrnd(m,s,M,N)
	$MOx = p$ $CKOx = \sqrt{p}$	
Равномерное	Параметры imin, imax	>> x=randi([imin,imax], M,N)
целочисленное		

Выборочное x=normrnd(5,3,100000,1); **ненормированное** >> hist(x,100)

pacпpeдeлeниe:
>> hist(x,r)

Свойства и вид >> disttool распределения:

Диаграммы >> boxplot(x) **«ящик - усы»**



Выборочные числовые характеристики (точечные оценки)

Меры смещения (положения)

>> Mx=mean(x), Mex=median(x), Mox=mode(x)

Меры вариабельности (рассеяния)

 \rightarrow Dx=var(x), Sx=std(x) Wx=max(x)-min(x) Wdx= quantile(x,0.9)-quantile(x,0.1)

Меры формы

>> Asx=skewness(x) >> Ex=kurtosis(x)

>> R=corrcoef(x,y) Мера корреляции (взаимосвязи)