# ARBORI ECHILIBRAŢI

# (BALANCED TREES)

#### Analiza arborilor binari de căutare

- operațiile specifice se execută în timp dependent de înălțimea arborelui (complexitate timp O(h)).
- în cel mai rău caz pentru n elemente înălțimea este n-1 (arbore degenerat)  $\Rightarrow \theta(n)$  complexitate în caz defavorabil.
- cazul ideal: arbore echilibrat a cărui înălțime să fie  $O(log_2n)$ .
  - ideea: la fiecare nod să păstrăm echilibrarea.
  - când un nod îşi pierde *echilibrul*  $\Rightarrow$  **reechilibrare** (prin rotații specifice).
- sunt mai multe moduri de definire a echilibrării ⇒ variante de arbori de căutare echilibrați.
  - arbori AVL, arbori splay, arbori roşu-negru, B-arbori, etc.
  - caracteristică comună: înălțimea arborelui este  $O(log_2n)$ .

# ARBORI AVL

**Definiție 1** Un **Arbore AVL** (Adelson Velski Landis) este un ABC care satisface următoarea proprietate (invariant AVL):

- dacă x este un nod al AVL, atunci:
  - înălțimea subarborelui stâng al lui x diferă de înălțimea subarborelui drept al lui x cu 0, 1 sau -1 (0, 1 sau -1 se numește **factor de echilibrare**).

**Proprietate.** Înălțimea unui arbore AVL cu n noduri este  $\theta(log_2n)$ .

- N(h) numarul minim de noduri ale unui arbore AVL de înălțime h.
  - -N(0)=1
  - -N(1)=2
  - -N(h)=N(h-1)+N(h-2)+1
- În AVL cheile (elementele) memorate în noduri sunt distincte.

- 6 situații de reechilibrare (Knuth);
- 4 tipuri de rotații pentru reechilibrare:
  - 1. o singură rotație spre stânga (SRS);
  - 2. dublă rotație spre stânga (DRS);
  - 3. o singură rotație spre dreapta (SRD);
  - 4. dublă rotație spre dreapta (DRD).

## Observație

Tabelele de dispersie cu rezolvare coliziuni prin liste independente își pot memora listele folosind arbori AVL.

### **Probleme**

- 1. Descrieți în Pseudocod următoarele rotații: DRS, SRD, DRD.
- 2. Dați exemple concrete în care apare necesitatea următoarelor tipuri de rotații: SRS, SRD, DRS, DRD.
- 3. Dați exemple concrete în care apare necesitatea următoarelor tipuri de rotații: **SRS** (vezi la curs), SRD, DRS, DRD la adăugare.
- 4. Analizați ce se întâmplă la operația de ştergere dintr-un AVL: identificați situațiile de reechilibrare (similar cu cele studiate la curs pentru adăugare).
- 5. Daţi exemple concrete în care apare necesitatea următoarelor tipuri de rotaţii: **SRS** (vezi la curs), SRD, DRS, DRD la ştergere.