


#### Interessantt IP-Adressen eines Netzes

Bevor wir uns mit der Aufteilung eines Netzes in mehrere kleinere Netze befassen, sollte erwähnt werden, dass es in einem Netz immer IP-Adressen mit Sonderrolle gibt (ähnlich zu reservierten Telefonnummern - Polizei 110 oder Feuerwehr).

Die erste Adresse eines Netzes (z.B. 192.168.3.0/24) wie auch die letzte Adresse des Netzes (z.B. 192.168.3.255/24) erfüllen eine besondere Funktion.

- Die **niedrigste**<sup>1</sup> IP-Adresse eines Netzes haben wir bereits kennengelernt. Sie wird **Netzadresse** genannt. Ihre Aufgabe ist die Kennzeichnung des gesamten zugehörigen Netzes von außerhalb.
- Die **höchste**<sup>2</sup> IP-Adresse eines Netzes wird als **Broadcastadresse** bezeichnet. Sie wird verwendet, wenn innerhalb des Netzes alle Hosts angesprochen werden sollen.

Diese beiden Adressen können nicht an Hosts vergeben werden.



### 1.3 Bildung von Subnetzen

Es kann manchmal notwendig sein, innerhalb eines Netzes (z.B. 11.88.0.0/16) kleinere Subnetze zu bilden. Hierbei muss man zunächst folgende Frage klären:

- 1. Kenne ich die Anzahl der Subnetze?
- 2. Kenne ich die Anzahl der Hosts pro Subnetz?

Welche Frage wir mit ja beantworten bestimmt unser weiteres Vorgehen.

#### 1.3.1 Kenne ich die Anzahl der Subnetze

Wir spielen den Prozess an oben genanntem Beispiel 11.88.0.0/16. Angenommen wir möchten 4 Subnetze bilden. Dann bestimmen wir die Anzahl der Bits, die wir benötigen, um 4 darzustellen - also  $2^x = 4^3$ . In unserem Fall

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Also die erste IP-Adresse eines Netzes, bei der alle Host-Bits auf 0 gesetzt sind.

 $<sup>^2{\</sup>rm Also}$  die letzte I5P-Adresse eines Netzes, bei der alle Host-Bits auf 1 gesetzt sind.

 $<sup>^3</sup>$ Ist die Anzahl der Subnetze keine Zweierpotenz, nehmen wir die nächst größere Zweierpotenz. Bei 12 Subnetzen, nutzen wir die 16.

BBS I Mainz, Berufliches Gymnasium Klassenstufe 12 - Informationsverarbeitung

Lernabschnitt 1: Netzwerke - Adressierung - Subnetting



#### sind das 2 Bit.

Haben wir dies getan, erweitern wir also die bereits bekannte Netzmaske um zwei Bit. Die vier verschiedenen Status der zwei Bits markieren dann die Subnetze.

		]	l. E	Byte	9					2	2. E	Byte	е					3	3. E	Byte	9					4	4. E	Byte	е		
0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						Net	zad	ress	steil							+	-2						Hos	stad	ress	steil					

Netzadresse: 11.88.0.0/18 Broadcastadresse: 11.88.63.255

		]	l. E	Byte	9					2	2. E	Byte	е					3	3. E	Byte	9					4	4. E	Byte	9		
0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						Net	zad	ress	steil							+	-2						Hos	stad	ress	steil					

Netzadresse: 11.88.64.0/18 Broadcastadresse: 11.88.127.255

			1. E	Byte	е					2	2. E	3yte	е					3	3. E	Byte	)					4	1. E	Byte	9		
0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Netzadressteil												+	-2						Hos	stad	ress	steil									

Netzadresse: 11.88.128.0/18 Broadcastadresse: 11.88.191.255

		]	l. E	Byte	)					2	2. E	Byte	9					3	3. E	Byte	9					4	4. E	Byte	9		
0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						Net	zad	ress	steil							+	-2						Hos	stad	ress	steil					

Netzadresse: 11.88.192.0/18 Broadcastadresse: 11.88.255.255

Für den Hostadressteil verbleiben uns also 14 Bit. Das bedeutet jedes Subnetz besteht aus:

$$\underbrace{1\ \textit{Netzadresse}}_{11.88.X.0/18} + \underbrace{16382}_{2^{14}-2}\ \textit{Hostadressen} + \underbrace{1\ \textit{Broadcastadresse}}_{11.88.X.255} = 16384 = 2^14$$



Eine Nachricht von außerhalb an einen Host wird immer noch an die Netzadresse 11.88.0.0/16 gesendet. Von dort wird sie an das richtige Subnetz weitergeleitet.

## 1.3.2 Kenne ich die Anzahl der Hosts pro Subnetz

Wissen wir hingegen, dass wir innerhalb des Netzes 11.88.0.0/16 Subnetze mit jeweils 4000 Hosts unterbringen, so gehen wir etwas anders vor.

Zunächst bestimmen wir die Anzahl der Bits, die wir benötigen, um 4000 Hosts zu bedienen - also  $2^x \ge 4000$ . Wir benötigen also 12 Bits im Hostadressteil, so dass wir die geforderte Anzahl an Hosts unterbringen können. Von den 16 Bits des Hostadressteils reservieren wir also 12 für die geforderten Hosts. Die **übrigen 4 Bit** können wir nutzen, um **Subnetze zu bilden**. Wir können also  $2^4 = 16$  Subnetze bilden.

		]	l. B	Byte	<b>e</b>					2	2. E	Byte	9					3	3. E	Byte	)					4	4. E	Byte	2		
0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	?	?	?	?	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						Net	zad	ress	steil								+	4						Hos	stad	ress	steil				

Hier folgt dann wieder das gleiche Vorgehen, wie in 1.3.1 angedeutet. Wir gehen alle möglichen Belegungen der vier Bit durch und geben die Netz- wie auch die Broadcastadresse an.

Netzadressen:	11.88.0.0/20	11.88.16.0/20	11.88.32.0/20	11.88.48.0/20
Broadcastadresse:	11.88.15.255	11.88.31.255	11.88.47.255	11.88.63.255
Netzadressen:	11.88.64.0/20	11.88.80.0/20	11.88.96.0/20	11.88.112.0/20
Broadcastadresse:	11.88.79.255	11.88.95.255	11.88.111.255	11.88.127.255
Netzadressen:	11.88.128.0/20	11.88.144.0/20	11.88.160.0/20	11.88.176.0/20
Broadcastadressen:	11.88.143.255	11.88.159.255	11.88.175.255	11.88.191.255
Netzadressen:	11.88.192.0/20	11.88.208.0/20	11.88.224.0/20	11.88.240.0/20
Broadcastadressen:	11.88.207.255	11.88.223.255	11.88.239.255	11.88.255.255

BBS I Mainz, Berufliches Gymnasium Klassenstufe 12 - Informationsverarbeitung

Lernabschnitt 1: Netzwerke - Adressierung - Subnetting



# Übersicht

Wie gehen Sie vor, um die Subnetze zu bestimmen:

Schritt	Rechnung	Beispiel
Bits der Netzmaske angeben. Netzmaske binär aufschreiben	Dezimal: 255.255.255.0 oder /24	
	Binär: 1111 1111.1111 1111.1111 1111.0000 0000	
Ich kenne die Anzahl der Subnetze Berechne, wie viele Bits für das Subnetz notwendig sind	${\sf Anzahl \ Subnetze} = 2^x$	$4 = 2^2$
Bestimmen, wie viele Bits noch für die Hostadresse bleiben.	Hostbits ohne Subnetze - Bits für Subnetze	6 = 8 - 2
Anzahl der bedienbaren Hosts in einem Subnetz	Anzahl Hosts $=2^{Anzahl\ Hostbits\ pro\ Subnetz}-2$	$62 = 2^6 - 2$
Ich kenne die Anzahl der Hosts pro Sub- netz Berechnen, wie viele Bits für die Hostan- zahl benötigt werden.	${\sf Anzahl\ Hosts}=2^x$	$64 = 2^6$
Ausrechnen, wie viele Bits für die Subnetze übrig bleiben.	Anzahl der Hostbits ohne Subnetze - Bits für Hostan- zahl	2 = 8 - 6
Anzahl der Subnetz bestimmen.	Anzahl Subnetze $=2^{Anzahl\ Bits\ f\"{u}r\ Subnetze}$	$4 = 2^2$
Anzahl der Netzadress-Bits um die Anzahl der Bits für Subnetze erweitern.	Binär: 1111 1111.1111 1111.1111 1111.1100 0000	
Neue Netzmaske binär schreiben.	Dezimal: 255.255.255.192 oder /26	