参数管理

在选择了架构并设置了超参数后,我们就进入了训练阶段。此时,我们的目标是找到使损失函数最小化的模型参数值。经过训练后,我们将需要使用这些参数来做出未来的预测。此外,有时我们希望提取参数,以便在其他环境中复用它们,将模型保存下来,以便它可以在其他软件中执行,或者为了获得科学的理解而进行检查。

之前的介绍中,我们只依靠深度学习框架来完成训练的工作, 而忽略了操作参数的具体细节。 本节,我们将介绍以下内容:

- 访问参数,用于调试、诊断和可视化;
- 参数初始化;
- 在不同模型组件间共享参数。

(我们首先看一下具有单隐藏层的多层感知机。)

```
In [3]: import torch from torch import nn

# Linear(4, 8), 期待输入4个特征, 输出一个特征 net = nn. Sequential(nn. Linear(4, 8), nn. ReLU(), nn. Linear(8, 1))

# 输入X有2个样本, 每个样本4个特征 X = torch. rand(size=(2, 4)) net(X)
```

[参数访问]

我们从已有模型中访问参数。 当通过 Sequential 类定义模型时, 我们可以通过索引来访问模型的任意层。 这就像模型是一个列表一样, 每层的参数都在其属性中。 如下所示, 我们可以检查第二个全连接层的参数。

state就是w和b

```
In [5]: print(net[2].state_dict())
```

```
OrderedDict([('weight', tensor([[-0.0820, -0.2908, -0.3486, 0.2764, -0.1803, 0.3136, -0.2416, -0.3422])), ('bias', tensor([-0.0444]))])
```

输出的结果告诉我们一些重要的事情: 首先,这个全连接层包含两个参数,分别是该层的权重和偏置。 两者都存储为单精度浮点数 (float32)。 注意,参数名称允许唯一标识每个参数,即使在包含数百个层的网络中也是如此。

[目标参数]

注意,每个参数都表示为参数类的一个实例。 要对参数执行任何操作,首先我们需要访问底层的数值。 有几种方法可以做到这一点。有些比较简单,而另一些则比较通用。 下面的代码从第二个全连接层(即第三个神经网络层)提取偏置, 提取后返回的是一个参数类实例,并进一步访问该参数的值。

bias有两个属性, data获取值和grad获取梯度

参数是复合的对象,包含值、梯度和额外信息。 这就是我们需要显式参数值的原因。 除了值之外,我们还可以访问每个参数的梯度。 在上面这个网络中,由于我们还没有调用反向传播,所以参数的梯度处于初始状态。

```
In [7]: net[2].weight.grad == None
```

Out[7]: True

[一次性访问所有参数]

当我们需要对所有参数执行操作时,逐个访问它们可能会很麻烦。 当我们处理更复杂的块(例如,嵌套块)时,情况可能会变得特别复杂, 因为我们需要递归整个树来提取每个子块的参数。 下面,我们将通过演示来比较访问第一个全连接层的参数和访问所有层。

通过获取名字来获取data

```
In [8]: print(*[(name, param.shape) for name, param in net[0].named_parameters()])
    print(*[(name, param.shape) for name, param in net.named_parameters()])

    ('weight', torch.Size([8, 4])) ('bias', torch.Size([8]))
    ('0.weight', torch.Size([8, 4])) ('0.bias', torch.Size([8])) ('2.weight', torch.Size([1, 8]))
    ('2.bias', torch.Size([1]))
```

这为我们提供了另一种访问网络参数的方式,如下所示。

```
In [9]: net.state_dict()['2.bias'].data
Out[9]: tensor([-0.0444])
```

[从嵌套块收集参数]

让我们看看,如果我们将多个块相互嵌套,参数命名约定是如何工作的。 我们首先定义一个生成块的函数 (可以说是"块工厂") ,然后将这些块组合到更大的块中。

[设计了网络后,我们看看它是如何工作的。]

```
In [11]: | print(rgnet)
          Sequential (
             (0): Sequential(
               (block 0): Sequential(
                 (0): Linear(in_features=4, out_features=8, bias=True)
                 (1): ReLU()
                 (2): Linear(in_features=8, out_features=4, bias=True)
                 (3): ReLU()
               (block 1): Sequential(
                 (0): Linear(in_features=4, out_features=8, bias=True)
                 (1): ReLU()
                 (2): Linear(in_features=8, out_features=4, bias=True)
                 (3): ReLU()
               (block 2): Sequential(
                 (0): Linear(in features=4, out features=8, bias=True)
                 (1): ReLU()
                 (2): Linear(in_features=8, out_features=4, bias=True)
                 (3): ReLU()
               (block 3): Sequential(
                 (0): Linear(in_features=4, out_features=8, bias=True)
                 (1): ReLU()
                 (2): Linear(in_features=8, out_features=4, bias=True)
                 (3): ReLU()
             (1): Linear(in_features=4, out_features=1, bias=True)
```

因为层是分层嵌套的,所以我们也可以像通过嵌套列表索引一样访问它们。 下面,我们访问第一个主要的块中、第二个子块的第一层的偏置项。

```
In [12]: rgnet[0][1][0].bias.data
Out[12]: tensor([ 0.0241,  0.0280,  0.4908,  0.1212, -0.3271, -0.4729,  0.4545, -0.1399])
```

参数初始化

知道了如何访问参数后,现在我们看看如何正确地初始化参数。 我们在:numref: sec_numerical_stability中讨论了良好初始化的必要性。 深度学习框架提供默认随机初始化, 也允许我们创建自定义初始化方法, 满足我们通过其他规则实现初始化权重。

默认情况下,PyTorch会根据一个范围均匀地初始化权重和偏置矩阵, 这个范围是根据输入和输出维度计算出的。 PyTorch的 nn. init 模块提供了多种预置初始化方法。

[内置初始化]

让我们首先调用内置的初始化器。 下面的代码将所有权重参数初始化为标准差为0.01的高斯随机变量, 且将偏置参数设置为0。

```
In [21]: def init normal(m):
             if type(m) == nn.Linear:
                 nn.init.normal (m.weight, mean=0, std=0.01)
                 nn. init. zeros_(m. bias)
          net.apply(init normal)
          # net = nn. Sequential (nn. Linear (4, 8), nn. ReLU(), nn. Linear (8, 1))
          # 获取net的第一个输出特征(Linear(4, 8)的输出)的权重和偏置,8个输出特征分别有4个输入特征的权重
          net[0].weight.data[0], net[0].bias.data[0]
Out[21]: (tensor([-0.0003, -0.0101, -0.0043, -0.0096]), tensor(0.))
   [22]: net[0]. weight. data, net[0]. bias. data
Out[22]: (tensor([[-0.0003, -0.0101, -0.0043, -0.0096],
                   [-0.0155, -0.0039, -0.0104, -0.0018],
                   [0.0095, 0.0065, -0.0027, -0.0038],
                  [-0.0009, -0.0090, 0.0038, -0.0097],
                  [0.0034, -0.0137, -0.0195, 0.0160],
                  [-0.0060, 0.0048, 0.0102, -0.0104],
                  [0.0052, -0.0052, 0.0001, 0.0051],
                  [0.0174, -0.0008, 0.0030, 0.0193]),
           tensor([0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.]))
```

我们还可以将所有参数初始化为给定的常数,比如初始化为1。

```
In [23]: def init_constant(m):
    if type(m) == nn.Linear:
        nn.init.constant_(m.weight, 1)
        nn.init.zeros_(m.bias)
    net.apply(init_constant)
    net[0].weight.data[0], net[0].bias.data[0]
Out[23]: (tensor([1., 1., 1., 1.]), tensor(0.))
In []:
```

我们还可以[**对某些块应用不同的初始化方法**]。 例如,下面我们使用Xavier初始化方法初始化第一个神经网络层,然后将第三个神经网络层初始化为常量值42。

```
In [24]: def init_xavier(m):
            if type(m) == nn.Linear:
               nn.init.xavier_uniform_(m.weight)
        def init 42(m):
            if type(m) == nn.Linear:
               nn.init.constant_(m.weight, 42)
        # net = nn. Sequential(nn. Linear(4, 8), nn. ReLU(), nn. Linear(8, 1))
        net[0].apply(init_xavier)
        net[2].apply(init 42)
        #第一个层的输出的,第一层特征(共8层),的权重(4个输入特征)
        print(net[0].weight.data[0])
        #第三层的输出的,所有权重(8个输入特征)
        print (net [2]. weight. data)
         tensor([-0.1569, -0.5829, 0.4882, 0.3071])
         In [ ]:
```

[自定义初始化]

有时,深度学习框架没有提供我们需要的初始化方法。 在下面的例子中,我们使用以下的分布为任意权重参数w定义初始化方法:

$$w \sim \begin{cases} U(5, 10) & 可能性 \frac{1}{4} \\ 0 & 可能性 \frac{1}{2} \\ U(-10, -5) & 可能性 \frac{1}{4} \end{cases}$$

同样,我们实现了一个 my_init 函数来应用到 net 。

注意,我们始终可以直接设置参数。

```
In [26]: net[0].weight.data[:] += 1
net[0].weight.data[0, 0] = 42
net[0].weight.data[0]
Out[26]: tensor([42.0000, 1.0000, -6.5172, 1.0000])
```

[参数绑定]

有时我们希望在多个层间共享参数:我们可以定义一个稠密层,然后使用它的参数来设置另一个层的参数。

这个例子表明第三个和第五个神经网络层的参数是绑定的。它们不仅值相等,而且由相同的张量表示。 因此,如果我们改变其中一个参数,另一个参数也会改变。 这里有一个问题: 当参数绑定时,梯度会发生什么情况? 答案是由于模型参数包含梯度,因此在反向传播期间第二个隐藏层 (即第三个神经网络层) 和第三个隐藏层 (即第五个神经网络层) 的梯度会加在一起。

小结

- 我们有几种方法可以访问、初始化和绑定模型参数。
- 我们可以使用自定义初始化方法。

练习

- 1. 使用:numref: sec model_construction 中定义的 FancyMLP 模型,访问各个层的参数。
- 2. 查看初始化模块文档以了解不同的初始化方法。
- 3. 构建包含共享参数层的多层感知机并对其进行训练。在训练过程中,观察模型各层的参数和梯度。
- 4. 为什么共享参数是个好主意?

Discussions (https://discuss.d2l.ai/t/1829)