

Control de versiones:

Versión	Descripción cambios	Fecha
1.0	Inicial	

Contenido

Subprocesos	3
Ejemplo 1:	
Ejemplo 2:	:
Ventajas de los subprocesos	4
Parámetros	
Subprocesos con parámetros de entrada	2
Ejemplo 3:	,
Subprocesos con parámetros de salida	5
Ejemplo 4:	5
Parámetros por valor	F
Ejemplo 5	
Ejemplo 6	е
Parámetros por referencia	7
Ejemplo 7:	

Subprocesos

En muchos casos, nos encontraremos con tareas que tenemos que repetir varias veces en distintos puntos de nuestro programa. Si tecleamos varias veces el mismo fragmento de programa no sólo tardaremos más en escribir: además el programa final resultará menos legible, será más también será más fácil que cometamos algún error alguna de las veces que volvemos a teclear el fragmento repetitivo, o que decidamos hacer una modificación y olvidemos hacerla en alguno de los fragmentos. Por eso, conviene evitar que nuestro programa contenga código repetitivo. Una de las formas de evitarlo es usar "subprocesos" también llamadas "subrutinas", una posibilidad que la mayoría de lenguajes de programación permiten, y que en ocasiones recibe el nombre de "procedimientos" o de "funciones".

Ejemplo 1:

Vamos a realizar un programa que muestre un Hola Mundo en varios idiomas, y que al final de cada idioma muestre una línea divisoria

```
Algoritmo ProgramaPrincipal
    Definir i como Entero
    Escribir "Hola mundo"
    //Escribo linea
    Para i<-1 Hasta 20 Con Paso 1 Hacer
        Escribir Sin Saltar "-"
    Fin Para
    Escribir ""
    Escribir "Hello world"
    //Escribo linea
    Para i←1 Hasta 20 Con Paso 1 Hacer
        Escribir Sin Saltar "-"
    Fin Para
    Escribir ""
    Escribir "Ciao mondo"
    //Escribo linea
    Para i←1 Hasta 20 Con Paso 1 Hacer
        Escribir Sin Saltar "-"
    Fin Para
    Escribir ""
FinAlgoritmo
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***

Hola mundo
-----
Hello world
----
Ciao mondo
----
*** Ejecución Finalizada. ***
```

Ejemplo 2:

En el programa escrito del ejemplo 1 vimos que cada vez que tenía que mostrar una línea tenía que repetir la misma porción de código

```
Para i←1 Hasta 20 Con Paso 1 Hacer
Escribir Sin Saltar "-"
Fin Para
Escribir ""
```

Entonces ahora vamos a hacer uso de un subproceso que escriba una línea.

Ejemplo en pseudocódigo Ejemplo en C Algoritmo ProgramaPrincipal #include<stdio.h> Escribir "Hola mundo" void escribirlinea(); EscribirLinea Escribir "Hello world" int main() { EscribirLinea printf("Hola mundo\n"); Escribir "Ciao mondo" EscribirLinea(); EscribirLinea printf("Hello world\n"); FinAlgoritmo EscribirLinea(); printf("Ciao mondo\n"); SubProceso EscribirLinea EscribirLinea(); Definir i como Entero return 0; Para i←1 Hasta 20 Con Paso 1 Hacer Escribir Sin Saltar "-" Fin Para void EscribirLinea() { Escribir "" int i; FinSubProceso for (i=1;i<=20;i+=1) { printf("-"); printf("\n"); Nota: En C la palabra void antes de la subrutina indica que la misma no retorna ningún valor

Vemos que en éste caso, creamos un subproceso llamado "EscribirLinea" y que desde el programa principal va a ser llamado cada vez que queramos mostrar una línea.

A simple vista vemos que no existe código redundante y que el programa es más legible.

Ventajas de los subprocesos

- Las instrucciones dentro de ellos se pueden ejecutar varias veces.
- Facilita la división de tareas.
- Los subprocesos se pueden probar individualmente.
- Con subrutinas apropiadamente diseñadas, es posible ignorar cómo se realiza una tarea, sabiendo qué es lo que hacen.

Parámetros

En el ejemplo anterior utilizamos un subproceso que no utilizaba parámetros. Pero, ¿Qué son los parámetros y para qué se usan?

Los parámetros son datos que o bien se envían a un subproceso (parámetros de entrada) o es un dato que el subproceso devuelve (parámetro de salida).

Subprocesos con parámetros de entrada

Ejemplo 3:

Modifiquemos el Ejemplo 2, ahora vamos a construir un subproceso llamado "EscribirSubrayado" que reciba cómo parámetro de entrada la frase que el usuario desea escribir subrayada.

```
Ejemplo en C
Ejemplo en pseudocódigo
Algoritmo ProgramaPrincipal
                                                         #include<stdio.h>
    EscribirSubrayado("Hola mundo")
                                                        void EscribirSubrayado(char*);
    EscribirSubrayado("Hello world")
    EscribirSubrayado("Ciao mondo")
                                                        int main() {
FinAlgoritmo
                                                             EscribirSubrayado("Hola mundo");
SubProceso EscribirSubrayado(frase)
                                                             EscribirSubrayado("Hello world");
    Definir i como Entero
                                                             EscribirSubrayado("Ciao mondo");
    Escribir frase
                                                             return 0;
    Para i←1 Hasta 20 Con Paso 1 Hacer
        Escribir Sin Saltar "-"
    Fin Para
                                                        void EscribirSubrayado(char* frase) {
    Escribir ""
                                                             int i;
FinSubProceso
                                                             printf("%s\n",frase);
                                                             for (i=1;i<=20;i+=1) {
                                                              printf("-");
                                                            printf("\n");
```

Subprocesos con parámetros de salida

Existen algunos subprocesos devuelven un valor en la llamada, en muchos lenguajes a éstos se los llama "funciones" y a los subprocesos que no devuelven valores se los suele llamar "procedimientos".

Ejemplo 4:

Vamos ahora a realizar una función que reciba como parámetro de entrada una nota y determine si el valor es válido o no devolviendo Verdadero o Falso.

Para esto se crea una función de nombre "ValidarNota" que recibe un valor real y devuelve un valor lógico.

```
Ejemplo en pseudocódigo
                                                     Ejemplo en C
 Algoritmo ProgramaPrincipal
                                                      #include<stdio.h>
     Definir valido Como Logico
                                                      #include<stdbool.h>
     Definir nota Como Real
                                                     bool ValidarNota(float nota);
     Escribir "Ingrese una nota:"
     Repetir
                                                     int main() {
         Leer nota
                                                          int nota;
         valido= ValidarNota(nota)
                                                          bool valido;
     Mientras Que !valido
                                                          printf("Ingrese una nota:\n");
 FinAlgoritmo
                                                          do {
                                                               scanf("%i",&nota);
 Funcion valido <- ValidarNota(nota)
                                                              valido = ValidarNota(nota);
     Definir valido Como Logico
                                                          } while (!valido);
     Si nota >0 y nota<11
                                                          return 0;
         valido=Verdadero
     SiNo
         valido=Falso
                                                     bool ValidarNota(float nota) {
         Escribir "Nota inválida. Ingrese nuevamente"
                                                          bool valido;
     FinSi
                                                          if (nota>0 && nota<11) {
 FinFuncion
                                                               valido = true;
                                                          } else {
                                                               valido = false;
 *** Ejecución Iniciada. ***
                                                              printf("Nota inválida. Ingrese nuevamente\n")
 Ingrese una nota:
 > 11
                                                          return valido;
 Nota inválida. Ingrese nuevamente
 *** Ejecución Finalizada. ***
```

Parámetros por valor

Cuando se utilizan parámetros por valor, el subproceso o función opera con copias de las variables que se envían en la llamada. Como son copias, si se modifica alguna variable en el subproceso, no se refleja en la variable de la llamada.

En PSeInt debe usarse la expresión "por valor" para indicar éste tipo de parámetros. Si no se indica, por defecto se supone que las variables se pasan por valor (excepto para los arreglos que se consideran por defecto que se pasan por referencia).

Entonces si usamos un parámetro por valor, la variable con la que trabajará el subproceso

Ejemplo 5

En el siguiente ejemplo vamos a mostrar un caso de un subproceso que pasa parámetros por valor.

```
Ejemplo en pseudocódigo
                                                                                           Ejemplo en C
     Algoritmo ProgramaPrincipal
         Definir nro Como Entero
         Escribir "Nro al principio, en el programa ppal tiene el valor: ",nro
                                                                                            void sub(float nro);
         Escribir "Nro en el programa ppal luego de invocar subproceso sub: ",nro
                                                                                           int main() {
                                                                                              nro = 1;
printf("Nro al principio, en el programa ppal tiene el valor: %i\n",nro);
     FinAlgoritmo
                                                                                              sub(nro);
printf("Nro en el programa ppal luego de invocar subproceso sub: %i\n",nro);
10
     SubProceso sub( nro Por Valor )
11
          Escribir "Nro en el subproceso por_valor cambia a: ", nro
13
    FinSubProceso
                                                                                            oid sub(float nro) {
                                                                                                    f("Nro en el subproceso por_valor cambia a: %f\n",nro);
    PSeint - Ejecutando proceso PROGRAMAPRINCIPAL
    *** Ejecución Iniciada. ***
   Nro al principio, en el programa ppal tiene el valor: 1
   Nro en el subproceso por_valor cambia a: 2
   Nro en el programa ppal luego de invocar subproceso sub: 1
    *** Ejecución Finalizada. ***
```

Nótese que hubiese sido lo mismo si omitíamos el "Por Valor", ya que por defecto en PSeInt si no se especifica el tipo, se asume que es un parámetro por valor (excepto arreglos).

```
SubProceso sub( nro )
nro=2
Escribir "Nro en el subproceso por_valor cambia a: ", nro
FinSubProceso
```

Tener en cuenta también que en éstos casos no es necesario que el nombre de la variable que se envía en la llamada coincida con la copia definida en el subproceso.

Ejemplo 6

En el siguiente ejemplo se envía un parámetro por valor y el nombre de las variables no coinciden. Sin embargo, el programa funciona correctamente, ya que no son las mismas, la variable "n" solo toma el valor que tiene la variable "nota" en el programa principal, ya que solo es una copia.

```
Algoritmo ProgramaPrincipal
    Definir valido Como Logico
    Definir nota Como Real
    Escribir "Ingrese una nota: "
    Repetir
        Leer nota
        valido= ValidarNota(nota)
    Mientras Que !valido
FinAlgoritmo
Funcion rtdo <- ValidarNota(n)
    Definir rtdo Como Logico
    Si n >0 y n<11
        rtdo=Verdadero
    SiNo
        rtdo=Falso
        Escribir "Nota inválida. Ingrese nuevamente"
FinFuncion
```

Parámetros por referencia

En éste caso, el subproceso no manipula una copia de la variable enviada, sino que utiliza la misma, y si la variable se modifica en el subproceso, entonces se modifica también desde dónde se invocó la llamada. Cuando usemos parámetros por referencia no podemos cambiar el nombre de la variable recibida como parámetro, debe ser la misma que en la llamada.

Ejemplo 7:

