学习热力学的意义

1.掌握自然界的基本规律

热一:能量守恒

热二: 自然过程的方向

2.学习唯象的研究方法

以实验为基础的逻辑推理的研究方法

- 3.熵(S)的概念与"信息技术"密切相关
- 4.热能是重要的能源,也是维持生命的主要来源

第五章 热力学第一定律 (First law of thermodynamics)

§ 5.1 热力学过程	N
§ 5.2 功	<mark>▶</mark>
§ 5.3 热量、热力学第一定律	N
§ 5.4 热容	N
§ 5.5 绝热过程	M
§ 5.6 循环过程	N
§ 5.7 卡诺循环	M
§ 5.8 致冷循环	N

§ 1 准静态过程 (quasi-static process)

热力学系统从一个状态变化到另一个状态, 称为热力学过程(简称"过程")。


过程进行的任一时刻系统的状态并非平衡态。




热力学中,为能利用平衡态的性质,引入准静态过程的概念。

准静态过程:系统的每一状态都无限接近于平衡态的过程。即准静态过程是由一系列平衡态组成的过程。

准静态过程是一个理想化的过程,是实际过程的近似。





平衡即不变 } 矛盾 → 统一于"无限缓慢"

只有过程进行得无限缓慢,每个中间态才可 看作是平衡态。

如何判断"无限缓慢"?

引入弛豫时间(relaxation time) τ :


平衡破坏一恢复平衡

 $\Delta t_{\text{过程}} > \tau$: 过程就可视为准静态过程 所以无限缓慢只是个相对的概念。 例如分析內燃机气缸内的气体经历的过程: 气体压强的弛豫时间:

气缸线度:
$$L\sim 10^{-1}\,\mathrm{m}$$
 $\tau_p\sim 10^{-3}\,\mathrm{s}$ 分子平均速率: $\bar{m v}\sim 10^2\,\mathrm{m/s}$

内燃机活塞运动周期 $\Delta t \sim 10^{-2} \mathrm{s} > \tau_p$ 所以汽缸的压缩过程可认为是准静态过程。 $_{6}$

准静态过程可以用过程曲线来表示:




改变系统状态的方法: 1.作功

2. 传热

§ 2功(work)

一.功(work) 通过作功可以改变系统的状态



通过作功改变 系统的热力学状 态的微观实质:

分子规则运动的能量 一个 分子无规则运动的能量

[例] vmol 理想气体,T不变, $V_1 \rightarrow V_2$

求: 等温过程中系统对外做功?


解: 由理想气体状态方程

$$pV = vRT$$

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{vRT}{V} dV$$

$$= vRT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

二.内能 (internal energy)



2024春季学期

热学第05章

实验表明: 只要1和2状态确定,则

$$A_{\text{ $\text{ $}^{ heta}}} = A_{\text{ $}^{ heta}}$ —与过程无关$$$$

由此可定义系统内能 U,令U的增量满足关系:

$$U_2 - U_1 = A_{\text{\text{add}} 1 \rightarrow 2}$$

$$U$$
 — 状态量 , $U = U(T, V)$

实验和理论都表明: $U_{\text{Ideal Gas}} = U(T)$

从微观上看,系统的内能包括:

- (1)分子热运动的能量;
- (2)分子间势能和分子内的势能;
- (3)分子内部、原子内部运动的能量;
- (4)电场能、磁场能等。


T不太大时,系统状态的变化主要是 热运动的能量变化和分子间的势能变化 其它形式的运动能量不改变。

气体动理论: $U_{\text{Ideal Gas}} = \nu \cdot \frac{i}{2} RT$ (刚性)

§ 3 热量,热力学第一定律

一. 热量(heat): 通过温度差传递的能量(定性) 由内能可进一步给出热量的定量的定义。

考虑一个传热不作功的过程: U_1 O U_2



定义: $\mathbf{Q} = (\mathbf{U_2} - \mathbf{U_1})$ 不作功

Q > 0 系统吸热

Q < 0 系统放热

传热的微 观本质是: 分子无规则运动的能量 碰撞 从高温物体向低温物体的传递

二.热力学第一定律 (first law of thermodynamics)

一般情况: U_1 Q U_2


实验表明:
$$Q = (U_2 - U_1) + A$$
 (热一律)

系统从外界吸收的热量等于系 统内能的增量和系统对外界作功之和。

A > 0 系统对外界作功

Q > 0 系统从外界吸热 Q 一过程量

对任意元过程: dQ = dU + dA



热力学第一定律是热现象中的能量转化与守恒的定律。

热力学第一定律适用于任何系统的任何过程(非准静态过程亦成立)。

§4热容、焓

一.摩尔热容(量)

定义系统温度升高1度所吸收的热量为系统的

热容量,即:

$$C = \frac{dQ}{dT}$$

定体热容量

$$C_V = \left(\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}\right)_V$$

(体积不变)

定压热容量

$$C_p = \left(\frac{d \overline{Q}}{d T}\right)_p$$

(压强不变)

一摩尔物质温度升高1度所吸收的热量叫 摩尔热容量,即:

$$C_{\rm m} = \frac{1}{\nu} (\frac{\overline{\mathrm{d}} Q}{\mathrm{d} T})$$

定体摩尔热容量
$$C_{V, m} = \frac{1}{\nu} (\frac{dQ}{dT})_{V}$$

定压摩尔热容量
$$C_{p,m} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{dQ}{dT} \right)_p$$

二. 定体热容与内能

定体过程:
$$dA = 0$$



$$\overline{d}Q = dU \quad \qquad \qquad C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$$

理气,任意元过程:


$$dU = dU_V + dU_T$$

$$= C_V dT = \nu C_{V,m} dT$$

若
$$C_{V,m}$$
 = const.,则

$$\Delta U = \nu C_{V,m} \Delta T$$

-理想气体内能公式



三. 定压热容与焓

$$dA = pdV$$



$$\mathbf{d}Q = \mathbf{d}(U + pV)$$

$$H \equiv U + pV$$

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$$

焓是状态函数。对于理想气体,内能和焓只

与温度有关: U = U(T)

$$H(T,p) = U(T) + pV$$

= $U(T) + \nu RT = H(T)$

四. 迈耶公式(Mayer formula)

对理想气体,考虑一个等压过程:

$$egin{aligned} & dQ_p = dU + dA_p \ & dQ_p =
u C_{p,m} dT \ & dU =
u C_{V,m} dT \ & dA_p = p dV = d(pV) =
u R dT \end{aligned}$$

$$C_{p,m} - C_{V,m} = R$$

—迈耶公式

定义 比热容比 (比热比)

$$\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}}$$

由气体分子动理论,对刚性分子理想气体:

$$\mathrm{d}U = v \frac{i}{2} R \mathrm{d}T$$
 $\mathrm{d}U = v C_{V,m} \mathrm{d}T$

$$C_{V,m}=rac{i}{2}R$$

$$\gamma = \frac{C_{p \text{ fm}}}{C_{V \text{ fm}}} = \frac{\frac{i}{2}R + R}{\frac{i}{2}R} = \frac{i+2}{i} = \begin{cases} \frac{5}{3} = 1.67 & (単) \\ \frac{7}{5} = 1.40 & (双) \\ \frac{8}{6} = 1.33 & (多) \end{cases}$$

热容量是可以实验测量的。 γ 的理论值可以与γ 的实验值比较。


• 常温下:

对单原子分子气体理论值与实验值符合得相当好:

对双、多原子分子气体符合稍差;

• 在大的温度范围上看热容与温度有关。即 $C_{V,m}$, $C_{p,m}$ 和 γ 都并非常量。这是经典理论无法解释的。

分子能量是量子化的:



平动

$$\varepsilon_t$$
 连续



$$= l(l+1) \frac{h^2}{2^{l+1}}$$

振动

$$\varepsilon_r = l(l+1)\frac{h^2}{8\pi^2 I}$$
 $\varepsilon_v = (n+\frac{1}{2})hv$


 $kT > \Delta \varepsilon_r$ 时转动能级才能激发(转动起作用)

 $kT > \Delta \varepsilon_n$ 时振动能级才能激发(振动起作用)

特征温度:
$$T_r^* = \frac{\Delta \varepsilon_r}{k}$$
 (几一几十K)

$$T_{v}^{*} = \frac{\Delta \varepsilon_{v}}{L} \quad (\text{\&} + \text{K})$$

对 H_2 分子: $T_r^* = 85 \text{ K} \ \langle T_v^* = 6.1 \times 10^3 \text{ K}$



常温下,不易发生振动能级的跃迁,分子可视为刚性(振动自由度被"冻结")。 24

§ 5 绝热过程 (adiabatic process)

绝热过程:系统和外界没有热量交换的过程。 例如:

- 良好绝热材料包围的系统发生的过程;
- 进行得较快而来不及和外界交换热量的过程。

特点:
$$dQ = 0$$

由 $dQ = dU + dA \longrightarrow dA = -dU$

一. 理想气体的准静态绝热过程

过程时间<<传热时间

热一:
$$0 = p dV + \nu C_{V,m} dT$$
 ①
$$\overline{dQ} \quad \overline{dA} \quad \overline{dU}$$

$$pV = v RT \rightarrow p dV + V d p = v R dT$$
 2

$$R = C_{p,m} - C_{V,m} \tag{3}$$

① ② ③:
$$\frac{\mathrm{d} p}{p} = -\frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} \frac{\mathrm{d} V}{V} = -\gamma \frac{\mathrm{d} V}{V}$$

2024春季学期

常温下
$$\gamma = \text{const.}$$

$$\int \frac{\mathrm{d} p}{p} = \int -\gamma \frac{\mathrm{d} V}{V} \to \ln p = -\gamma \ln V + C'$$

$$\ln(pV^{\gamma}) = C' = \ln C$$

$$pV^{\gamma} = C$$
 —— 绝热过程方程


$$p_1 V_1^{\gamma} = p_2 V_2^{\gamma}$$

$$TV^{\gamma-1} = \text{const.}$$

$$p^{\gamma-1}T^{-\gamma}=\mathrm{const}\,.$$

 $= \frac{1}{\nu - 1} [p_1 V_1 - p_2 V_2]$

二. 绝热自由膨胀(非准静态绝热过程)




器壁绝热: Q=0

向真空膨胀: A=0

$$\frac{$$
热一律 $}{}$ $U_1 = U_2$

对理想气体: $T_1 = T_2$ (是否等温过程?)

对真实气体: 分子力以引力为主时 $T_2 < T_1$ 2024春季学期 分子力以斥力为主时 $T_2 > T_1$ 29



热力学第一定律:
$$\Delta U = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V} \Delta T + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T} \Delta V = 0$$


对稀薄气体实验测得: $\Delta V \neq 0$ 时 $\Delta T = 0$

$$\rightarrow \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$$

三. Rossini &Frandsen 实验

气体绝热自由膨胀的实验很难得到精确结果。

Rossini and Frandsen 实验(1932)



- 储气瓶体积 V_B , 初始压强p, 物质量 ν , 大气压 p_0 时摩尔体积 $V_{m,0}$
- 电热器和温度计保证过程等温 T
- 内外平衡后,气体体积改变

$$\Delta V = \nu V_{\text{m.0}} - V_B$$

气体对外做功 $A = p_0 \Delta V$

- 电热器传递给气体的热量为Q(可测量)

$$\Delta U = U(p,T) - U(p_0,T) = -A + Q$$
₃₁


$$\Delta U = U(p,T) - U(p_0,T) = -A + Q$$

= $-p_0(\nu V_{m,0} - V_B) + Q$

- 在同样温度、不同初始压强下实验结果

$$\Delta U_{\rm m}(p,T) = -f(T) (p - p_0)$$

$$f(T) \sim 6 \frac{J}{\text{atm} \cdot \text{mol}}$$
$$\sim 6 \times 10^{-5} \frac{J}{\text{Pa} \cdot \text{mol}}$$



28°C空气的实验结果

表明高压时对理想气体有所偏离。

- Rossini & Frandsen 实验是在等温条件下进行的。压强变化 (等效为体积变化)造成内能改变(1mol气体)

$$\Delta U_T = -f(T)\Delta p$$

如果是等容过程,压强也改变相同值,温度改变引起内能变化

$$\Delta T = \frac{V_m}{R} \Delta p \quad \rightarrow \Delta U_V = c_{V,m} \frac{V_m}{R} \Delta p$$

对1mol空气:


$$\frac{|\Delta U_T|}{\Delta U_V} = \frac{f(T)}{c_{V,m} \frac{V_m}{R}} = \frac{f(T)p}{\frac{c_{V,m}}{R}RT} \sim 10^{-3}$$

说明内能随体积的变化远小于随温度的变化。

四.焦耳 — 汤普孙效应

节流过程: 高压气体经过多孔塞流到低压一侧的的稳定流动称为节流过程。


常温常压下节流后,一般气体温度下降 $T_f < T_i$, 氢、氦等气体温度上升 $T_f > T_i$ 。



这种气体节流膨胀后温度发生变化的现象称为节流效应,也称焦耳—汤姆逊效应,且 $T_f < T_i$ 的称为正效应, $T_f > T_i$ 的称为负效应。

• 过程中系统对外作功


$$A = p_f V_f - p_i V_i$$



• 热力学第一定律(绝热过程)

$$0 = Q = U_f - U_i + A$$


$$\rightarrow U_f + p_f V_f = U_i + p_i V_i$$



节流过程前后气体的焓不变。

• 焦耳 — 汤姆孙系数

$$\mu = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_{H}$$



【例】空气中的声速

声速公式: 声波是介质局部周期性压缩和膨胀在空间形成的疏密相间的纵波。


$$C_s = \sqrt{\frac{\partial p}{\partial \rho}}$$
 (声速公式)

标准状况(0° C, 1atm)干燥空气中测得 $C_s^{ex} = 331.5$ m/s 空气看成理想气体。牛顿按等温过程推算

$$\left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_{T} = \left(\frac{\partial (\rho RT/\mu)}{\partial \rho}\right) = \frac{RT}{\mu} = \frac{p}{\rho}$$

 $T=273.15~{
m K},~~\mu=0.029~{
m Kg/mol}
ightarrow {\it C}_s=280~{
m m/s}$

与实验不符



声波是疏密波,压缩中心 $n \uparrow, T \uparrow$; 膨胀中心 $n \downarrow, T \downarrow$

- 两中心距离半个波长 $\lambda/2$, 转换时间 $\tau = \lambda/(2C_s)$, 温度差 $\Delta\theta$
- 经热传导通过界面(面积A)的热量

$$Q \sim \kappa \frac{\partial T}{\partial z} A \tau \sim \kappa \frac{\Delta \theta}{\frac{\lambda}{2}} A \frac{\lambda}{2C_s} = \kappa A \frac{\Delta \theta}{C_s}$$

• 两个中心变温所需输入热量

$$q \sim \rho c_V V \Delta \theta \sim \rho A \frac{\lambda}{2} c_V \Delta \theta$$

等温条件: $Q\gg q \to \lambda \ll \frac{2\kappa}{c_s c_V \rho}$; 绝热条件: $Q\ll q \to \lambda \gg \frac{2\kappa}{c_s c_V \rho}$

等温条件:
$$Q\gg q \to \lambda \ll \frac{2\kappa}{c_s c_V \rho}$$
; 绝热条件: $Q\ll q \to \lambda \gg \frac{2\kappa}{c_s c_V \rho}$

空气:
$$\kappa = 0.0237 \text{ W/(m·K)}$$
 $C_s = 331 \text{ m/s}$ $C_V = 0.716 \text{ KJ/}$ (Kg·K) $\rho = 1.29 \text{ Kg/m}^3$

$$\frac{2\kappa}{c_s c_V \rho} = 1.55 \text{ nm} << \lambda \approx 0.1 \text{m}$$

拉普拉斯修正 按绝热过程推算

$$pV^{\gamma} = const \rightarrow p = const \cdot \rho^{\gamma} \qquad \frac{\partial p}{\partial \rho} = const \cdot \gamma \rho^{\gamma - 1} = \gamma \frac{p}{\rho}$$

$$C_s = \sqrt{\gamma \frac{p}{\rho}} = 331 \text{ m/s} \qquad (\gamma \approx 1.4)$$

$$C_s^{ex} = 331.5 \text{m/s}$$

$$C_s^{ex} = 331.5 \text{m/s}$$

2024春季学期


【例】 绝热指数的测量(Rüchhardt's Method)

气体置于大瓶中,截面积为S的玻璃管竖直插入,管中放置一质量为m光滑小球形成活塞。小球处平衡位置时气体体积V。此时瓶内压强为(设大气压为 p_0)


$$p = p_0 + mg/S$$

给小球一个扰动后, 小球在管内上下振动。

$$pV^{\gamma} = const. \rightarrow V^{\gamma} dp + \gamma pV^{\gamma - 1} dV = 0$$
$$dp = -\gamma p \frac{dV}{V}$$



$$\mathrm{d}F = S\mathrm{d}p = -\frac{\gamma p S^2}{V}\mathrm{d}y$$




$$\mathrm{d}F = -\frac{\gamma p S^2}{V} \, \mathrm{d}y$$

小球受到一个弹性恢复力,弹性系数

$$k = \frac{\gamma p S^2}{V} = \frac{\gamma \left(p_0 + \frac{mg}{S}\right) S^2}{V}$$

小球作简谐振动的圆频率

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{\gamma \left(p_0 + \frac{mg}{S}\right) S^2}{Vm}}$$



实验测定小球振动的圆频率就可得到气体绝热系数。

【问题】 是绝热过程吗? 是准静态过程吗?

空气导热性很差。

振动产生的波以声速传播

五. 绝热大气模型

干绝热递减率(Dry Adiabatic Lapse Rate, DALR)

薄层气体:底面积S,厚dz,

分子质量为m, 平衡时:

2024春季学期

热学第05章

 $\approx -10 \text{ K/km}$

二. 饱和绝热递减率

(Saturated Adiabatic Lapse Rate, SALR)

大气中水蒸气的含量~3-4%, 其影响:

- ① 低空时温度高,未饱和水蒸汽,无特别影响
- ② 高空时温度低,饱和水蒸汽,蒸发/凝结

水蒸气摩尔汽化热: Λ_0

大气中水蒸汽的摩尔数:

物气中水蒸汽的摩尔数比例: $c_0 = v_0/v$

$$egin{aligned} -oldsymbol{\Lambda}_0 ext{d} oldsymbol{
u}_0 &= p ext{d} V + C_V ext{d} T \ p ext{d} V + V ext{d} p &=
u R ext{d} T \ ext{d} p &= -mgn ext{d} z \end{aligned}$$

$$\begin{vmatrix}
-\Lambda_0 dv_0 = p dv + C_V dI \\
p dV + V dp = vR dT \\
dp = -mgn dz
\end{vmatrix} = -\frac{1}{R + C_{V,m}} \left(\frac{M_{\text{mol}}g}{R} + \frac{\Lambda_0}{R} \frac{dc_0}{dz} \right)$$


2024春季学期


热学 第05章

由此得到饱和绝热递减率(SALR):

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z} = -\frac{\gamma - 1}{\gamma} \left(\frac{M_{\mathrm{mol}}g}{R} + \frac{\Lambda_0}{R} \frac{\mathrm{d}c_0}{\mathrm{d}z} \right)$$

梵风效应






2024春季学期

热学第05章

§ 6 循环过程 (cycle process)

热机循环过程:系统(如热机中的工质)经一系列变化后又回到初态的整个过程叫循环过程。 实例:火力发电厂的热力循环




如果循环的各阶段均 为准静态过程,则循环 过程可用状态图(如*P-V*图) 上的闭合曲线表示。


定义热循环效率

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$

$$\eta_{_{ar{ iny X}}}$$
~十几%, $\eta_{_{
m D}}$ %

正循环过程示意图






A:高温热源, B:锅炉, C: 泵 D-- 气缸, E-- 低温热源


§ 7卡诺循环 (Carnot cycle)

卡诺 (Carnot, 法国人, 1796-1832)

卡诺循环:工质只和两个恒温热 库交换热量的准静态、 无摩擦的循环。



热机循环示意图



对理想气体工质:

1-2:
$$Q_1 = A_1 = \nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

3-4:
$$|Q_2| = |A_2| = \nu R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$$

$$T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$$

$$\eta_c = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_2 \ln \overline{V_4}}{T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}}$$

$$\begin{array}{ll}
\mathbf{2} \to \mathbf{3} \colon & T_1 V_2^{\gamma - 1} = T_2 V_3^{\gamma - 1} \\
\mathbf{4} \to \mathbf{1} \colon & T_1 V_1^{\gamma - 1} = T_2 V_4^{\gamma - 1}
\end{array}$$

$$4 \to 1: T_1 V_1^{\gamma - 1} = T_2 V_4^{\gamma - 1}$$

$$\frac{\overline{V}_2}{V_1} = \frac{\overline{V}_3}{V_4}$$

(闭合条件)

卡诺热机循环的效率
$$\left| \eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1} \right|$$

说明: ① η_c 与理气种类、M、p、V的变化无关, 只与 T_1 、 T_2 有关。

② T_1 ↑, $T_2 \downarrow \rightarrow \eta_c$ ↑, 实用上是↑ T_1 。

现代热电厂: $T_1 \sim 600$ °C $\langle T_2 \sim 30$ °C (900K) (300K)

理论上: $\eta_c \sim 65\%$, 实际: $\eta < 40\%$,

原因: 非卡诺, 非准静态, 有摩擦。


奥托循环

蒸汽机: 外加热 内燃机: 内加热

- ① 排气道
- ② 排气气门
- ③ 火花塞
- ④ 进气气门
- ⑤ 进气道

可燃混合气

活塞






https://www.sohu.com/a/227035149_499173


2024春季学期


热学第05章


50

进气行程 进气门开启,排气门关闭。活塞从上止点往下止点运动,上部的容积逐渐增大,气缸内部的压力随之减小。可燃混合气就从进气门中直接吸入了气缸。缸内压力为0.075-0.09MPa,温度100-130℃。













压缩行程 进排气门均关闭,活塞从下止点往上止点运动的过程中,上部的容积逐渐减小,混合气被压缩,缸内压力逐渐升高,最后达到了0.6-1.2MPa,温度升高至300-400°C。

作功行程 进排气门处于关闭状态,活塞接近上止点时,火花塞点燃压缩混合气。压力达到3-5MPa,温度1900-2500°C。活塞从上止点向下止点运动,缸内容积增加,气压和温度随之下降,最终到达作功终点,此时缸内的压力为0.3-0.5MPa,温度为1000-1300°C。









排气行程 进气门关闭,排气门 开启。活塞由下止点往上止点运动,气缸内的废气排到气缸之外。 当活塞接近上止点时,排气门关闭。此时大气压约为0.105-0.115MPa(略高于标准大气压), 温度为600-900℃。

奥托循环的效率

绝热

$$T_A V_1^{\gamma - 1} = T_B V_2^{\gamma - 1}$$

$$T_C V_2^{\gamma - 1} = T_D V_1^{\gamma - 1}$$

等容


$$Q_1 = C_V(T_C - T_B)$$

$$Q_2 = C_V(T_A - T_D)$$


$$\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_A - T_D}{T_C - T_B}$$

$$=1-\frac{1}{\gamma \gamma -1}$$

$$r=rac{V_1}{V_2}$$
(压缩比)



§ 8 致冷循环





致冷系数

$$\boldsymbol{w} = \frac{\boldsymbol{Q}_2}{|A|}$$

卡诺致冷机 \boldsymbol{w}_c

$$\boldsymbol{w}_c = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$







制冷系数:制冷机在一个循环过程中的制冷量与外界作功之比,即

$$w = \frac{Q_2}{|A|}$$

2024春季学期

热学第05章