JRC BROKER / INTEGRAÇÕES

Guia da API para empresas

Conexões WhatsApp, mensageria, eventos assinados e integração com CCLX / Chatwoot.

Edição técnica 22/10/2026. Contratos extraídos da revisão documentada do Broker. A publicação deste arquivo não certifica implantação no servidor nem homologação de um sistema externo.

O que você recebe

URL da instalação JRC, uma chave exclusiva da organização e documentação OpenAPI. A JRC opera o Broker e o motor de conexão. A empresa integra seu próprio backend e mantém suas telas, agentes, caixas e regras de negócio.

Origem prevista: **https://jrc-broker.jrcws.cloud**
Portal previsto após o deploy: **/documentation/**
Chaves reais são entregues separadamente, por canal privado. Este guia não contém credenciais.

Referência do contrato: 7cdc229f7c0148043731

1. O que a empresa consegue fazer

Área	Disponível pelo perfil documentado
Conexões QR	Descobrir provedores do tenant; criar/listar instâncias; parear, consultar estado, reconectar e desconectar.
Mensageria por chave	Ativar o canal QR; consultar canais, conversas e mensagens; enfileirar texto individual.
Recebimento	Receber eventos em receptor HTTPS com HMAC ou ler eventos por cursor, sem exigir URL Chatwoot previamente.
Controle Chatwoot opcional	Vincular uma Account remota, parear número, confirmar identidade, definir agentes e acompanhar operações, mediante credencial específica.
Interface dentro do CCLX	Pacote adaptador de QR para incorporação ao host. Instalação exige integração com sessão, permissões e mapeamento do CCLX.

Limites do acesso genérico atual

O envio por chave neste perfil é de **texto individual pelo QR**. Inclui download privado de anexo, mas não envio de mídia, envio em grupos, templates Meta nem administração de Flows. Outras funções do console e integrações diretas usam contratos e permissões próprios. Não assuma que qualquer chave autoriza todas as rotas do Broker.

A integração oficial Meta depende do cadastro, ativos, permissões e onboarding correspondentes. A API de QR não é uma substituição automática do fluxo oficial. O transporte Evolution é interno: o parceiro chama a API JRC, sem receber a chave global do motor.

Critério de funcionamento

HTTP 200/202, build aprovado ou container saudável não comprovam entrega ao WhatsApp. A POC deve demonstrar pareamento, entrada, saída, estados, idempotência, retomada e isolamento entre empresas com números de homologação.

2. Arquitetura para o CCLX

```
Interface CCLX
  -> backend/adaptador CCLX (sessão e permissões locais)
  -> API HTTPS JRC (chave do tenant)
  -> Broker / fila durável / motor QR / WhatsApp

WhatsApp -> Broker -> webhook HMAC ou polling
  -> inbox durável CCLX -> Pub/Sub local
  -> camada de mensageria / caixa / agente no CCLX
```

Informação fornecida pela equipe do CCLX em 22/10: mensageria parcialmente baseada em Chatwoot 3.x; demais módulos em outro banco; integração por APIs e filas Pub/Sub; possível migração futura para 4.x. A versão exata, a tecnologia da fila e os pontos de extensão ainda precisam ser confirmados.

Responsabilidades

JRC	CCLX
Broker, contrato REST, isolamento de tenant, persistência e entrega de eventos.	Guardar a chave no backend e autenticar seus agentes.
Conectar o número e observar estados do transporte.	Mapear instanceId/channelId/conversationId JRC para Account, inbox e conversation locais.
Expor o QR e operações documentadas.	Incorporar a interface QR e respeitar quem pode administrar cada caixa.
Assinar e repetir webhooks dentro dos limites.	Verificar HMAC, persistir eventId único, publicar na fila e evitar loop/duplicação.

Não é necessário compartilhar banco PostgreSQL, Redis, fila interna, SSH ou chave Evolution. O Broker não escreve diretamente no banco do CCLX. Para o caminho genérico, URL/Account/token Chatwoot não são pré-requisitos da emissão da chave.

O pacote QR não instala mensageria ou controller Rails. O CCLX precisa integrar sessão, permissões e cofre, além de construir o consumidor de eventos e o envio pelo compositor local. Os quatro eventos genéricos não atribuem conversas a times/agentes; transferência e retomada de Flow exigem uma ponte de controle própria, homologada no host.

O que falta confirmar com o CCLX

Versão exata 3.x; autenticação e permissões do host; API local de contatos/conversas/mensagens; tecnologia e contrato Pub/Sub; formato dos IDs; receptor HTTPS ou escolha inicial por polling; mapeamento das caixas e dos cinco números da POC.

3. Acesso e configuração inicial

Escopo	Uso
instances:read	Consultar provedores e instâncias.
instances:write	Criar, parear e desconectar instâncias.
messaging:read	Consultar canais, conversas e mensagens.
messaging:send	Ativar canal (também exige instances:write) e enviar texto QR.
webhooks:manage	Cadastrar/revogar receptor, consultar eventos e entregas.

```
GET /v1/provider-accounts?provider=BAILEYS&limit=100
Accept: application/json
X-JRC-API-Key: SUA_CHAVE_PRIVADA
```

A chave identifica a organização. Não envie organizationId no corpo para escolher outro tenant. Os IDs de recursos são UUIDs do Broker, não IDs globais do Evolution. Se a lista de contas de provedor estiver vazia, a JRC precisa provisionar o acesso do tenant antes de criar instâncias.

Validade sugerida para a POC: 15 dias. A chave é revogável e os novos escopos são explícitos. Não guardar a chave em JavaScript público, URL, repositório, print ou pacote de documentação. O Swagger mantém a autorização somente na memória da aba.

Usar o Swagger

Abrir /documentation/, escolher Conexões, Mensageria ou Eventos e clicar Authorize. Informar somente uma credencial por requisição. Escrita fica desabilitada inicialmente; habilitá-la e clicar Execute executa a operação real. O portal não cria conexões ou envia mensagens automaticamente. Há downloads OpenAPI, consultas Postman e este PDF.

4. Primeiro número: parear e ativar

Passo 1 - Escolher uma conta e criar instância

```
GET /v1/provider-accounts?provider=BAILEYS&limit=100

POST /v1/instances
Idempotency-Key: poc-instancia-01
Content-Type: application/json

{"name":"POC CCLX", "provider":"BAILEYS",
 "providerAccountId":"UUID_DA_CONTA_RETORNADA"}
```

Guardar response.instance.id como instanceId. Verificar pending, operationId e reconciliationRequired. Não gerar outra intenção de criação ao receber timeout ou resultado incerto.

Passo 2 - Solicitar QR ou reconexão

```
POST /v1/instances/INSTANCE_ID/connect
Idempotency-Key: poc-pareamento-01
Content-Type: application/json

{}

GET /v1/instances/INSTANCE_ID/status
```

Ler action.type. QR_CODE usa action.encoding, value e expiresAt; PAIRING_CODE apresenta code. NONE pode indicar conexão já existente ou operação pendente. Não renderizar qualquer string como URL arbitrária. Reconectar usa o mesmo endpoint /connect, com uma intenção explícita e idempotência própria; não existe rota /reconnect no contrato de instâncias.

Passo 3 - Ativar o canal para mensageria

```
POST /v1/messaging/instances/INSTANCE_ID/partner-activate
Idempotency-Key: poc-canal-01
Content-Type: application/json

{}
```

Guardar **response.id** como channelId: o canal vem em objeto plano, sem wrapper channel. Ativar mensageria não liga bots. Consultar os canais permite recuperar o vínculo pela instanceId.

5. Receber e responder

Recebimento por consulta periódica

```
GET /v1/partner-events?after=0&limit=50

# Persistir eventos e o nextCursor retornado.
GET /v1/partner-events?after=CURSOR_RETORNADO&limit=50
```

Cursores são strings decimais. Não converter para Number em JavaScript. Persistir eventId único e cursor no backend; consultar até obter uma página sem avanço e repetir com intervalo controlado. Eventos históricos importados não são tratados como novas mensagens acionáveis.

Responder a uma conversa do Broker

```
POST /v1/messaging/channels/CHANNEL_ID/partner-text
Idempotency-Key: cclx-resposta-123
Content-Type: application/json

{"conversationId":"CONVERSATION_ID_JRC",
 "text":"Mensagem de homologação"}
```

Alternativa: phoneNumber E.164 em vez de conversationId, nunca ambos. Texto: 1 a 4096 caracteres. IDs da conversa local do CCLX não podem ser enviados como UUID da conversa JRC. Usar mapa durável entre os sistemas.

202 significa enfileirado. Consultar mensagens e eventos para SENT/DELIVERED/READ ou falha. A chave é revalidada no despacho: expiração, revogação, exclusão ou remoção do escopo bloqueiam envio pendente. Revogação não recolhe uma requisição já enviada ao provedor.

Evitar loop

Não reenviar mensagens recebidas da JRC de volta ao WhatsApp. Guardar a origem e o ID externo; mensagens espelhadas geram atualização local, não uma nova intenção de saída. Uma intenção do agente usa uma única chave idempotente, inclusive após timeout.

6. Webhooks: assinatura e retomada

```
POST /v1/partner-webhooks
Idempotency-Key: cclx-receptor-01
Content-Type: application/json

{"url":"https://backend.example/hooks/jrc"}
```

Guardar response.endpoint.id e response.signingSecret. O segredo é independente da chave de API. Listagens não devolvem segredos. A URL exige HTTPS público, porta 443, DNS e certificado válidos, sem query, fragmento, usuário ou senha. Redirects e endereços privados são rejeitados. Até cinco endpoints ativos por tenant.

Evento	Significado
message.received	Nova mensagem recebida no Broker.
message.created	Mensagem de saída registrada no Broker, inclusive origem observada.
message.status	Mudança observada no estado da mensagem.
connection.status	Mudança de estado de conexão QR ou Meta.

```
X-JRC-Event-Id: UUID_IMUTAVEL
X-JRC-Timestamp: UNIX_SEGUNDOS
X-JRC-Signature: sha256=HEX_HMAC

HEX_HMAC = HMAC_SHA256(signingSecret,
  timestamp + "." + eventId + "." + exactRawBody)
```

Validar bytes brutos antes de transformar JSON, comparar em tempo constante, conferir header eventId contra o envelope e aceitar timestamp com janela de cinco minutos. Persistir em inbox durável com chave única eventId antes do 2xx. Publicar no Pub/Sub a partir de outbox durável evita perder o evento entre confirmação HTTP e fila.

Entrega ao menos uma vez, possivelmente fora de ordem. Até dez tentativas totais: falhas de rede, 5xx, 408, 425 e 429 permitem retry limitado. Outros códigos, incluindo redirect, são terminais. A JRC não guarda o corpo da resposta do receptor. Revogar uma chave de API não revoga o receptor; revogue ambos ao encerrar a integração.

Retenção do feed: 30 dias. 409 EVENT_CURSOR_EXPIRED informa resetCursor/earliestCursor/lastPrunedCursor: reiniciar e conciliar com o estado das mensagens. Nunca inferir sucesso a partir de feed vazio.

7. Erros, estados e operação segura

Código / estado	Como tratar
400 / 422	Corrigir corpo, parâmetros ou formato conforme schema; não repetir indefinidamente.
401 / 403	Conferir validade, escopo e vínculo da chave. Não trocar tenant ou contornar a autorização.
404	Conferir ID, perfil de integração e disponibilidade; um recurso de outro tenant não fica acessível.
409	Conflito de revisão, identidade, idempotência ou cursor. Consultar e conciliar antes de agir.
429	Respeitar limites e backoff do cliente. Não criar múltiplas intenções para superar o limite.
502 / 503 / timeout	Consultar o estado da intenção existente e usar a mesma Idempotency-Key ao repetir a mesma operação.
UNKNOWN	Resultado incerto. Não gerar nova mensagem/chave para forçar envio; conciliar a operação.
DELIVERED no webhook	O receptor respondeu 2xx; não confundir com mensagem WhatsApp entregue.

Aceite da POC

1. Uma empresa e um número de homologação; chave com prazo e escopos mínimos.
2. Parear, desconectar e reconectar pela interface incorporada.
3. Receber mensagem e registrá-la na caixa correta do CCLX.
4. Responder e observar os estados sem duplicação.
5. Repetir a intenção com a mesma chave e simular queda do receptor.
6. Comprovar isolamento de outro tenant, revogação e retomada por cursor.
7. Confirmar limites de mídia, grupos, Meta e Flow antes de ampliar o escopo.
8. Expandir até cinco números e iniciar o período acordado após aceite do percurso inicial.

Sem acesso ao host do CCLX e sem números de homologação, o pacote pode ser testado por contratos e simulação, mas não é correto certificar a integração externa como concluída.

8. Catálogo de endpoints

As próximas páginas explicam cada operação dos perfis públicos. Tipos, campos obrigatórios, limites e respostas são derivados do mesmo OpenAPI do Swagger. Erros comuns de autenticação, autorização, indisponibilidade e limites também podem ocorrer em rotas legadas que documentam somente a resposta de sucesso.

Conexões QR

Conexões da organização. Use X-JRC-API-Key com instances:read ou instances:write. A chave identifica o tenant; não envie organizationId. A modalidade oficial depende do onboarding Meta. Não são endpoints diretos do motor interno.

Consultar contas de provedor disponíveis

```
GET /v1/provider-accounts
```

Lista as contas de provedor da sua organização. Filtre provider=BAILEYS para QR e guarde data[].id como providerAccountId. Uma lista vazia exige provisionamento pela JRC; não use IDs ou chaves do motor interno.

Escopo: instances:read

Parâmetros: limit (query, opcional); cursor (query, opcional); provider (query, opcional)

Respostas declaradas: 200, 400, 401, 403, 404

Listar conexões da empresa

```
GET /v1/instances
```

Retorna uma página das instâncias do tenant. Use limit e o cursor retornado para continuar a listagem.

Escopo: instances:read

Parâmetros: limit (query, opcional); cursor (query, opcional)

Respostas declaradas: 200, 400, 401, 403, 404

Criar uma conexão

```
POST /v1/instances
```

Recebe name, provider e providerAccountId obtido na consulta de provedores. Use BAILEYS para o percurso QR desta POC. A criação é idempotente; não significa que o WhatsApp já está conectado.

Escopo: instances:write

Parâmetros: idempotency-key (header, obrigatório)

Corpo JSON: name *: string, provider *: BAILEYS/META, providerAccountId *: string (* obrigatório). Ver schemas completos no Swagger.

Respostas declaradas: 200, 201, 202, 400, 401, 403, 404, 409, 415, 502

Consultar uma conexão

```
GET /v1/instances/{id}
```

Retorna os dados da instância identificada por um UUID do Broker pertencente à empresa autenticada.

Escopo: instances:read

Parâmetros: id (path, obrigatório)

Respostas declaradas: 200, 400, 401, 403, 404

Solicitar pareamento QR

```
POST /v1/instances/{id}/connect
```

Recebe {} ou pairingHint opcional. Inicia ou observa a conexão; o resultado pode ser imediato ou uma operação pendente. Confira o schema de resposta e consulte status. Exiba o QR apenas ao operador autorizado.

Escopo: instances:write

Parâmetros: id (path, obrigatório); idempotency-key (header, obrigatório)

Corpo JSON: pairingHint: string (* obrigatório). Ver schemas completos no Swagger.

Respostas declaradas: 200, 202, 400, 401, 403, 404, 409, 415, 502

Consultar estado de conexão

```
GET /v1/instances/{id}/status
```

Observa o estado atual do provedor. Um QR exibido ou uma requisição aceita não comprova pareamento concluído.

Escopo: instances:read

Parâmetros: id (path, obrigatório)

Respostas declaradas: 200, 400, 401, 403, 404, 502

Desconectar uma instância

```
POST /v1/instances/{id}/disconnect
```

Recebe {}. Solicita desconexão e pode devolver operação pendente. Interrompe o transporte dessa instância; use apenas no número de homologação ou com autorização operacional.

Escopo: instances:write

Parâmetros: id (path, obrigatório); idempotency-key (header, obrigatório)

Corpo JSON: {} (* obrigatório). Ver schemas completos no Swagger.

Respostas declaradas: 200, 202, 400, 401, 403, 404, 409, 415, 502

Mensageria por chave

Tenant inferido da chave JRC. Use messaging:read para consultas e messaging:send para texto QR; ativar canal exige também instances:write. Não exige URL, Account ID ou credencial Chatwoot. Envio atual deste perfil: texto individual WhatsApp QR; inclui download privado de anexo, mas não envio de mídia, grupos, templates Meta nem Flows. 202 confirma fila, não entrega; acompanhe mensagens/eventos. Nunca repita uma operação UNKNOWN com outra chave de idempotência.

Ativar mensageria para uma instância QR

```
POST /v1/messaging/instances/{id}/partner-activate
```

Recebe {}. Cria ou reutiliza o canal canônico da instância QR do tenant. Guarde response.id como channelId; a resposta é um objeto plano. Não publica nem ativa bot.

Escopo: instances:write + messaging:send

Parâmetros: id (path, obrigatório); idempotency-key (header, obrigatório)

Corpo JSON: {} (* obrigatório). Ver schemas completos no Swagger.

Respostas declaradas: 200, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 422, 429, 500, 502, 503

Listar canais de mensageria

```
GET /v1/messaging/channels
```

Retorna os canais visíveis ao tenant. Use id para conversas/envio; instanceId identifica a instância associada quando disponível.

Escopo: messaging:read

Respostas declaradas: 200

Listar conversas de um canal

```
GET /v1/messaging/channels/{id}/conversations
```

Consulta as conversas registradas no Broker para o canal. Não representa todo o histórico existente no aplicativo WhatsApp; depende dos eventos recebidos e do histórico efetivamente importado.

Escopo: messaging:read

Parâmetros: id (path, obrigatório)

Respostas declaradas: 200

Consultar uma conversa

```
GET /v1/messaging/conversations/{id}
```

Retorna os dados da conversa canônica. IDs de conversa do Broker não são IDs de conversa do Chatwoot/CCLX; mantenha um mapa no adaptador.

Escopo: messaging:read

Parâmetros: id (path, obrigatório)

Respostas declaradas: 200

Consultar mensagens e estados

```
GET /v1/messaging/conversations/{id}/messages
```

Retorna as mensagens registradas e seus estados observados. Pode incluir metadados de mídia; use media.id na rota de download privado. Este perfil ainda não disponibiliza envio de mídia.

Escopo: messaging:read

Parâmetros: id (path, obrigatório)

Respostas declaradas: 200

Baixar anexo privado registrado no Broker

```
GET /v1/messaging/media/{id}
```

Devolve bytes do anexo com seu MIME e Content-Disposition attachment. Use media.id de uma mensagem. A chave e o tenant são revalidados antes de liberar os bytes. Não é URL pública nem envio de arquivo; o backend consumidor deve respeitar permissões locais e limites.

Escopo: messaging:read

Parâmetros: id (path, obrigatório)

Respostas declaradas: 200

Enfileirar texto individual pelo QR

```
POST /v1/messaging/channels/{id}/partner-text
```

Recebe conversationId OU phoneNumber E.164, e text com 1 a 4096 caracteres. Usa o envio humano canônico e revalida a autoridade da chave no despacho. HTTP 202 confirma fila, não entrega. Suporte atual: texto individual QR; não mídia, grupos ou templates Meta.

Escopo: messaging:send

Parâmetros: id (path, obrigatório); idempotency-key (header, obrigatório)

Corpo JSON: conversationId *: string, text *: string OU phoneNumber *: string, text *: string (* obrigatório). Ver schemas completos no Swagger.

Respostas declaradas: 202, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 422, 429, 500, 503

Eventos e webhooks

Exige webhooks:manage. Endpoint do consumidor pode ser cadastrado depois da emissão da chave. Entrega ao menos uma vez com HMAC-SHA256 e tentativas limitadas; deduplique eventId. Ordem de entrega não é garantida; use cursor e não reverta estados mais recentes. Polling retém 30 dias e retorna 409 quando o cursor expira. O segredo de assinatura é separado da chave de API. Revogar uma chave de API não revoga automaticamente endpoints: revogue-os explicitamente.

Listar endpoints receptores

```
GET /v1/partner-webhooks
```

Retorna os endpoints cadastrados sem seus segredos de assinatura. API key e segredo HMAC são credenciais distintas.

Escopo: webhooks:manage

Respostas declaradas: 200, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 422, 429, 500, 503

Cadastrar receptor HTTPS assinado

```
POST /v1/partner-webhooks
```

Recebe url HTTPS pública, porta 443, sem query/fragmento ou credenciais. Máximo de cinco endpoints ativos por empresa. Retorna endpoint, signingSecret e replayed; guarde o segredo no backend. Repetição com a mesma chave idempotente e URL recupera o cadastro.

Escopo: webhooks:manage

Parâmetros: idempotency-key (header, obrigatório)

Corpo JSON: url *: string (* obrigatório). Ver schemas completos no Swagger.

Respostas declaradas: 201, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 422, 429, 500, 503

Revogar receptor e cancelar entregas pendentes

```
DELETE /v1/partner-webhooks/{id}
```

Revoga o endpoint, remove seu segredo e cancela trabalho pendente. Uma requisição já despachada pode chegar. Revogar a chave de API não revoga esse endpoint automaticamente.

Escopo: webhooks:manage

Parâmetros: id (path, obrigatório)

Respostas declaradas: 200, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 422, 429, 500, 503

Consultar eventos por cursor

```
GET /v1/partner-events
```

Use after=0 na primeira leitura e depois o nextCursor retornado. after e cursores são strings decimais; limit de 1 a 100. Retenção de 30 dias. Cursor expirado retorna 409 EVENT_CURSOR_EXPIRED; reinicie a leitura e concilie com mensagens.

Escopo: webhooks:manage

Parâmetros: after (query, opcional); limit (query, opcional)

Respostas declaradas: 200, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 422, 429, 500, 503

Consultar diagnóstico de entregas HTTP

```
GET /v1/partner-webhook-deliveries
```

Lista até 100 entregas com estado e tentativas limitadas. DELIVERED aqui significa que o receptor confirmou HTTP 2xx; não significa entrega de mensagem WhatsApp.

Escopo: webhooks:manage

Parâmetros: limit (query, opcional)

Respostas declaradas: 200, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 422, 429, 500, 503

Controle Chatwoot opcional

Perfil opcional para uma Account Chatwoot vinculada ao Broker. Exige chave de controle específica chatwoot:read/manage/pair/disconnect; a chave genérica de instâncias não autoriza esse perfil. Mensagens dos agentes retornam pelo webhook da caixa. Flow possui credencial e contrato separados.

Consultar contexto de controle Chatwoot

```
GET /v1/integrations/chatwoot/control/context
```

Perfil opcional vinculado a uma Account Chatwoot remota. Consulta o contexto autorizado dessa integração; não usa a chave genérica de mensageria.

Escopo: chatwoot:read

Respostas declaradas: 200

Listar recursos para vínculo Chatwoot

```
GET /v1/integrations/chatwoot/control/resources
```

Obtém recursos autorizados para o assistente de conexão, incluindo instâncias e escolhas locais/remotas disponíveis.

Escopo: chatwoot:manage

Respostas declaradas: 200

Consultar preparação do vínculo Chatwoot

```
GET /v1/integrations/chatwoot/control/onboarding
```

Consulta a preparação e as opções de onboarding na Account vinculada. Depende do destino remoto configurado e das permissões da credencial.

Escopo: chatwoot:manage

Respostas declaradas: 200

Iniciar vínculo de caixa e conexão

```
POST /v1/integrations/chatwoot/control/onboarding
```

Recebe nome, origem NEW/EXISTING, agentes e replaceExistingWebhook, conforme schema. Retorna operação assíncrona; consulte o UUID da operação até conclusão. Não substituir webhook existente sem decisão explícita.

Escopo: chatwoot:manage

Parâmetros: idempotency-key (header, obrigatório)

Corpo JSON: agentIds *: array, inboxId: integer, name *: string, replaceExistingWebhook *: boolean, source *: objeto (* obrigatório). Ver schemas completos no Swagger.

Respostas declaradas: 202

Consultar operação de vínculo

```
GET /v1/integrations/chatwoot/control/onboarding/{operationId}
```

Consulta os passos e o resultado da operação de onboarding existente, sem repetir a criação.

Escopo: chatwoot:read

Parâmetros: operationId (path, obrigatório)

Respostas declaradas: 200

Recuperar operação de vínculo

```
POST /v1/integrations/chatwoot/control/onboarding/{operationId}/recover
```

Recebe action RETRY, RECONCILE ou CANCEL conforme estado permitido. Resultados incertos exigem conciliação; não force criação duplicada.

Escopo: chatwoot:manage

Parâmetros: operationId (path, obrigatório); idempotency-key (header, obrigatório)

Corpo JSON: action *: RETRY/RECONCILE/CANCEL (* obrigatório). Ver schemas completos no Swagger.

Respostas declaradas: 202

Consultar saúde da conexão integrada

```
GET /v1/integrations/chatwoot/control/connections/{integrationId}/status
```

Consulta a conexão e a identidade observada para a integração autorizada. Vínculo cadastrado não comprova o percurso de uma mensagem.

Escopo: chatwoot:read

Parâmetros: integrationId (path, obrigatório)

Respostas declaradas: 200

Solicitar QR da conexão integrada

```
POST /v1/integrations/chatwoot/control/connections/{integrationId}/pair
```

Recebe {} e inicia/observa uma operação de pareamento vinculada à integração. Pode retornar imediatamente ou como operação pendente.

Escopo: chatwoot:pair

Parâmetros: integrationId (path, obrigatório); idempotency-key (header, obrigatório)

Corpo JSON: {} (* obrigatório). Ver schemas completos no Swagger.

Respostas declaradas: 200, 202

Consultar operação de pareamento

```
GET /v1/integrations/chatwoot/control/connections/{integrationId}/pair-operations/{operationId}
```

Obtém o resultado da operação de pareamento sem iniciar outra. O identificador da operação pertence à integração e ao tenant.

Escopo: chatwoot:pair

Parâmetros: integrationId (path, obrigatório); operationId (path, obrigatório)

Respostas declaradas: 200, 409

Confirmar identidade observada do QR

```
POST /v1/integrations/chatwoot/control/connections/{integrationId}/confirm-identity
```

Recebe observedRevision. Confirma exatamente a identidade atualmente observada, sem aceitar uma revisão desatualizada.

Escopo: chatwoot:manage

Parâmetros: integrationId (path, obrigatório); idempotency-key (header, obrigatório)

Corpo JSON: observedRevision *: integer (* obrigatório). Ver schemas completos no Swagger.

Respostas declaradas: 200

Desconectar número da integração

```
POST /v1/integrations/chatwoot/control/connections/{integrationId}/disconnect
```

Recebe {} e solicita a desconexão da instância vinculada. Pode gerar operação pendente; consulte o resultado.

Escopo: chatwoot:disconnect

Parâmetros: integrationId (path, obrigatório); idempotency-key (header, obrigatório)

Corpo JSON: {} (* obrigatório). Ver schemas completos no Swagger.

Respostas declaradas: 200, 202

Definir agentes da caixa integrada

```
PUT /v1/integrations/chatwoot/control/connections/{integrationId}/agents
```

Recebe agentIds da Account vinculada. Aplica o conjunto permitido de agentes; não concede acesso a outra empresa ou a outra Account.

Escopo: chatwoot:manage

Parâmetros: integrationId (path, obrigatório); idempotency-key (header, obrigatório)

Corpo JSON: agentIds *: array (* obrigatório). Ver schemas completos no Swagger.

Respostas declaradas: 200

Consultar capacidade real do remetente para campanhas

```
GET /v1/integrations/chatwoot/control/connections/{integrationId}/campaign-transport
```

Retorna protocolo chatwoot-campaigns/v1, vínculo, revisões, identidade, ready e reason. Não concede acesso nem muda executor. A reserva de campanhas exige hook compatível no host; ready de transporte não certifica instalação do CCLX.

Escopo: chatwoot:read

Parâmetros: integrationId (path, obrigatório)

Respostas declaradas: 200

Reservar intenção canônica de campanha

```
POST /v1/integrations/chatwoot/control/connections/{integrationId}/campaign-intents
```

Exige chave de controle vinculada e X-JRC-External-Actor. O host grava a mensagem canônica, reserva a intenção e só depois envia o único callback assinado. O Broker confere ator, conta, caixa, conteúdo e revisões. Não chamar diretamente o motor nem duplicar o envio pelo caminho genérico.

Escopo: chatwoot:manage

Parâmetros: integrationId (path, obrigatório); idempotency-key (header, obrigatório); x-jrc-external-actor (header, obrigatório)

Corpo JSON: campaignId *: string, conversationId *: integer, destinationRevision *: integer, identityRevision *: integer, kind *: text/image/document/video/audio, messageId *: integer, ownerRevision *: integer, text *: string (* obrigatório). Ver schemas completos no Swagger.

Respostas declaradas: 200, 201

Consultar recibo agregado da campanha

```
GET /v1/integrations/chatwoot/control/connections/{integrationId}/conversations/{conversationId}/campaign-messages/{messageId}
```

Usa IDs numéricos da conversa e mensagem da central vinculada, não UUIDs de conversa JRC. Agrega os anexos conservadoramente; queued não significa sent, e unknown exige conciliação.

Escopo: chatwoot:read

Parâmetros: integrationId (path, obrigatório); conversationId (path, obrigatório); messageId (path, obrigatório)

Respostas declaradas: 200

9. Capacidades além da POC inicial

A meta é um Broker completo, mas capacidade do motor, contrato JRC e homologação são provas diferentes. Não tratar uma rota existente ou um botão habilitado como prova de entrega. QR e Meta também têm capacidades distintas.

Recurso	Situação e próximo critério
Texto QR	Contrato por chave documentado. Provar ida/volta no número de homologação e estados reais.
Mídia	Há transporte de imagem/áudio/vídeo/documento/figurinha no Broker. O perfil genérico de chave já permite download privado pelo ID da mensagem; ainda precisa de upload/envio, cotas e homologação específica.
Campanhas	São envios individuais agendados. A ponte JRC exige contrato canônico de capacidade, intenção e recibo da revisão correspondente; não basta liberar uma checkbox.
Grupos e histórico	Há caminhos próprios no Broker, com seleção e revisões. Não presumir catálogo de grupos completo, administração de participantes ou cópia integral do WhatsApp pelo perfil genérico.
Flow / URA	Usar primeiro o editor no console Broker, com um executor por canal. Editor incorporado, catálogo remoto, transferência e retomada precisam de adaptação ao host CCLX. A chave QR/texto não autoriza gestão do Flow, e os quatro eventos genéricos não executam atribuição local. A POC genérica não cobre esse controle.
Chamadas	Na referência Evolution fixada, offerCall tem a chamada real comentada e devolve um ID de exemplo. Voz exige transporte efetivo e validado; esse stub não comprova ligação.
Outros tipos	Localização, cartão de contato, reação, enquete, lista e botões têm funções na referência Evolution. Cada tipo precisa de contrato, armazenamento/projeção, despacho e prova próprios no Broker.
Monitoramento	Usar saúde, fila e diagnóstico. UNKNOWN exige conciliação. Eventos e Pub/Sub não autorizam repetir efeitos de envio.

Modelo CCLX: uma organização Casa do Construtor CCLX, com uma instância por número. Usuários próprios usam o console Broker; o backend CCLX usa a chave do tenant. O CCLX relaciona agente/Account/caixa a instanceId e channelId; um agente pode atender várias caixas e um número pode ser compartilhado por agentes autorizados.

10. Referências e verificação de versão

Fonte contratual: docs/api/openapi.json e perfis públicos gerados em scripts/docs/public-api.mjs. A geração falha se uma rota selecionada desaparecer; a documentação não cria endpoints fictícios.

Operações neste catálogo: 34. Código dos contratos canônicos SHA-256:
7cdc229f7c0148043731b232309f4337a437309245572e351cf143b085fa1e2a

Este manual deve acompanhar a mesma versão do Swagger e das imagens API/Web. A publicação no GHCR não atualiza o Dokploy automaticamente. O operador precisa aplicar as migrações exigidas pela revisão, atualizar todos os workers e conferir prontidão e logs.

Documentação oficial de referência para o adaptador Chatwoot:
Como criar uma caixa do tipo API
Webhooks do Chatwoot

Essas referências descrevem o produto de origem e não certificam o fork/versão do CCLX. A versão exata e as adaptações devem ser verificadas no ambiente de homologação.