
Documentation



Mission: Déployer un snapshot d'un PC (système d'exploitation, logiciels,) sur des PC vides au sein d'un réseau entreprise.





Pré requis VirtualBox :

- 1 serveur
- 1 une image
- 1 pc vide

▼ 1.1 Configuration du serveur Debian 12 ■ (VM1)

Tout d'abord sur virtual box dans les paramètres, veuillez activer dans le réseau l'adaptateur 1 en nat et le 2 en interne pour que toutes les machines communiquent entres elles

ensuite la mise à jour des paquets :

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

et l'installation de tout les services nécessaires :

sudo apt install isc-dhcp-server tftpd-hpa nfs-kernel-server nginx syslinux pxelir

Paquet	Rôle	Sert à
isc-dhcp-server	Serveur DHCP	Fournit automatiquement une adresse IP aux machines clientes (comme VM2/VM4) et leur indique où booter en PXE (via options comme next-server et filename).
tftpd-hpa		Transfère les fichiers de boot PXE (comme pxelinux.0, initrd, vmlinuz) au client via le protocole TFTP, utilisé par le BIOS/UEFI.
nfs-kernel- server	Serveur NFS	Permet aux clients PXE (comme Clonezilla Live) d'accéder à distance aux images de disque stockées sur le serveur (/srv/nfs/clonezilla_images).

nginx	Serveur web léger (facultatif mais utile)	Sert pour afficher les images disponibles via un navigateur ou partager des fichiers, logs, scripts, etc. via HTTP.
syslinux	Qutils de boot	Contient les fichiers nécessaires au boot PXE : pxelinux.0 , Idlinux.c32 , etc., à copier dans /srv/tftp .
pxelinux	■ Chargeur PXE	Partie de syslinux dédiée au démarrage réseau ; permet d'afficher un menu PXE et charger Clonezilla automatiquement.
clonezilla	Outil de clonage	Fournit l'outil de sauvegarde/restauration (ocs-sr , etc.) – pas forcément utile sur le serveur, mais pratique si tu veux faire des scripts manuels.

Les paquets si dessus servent pour faire :

- · un serveur DHCP
- un serveur TFTP
- un serveur NFS
- les fichiers Clonezilla nécessaires

1.2 Configuration DHCP sur VM1

Tout d'abord il faut configurer le fichier dhcpd.conf

sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf #Recopier la configuration suivante.

```
Q ≡
                                   /etc/dhcp/dhcpd.con1
dhcpd.conf
# Configuration DHCP pour PXE Boot Clonezilla
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;
log-facility local7;
# Configuration du sous-réseau
subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.100.10 192.168.100.20;
    option domain-name-servers 8.8.8.8;
option routers 192.168.100.1;
    option broadcast-address 192.168.100.255;
    next-server 192.168.100.1;
    filename "pxelinux.0";
               ^O Écrire
^G Aide
^X Quitter
                               Chercher
                                            K Couper
                                                            Exécuter
                                                                        ^c Emplacement
               ^R Lire fich.
                                                           Justifier
                                                                        ^/ Aller ligne
```

Dans

/etc/default/isc-dhcp-server , spécifie l'interface :



Pour être sur du nom de l'interface vous pouvez faire un :

ip a

Tu verras probablement:

- enp0s3 → NAT (Internet)
- enp0s8 → Interne (PXE, IP statique)


Fichier de config réseau statiq ENPOS8 : /etc/network/interfaces

sudo nano /etc/network/interfaces.d/pxe.cfg auto enp0s8 iface enp0s8 inet static

address 192.168.100.1 netmask 255.255.255.0 sudo systemctl restart networking

Fichier de config réseau : /etc/network/interfaces ou Netplan

Si tu utilises systemd (par défaut sous Debian 12), crée une config statique pour l'interface interne :



sudo systemctl restart isc-dhcp-server

Redémarrer ensuite les services DHDCP:

1.3 Configuration du serveur TFTP

TFTP utilise pxelinux.0, les fichiers doivent être dans /srv/tftp/.

Crée les dossiers nécessaires :

sudo mkdir -p /srv/tftp/pxelinux.cfg
sudo cp /usr/lib/PXELINUX/pxelinux.0 /srv/tftp/

Fichier de configuration PXE par défaut :

/srv/tftp/pxelinux.cfg/default

DEFAULT clonezilla

LABEL clonezilla

KERNEL clonezilla/live/vmlinuz

APPEND initrd=clonezilla/live/initrd.img boot=live config noswap edd=on no modeset ocs_live_run="ocs-live-general" ocs_live_batch="yes" ocs_live_mod e="restore" ocs_srv=192.168.100.1 ocs_img="your_image_name" keyboard-lay outs=fr locales=fr_FR.UTF-8 vga=788 fetch=tftp://192.168.100.1/clonezilla/live/ filesystem.squashfs



Clonezilla live ISO contient tout ce qu'il faut.



Télécharger l'iso

wget https://sourceforge.net/projects/clonezilla/files/clonezilla_live_stable

1.4.1 Monte Clonezilla live ISO:

mkdir /mnt/clonezilla mount -o loop clonezilla-live.iso /mnt/clonezilla #Si tu ne déplaces pas ton téléchargement dans le dossier tu auras une erreur

1.4.2 Copie des fichiers nécessaires :

mkdir -p /srv/tftp/clonezilla/live

cp /mnt/clonezilla/live/vmlinuz /srv/tftp/clonezilla/live/

cp /mnt/clonezilla/live/initrd.img /srv/tftp/clonezilla/live/

cp /mnt/clonezilla/live/filesystem.squashfs /srv/tftp/clonezilla/live/ umount /mnt/clonezilla

6. Serveur NFS pour partager l'image

Clonezilla aura besoin d'un partage NFS pour accéder à l'image à restaurer.

1.4.3 Crée un dossier pour stocker l'image :

sudo mkdir -p /srv/nfs/clonezilla_images sudo chown -R nobody:nogroup /srv/nfs

1.5 Déclare le partage NFS :

Ajoute à /etc/exports :

/srv/nfs/clonezilla_images 192.168.100.0/24(rw,sync,no_subtree_check)

Recharge NFS:

sudo exportfs -a sudo systemctl restart nfs-kernel-server

2. Configuration de la VM 2 (image source)

Installer un système d'exploitation (debian 12) par exemple.

Vous pouvez y ajouter quelques applications si nécessaires, il est possible de modifier l'image plus tard donc si vous ne le faites pas maintenant ce n'est pas très grave.

On se retrouve ensuite dans les paramètres de la VM pour y ajouter l'ISO clonezilla_live dans stockage.

Démarrer la VM.

. Démarrer VM2 avec Clonezilla Live (en ISO)

- Démarre sur Clonezilla Live
- Choisis l'option "device-image" → "nfs_server".

2. Monter le serveur NFS/

• Choix de Eth1 → Adressage IP static, ex: 192.168.100.2

Adresse du serveur NFS: 192.168.100.1

• Dossier à monter : /srv/nfs/clonezilla_images

• Monté localement dans Clonezilla à : /home/partimag

3. Sauvegarder le disque complet de VM2

- Choisis savedisk ou saveparts en fonction de ce que tu veux
- Possibilité de choisir zstd pour la compression, pas besoin de coupe les fichiers
- Donne un nouveau nom d'image (ex : vm2_backup)

4. L'image mise à jour est maintenant prête

Elle est stockée sur VM1 dans /srv/nfs/clonezilla_images/vm3_updated.



Si vous êtes amener à faire une autre sauvegarde car vous avez changez des logiciels et que vous voulez mettre à jour il suffit de reproduire ses consignes mais donner un nom différent à la sauvegarde sinon cela écrasera la suivante.

Pour vérifier que tout à bien été copié vous pouvez aller sur le serveur et faire :

Is /srv/nfs/clonezilla_images #Cela devrait rendre Vm2_Backup



Création de la VM3

1. Va dans Paramètres de la VM3:


- Système > Carte mère > Ordre de démarrage
 - ∘ **V** Coche **Réseau**
 - Mets-le en premier dans la liste
 - X Décoche "Disquette" si elle est là

2. Ensuite, dans l'onglet Réseau:

- Adaptateur 1: Activé
- Attacher à : Réseau interne (même nom que VM1, ex : clonezilla-net)
- Type: Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)
- ✓ Coche "Câble connecté" en bas

3. Stockage:

• Assure toi d'avoir assez d'espace de stockage pour accueillir la VM source.



Menu PXE

```
iPXE (PCI E2:00.0) starting execution...ok
iPXE initialising devices...ok

iPXE 1.21.1 -- Open Source Network Boot Firmware -- http://ipxe.org
features: DNS TFTP PXE PXEXT

net0: 08:00:27:85:4a:e8 using 82540em on 0000:00:03.0 (open)
    [Link:down, TX:0 TXE:0 RX:0 RXE:0]
    [Link status: Down (http://ipxe.org/38086101)]
Jaiting for link-up on net0.... ok
Configuring (net0 08:00:27:85:4a:e8).... ok
net0: 192.168.100.15/255.255.255.0 gw 192.168.100.1


Next server: 192.168.100.1
filename: pxelinux.0
fftp://192.168.100.1/pxelinux.0.. ok
pxelinux.0 : 42430 bytes [PXE-NBP]

PXELINUX 6.04 PXE 20200816 Copyright (C) 1994-2015 H. Peter Anvin et al
Loading clonezilla/live/vmlinuz...
```

Chargement de l'iso Clonezilla via PXE


```
IP-Config: enp0s3 hardware address 08:00:27:dc:16:09 mtu 1500 DHCP RARP
IP-Config: enp0s3 complete (dhcp from 192.168.100.1):
address: 192.168.100.13
                               broadcast: 192.168.100.255
                                                               netmask: 255.255.255.0
gateway: 192.168.100.1 dns0
rootserver: 192.168.100.1 rootpath:
filename : pxelinux.0
                                         : 8.8.8.8
                                                               dns1
                                                                       : 0.0.0.0
Creating /etc/resolv.conf
Begin: Trying tftp -g -b 65464 -r /clonezilla/live/filesystem.squashfs -l /run/live/medium/live/fil
system.squashfs 192.168.100.1 ... /clonezilla/live/fil 0% | | 3835
0:01:43 ETA
/clomezilla/live/fil
                                                                    | 9.9M 0:01:15 ETA
                          2% 1
                                                                      18.1M
/clonezilla/live/fil
                          4% I*
                                                                              0:01:00 ETA
                          6% | **
clonezilla/live/fil
                                                                      24.1M
                                                                              0:00:59 ETA
/clomezilla/live/fil
                          7% | **
                                                                      28.0M
                                                                              0:01:03 ETA
                                                                              0:01:06 ETA
0:01:07 ETA
/clomezilla/live/fil
                          8% | **
                                                                      31.9M
clonezilla/live/fil/
                          9%
                              |××
                                                                      36.0M
/clomezilla/live/fil
                         10%
                                                                      40.2M
                                                                              0:01:08 ETA
clomezilla/live/fil
                         11% | ***
                                                                      44.0M
                                                                              0:01:09 ETA
                                                                              0:01:09 ETA
clonezilla/live/fil
                                                                      48.3M
                         12% | xxxx
/clomezilla/live/fil
                         13% | ****
                                                                      51.4M
                                                                              0:01:11 ETA
                                                                      54.7M
58.8M
clonezilla/live/fil
                              XXXX
                                                                              0:01:12 ETA
                         14%
/clomezilla/live/fil
                         15% | ****
                                                                              0:01:11 ETA
/clomezilla/live/fil
                         16% | ****
                                                                      62.9M
                                                                              0:01:11 ETA
clonezilla/live/fil
                         17%
                             I ****
                                                                      68.2M
                                                                              0:01:09 ETA
clomezilla/live/fil
                         18% | *****
                                                                      72.1M
                                                                              0:01:09 ETA
clonezilla/live/fil
                         19% | *****
                                                                      76.1M
                                                                              0:01:08 ETA
clonezilla/live/fil
                                                                              0:01:09 ETA
                         202 Lxxxxx
                                                                      79.0M
/clonezilla/live/fil
                                                                      83.3M
                         21%
                             XXXXXX
                                                                              0:01:08 ETA
                                                                      87.5M
92.7M
clomezilla/live/fil
                         22%
                                                                              0:01:07 ETA
                              *****
/clomezilla/live/fil
                         24%
                              XXXXXXX
                                                                              0:01:06 ETA
                                                                              0:01:06 ETA
/clomezilla/live/fil
                                                                      95.8M
                         24%
                              XXXXXXX
clonezilla/live/fil
                                                                      99.3M
                                                                              0:01:05 ETA
                         25%
                              I *******
clomezilla/live/fil
                         26%
                                                                       103M
                                                                              0:01:05 ETA
                                                                              0:01:04 ETA
clonezilla/live/fil
                         28%
                                                                       107M
clonezilla/live/fil
                                                                              0:01:03 ETA
                         29%
                              XXXXXXXX
                                                                       111M
clonezilla/live/fil/
                         30% | ********
                                                                       115M
                                                                              0:01:02 ETA
```

Ensuite on arrive sur le menu Clonezilla, il faut ici choisir Device/image/




Ensuite on choisit le menu nfs_serveur. Clonezilla va skip l'étape des paramètres réseaux car notre serveur DHCP fait le job. Au prochain onglet il faut choisir le NFS_V3 version la plus efficace.

Ici Clonezilla connait déja l'adresse IP du serveur automatiquement grace au DHCP




ATTENTION, BIEN REMPLACER LE CHEMIN DU RÉPERTOIRE



Voici l'interface qui devrait s'afficher, ensuite Clonezilla_live va s'afficher, veuillez selectionner RecoveryDisk pour et non SaveDisk afin de récupérer VM2.

Ensuite les questions sont intuitifs et ne n'hésitent pas d'explications. Vous pouvez choisir la méthode zqsd en décompression car elle prend moins de place que les autres.

Voici notre VM restauré.



Pour aller plus loin j'ai donc fais plusieurs images dépendamment des logiciels ou des mises à jours que l'on veut installer sur notre nouvelle utilisateur, j'ai aussi créer un menu pxe dans lequel on peut choisir sur quoi booter.

DEFAULT vesamenu.c32
PROMPT 0
TIMEOUT 100
ONTIMEOUT clonezilla

MENU TITLE Boot PXE - ServeurZila

LABEL clonezilla

MENU LABEL ^1. Installer Clonezilla


KERNEL clonezilla/live/vmlinuz

APPEND initrd=clonezilla/live/initrd.img boot=live config noswap edd=on nomoc MENU LABEL ^2. Installer Debian depuis ISO (debianmenu.iso)

KERNEL memdisk
INITRD debianmenu.iso

MENUS CLONEZILLA AVEC PLUSIEURS IMAGES:

APPEND iso raw



MENU PXE AVEC PLUSIEURS OPTIONS:

```
Boot PXE - ServeurZila

1. Installer Clonezilla

2. Installer Debian depuis ISO (debianmenu.iso)

Press [Tab] to edit options

Automatic boot in 4 seconds...
```

On peut aussi éviter toutes ces étapes d'installation via ce script :

```
#!/bin/bash

# Monter le partage NFS contenant les images Clonezilla mount -t nfs 192.168.X.X:/srv/nfs/clonezilla_images /home/partimag

# Vérifier si le montage a réussi if [ $? -ne 0 ]; then echo "Erreur : échec du montage NFS." exit 1 fi
```

Lancer la restauration automatique ocs-sr -e1 auto -e2 -g auto -r -j2 -k1 -scr -p poweroff restoredisk vmbackup sda



En arrivant sur Clonezilla, il faut faire Ctrl + shift + F2 afin de passer en CLI et copier le script.

Détail et explication de chaque option :

Option	Signification	Explication
OCS-ST	Script principal de Clonezilla	C'est le script de haut niveau utilisé pour lancer une sauvegarde ou une restauration de disque ou de partition. Il gère les différents outils (partclone, partimage, etc.).
-e1 auto	Paramètres avancés (1)	auto permet de laisser Clonezilla choisir les options par défaut pour les paramètres avancés de restauration (compression, etc.).
-e2	Fin des options -e	Marque la fin de la série des options -e . Obligatoire quand plusieurs -e sont utilisés.
-g auto	Nom de l'image auto	Cette option permet à Clonezilla de détecter automatiquement le nom de l'image si ce n'est pas précisé plus tard. Ici elle est redondante avec vmbackup mais ne gêne pas.
-r	Mode restauration	Indique que l'on veut restaurer une image (et non en créer une).
-j2	Pas de vérification du système de fichiers	Empêche Clonezilla de faire un check/reparation (fsck) du système de fichiers avant la restauration. Plus rapide, mais à utiliser si tu es sûr de ton image.
-k1	Ne pas recréer la table de partitions	Clonezilla ne touche pas à la table de partition existante sur le disque cible (sda). L'image écrasera simplement ce qui existe.
-scr	Pas de vérification de l'image	Clonezilla ne vérifie pas l'intégrité de l'image avant de restaurer. Gagne du temps mais à éviter si l'image peut être corrompue.
-p poweroff	Extinction automatique	Une fois la restauration terminée, le système s'éteint automatiquement. Idéal en mode PXE

		sans clavier.
restoredisk	Type d'opération	Indique qu'on veut restaurer un disque entier (et non une partition spécifique).
vmbackup	Nom de l'image	Nom du dossier contenant l'image dans /home/partimag/. Doit correspondre au nom réel de l'image.
sda	Disque cible	Le disque de destination sur lequel on veut restaurer l'image (/dev/sda). Toute son contenu sera écrasé.

Souvent les entreprises utilisent aussi des scripts post Install avec des logiciels, cela rend les images moins lourdes pour les serveurs qui ne portent pas les logiciels et cela permet de gagner de la place.

Voici un exemple de script Post Install:

```
#!/bin/bash

# Vérification des privilèges root
if [[ $EUID -ne 0 ]]; then
    echo "Ce script doit être exécuté en tant que root. Utilisez sudo."
    exit 1
fi

echo "Mise à jour des dépôts APT..."
apt update && apt upgrade -y
```

```
# Liste des paquets
packages=(
 subversion
 git
 build-essential
 qdb
 autoconf
 libblas-dev
 cmake
 fftw2
 libeigen3-dev
 fftw-dev
 gfortran
 libgsI0-dev
 manpages-fr-dev
 xutils-dev
 libboost-all-dev
 libgmp-dev
 liblapack-dev
 libarpack2-dev
 libarpack++2-dev
 valgrind
 libxpm-dev
f2c
 fort77
 clang
 python3-pip
 python3-venv
 ffmpeg
 libglew-dev
 freeglut3-dev
)
echo "Installation des paquets APT..."
apt install -y "${packages[@]}"
### INSTALLATION DE VS CODE ###
echo "Installation de VS Code..."
wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --dearmor >
echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/code stable mai
```

```
apt update
apt install -y code

### INSTALLATION DE MINICONDA ###
echo "Installation de Miniconda (Conda)..."

CONDA_INSTALLER="Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh"
cd /tmp
wget https://repo.anaconda.com/miniconda/$CONDA_INSTALLER -O $CONDA_IN
bash $CONDA_INSTALLER -b -p /opt/miniconda
/opt/miniconda/bin/conda init

echo "Ajout de conda au PATH..."
export PATH="/opt/miniconda/bin:$PATH"

### INSTALLATION DE JUPYTER ###
echo "Installation de Jupyter Notebook via conda..."
/opt/miniconda/bin/conda install -y notebook
echo "Installation terminée avec succès."
```

Explication d'intégration avec SystemD:

Nourquoi créer un service systemd ?

systemd est le gestionnaire de services utilisé par Debian (et la plupart des distributions Linux récentes). Il permet de :

- Lancer automatiquement des programmes au démarrage.
- Contrôler l'ordre de démarrage des services.
- S'assurer que ton script s'exécute une seule fois si tu veux.

Étapes détaillées

1. Placer ton script

Place ton script dans un répertoire accessible. Par exemple :

bash mv installer.sh /root/installer.sh chmod +x /root/installer.sh

2. Créer le fichier de service systemd

Crée un fichier /etc/systemd/system/installer.service :

bash

nano /etc/systemd/system/installer.service

Et colle ceci:

ini

CopierModifier

[Unit]

Description=Installation automatique des outils

After=network.target

[Service]

ExecStart=/bin/bash /root/installer.sh

Type=oneshot

RemainAfterExit=true

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Explication de chaque ligne :

• [Unit] définit quand et pourquoi ce service est lancé.

- After=network.target : attend que le réseau soit disponible (utile si ton script a besoin de apt).
- [Service] décrit ce que fait le service.
 - ExecStart=...: c'est le chemin vers ton script.
 - Type=oneshot : ton script s'exécute une seule fois, et le service se termine.
 - RemainAfterExit=true : systemd considère que le service est actif même après que le script est terminé.
- [Install] permet d'activer le service automatiquement.
 - WantedBy=multi-user.target : ton service se lancera au démarrage normal du système.

3. Activer le service

Une fois le fichier créé, tu dois l'activer :

bash
CopierModifier
systemctl daemon-reexec # Recharge systemd
systemctl daemon-reload
systemctl enable installer.service

Tu peux aussi le tester immédiatement avec :

bash
CopierModifier
systemctl start installer.service

Et vérifier l'état avec :

bash
CopierModifier
systemctl status installer.service

(Facultatif) Supprimer le service après exécution

Si tu veux que le service ne se relance pas à chaque démarrage, tu peux :

• Ajouter une commande à la fin du script pour le désactiver :

bash systemctl disable installer.service

• Ou même le supprimer :

bash rm /etc/systemd/system/installer.service

```
Fichier Machine Ecran Entrée Périphériques Aide

Debian GNU/Linux 12 vbox tty1

vbox login: siclone
Passuond:
Linux vbox o.1.0-34-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.135-1 (2025-04-25) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/w/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSDLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Lest login: Mon May Sepale CEST 2025 on tty1

Siclosific Mon May Sepale CEST 2025 on tty1

Siclosific Services - The Apschet HTP Server
Lost of Logid (1) How Services - The Apschet HTP Server
Losded: loaded (7) Hib/systend/system/apsche2, service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2025-05-05 10:45:57 CEST; 13s ago
Docs: https://httpd.apsche.org/docs/2.4/
Process: 590 Exectant=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)

Main Pilo: 637 (anachet)

Tasks: 55 (limit: 9472)

Memory 23. 9M
CPU: 265ms

CBroup: System. Silce/apache2. service
-637 /usr/sbin/apache2 - k start
-639 /usr/sbin/apache2 - k start
-630 /usr/sbin/apache2 - k
```

Changez l'utilisateur de sa vm clone pour pas faire de doublon

Ouvre un terminal en tant que siclone et exécute :

sudo adduser admin_temp
sudo usermod -aG sudo admin_temp

Cela crée un utilisateur admin_temp et lui donne les droits sudo.

2. Déconnecte-toi de siclone et connecte-toi avec admin_temp

- Déconnecte ta session (logout, exit, ou depuis l'interface graphique).
- Connecte-toi avec admin_temp.

☑ 3. Termine la session siclone et renomme-le

Depuis le compte admin_temp, fais :

sudo loginctl terminate-user siclone sudo usermod -l nouveau_nom siclone sudo usermod -d /home/nouveau_nom -m nouveau_nom

Cette commande :

- Change le nom du compte siclone en nouveau_nom.
- Déplace le dossier /home/siclone vers /home/nouveau_nom.

Ajout d'un Pare-feu UFW:

sudo apt install ufw

Configurations des règles du pare-feu

-A ufw-before-input -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT

lci on commente la ligne dans le fichier de configuration pour empêcher les requêtes de ping

```
# ok icmp codes for INPUT
-A ufw-before-input -p icmp --icmp-type destination-unreachable -j ACCEPT
-A ufw-before-input -p icmp --icmp-type time-exceeded -j ACCEPT
-A ufw-before-input -p icmp --icmp-type parameter-problem -j ACCEPT
#-A ufw-before-input -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
```