Mécanique 1

Statique du solide

Définitions indispensables

1. Fluides et solides

- Solide: possède une forme et un volume propre, indéformable, la distance entre deux points quelconques reste constante.
- Fluide: n'a pas de forme propre
 - Liquide: Volume propre
 - Gaz: Pas de volume propre, occupe toute la place disponible

Point matériel ou masse ponctuelle : point d'un volume nul et de masse non nulle.

2. Système et référentiel

Penser à définir le **système** et le **référentiel** au début du problème.

Barycentre d'un système :

$$\sum_{i=1}^{n} m_i \overrightarrow{GA_i} = \overrightarrow{0} \qquad \text{ou} \qquad \overrightarrow{OG} = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i \overrightarrow{OA_i}}{M_{total}}$$

Pour un solide de masse M:

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{M} * \iiint_{\text{colide}} \rho \ dV \ \overrightarrow{OM}$$

3. Modéliser des interactions par des forces

Force: concept physique modélisant l'interaction entre deux systèmes (créant un mouvement, une déformation).

Troisième loi de Newton (actions réciproques) : $\overrightarrow{F_{1\to 2}} = -\overrightarrow{F_{2\to 1}}$ (dans tout référentiel).

Deux types de forces : force à distance ou de contact

- Interaction gravitationnelle: $\overrightarrow{F_{g1 \to 2}} = -G \frac{m_1 m_2}{d^2} \overrightarrow{u_{1 \to 2}}$ Interaction Électromagnétique: $\overrightarrow{F_{e1 \to 2}} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 d^2} \overrightarrow{u_{1 \to 2}}$.
- <u>Tension d'un fil</u>: toujours inconnue sauf si le fil est détendu.
- Rappel élastique d'un ressort : $\overrightarrow{F} = -k(l-l_0)\overrightarrow{\imath}$.
- $\overline{\text{Avec } l_0}$ la longueur à vide, \overline{l} la longueur étiré/comprimé et k la constante de raideur du ressort.
- Réaction d'un support
 - Composante normale $\overrightarrow{R_N}$: perpendiculaire au support.
 - Composante tangentielle $\overrightarrow{R_T} = \overrightarrow{f}$, frottements solides : s'oppose au mouvement.
 - Ne dépend que de la masse, $\|\overrightarrow{R_T}\| = \mu_d \|\overrightarrow{R_N}\|$. (μ_d coefficient de frottements dynamique). Quand le système est immobile : $\|\overrightarrow{R_T}\| < \mu_s \|\overrightarrow{R_N}\|$ (μ_s coef. frottements statique). En général, $\mu_s > \mu_d$.
- Forces pressantes, la somme de des forces pressantes donne la poussée d'Archimède :

$$\overrightarrow{\Pi} = -\rho_{fluide} V_{fluide \ déplacé} \overrightarrow{g}$$

Energie cinétique et potentielle

<u>Énergie cinétique (point matériel)</u> : $\overrightarrow{E_c} = \frac{1}{2}mv^2$ Pour un solide:

Énergie potentielle de position:

$$E_{pp}(M) = E_{pp}(0) + mgz$$

 $\overrightarrow{E_c} = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2$

Bien définir l'origine des E_{pp} Pour un solide, on prend l'altitude du barycentre.

Énergie potentielle élastique :

$$E_{pe}(M) = \frac{1}{2}k(x - l_0)^2$$

Avec $E_{pe} = 0$ pour $x = l_0$.

Statique du solide Mécanique

Équilibre d'un point matériel

Seconde loi de Newton : $\sum \overrightarrow{F_{ext}} = \frac{\mathrm{d} \overrightarrow{p}}{\mathrm{d}t} = m \overrightarrow{a}$ L'équilibre d'un point s'exprime aussi en fonction de l'énergie potentielle. Soit x_{eq} sa position d'équilibre :

$$\left(\frac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}x}\right)_{x=x_{eq}} = 0$$

L'équilibre est stable si le point tend à revenir vers x_{eq} s'il s'en est écarté (dérivée seconde positive).

Équilibre d'un solide

 $\sum \overrightarrow{F_{ext}} = \overrightarrow{0}$ ne suffit pas pour un solide (exemple du couple). \rightarrow Le moment d'une force caractérise sa capacité à faire tourner un solide.

$$\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\overrightarrow{F}) = \overrightarrow{OM} \wedge \overrightarrow{F}$$

Bras de levier : distance entre la droite d'action de \overrightarrow{F} et le centre O.

$$d = \|\overrightarrow{OM}\| \cdot \sin \left(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{F}\right) \text{ soit } \|\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\overrightarrow{F})\| = d \ \|\overrightarrow{F}\|$$

Dans le plan, le moment est un scalaire, on prend alors le produit scalaire avec un vecteur directeur de l'axe de rotation (le signe du moment détermine alors le sens de rotation).

Différents cas possibles :

- Couple de forces si $\sum_i \overrightarrow{F_i} = \overrightarrow{0}$ et $\exists \ O \ / \ \sum_i \overrightarrow{M_0}(\overrightarrow{F_i}) \neq \overrightarrow{0}$ (rotation). Le moment d'un couple ne depend pas du point par rapport auquel il est calculé $(\exists \Rightarrow \forall)$. Solide à l'équilibre si $\sum_i \overrightarrow{F_i} = \overrightarrow{0}$ et $\exists \ O \ / \ \sum_i \overrightarrow{M_0}(\overrightarrow{F_i}) = \overrightarrow{0}$. Force unique appliquée en O si $\sum_i \overrightarrow{F_i} \neq \overrightarrow{0}$ et $\sum_i \overrightarrow{M_0}(\overrightarrow{F_i}) = \overrightarrow{0}$. Si à la fois la résultante des moments et des forces cet par \overrightarrow{A} .

- Si à la fois la résultante des moments et des forces est non nulle, le solide est à la fois en rotation et en translation.

Mécanique 2

Cinématique

Comment reperer la position d'un point?

Trajectoire du point :

Rectiligne : ligne droite Circulaire : arc de cercle

Curviligne : courbe quelconque

Équation de trajectoire :

Équation de la forme y = f(x) ou $r = g(\theta)$

Le temps n'intervient plus.

Vitesse et acceleration d'un point materiel

Mouvement uniforme : $\|\overrightarrow{v}\| = const$

Cilindrique:

 $\overrightarrow{OM} = r\overrightarrow{e_r} + z\overrightarrow{e_z}$, mais $\overrightarrow{e_r}$ varie aussi en fonction du temps :

$$\frac{\overrightarrow{\det_r}}{\overrightarrow{dt}} = \dot{\theta} \overrightarrow{e\theta} \quad \text{et} \quad \frac{\overrightarrow{\det_\theta}}{\overrightarrow{dt}} = -\dot{\theta} \overrightarrow{er}$$

$$\overrightarrow{v} = \dot{r} \overrightarrow{er} + r \dot{\theta} \overrightarrow{e\theta} + \dot{z} \overrightarrow{ez}$$

Base de Frénet:

Si mouvement uniforme : $\overrightarrow{d} = \frac{\|\overrightarrow{v}\|^2}{R_C} \overrightarrow{u_N}$

Etude de quelques mouvements simples d'un point

Mouvement rectiligne uniforme:

 $\overrightarrow{a} = \overrightarrow{0}$

 $v(t) = v_0$

 $x(t) = v_o t + x_0$

Rectiligne accéléré si \overrightarrow{v} et \overrightarrow{a} sont dans le même sens, décéléré sinon.

Rectiligne uniformément accéléré si $\overrightarrow{a}=k\overrightarrow{e_x}$ (k constante).

 ${\bf Mouvement\ circulaire:}$

Vitesse angulaire : $\omega = \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta}$

Etude de quelques mouvements simples d'un solide

Translation: tous les points ont la même vitesse et le même vecteur accélération.

Rotation autour d'un point fixe : tous les points ont la même vitesse angulaire (et le même vecteur accélération angulaire).

Changement de referentiels

Soit deux référentiels R et R', de centres O et O', on a : $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M}$ On a alors une position absolue (\overrightarrow{OM}) et relative $(\overrightarrow{O'M})$. De même pour la vitesse.

Si on dérive par rapport au référentiel R, il faudra dériver les vecteurs unitaires du référentiel R' et vice versa.

Soit
$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + x'\overrightarrow{e_{x'}} + y'\overrightarrow{e_{y'}} + z'\overrightarrow{e_{z'}}$$

$$(d\overrightarrow{OO'}) \qquad dx' \qquad dy' \qquad dz'$$

Alors
$$\overrightarrow{v_R} = \overrightarrow{v_{R'}} + \overrightarrow{v_{R'/R}}(M) = \left(\frac{d\overrightarrow{OO'}}{dt}\right)_R + \frac{dx'}{dt}\overrightarrow{e_{x'}} + \frac{dy'}{dt}\overrightarrow{e_{y'}} + \frac{dz'}{dt}\overrightarrow{e_{z'}} + x'\left(\frac{d\overrightarrow{e_{x'}}}{dt}\right)_R + y'\left(\frac{d\overrightarrow{e_{y'}}}{dt}\right)_R + z'\left(\frac{d\overrightarrow{e_{z'}}}{dt}\right)_R$$

Dérivée de $\overrightarrow{OO'}$ = translation. Dérivées des vecteurs unitaires = rotation : peut être retiré en cas de translation. En translation, l'accélération vaut :

$$\overrightarrow{a_R} = \overrightarrow{a_{R'}} + \left(\frac{\mathrm{d}^2\overrightarrow{OO'}}{\mathrm{d}t^2}\right)_R$$

Introduction à la dynamique

À Chaque fois :

- Grandeur d'inertie : capacité à résister à la modification du mouvement.
- Grandeur cinématique : décrit le mouvement.

Les grandeurs cinétiques du point

1. Énergie cinétique

$$\varepsilon_c = \frac{1}{2}mv^2$$

(m grandeur d'inertie et v grandeur cinématique).

PFD:
$$\frac{\mathrm{d}\varepsilon_c}{\mathrm{d}t} = \sum P_{ext}$$

2. Quantité de mouvement

$$\overrightarrow{p} = m\overrightarrow{v}$$

(m grandeur d'inertie et v grandeur cinématique).

$$\mathbf{PFD} : \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{p}}{\mathrm{d}t} = \sum \overrightarrow{F_{ext}}$$
$$m\overrightarrow{a} = \sum \overrightarrow{F_{ext}}$$

3. Moment cinétique

$$\overrightarrow{\sigma} = \overrightarrow{OM} \wedge \overrightarrow{p}$$

$$= \overrightarrow{OM} \wedge m \overrightarrow{v}$$

$$= r\overrightarrow{e_r} \wedge mr\dot{\theta}\overrightarrow{e_{\theta}}$$

$$= mr^2\dot{\theta}\overrightarrow{e_z}$$

 $=J\overrightarrow{\Omega}$

— Moment d'inertie : $J = mr^2$ (grandeur d'inertie)

(grandeur d'inféreit)

— Vecteur rotation instantané : $\overrightarrow{\Omega} = \dot{\theta} \overrightarrow{e_z}$ (grandeur cinématique)

$$\mathbf{PFD}: \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{\sigma}}{\mathrm{d}t} = \sum \overrightarrow{\mathcal{M}_{ext}}$$

Les grandeurs cinétiques d'un solide

1. Énergie cinétique d'un solide

Somme des énergies cinétiques des points du solide : $\varepsilon_c = \sum \varepsilon_{c,i}$

En translation:

Tous les points ont la même vitesse :
$$\varepsilon_c = \frac{1}{2} m v^2$$

En rotation:

$$\overline{v = r\dot{\theta} \text{ donc } \varepsilon_c} = \frac{1}{2}\dot{\theta}^2 \sum m_i r_i^2 = \frac{1}{2}\dot{\theta}^2 J_{\Delta}$$

Moment d'inertie par rapport à l'axe $\Delta: J_{\Delta} = \int r^2 dm$

2. Quantité de mouvement d'un solide

(Solide en translation)
$$\overrightarrow{p} = \sum m_i \overrightarrow{v}_i = M \overrightarrow{v}$$

3. Moment cinétique d'un solide

Solide en rotation autour d'un axe fixe Δ à vitesse $\overrightarrow{\Omega} = \dot{\theta} \overrightarrow{u_z}$ $\overrightarrow{\sigma} = \overrightarrow{\Omega} \sum J_i = J \overrightarrow{\Omega}$

Le principe d'inertie

Un système est incapable de changer son état par lui même.

Dans un référentiel Galiléen, tout système isolé ou pseudo-isolé est immobile ou à vitesse uniforme.

On dit que les grandeurs cinétiques d'un système isolé ou pseudo-isolé sont conservatives :

$$\frac{\mathrm{d}\varepsilon_c}{\mathrm{d}t} = 0 \qquad \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{p}}{\mathrm{d}t} = \overrightarrow{0} \qquad \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{\sigma}}{\mathrm{d}t} = \overrightarrow{0}$$

Dynamique: Lois de Newton

Dynamique du point

1. Les trois lois du mouvement

— 1ère loi de Newton : principe d'inertie

Il existe des référentiels privilégiés dits galiléens dans lesquels le mouvement d'un point isolé ou pseudoisolé est rectiligne uniforme.

Ainsi, si R_g est galiléen, alors tout référentiel en translation rectiligne uniforme par rapport à R_g est aussi galiléen.

— 2ème loi de Newton : principe fondamental de la dynamique (PFD)

Les forces sont à l'origine du mouvement : $\sum \overrightarrow{F}_{\text{ext}} = \frac{dp}{dt} = m \overrightarrow{d}$ (dans un ref. galiléen).

— 3ème loi de Newton : principe des actions réciproques

Une force unique existant seule n'existe pas.

Si deux points sont en interaction, on a deux forces : $\overrightarrow{f_{1/2}} = -\overrightarrow{f_{2/1}}$

D'où la résultante des forces intérieures à un système est nulle.

2. Théorème du moment cinétique

TMC pour un point matériel en rotation autour d'un axe fixe Δ :

$$\sum \mathcal{M}_{\overrightarrow{F}}(\Delta) = J_{\Delta} \ddot{\theta} = J_{\Delta} \dot{\omega}$$

 $(J_{\Delta}\ddot{\theta} \text{ est la dérivée du moment cinétique projeté sur } \Delta)$

Dynamique des mouvements simples du solide

1. Introduction

Solide en translation

Tous les vecteurs interne restent équipollents (tous les point on la même vitesse et acceleration)

2. Solide en translation

La quantité de mouvement d'un solide est égale à la quantité de mouvement de son barycentre, affecté de la masse totale du système : $\overrightarrow{P}=M$ $\overrightarrow{v_G}$

PFD:
$$\sum \overrightarrow{F_{ext}} = M \overrightarrow{a_G} = \frac{d\overrightarrow{P}}{dt}$$

Rotation autour d'un axe fixe

Tous les points ont la même vitesse angulaire :

Vitesse angulaire $\omega = \dot{\theta}$

Vecteur rotation instantanée $\overrightarrow{\Omega} = \omega \overrightarrow{u_z}$

Le vecteur vitesse peut être retrouvé par $\overrightarrow{v} = \overrightarrow{\Omega} \wedge \overrightarrow{OM}$

3. Solide en rotation autour d'un axe fixe

$$\mathbf{TMC}: \sum \Gamma_{\overrightarrow{F}_{\mathrm{ext}}}(\mathrm{Oz}) = J_{\mathrm{Oz}} \ \ddot{\theta}$$

Avec $\Gamma_{\overrightarrow{e}}(Oz) = rF$ (si force selon $\overrightarrow{e_{\theta}}$)

Et $J_{\text{Oz}} = mr^2$ (si masse uniforme)

Dynamique: Théorèmes énergétiques

Travail d'une force

Le travail mécanique représente la quantité d'énergie échangée entre le système et le milieu extérieur et pouvant être transformée d'une forme en une autre.

Pour une force constante, $W_{A \rightarrow B}(\overrightarrow{F}) = \overrightarrow{F} \cdot \overrightarrow{AB}$

On note aussi, $\delta W = \overrightarrow{F} \cdot \overrightarrow{l}$, ce qui donne pour une force quelconque :

$$W_{A \to B}(\overrightarrow{F}) = \int_A^B \overrightarrow{F} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}l}$$

On définis de même la puissance d'une force :

$$P(\overrightarrow{F}) = \frac{\delta W(\overrightarrow{F})}{\mathrm{d}t} = \overrightarrow{F} \cdot \frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t} = \overrightarrow{F} \cdot \overrightarrow{v}$$

Théorème de l'énergie cinétique (TEC)

Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un point matériel est égale à la somme des travaux de toutes les forces :

$$\Delta E_C = E_C(B) - E_C(A) = \sum_i W_{A \to B}(\overrightarrow{F_i}) = W_{A \to B}(\overrightarrow{F_{ext}})$$

Énergie potentielle

- <u>Force conservative</u>: son travail dépend uniquement des positions initiales et finales. On dit que la force dérive d'une énergie potentielle: $dE_P = \overrightarrow{\text{grad}} E_P \cdot \overrightarrow{dl} = -dW \text{ donc } \overrightarrow{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_P$
- Force non conservative : son travail dépend du chemin suivi, elles n'ont pas d'énergie potentielle associée.

Énergie mécanique

Définition de l'énergie mécanique :

$$E_M = E_C + \sum E_P$$

Dans un référentiel galiléen, la variation d'énergie mécanique d'un point matériel est égale à la somme des travaux des forces non-conservatives :

$$\Delta E_M = E_M(B) - E_M(A) = \sum_i W_{A \to B}(\overrightarrow{F_{i, \mathbf{nc}}}) = W_{A \to B}(\overrightarrow{F_{ext, \mathbf{nc}}})$$