#### Mécanique 1

# Statique du solide

#### Définitions indispensables

#### 1. Fluides et solides

- Solide: possède une forme et un volume propre, indéformable, la distance entre deux points quelconques reste constante.
- Fluide: n'a pas de forme propre
  - Liquide: Volume propre
  - Gaz: Pas de volume propre, occupe toute la place disponible

Point matériel ou masse ponctuelle : point d'un volume nul et de masse non nulle.

#### 2. Système et référentiel

Penser à définir le **système** et le **référentiel** au début du problème.

Barycentre d'un système :

$$\sum_{i=1}^{n} m_i \overrightarrow{GA_i} = \overrightarrow{0} \qquad \text{ou} \qquad \overrightarrow{OG} = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i \overrightarrow{OA_i}}{M_{total}}$$

Pour un solide de masse M:

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{M} * \iiint_{\text{colide}} \rho \ dV \ \overrightarrow{OM}$$

#### 3. Modéliser des interactions par des forces

Force: concept physique modélisant l'interaction entre deux systèmes (créant un mouvement, une déformation).

**Troisième loi de Newton** (actions réciproques) :  $\overrightarrow{F_{1\to 2}} = -\overrightarrow{F_{2\to 1}}$  (dans tout référentiel).

Deux types de forces : force à distance ou de contact

- Interaction gravitationnelle:  $\overrightarrow{F_{g1 \to 2}} = -G \frac{m_1 m_2}{d^2} \overrightarrow{u_{1 \to 2}}$  Interaction Électromagnétique:  $\overrightarrow{F_{e1 \to 2}} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 d^2} \overrightarrow{u_{1 \to 2}}$ .
- <u>Tension d'un fil</u>: toujours inconnue sauf si le fil est détendu.
- Rappel élastique d'un ressort :  $\overrightarrow{F} = -k(l-l_0)\overrightarrow{\imath}$ .
- $\overline{\text{Avec } l_0}$  la longueur à vide,  $\overline{l}$  la longueur étiré/comprimé et k la constante de raideur du ressort.
- Réaction d'un support
  - Composante normale  $\overrightarrow{R_N}$ : perpendiculaire au support.
  - Composante tangentielle  $\overrightarrow{R_T} = \overrightarrow{f}$ , frottements solides : s'oppose au mouvement.
    - Ne dépend que de la masse,  $\|\overrightarrow{R_T}\| = \mu_d \|\overrightarrow{R_N}\|$ . ( $\mu_d$  coefficient de frottements dynamique). Quand le système est immobile :  $\|\overrightarrow{R_T}\| < \mu_s \|\overrightarrow{R_N}\|$  ( $\mu_s$  coef. frottements statique). En général,  $\mu_s > \mu_d$ .
- Forces pressantes, la somme de des forces pressantes donne la poussée d'Archimède :

$$\overrightarrow{\Pi} = -\rho_{fluide} \ V_{fluide \ d\'eplac\'e} \ \overrightarrow{g}$$

## Energie cinétique et potentielle

<u>Énergie cinétique (point matériel)</u> :  $\overrightarrow{E_c} = \frac{1}{2}mv^2$ Pour un solide:

Énergie potentielle de position:

$$\overrightarrow{E_c} = \sum_{i} \frac{1}{2} m_i v_i^2$$

 $E_{pp}(M) = E_{pp}(0) + mgz$ 

Bien définir l'origine des  $E_{pp}$ Pour un solide, on prend l'altitude du barycentre.

Énergie potentielle élastique :

$$E_{pe}(M) = \frac{1}{2}k(x - l_0)^2$$

Avec  $E_{pe} = 0$  pour  $x = l_0$ .

Statique du solide Mécanique

## Équilibre d'un point matériel

Seconde loi de Newton :  $\sum \overrightarrow{F_{ext}} = \frac{\mathrm{d} \overrightarrow{p}}{\mathrm{d}t} = m \overrightarrow{a}$ L'équilibre d'un point s'exprime aussi en fonction de l'énergie potentielle. Soit  $x_{eq}$  sa position d'équilibre :

$$\left(\frac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}x}\right)_{x=x_{eq}} = 0$$

L'équilibre est stable si le point tend à revenir vers  $x_{eq}$  s'il s'en est écarté (dérivée seconde positive).

## Équilibre d'un solide

 $\sum \overrightarrow{F_{ext}} = \overrightarrow{0}$  ne suffit pas pour un solide (exemple du couple).  $\rightarrow$  Le moment d'une force caractérise sa capacité à faire tourner un solide.

$$\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\overrightarrow{F}) = \overrightarrow{OM} \wedge \overrightarrow{F}$$

Bras de levier : distance entre la droite d'action de  $\overrightarrow{F}$  et le centre O.

$$d = \|\overrightarrow{OM}\| \cdot \sin \left(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{F}\right) \text{ soit } \|\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\overrightarrow{F})\| = d \ \|\overrightarrow{F}\|$$

Dans le plan, le moment est un scalaire, on prend alors le produit scalaire avec un vecteur directeur de l'axe de rotation (le signe du moment détermine alors le sens de rotation).

Différents cas possibles :

- Couple de forces si  $\sum_i \overrightarrow{F_i} = \overrightarrow{0}$  et  $\exists \ O \ / \ \sum_i \overrightarrow{M_0}(\overrightarrow{F_i}) \neq \overrightarrow{0}$  (rotation). Le moment d'un couple ne depend pas du point par rapport auquel il est calculé  $(\exists \Rightarrow \forall)$ . Solide à l'équilibre si  $\sum_i \overrightarrow{F_i} = \overrightarrow{0}$  et  $\exists \ O \ / \ \sum_i \overrightarrow{M_0}(\overrightarrow{F_i}) = \overrightarrow{0}$ . Force unique appliquée en O si  $\sum_i \overrightarrow{F_i} \neq \overrightarrow{0}$  et  $\sum_i \overrightarrow{M_0}(\overrightarrow{F_i}) = \overrightarrow{0}$ . Si à la fois la résultante des moments et des forces cet par  $\overrightarrow{A}$ .

- Si à la fois la résultante des moments et des forces est non nulle, le solide est à la fois en rotation et en translation.

#### Mécanique 2

# Cinématique

## Comment reperer la position d'un point?

Trajectoire du point :

Rectiligne: ligne droite Circulaire : arc de cercle

Curviligne: courbe quelconque

Équation de trajectoire:

Équation de la forme y = f(x) ou  $r = g(\theta)$ 

Le temps n'intervient plus.

#### Vitesse et acceleration d'un point materiel

Mouvement uniforme:  $\|\overrightarrow{v}\| = const$ 

Cilindrique:

 $\overrightarrow{OM} = r\overrightarrow{e_r} + z\overrightarrow{e_z}$ , mais  $\overrightarrow{e_r}$  varie aussi en fonction du

$$\frac{\overrightarrow{\det_r}}{\overrightarrow{dt}} = \dot{\theta} \overrightarrow{e\theta} \quad \text{et} \quad \frac{\overrightarrow{\det_\theta}}{\overrightarrow{dt}} = -\dot{\theta} \overrightarrow{er}$$

$$\overrightarrow{v} = \dot{r} \overrightarrow{er} + r \dot{\theta} \overrightarrow{e\theta} + \dot{z} \overrightarrow{ez}$$

Base de Frénet :

$$\overrightarrow{v} = \|\overrightarrow{v}\|\overrightarrow{u_T}$$

$$\overrightarrow{a} = \frac{d\|\overrightarrow{v}\|}{dt}\overrightarrow{u_T} + \frac{\|\overrightarrow{v}\|^2}{R_C}\overrightarrow{u_N}$$

Si mouvement uniforme :  $\overrightarrow{a} = \frac{\|\overrightarrow{v}\|^2}{R_G} \overrightarrow{u_N}$ 

## Etude de quelques mouvements simples d'un point

Mouvement rectiligne uniforme:

 $\overrightarrow{a} = \overrightarrow{0}$ 

 $v(t) = v_0$ 

 $x(t) = v_o t + x_0$ 

 ${\bf Mouvement\ circulaire:}$ 

Rectiligne accéléré si  $\overrightarrow{v}$  et  $\overrightarrow{a}$  sont dans le même sens,

Rectiligne uniformément accéléré si  $\overrightarrow{a} = k\overrightarrow{e_x}$  (k constante).

Vitesse angulaire :  $\omega = \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta}$ 

## Etude de quelques mouvements simples d'un solide

Translation: tous les points ont la même vitesse et le même vecteur accélération.

Rotation autour d'un point fixe : tous les points ont la même vitesse angulaire (et le même vecteur accélération angulaire).

## Changement de referentiels

Soit deux référentiels R et R', de centres O et O', on a :  $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M}$ On a alors une position absolue  $(\overrightarrow{OM})$  et relative  $(\overrightarrow{O'M})$ . De même pour la vitesse.

Si on dérive par rapport au référentiel R, il faudra dériver les vecteurs unitaires du référentiel R' et vice versa.

Soit  $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + x'\overrightarrow{e_{x'}} + y'\overrightarrow{e_{y'}} + z'\overrightarrow{e_{z'}}$ 

Alors 
$$\overrightarrow{v_R} = \overrightarrow{v_{R'}} + \overrightarrow{v_{R'/R}}(M) = \left(\frac{d\overrightarrow{OO'}}{dt}\right)_R + \frac{dx'}{dt}\overrightarrow{e_{x'}} + \frac{dy'}{dt}\overrightarrow{e_{y'}} + \frac{dz'}{dt}\overrightarrow{e_{z'}} + x'\left(\frac{d\overrightarrow{e_{x'}}}{dt}\right)_R + y'\left(\frac{d\overrightarrow{e_{y'}}}{dt}\right)_R + z'\left(\frac{d\overrightarrow{e_{z'}}}{dt}\right)_R$$

Dérivée de  $\overrightarrow{OO'}$  = translation. Dérivées des vecteurs unitaires = rotation : peut être retiré en cas de translation. En translation, l'accélération vaut :

$$\overrightarrow{a_R} = \overrightarrow{a_{R'}} + \left(\frac{\mathrm{d}^2\overrightarrow{OO'}}{\mathrm{d}t^2}\right)_R$$

# Introduction à la dynamique

À Chaque fois:

- Grandeur d'inertie : capacité à résister à la modification du mouvement.
- Grandeur cinématique : décrit le mouvement.

#### Les grandeurs cinétiques du point

#### 1. L'énergie cinétique

$$\varepsilon_c = \frac{1}{2} m v^2$$

(m grandeur d'inertie et v grandeur cinématique).

**PFD**: 
$$\frac{\mathrm{d}\varepsilon_c}{\mathrm{d}t} = \sum P_{ext}$$

#### 2. La quantité de mouvement

$$\overrightarrow{p} = m\overrightarrow{v}$$

(m grandeur d'inertie et v grandeur cinématique).

$$\mathbf{PFD} : \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{p}}{\mathrm{d}t} = \sum \overrightarrow{F_{ext}}$$
$$m\overrightarrow{a} = \sum \overrightarrow{F_{ext}}$$

#### 3. Le moment cinétique

$$\overrightarrow{\sigma} = \overrightarrow{OM} \wedge \overrightarrow{p}$$

$$=\overrightarrow{OM}\wedge m\overrightarrow{v}$$

 $=r\overrightarrow{e_r}\wedge mr\dot{\theta}\overrightarrow{e_{\theta}}$  (Exemple rotation d'un tourniquet par force appliquée à son extrémité selon  $\overrightarrow{e_{\theta}}$ )

$$=mr^2\dot{\theta}\overrightarrow{e_z}$$

$$=J\overrightarrow{\Omega}$$

— Moment d'inertie :  $J = mr^2$ (grandeur d'inertie)

— Vecteur rotation instantané : 
$$\overrightarrow{\Omega} = \dot{\theta} \overrightarrow{e_z}$$
 (grandeur cinématique)

**PFD**: 
$$\frac{d\overrightarrow{\sigma}}{dt} = \sum \overrightarrow{\mathcal{M}_{ext}}$$

## Les grandeurs cinétiques d'un solide

### 1. L'énergie cinétique d'un solide

-> en translation  
-> en rotation : 
$$\frac{\mathrm{d}\epsilon_R}{\mathrm{d}t} = \sum \overrightarrow{M_{ext}} \wedge \overrightarrow{OM}$$
  
Moment d'inertie :  $J_\Delta = \int r^2 \mathrm{d}m (onint greparrapport r)$ 

#### 2. Le moment cinétique d'un solide