```
    Shared_pffr⟨int⟩ makes(int value) ▶|
    {
      //return new int(value):不可以,无法把new得到的int* 转换成shared_ptr
      return shared_ptr(int)(new int(value)): //可以,显式的用int *创建shared_ptr(int)
 //=: shared ptr基础
 //共享所有权,不是被一个shared_ptr拥有,而是被多个shared_ptr之间相互协作; shared_ptr有额外开销;
 //工作原理:引用计数,每个shared_ptr的拷贝都指向相同的内存。
//所以,只有最后一个指向该内存(对象)的shared_ptr指针不需要再指向该对象时,那么这个shared_ptr才会去析构
 //最后一个指向该内存对象的shared_ptr在什么情况下会释放该对象(shared_ptr所指向的对象)呢?
//a)这个shared_ptr被析构的时候;
//b) 这个shared_ptr指向其他的对象时;
 //垃圾回收机制;我们从此不用担心对象何时被delete;
//类模板,用到⇔,⇔里,就是指针可以指向的类型 ,后边再跟智能指针名;
 //格式: shared_ptr<指向的类型> 智能指针名
 //(3.1)常规初始化(shared_ptr和new配合)
 //shared_ptr<int> pi: //指向int的智能指针,名字pi,但目前指向为空,空指针,nullptr;
 //shared_ptr<int> pi(new int(100)): //pi指向一个值为100的int型数据
 //shared_ptr<int> pi2 = new int(200): //不行,智能指针是explicit,不可以进行隐式类型转换。必须用直接初始化形式;
 //shared ptr<int> pi3 = makes(130)
 //裸指针可以初始化shared_ptr,但不推荐。智能指针和裸指针不要穿插用;
 shared ptrkint> p1(pi):
 //shared_ptr<int> p1(new int);
```

```
//shared_ptr的尺寸是裸指针的2倍;
                       weak_ptr尺寸裸指针的2倍;
                                                               //四:补充说明和使用建议
int ilenp = sizeof(p): //4字节
                                                               //掌握了绝大部分shared_ptr用法;小部分没讲解,靠大家摸索。
shared ptr(string) pl;
int ilensp = sizeof(p1): //8字节,包含两个裸指针的
                                                                //分配器,解决内存分配问题;
                                                                //shared_ptr<int> p((new int), mydeleter(), mymallocator<int>());...
//a)第一个裸指针指向的是这个智能指针所指向的对象
//b)第二个裸指针 指向一个很大的数据结构(控制块),这个控制块里边有啥:
  //b.1)所指对象的强引用计数: shared_ptr
  //b. 2)所指对象的弱引用计数: weak_ptr
  //b.3)其他数据,比如删除器指针,内存分配器;
/这个控制块是由第一个指向某个对象的shared_ptr来创建的;
//控制块创建时机:
/a)make_shared: 分配并初始化一个对象,返回指向此对象的shared_ptr,所以,这个make_shared它总是能够创建一个控制均
 //(3.2)移动语义
                                                                      //四:补充说明和使用建议
 shared_ptr<int> p1(new int(100));
                                                                      //a)掌握了绝大部分shared_ptr用法;小部分没讲解,靠大家摸索。
 shared_ptr<int> p2(std::move(p1)): //移动语义,移动构造一个新的智能指针对象p2,
                                                                      //分配器,解决内存分配问题;
                                                                      //shared_ptr<int> p((new int), mydeleter(), mymallocator<int>());...
                             //p1就不再指向该对象(变成空),引用计数依旧是1;
                                                                      //b) 谨慎使用,凡是老师没讲到过的用法;
 shared_ptr<int> p3:
                                                                      //new shared_ptr<T> , memcpy() 奇怪用法,大家不要轻易尝试。
 p3 = std::move(p2): //移动赋值, p2指向空,p3指向该对象, 整个对象引用计数仍旧为1;
                                                                      //c)优先使用make_shared(),不能让自己定义自己的删除器
                                                                      shared ptr(string) ps1(new string("I Love China!")): //分配两次内存
 //移动肯定比复制块;复制你要增加引用计数,移动不需要;
                                                                      auto ps2 = make_shared(string)("I Love Chipa!"); //分配1次内存
 //移动构造函数快过复制构造函数,移动赋值运算符快过拷贝赋值运算符;
```