# API YOPLE 서비스 관리시스템 연동 규격서

2022.03

# 0.변경이력

버전	날짜	변경사유	작성자
0.01	2022.03.13	연동규격서 작성	조준희
0.01	2022.03.14	6.공통 - 6-1 auth -API 추가  SMS 인증번호 요청 SMS 인증번호 확인 회원가입 Access Token 갱신 Refresh Token 갱신	조준희
0.02	2022.03.20	6.공통 - 6-3 world - API 추가	조준희
0.03	2022.03.31	6.공통 - 6-2 user - API 추가	조준희

### 1.개요

본 문서는 MPS 관리시스템과 단말 장치 구간의 연동 인터페이스를 기술한 문서이다.

#### 2.목적

본 문서는 MPS 관리시스템과 연동 프로토콜, 연동 메시지를 정의한 문서이며, 향후 타 플랫폼과의 연동에 필요한 Spec 정의를 목적으로 한다.

#### 3.용어 정의

API 서버 : API기능을 제공하는 시스템 서버

단말: 스마트폰, PC, 스마트 패드

# 4.연동 방법

연동은 HTTP/HTTPS 프로토콜을 이용한 json data 형태로 리턴 한다.

# 5.API 목록

구분	API서버	API명	요청	설명
공통	API	sms-authentication-request	단말	SMS 인증번호 요청
	서버 ( auth )	sms-authentication-response	단말	SMS 인증번호 확인 요청
		signUp	단말	회원가입 정보 입력
		access-refresh	단말	Access 토큰 갱신
		refresh-refresh	단말	Refresh 토큰 갱신
	API 서버	world/world	단말	월드 생성하기
	( world )	world/invite-join-world	단말	월드 초대 수락하기
		world/world	단말	월드 정보 수정하기
		world/worldDetail	단말	월드 상세정보 조회
		world/world	단말	현재 참여중인 월드 목록 조회

# 6.공통

#### 6-1 auth

# SMS 인증번호 요청 ( sms-authentication-request )

URL {{API서버}}/auth/sms-authentication-request					ation-request					
연동방	식	HTTP	TTP							
프로토	콜	GET/F	POST: PO	ST						
서비스	요약	사용자	로그인/회원	원가입 시 전화변	번호 인증문자 요청					
	INPUT 헤더 정보									
번호	Heade	r 명	필 수	TYPE	설명					
				INPUT 필드	정보					
번 호	파라미	터명	필 수	TYPE	설명					
1	phone		•	string	고객 SMS 요청 핸드폰 번호 ( ex ) "01012341234" ** 암호화 필요성 검토 필요함.					
2	duid		•	string	고객 SMS 요청 단말 고유ID					
			ОUТ	PUT (META)	필드 정보					
번 호	파라미	터명	필 수	TYPE	설명					
1	code		•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK.					
2	errorType	)	•	string	- 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 599 : 시스템 오류.					
3	errorMsg		•	string	에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달					
			OUT	PUT (DATA)	필드 정보					
번 호	번 호 파라미터명 필 수 TYPE 설명									
				비고						
호 출	{{API서버 BODY :	}}/auth/sn	ns-authenti	cation-request						

```
{
             "phone": "01027090787"
             ,"duid": "adawfsfjkabdkjbawhajbfkhjfabsdg"
           }
           {
              "meta" : {
성
공
                   "code" : 200
         }
                  잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
           {
              code" : 400,

"error_type" : "Bad Request",

"error_message" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지

못함."
}
            }
실
패
           {
               "meta" : {
                    "code": 599,
                    "error_type" : "System Error",
"error_message" : "시스템 오류."
            }
```

# SMS 인증번호 확인 ( sms-authentication-response )

URL	URL {{API서버}}/auth/sms-authentication-response						
연동	방식	НТТР					
프로토콜 GET/POST: POST							
서비	스 요약	고객 전	화번호 인증	등 확인			
				INPUT 헤더	정보		
번호	Header	· 명	필 수	TYPE	설명		
				INPUT 필드	정보		
퓐 성	파라미티	려명	필 수	TYPE	설명		
1	phone		•	string	고객 SMS 인증 확인 요청 핸드폰 번호 ( ex ) "01012341234" ** 암호화 필요성 검토 필요함.		
2	duid		•	string	고객 SMS 요청 단말 고유ID		
3	responseAu	ıthNum	•	string	인증번호		
			ОИТ	PUT (META)	필드 정보		
펀성	파라미티	려명	필수	TYPE	설명		
1	code		•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK.		
2	errorType		•	string	- 211 : "인증 메타 정보 불일치." - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 599 : 시스템 오류.		
3	errorMsg		<b>*</b>	string	에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달		
			OUTP	UT (HEADER	왕) 필드 정보		
펀 성	Header	· 명	필 수	TYPE	설명		
1	ACCESS_TOK	ŒN	•	string	JWT Access 토큰		
2	REFRESH_TC	KEN	•	string	JWT Refresh 토큰		
OUTPUT (DATA) 필드 정보							

번 호	파라미터명	필 수	TYPE	설명						
	비 고									
오출	{{API서버}}/sms-authentication-response BODY: {     "phone": "01027090787"     ,"uuid": "adawfsfjkabdkjbawhajbfkhjfabsdg"     ,"responseAuthNum": "54275" }									
성공	Header {									
실패	- 가입 안된 사용자  {     "meta" : {         "coode" : 211,         "error_type" : "Auth Meta Not Match",         "error_message" : "인증 메타 정보 불일치." }  - 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.  {     "meta" : {         "coode" : 400,         "error_type" : "Bad Request",         "error_message" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." }  - 시스템 에러  {     "meta" : {         "coode" : 599,         "error_type" : "System Error",         "error_type" : "System Error",									

Г			
	١		
- 1	}		

# Access Token 갱신 ( access-refresh )

URL	- {{API서버}}/auth/access-refresh					
연동	방식	HTTP				
프로.	토콜	GET/P	OST: PO	ST		
서비:	스 요약	사용자 /	Access Tol	ken 갱신		
				INPUT 헤더	정보	
번호	Header	명	필수	TYPE	설명	
1	REFRESH_TC	OKEN	•	string	사용자 Refresh Token	
				INPUT 필드	정보	
번 호	파라미티	터명	필 수	TYPE	설명	
			OUT	PUT (META)	필드 정보	
번호	파라미티	터명	필 수	TYPE	설명	
1	code		•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK.	
2	errorType		•	string	- 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.	
3	errorMsg		<b>*</b>	string	에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달	
			OUTP	UT (HEADER	2) 필드 정보	
번 호	Headei	· 명	필 수	TYPE	설명	
1	ACCESS_TOP	KEN	•	string	JWT Access 토큰	
			OUT	TPUT (DATA)	필드 정보	
번 호	파라미터명		필 수	TYPE	설명	
				비고		
호 출	{{API서버}}	/auth/acces	ss-refresh			

```
Header
              "ACCESS_TOKEN" : "Bearer
       eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWliOiJhZG1pbjEiLCJhdXRoljoiUk9MRV9VU0VSliwiZXhwljoxNjQxNTIxMjUzfQ._ZXLBfarfi0H1Pb0kXhtclJXz4KNhJ6wkwwjufkQk1q3P1wCy7p7rBxiOadwczonsMMh48mX
성
공
       kYOCIjw8dBB4Jg"
       },
{
             "meta" : {
                   "code" : 200
        }
                  잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
          {
              "meta" : {
              "error_type" : "Bad Request",
"error_message" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지
못함."
           }
                  RefreshToken 유효성 체크 실패
          {
              "meta" : {
실
패
                    "code": 401,
                    "error_type" : "UnAuthorized",
"error_message" : "인증 실패. 사용권한 없음."
              }
           }
          {
              "meta" : {
                    "code": 599,
                    "error_type" : "System Error",
"error_message" : "시스템 오류."
           }
```

# Refresh Token 갱신 ( refresh-refresh )

URL	- {{API서버}}/auth/refresh-refresh						
연동	방식	HTTP					
프로.	토콜	GET/P	POST: POST				
서비:	스 요약	사용자 [	Refresh To	ken 갱신			
				INPUT 헤더	정보		
번호	Header	명	필 수	TYPE	설명		
1	ACCESS_TO	KEN	•	string	JWT Access 토큰		
				INPUT 필드	정보		
번 호	파라미티	ᆟ명	필 수	TYPE	설명		
			OUT	PUT (META)	필드 정보		
번호	파라미티	ᆟ명	필 수	TYPE	설명		
1	code		•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK.		
2	errorType		•	string	- 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.		
3	errorMsg		•	string	에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달		
			OUTP	UT (HEADER	2) 필드 정보		
번 호	Header	· 명	필수	TYPE	설명		
1	REFRESH_TC	KEN	•	string	JWT Refresh 토큰		
			OUT	PUT (DATA)	필드 정보		
번 호	파라미터명		필 수	TYPE	설명		
				비고			
호 출	{{API서버}}	/auth/acces	s-refresh				

```
Header
              "ACCESS_TOKEN" : "Bearer
       eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWliOiJhZG1pbjEiLCJhdXRoljoiUk9MRV9VU0VSliwiZXhwljoxNjQxNTIxMjUzfQ._ZXLBfarfi0H1Pb0kXhtclJXz4KNhJ6wkwwjufkQk1q3P1wCy7p7rBxiOadwczonsMMh48mX
성
공
       kYOCIjw8dBB4Jg"
       },
{
             "meta" : {
                   "code" : 200
        }
                  잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
          {
              "meta" : {
              "error_type" : "Bad Request",
"error_message" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지
못함."
           }
                  AccessToken 유효성 체크 실패
          {
              "meta" : {
실
패
                    "code": 401,
                    "error_type" : "UnAuthorized",
"error_message" : "인증 실패. 사용권한 없음."
              }
           }
          {
              "meta" : {
                    "code": 599,
                    "error_type" : "System Error",
"error_message" : "시스템 오류."
           }
```

#### 6-2 user

# 회원가입 ( /signup)

URL	L {{API서버}}/user/signup					
연동	방식	방식 HTTP				
프로	프로토콜 GET/POST: POST					
서비:	스 요약	사용지	h 회원가입 정	성보 입력		
				INPUT 헤더 정보		
번 호	Header	명	필 수	TYPE	설명	
				INPUT 필드 정보		
퓐 선	파라미타	l명	필 수	TYPE	설명	
1	userld		•	string	사용자 ID	
2	name		•	string	사용자 이름	
3	phone		•	string	SMS 인증한 휴대폰 번호.	
4	profileUrl		•	string	프로필 이미지	
			OUT	PUT (META) 필드	- 정보	
번호	파라미터	명	필 수	TYPE	설명	
1						
•	code		•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK.	
2	code errorType		•	int string	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.	
			• •		- 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음.	
2	errorType		• •	string	- 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.	
2	errorType		<b>*</b>	string	- 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류. 에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달	
2	errorType	В	<b>*</b>	string string	- 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류. 에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달	
3	errorType errorMsg		♦ OUTP	string string UT (HEADER) 필	- 200 : OK 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류 401 : 인증 실패. 사용권한 없음 599 : 시스템 오류. 에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달	
2 3 번호	errorType errorMsg  Header	ŒN	◆ OUTP	string string UT (HEADER) 필 TYPE	- 200 : OK 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류 401 : 인증 실패. 사용권한 없음 599 : 시스템 오류. 에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달 <b>드 정보</b> 설명	

	OUTPUT (DATA) 필드 정보								
번 호	파라미터명	7							
	비고								
오 출	{{API서버}}/user/signup BODY: {								
성공	Header {								
실패									

#### 로그아웃 ( /user)

URL	- {{API서버}}/user/user					
연동	년동방식 HTTP					
프로.	토콜	GET/I	POST: DEI	LETE		
서비	스 요약	사용지	로그아웃 (	리프레시 토큰 삭제	l.)	
				INPUT 헤더 정보		
번 호	Header	명	필 수	TYPE	설명	
1	ACCESS_TO	KEN	•	string	JWT Access 토큰	
				INPUT 필드 정보		
번 호	파라미터	l명	필 수	TYPE	설명	
			OUT	PUT (META) 필드	정보	
번 호	파라미터	l명	필 수	TYPE	설명	
1	code		•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK.	
2	errorType		•	string	- 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.	
3	errorMsg		•	string	에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달	
			OUTP	UT (HEADER) 필	드 정보	
번 호	Header	명	필 수	TYPE	설명	
			OUT	PUT (DATA) 필드	- 정보	
번 호	번 파라미터명		필 수	TYPE	설명	
				비고		
호 출	{{API서버}} BODY : { }	/user/user				

```
### Code | Code
```

#### 사용자 상세정보 조회 ( /user )

URL	. {{API서버}}/user/user					
연동	방식	HTTP	)			
프로토콜 GET/POST: GET						
서비:	스 요약	사용지	· 상세정보 조	호		
				INPUT 헤더 정보		
번호	Header	명	필 수	TYPE	설명	
1	ACCESS_TO	KEN	•	string	JWT Access 토큰	
				INPUT 필드 정보		
번 호	파라미터	l명	필 수	TYPE	설명	
			OUT	PUT (META) 필드	- 정보	
번 호	파라미터	명	필 수	TYPE	설명	
1	code		•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK.	
2	errorType		•	string	- 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.	
3	errorMsg		•	string	에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달	
			OUTP	UT (HEADER) 필	드 정보	
번호	번 호 Header 명			TYPE	설명	
			OUT	PUT (DATA) 필드	<u>.</u> 정보	
번 호	파라미터	l명	필 수	TYPE	설명	
1	userld		•	string	사용자 ID	
2	name		•	string	사용자 이름	
3	profileUrl		•	string	사용자 프로필 사진 URL	

```
비
                                                        고
         {{API서버}}/user/user
         BODY:
호
출
         }
      {
            },
"data" : {
"'!s€
성
공
                 "userId" : "redjoon10",
"name" : "조준희",
                 "profileUrl":
       "https://tistory1.daumcdn.net/tistory/5138625/attach/b9711eb2d61741c782b328cb148fcf5b"
       }
               AccessToken 유효성 체크 실패
         {
            "error_type" : "UnAuthorized",
"error_message" : "인증 실패. 사용권한 없음."
            }
          }
실
패
                시스템 에러
         {
            "meta" : {
                 "code" : 599,
                 "error_type" : "System Error",
"error_message" : "시스템 오류."
            }
         }
```

#### 사용자 프로필 수정 ( /user )

URL	URL {{API서버}}/user/user					
연동	방식	HTTP	ГТР			
프로.	토콜	GET/	POST: PAT	гсн		
서비:	스 요약	사용지	마로필 수정	<del>.</del>		
				INPUT 헤더 정보		
번 호	Header	명	필 수	TYPE	설명	
1	ACCESS_TO	KEN	•	string	JWT Access 토큰	
				INPUT 필드 정보		
번 호	파라미터	l명	필 수	TYPE	설명	
1	userld		•	string	수정하려는 사용자 ID	
2	profileUrl		•	string	수정하려는 프로필 사진 경로	
		userl	d, profileUr	l 둘 중에 하나는 -	무조건 입력 필요.	
			OUT	PUT (META) 필드	정보	
번 호	파라미타	l명	필 수	TYPE	설명	
1	code		•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK.	
2	errorType		•	string	- 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.	
3	errorMsg		•	string	에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달	
	OUTPUT (HEADER) 필드 정보					
번 호	Header	명	필 수	TYPE	설명	
			OUT	PUT (DATA) 필드	전보	
번 호	파라미터	l명	필 수	TYPE	설명	
1	userId		•	string	사용자 ID	

```
2
                                                                사용자 프로필 사진 URL
        profileUrl
                                                string
                                    •
                                               비
                                                      고
         {{API서버}}/user/user
        BODY:
        {
호
출
            "userId": "redjoon101",
            "profileUrl": ""
        }
      {
           "meta" : {
                "code" : 200
           "data" : {
성
공
                "userId" : "redjoon101",
"name" : "조준희",
                "profileUrl":
      "https://tistory1.daumcdn.net/tistory/5138625/attach/b9711eb2d61741c782b328cb148fcf5b"
       }
               잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
        {
            "meta" : {
                 "code": 400,
                 "error_type" : "Bad Request",
"error_message" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지
            못함."
         }
               AccessToken 유효성 체크 실패
        {
            "meta" : {
실
패
                 "code": 401,
                "error_type" : "UnAuthorized",
"error_message" : "인증 실패. 사용권한 없음."
           }
         }
               시스템 에러
        {
            "meta" : {
                "code": 599,
                "error_type" : "System Error",
                "error_message" : "시스템 오류."
         }
```

#### 사용자 찾기 (/find-user)

URL	URL {{API서버}}/user/find-user					
연동	방식	HTTP	TTP			
프로.	토콜	GET/	POST: <b>GE</b>	Т		
서비:	스 요약	사용지	ナ찾기 (Use	rID, Phone )		
				INPUT 헤더 정보		
번 호	Header	명	필 수	TYPE	설명	
1	ACCESS_TO	KEN	•	string	JWT Access 토큰	
				INPUT 필드 정보		
번 호	파라미터	l명	필 수	TYPE	설명	
1	userld		•	string	찾으려는 사용자 ID	
2	phone		•	string	찾으려는 사용자 폰 번호	
		use	rld, phone	둘 중에 하나는 무	-조건 입력 필요.	
			OUT	PUT (META) 필드	- 정보	
번 호	파라미타	l명	필 수	TYPE	설명	
1	code		•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK.	
2	errorType		•	string	- 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.	
3	errorMsg		<b>*</b>	string	에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달	
	OUTPUT (HEADER) 필드 정보					
번 호	Header	명	필 수	TYPE	설명	
			OUT	PUT (DATA) 필드	정보	
번 호	파라미터	l명	필 수	TYPE	설명	
1	suid		•	string	사용자 SUID	

_				11071			
2	userld	•	string	사용자 userId			
3	name	•	string	사용자 이름			
4	phone	•	string	사용자 핸드폰 번호			
5	profileUrl	•	string	사용자 프로필 ID			
			비고				
오 출	({API서버}}/user/find-user BODY:  호 "userId": "redjoon10",						
성공	{     "meta" : {         "code" : 200     },     "data" : {         "suid": "YO2022032927090787",         "userId": "redjoon10",         "name": "조준희",         "phone": "01027090787",         "profileUrl": ""         "profileUrl" : ""         "profileUrl" :  "https://tistory1.daumcdn.net/tistory/5138625/attach/b9711eb2d61741c782b328cb148fcf5b"     } }						
실패	- 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.  {     "meta": {         "code": 400,         "error_type": "Bad Request",         "error_message": "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함."     } }  - AccessToken 유효성 체크 실패  {     "meta": {         "code": 401,						
	"error_type": "UnAuthorized",						

_	
	}
	}
- 1	

# 사용자 ID 중복체크 ( /check-userid )

URL		{{API	{{API서버}}/user/check-userid				
연동방식 HTTP			НТТР				
프로토콜 GET/I		GET/F	OST: GE	т			
서비스	요약	사용자	ID 중복체크	크 (회원가입 or	프로필 수정 )		
				INPUT 헤더 ?	정보		
번호	파라미티	터명	필 수	TYPE	설명		
				INPUT 필드 경	정보		
번 호	파라미티	터명	필수	TYPE	설명		
1	userld		•	string	중복 체크 하려는 유저 ID		
			•				
			OUT	PUT (META)	필드 정보		
번 호	파라미터명		필수	TYPE	설명		
1	code		•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK.		
2	errorType		•	string	- 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 599 : 시스템 오류.		
3	errorMsg		<b>*</b>	string	에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달		
OUTPUT 헤더 정보							
번 호	번 호 파라미터명		필 수	TYPE	설명		
OUTPUT (DATA) 필드 정보							
번 호	파라미티	터명	필 수	TYPE	설명		
비고							
호 출	{{API서버}}/user/check-userid						
성공	{     "meta" : {         "code" : 200     } }						

### 월드 참여자 리스트 ( /world/users)

URL	URL {{API서버}}/user/world/users					
연동방	연동방식 HTTP					
프로토	프로토콜 GET/POST: <b>GET</b>					
서비스	요약	월드에	참여 중인 /	사용자 조회		
				INPUT 헤더 ?	정보	
번 성	파라미	터명	필수	TYPE	설명	
1	ACCESS_ N	TOKE	•	string	JWT Access 토큰	
				INPUT 필드 경	정보 	
번 호	파라미티	터명	필 수	TYPE	설명	
1	worldld		•	int	월드 고유 ID	
	OUTPUT (META) 필드 정보					
번 호	파라미터명		필 수	TYPE	설명	
1	code		•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK.	
2	errorType		•	string	- 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.	
3	errorMsg		<b>*</b>	string	에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달	
OUTPUT 헤더 정보						
번호	번 파라미터명		필 수	TYPE	설명	
OUTPUT (DATA) 필드 정보						
번 호	파라미	터명	필 수	TYPE	설명	
1	users		•	list	월드에 참여 중인 사용자 리스트 ( 정렬 순서 : <mark>개발 안됨</mark> )	
1.1	suid		•	string	멤버 고유 ID	
1.2	userlo	d	•	string	멤버 아이디	

1.3	name	•	string	멤버 이름
1.4	profileUrl	•	string	멤버 프로필 사진 경로
1.5	inviteUserI d	•	string	월드 초대자 아이디

```
비
                                                             고
호
            {{API서버}}/world/world
출
         {
             "data": [
                     "suid": "YO2022032927090787",
                     "userId": "redjoon10",
"name": "조준희",
"profileUrl": "",
                     "inviteUserId": "redjoon10"
                     "suid": "YO2022032927091234",
                     "userId": "redjoon20",
                     "name": "조준희부캐",
                     "profileUrl": ""
                     "inviteUserId": "redjoon10"
             ]
         }
           {
               "meta" : {
                     "code": 400,
                     "error_type" : "Bad Request",
"error_message" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지
                못함."
               }
            }
           {
               "meta" : {
                     "code": 401,
실
패
                    "error_type" : "UnAuthorized",
"error_message" : "인증 실패. 사용권한 없음."
            }
           {
               "meta" : {
                    "code" : 599,
                    "error_type" : "System Error",
"error_message" : "시스템 오류."
```

### 사용자 월드에 초대하기 ( /user/world)

URL	URL {{API서버}}/user/user/world					
연동	방식	HTTP	-ITTP			
프로.	토콜	GET/P	OST: PO	ST		
서비:	스 요약	사용자	월드에 초디	∦하기. PUSH □	l개발	
				INPUT 헤더 :	정보	
번호	Header	명	필 수	TYPE	설명	
1	ACCESS_TO	KEN	•	string	JWT Access 토큰	
				INPUT 필드	정보	
번 호	파라미티	려명	필 수	TYPE	설명	
1	worldld		•	int	월드 고유 ID	
2	targetSuid		•	string	초대할 사용자 SUID	
			OUT	PUT (META)	필드 정보	
번 호	파라미터명		필 수	TYPE	설명	
1	code		•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK.	
2	errorType		•	string	- 400 : 장몫된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.	
3	errorMsg		•	string	에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달	
OUTPUT (HEADER) 필드 정보						
번 호	번 호 Header 명 필 수 TYPE 설명				설명	
			OUT	PUT (DATA)	필드 정보	
번 호	파라미티	려명	필 수	TYPE	설명	
				비고		

```
{{API서버}}/user/user/world
       BODY:
       {
호
출
            "worldId": 2341,
            "targetSuid": "YO2022032927091234"
       }
     {
          "meta" : {
성
공
              "code": 200
      }
             잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
       {
          "meta" : {
               "code": 400,
               "error_type" : "Bad Request",
               "error message" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지
           못함."
          }
        }
             AccessToken 유효성 체크 실패
       {
          "meta" : {
               "code": 401,
               "error type": "UnAuthorized",
              "error message" : "인증 실패. 사용권한 없음."
          }
        }
실
패
             이미 월드에 소속된 유저인 경우. (미 구현)
       {
          "meta" : {
               "code": 431,
               "error_type" : "Already a member of the world",
              "error_message" : "이미 월드소속 입니다."
          }
        }
             시스템 에러
       {
          "meta" : {
              "code": 599,
              "error_type" : "System Error",
              "error_message" : "시스템 오류."
          }
        }
```

# 월드 초대 수락하기 ( /world/user)

URL		{{API사	{{API서버}}/user/world/user			
연동	방식	HTTP				
프로.	토콜	GET/P	OST: PO	ST		
서비	스 요약	월드 초	대 수락하기	기. / 사용자가 월	드에 소속하게 만들어 주는 API	
				INPUT 헤더 :	정보	
번 호	Headei	· 명	필 수	TYPE	설명	
1	ACCESS_TO	KEN	•	string	JWT Access 토큰	
				INPUT 필드	정보	
번 호	파라미티	터명	필 수	TYPE	설명	
1	worldinvitat de	tionCo	•	string	월드 초대 코드.	
			ОUТ	PUT (META)	필드 정보	
번 호	파라미터명		필 수	TYPE	설명	
1	code		•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK.	
2	errorType		•	string	- 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.	
3	errorMsg		•	string	에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달	
OUTPUT (HEADER) 필드 정보						
번 호	번 호 Header 명 필					
			OUT	TPUT (DATA)	필드 정보	
번 호	파라미티	려명	필 수	TYPE	설명	
1	worldld		•	string	초대된 월드 고유 ID	
2	worldName	<b>)</b>	•	string	초대된 월드 제목	

2 초대된 월드 설명 worldDesc • string 비 고 {{API서버}}/user/invite-join-world BODY: 호 { 출 "worldId": 2341 } { "meta" : { "code" : 200 "data" : { 성 공 "worldId": 2341, "worldName" : "준희나라, 월드월드", "worldDesc" : "준희 나라 월드월드 입니다.~~~" }, } 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우. { "meta" : { "code": 400, "error\_type" : "Bad Request", "error\_message" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } } AccessToken 유효성 체크 실패 { "meta" : { "code": 401, "error\_type" : "UnAuthorized", "error message" : "인증 실패. 사용권한 없음." } 실 패 } 이미 월드에 소속된 유저인 경우. { "meta" : { "code": 431, "error\_type" : "Already a member of the world", "error message": "이미 월드소속 입니다." } 시스템 에러 { "meta" : { "code": 599, "error\_type" : "System Error", "error\_message" : "시스템 오류."

1
}

#### 6-3 world

# 월드 생성하기 ( world )

URL		{{API서버}}/world/world						
연동방식		HTTP						
프로토콜		GET/P	GET/POST: POST					
서비스 요약		사용자 월드 생성하기.						
INPUT 헤더 정보								
번 호	선 Header 명		필 수	TYPE	설명			
1	ACCESS_TOKEN		•	string	JWT Access 토큰			
INPUT 필드 정보								
번 호	파라미터명		필 수	TYPE	설명			
1	worldName		•	string	월드 제목 ( 한글 포함 15자 이내 )			
2	worldDesc		•	string	월드 설명 ( 한글 포함 50자 이내 )			
OUTPUT (META) 필드 정보								
번 호	파라미터명		필수	TYPE	설명			
1	code		•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK.			
2	errorType		•	string	- 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.			
3	errorMsg		•	string	에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달			
OUTPUT (HEADER) 필드 정보								
번 호	Header 명		필 수	TYPE	설명			
OUTPUT (DATA) 필드 정보								
번 호	파라미터명		필 수	TYPE	설명			
1	worldId		•	string	생성된 월드 고유 ID			

2	worldName	•	string	생성된 월드 제목					
2	worldDesc	•	string	생성된 월드 설명					
비 고									
호 출	{{API서버}}/world/world BODY: { "worldName": "준희나라, 월드월드", "worldDesc": "준희 나라 월드월드 입니다. ~~~~" }								
성 공	{     "meta" : {         "code" : 200 }, "data" : {         "worldId" : 2341,         "worldName" : "준희나라, 월드월드",         "worldDesc" : "준희 나라 월드월드 입니다.~~~~" }, }								
실패	- 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.  {								