API YOPLE 서비스 관리시스템 연동 규격서

2022.03

0.변경이력

버전	날짜	변경사유	작성 자
0.01	2022.03.13	연동규격서 작성	조준희
0.01	2022.03.14	6.공통 - 6-1 auth - [추가] SMS 인증번호 요청 - [추가] SMS 인증번호 확인 - [추가] 회원가입 - [추가] Access Token 갱신 - [추가] Refresh Token 갱신	조준희
0.02	2022.03.20	6.공통 - 6-3 world - [추가] 월드 생성하기 - [추가] 월드 초대 수락하기 - [추가] 월드 수정하기 - [추가] 월드 상세정보 - [추가] 참여 중인 월드 조회	조준희
0.03	2022.03.31	6.공통 - 6-1 auth - [이동] 회원가입 - auth -> user - 6-2 user - [추가] 로그아웃 - [추가] 사용자 상세정보 조회 - [추가] 사용자 프로필 수정 - [추가] 사용자 찾기 - [추가] 사용자 찾기 - [추가] 사용자 ID 중복체크 - [추가] 월드 참여자 리스트 - [추가] 사용자 월드에 초대하기 - 6-3 world - [이동] 월드 초대 수락하기 - world -> user - [수정] 참여 중인 월드 조회 - worldUserCode추가	조준희
0.04	2022.04.10	6.공통 - 6-2 user - [수정] 사용자 찾기 - 폰번호로 검색시 suid만 리턴 [수정] 회원가입 - 이용약관 TOS Input 데이터 추가 [수정] 월드 초대 수락하기 - API명 변경. (월드에 참여하기) - [수정] 사용자 ID 중복체크 - 중복 시 리턴코드 변경 400 -> 215 - [수정] 월드 참여자 리스트 - isHost Output Data 추가 - 6-3 world - [추가] 월드 초대 코드 유효성 체크. 7. API CODE - USER_TOS_INFO_VALID_FAILED (490) 코드 추가 USER_ID_OVERLAPS (215) 코드 추가 WORLD_USER_CODE_VALID_FAILED (432) 코드 추가.	조준희
0.05	2022.04.13	6. 공통 - User - [수정] 월드에 참여하기 - 월드초대코드 유효하지않으면 432 코드 - [수정] 사용자 월드에 초대하기 - 초대 수락 대기 중 추가 - Review - [추가] 리뷰 조회하기 - [추가] 내 리뷰 조회하기 - [추가] 리뷰 작성하기	조준희

		- [추가] 리뷰 삭제하기 - [추가] 리뷰 수정하기 - [추가] 지도 장소 핀 조회 - [추가] 장소에 등록된 리뷰 조회 7. API CODE - ALREADY_WORLD_INVITING_STATUS (433) 추가	
0.06	2022.04.18	6. 공통 - User - [수정]사용자 월드에 초대하기 - phone 파라미터 추가 (suid, phone중 1개 필수.) - [수정] 회원가입 - TOS정보 Yn -> 대문자 통일 "YN" - [추가] 알림 조회하기 - [추가] 월드 초대 응답하기 World - [수정] 월드 상세정보 - 오타 수정. 7. API CODE - INVITE_NOT_VALID (434) 추가	조준희
0.07	2022.04.22	6. 공통 - User - [추가] 사용자 신고하기 [추가] 리뷰 신고하기 [추가] 사용자 차단하기 [추가] 사용자 차단 해제하기 [추가] 차단리스트 조회 Revire - [수정] 리뷰 조회하기 - 이모지 정보 추가 - [추가] 리뷰 이모지 추가 7. API CODE - ALREADY_USER_BLOCKING (240) 추가	조준희
0.08	2022.04.25	- ALREADY_EMOJI_ADDED (422) 추가 6. 공통 - 공통적인 SUID 사용부분 AES 256 암/복호화 추가.	조준희

1.개요

본 문서는 YOPLE 관리시스템과 단말 장치 구간의 연동 인터페이스를 기술한 문서이다.

2.목적

본 문서는 YOPLE 관리시스템과 연동 프로토콜, 연동 메시지를 정의한 문서이며, 향후 타 플랫폼과의 연동에 필요한 Spec 정의를 목적으로 한다.

3.용어 정의

API 서버 : API기능을 제공하는 시스템 서버

단말: 스마트폰, PC, 스마트 패드

4.연동 방법

연동은 HTTP/HTTPS 프로토콜을 이용한 json data 형태로 리턴 한다.

5.API 목록

구 분	서버	도메 인	API명	요청	설명
			sms-authentication-request	단말	SMS 인증번호 요청
		Auth	sms-authentication-response	단말	SMS 인증번호 확인 요청
		(4)	access-refresh	단말	Access 토큰 갱신
			refresh-refresh	단말	Refresh 토큰 갱신
			/signup	단말	회원가입
			/user	단말	로그아웃
			/user	단말	사용자 상세정보 조회
			/user	단말	사용자 프로필 수정
공			/find-user	단말	사용자 찾기
			/check-userid	단말	사용자 ID 중복체크
통			/world/users	단말	월드 참여자 리스트
		User (16)	/user/world	단말	사용자 월드에 초대하기
			/world/user	단말	월드에 참여하기.
	API		/notification	단말	알림 조회하기
			/invite-response	단말	월드 초대 응답하기
			/review/report	단말	리뷰 신고하기
			/report	단말	사용자 신고하기
			/block	단말	사용자 차단하기
			/block	단말	차단 리스트 조회
			/block	단말	사용자 차단 해제하기
			/world	단말	월드 생성하기
			/world	단말	월드 수정하기
		World	/world	단말	월드 상세정보 조회
		(6)	/user/worlds	단말	참여 중인 월드 조회
			/review/worlds	단말	리뷰가 등록된 월드 조회
			/code-validation	단말	월드 초대 코드 유효성 체크

			/review	단말	리뷰 조회하기
		Review (8)	/myReviews	단말	내 리뷰 조회하기
			/review	단말	리뷰 작성하기
			/review	단말	리뷰 삭제하기
			/review	단말	리뷰 수정하기
			/worldPin/placeInRange	단말	지도 장소 핀 조회
			/placeDetail	단말	장소에 등록된 리뷰 조회
			/emoji	단말	리뷰 이모지 추가

6.공통

6-1 auth

SMS 인증번호 요청 (sms-authentication-request)

URL		{{API}}	버}}/auth/s	ms-authenticat	ion-request		
연동방식		НТТР					
프로토콜		GET/P	OST: POS	т			
서비스	요약	사용자	로그인/회원	원가입 시 전화변	번호 인증문자 요청		
				INPUT 헤더	정보		
번호	Heade	r 명	필 수	ТҮРЕ	설명		
				INPUT 필드	정보		
컨 성	파라미	터명	필 수	TYPE	설명		
1	phone		•	string	고객 SMS 요청 핸드폰 번호 (ex) "01012341234"		
2	2 duid		•	string	고객 SMS 요청 단말 고유ID		
			OUT	PUT (META)	필드 정보		
번 호	파라미터명		필 수	TYPE	설명		
1	code		•	int	[<u>별첨 코드 표 참조]</u> - 200 : OK.		
2	errorType		•	string	- 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 599 : 시스템 오류.		
3	errorMsg		•	string	에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달		
			OUT	PUT (DATA)	필드 정보		
번 호 파라미터명		필 수	TYPE	설명			
비고							
{{API서버}}/auth/sms-authentication-request BODY: 호 출 "phone": "01027090787" ,"duid": "adawfsfjkabdkjbawhajbfkhjfabsdg"							

```
}
        "meta" : {
성
공
           "code" : 200
     }
        - 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
       {
         }
실
패
           시스템 에러
       {
         "meta" : {
            ta . ;
"code" : 599,
"errorType" : "System Error",
"errorMsg" : "시스템 오류."
         }
       }
```

SMS 인증번호 확인 (sms-authentication-response)

URL		{{API서버}}/auth/sms-authentication-response				
연동방식		НТТР				
프로토콜		GET/PC	ST: POS	г		
서비:	스 요약	고객 전	화번호 인증	등 확인		
				INPUT 헤더	정보	
번호	Header	о п	필수	TYPE	설명	
				INPUT 필드	정보	
번호	파라미티	명	필수	TYPE	설명	
1	phone		•	string	고객 SMS 인증 확인 요청 핸드폰 번호 (ex) "01012341234"	
2	duid		•	string	고객 SMS 요청 단말 고유ID	
3	responseAu	thNum	•	string	인증번호 (숫자 4자리)	
			OUT	PUT (META)	필드 정보	
번 호	번 호 파라미터명		필 수	TYPE	설명	
1	code		•	int	[<u>별첨 코드 표 참조]</u> - 200 : OK.	
2	errorType		•	string	- 211 : 인증 메타 정보 불일치. - 214 : 사용자 찾을 수 없음. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 599 : 시스템 오류.	
3	errorMsg		*	string	에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달	
			OUT	PUT (DATA)	필드 정보	
번 호	파라미티	러명	필 수	TYPE	설명	
1	accessToker	1	•	string	JWT Access 토큰	
2	refreshToker	า	•	string	JWT Refresh 토큰	
	비고					

```
{{API서버}}/sms-authentication-response
       BODY:
         "phone": "01027090787"
호
출
         ,"uuid": "adawfsfjkabdkjbawhajbfkhjfabsdg"
         ,"responseAuthNum": "5427"
       }
       {
            "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWliOiJZTzlwMjlwNDEzOTk5OTEzMTEiLCJleHAiOjE2NTg0NjgxODZ
     9.jqKbOQKuxD18DoxhbfAJSkzuXZvgq8wthy9G4Hk26amir1Uf h1T49E9Btlm4jM-pxNElx1fDS4DlH
     HErWD1TA",
                    "refreshToken":
     "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWliOiJZTzlwMjlwNDEzOTk5OTEzMTEiLCJleHAiOjE3MzYyMjgxODZ
성
     9.wFSAWBKZtN-BJUE9sTBU-jbu-BXBo-DXC41Bx_V9cWVbpX3qWIWKahhGHVfwvyPfM2vfSS7fDc
공
     4iqpK0BTZKLw"
            }
       }
             기존 유저 아닌 경우.
       {
          "meta" : {
               "code" : 214
          }
        }
             인증 번호 불일치. 핸드폰 번호 불일치
       {
          "meta" : {
               "code": 211,
               "errorType" : "Auth Meta Not Match",
"errorMsg" : "인증 메타 정보 불일치."
          }
        }
             잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
       {
          "meta" : {
실
               "code": 400,
패
               "errorType" : "Bad Request",
               "errorMsg": "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함."
          }
        }
             시스템 에러
       {
          "meta" : {
              "code": 599,
              "errorType" : "System Error",
"errorMsg" : "시스템 오류."
```

Г			
	١		
- 1	}		

Access Token 갱신 (access-refresh)

URL {{API서버}}/auth/access-refresh								
연동방식		НТТР						
프로토콜		GET/PC	OST: POS	г				
서비:	스 요약	사용자 /	Access Tol	ken 갱신				
				INPUT 헤더	정보			
번 호	Headei	· 명	필 수	TYPE	설명			
1	REFRESH_T	OKEN	•	string	사용자 Refresh Token (Bearer)			
				INPUT 필드	정보			
번호	파라미티	터명	필 수	TYPE	설명			
			ОИТ	PUT (META)	필드 정보			
번성	파라미터명		필수	TYPE	설명			
1	code		•	int	[<u>별첨 코드 표 참조]</u> - 200 : OK.			
2	errorType		•	string	- 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.			
3	errorMsg		*	string	에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달			
			OUT	PUT (DATA)	필드 정보			
번호	파라미티	터명	필 수	TYPE	설명			
1	accessToke	n	•	string	JWT Access 토큰			
	비 고							
호 출	{{API서버}}/auth/access-refresh							
전 진	{ "meta": { "code": 200 }, "data": {							

```
"accessToken":
     "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWliOiJZTzlwMjlwNDEzOTk5OTEzMTEiLCJleHAiOjE2NTg0Njg3NTh 9.eDrfGXs6H1z-4zg9Kw4E9qN2d46M8z52vYeSsB8uVa5qinN1dbdetDQKmugejkgA3_rvq1Eln_GgP
      WE58SJ-Pg"
             }
       }
              잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
        {
          }
        }
              RefreshToken 유효성 체크 실패
        {
           실
               "errorType" : "UnAuthorized",
"errorMsg" : "인증 실패. 사용권한 없음."
패
          }
        }
              시스템 에러
        {
           "meta" : {
               "code": 599,
               "errorType" : "System Error",
"errorMsg" : "시스템 오류."
          }
        }
```

Refresh Token 갱신 (refresh-refresh)

URL		{{API서버}}/auth/refresh-refresh					
연동방식		HTTP					
프로토콜		GET/PC	ST: POST	Г			
서비:	스 요약	사용자 [Refresh To	ken 갱신			
				INPUT 헤더	정보		
번 호	Header	· 명	필 수	TYPE	설명		
1	ACCESS_TC	KEN	•	string	JWT Access 토큰 (Bearer)		
				INPUT 필드	정보		
번호	파라미티	려명	필 수	TYPE	설명		
			OUT	PUT (META)	필드 정보		
번호	파라미터명		필 수	TYPE	설명		
1	code		•	int	[<u>별첨 코드 표 참조]</u> - 200 : OK.		
2	errorType		•	string	- 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.		
3	errorMsg		•	string	에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달		
			OUT	PUT (DATA)	필드 정보		
번 호	파라미티	려명	필수	TYPE	설명		
1	refreshToker	า	•	string	JWT Refresh 토큰		
				비고			
호 출	{{API서버}}/#	{{API서버}}}/auth/access-refresh					
성 공	_	{					

```
"refreshToken":
     "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWliOiJZTzlwMjlwNDEzOTk5OTEzMTEiLCJleHAiOjE3MzYyMjg3NDZ 9.GouSQJgYyQm8La5r8uQEND5t1zF2eN69irMoKn94_DR7QwKBq5s3Eoj0M15HQTX68JNlt33-MB
      lufA6Nd2_bug"
             }
       }
              잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
        {
          }
        }
              AccessToken 유효성 체크 실패
        {
           실
               "errorType" : "UnAuthorized",
"errorMsg" : "인증 실패. 사용권한 없음."
패
          }
        }
              시스템 에러
        {
           "meta" : {
               "code": 599,
               "errorType" : "System Error",
"errorMsg" : "시스템 오류."
          }
        }
```