API YOPLE 서비스 관리시스템 연동 규격서

2022.03

0.변경이력

버전	날짜	변경사유	작성 자
0.01	2022.03.13	연동규격서 작성	조준희
0.01	2022.03.14	6.공통 - 6-1 auth - [추가] SMS 인증번호 요청 - [추가] SMS 인증번호 확인 - [추가] 회원가입 - [추가] Access Token 갱신 - [추가] Refresh Token 갱신	조준희
0.02	2022.03.20	6.공통 - 6-3 world - [추가] 월드 생성하기 - [추가] 월드 초대 수락하기 - [추가] 월드 수정하기 - [추가] 월드 상세정보 - [추가] 참여 중인 월드 조회	조준희
0.03	2022.03.31	6.공통 - 6-1 auth - [이동] 회원가입 - auth -> user - 6-2 user - [추가] 로그아웃 - [추가] 사용자 상세정보 조회 - [추가] 사용자 프로필 수정 - [추가] 사용자 파로필 수정 - [추가] 사용자 ID 중복체크 - [추가] 사용자 ID 중복체크 - [추가] 월드 참여자 리스트 - [추가] 사용자 월드에 초대하기 - 6-3 world - [이동] 월드 초대 수락하기 - world -> user - [수정] 참여 중인 월드 조회 - worldUserCode추가	조준희
0.04	2022.04.02	6.공통 - 6-2 user - [수정] 사용자 찾기 - 폰번호로 검색시 suid만 리턴 [수정] 회원가입 - 이용약관 TOS Input 데이터 추가 [수정] 월드 초대 수락하기 - API명 변경. (월드에 참여하기) - [수정] 사용자 ID 중복체크 - 중복 시 리턴코드 변경 400 -> 215 - [수정] 월드 참여자 리스트 - isHost Output Data 추가 - 6-3 world - [추가] 월드 초대 코드 유효성 체크. 7. API CODE - USER_TOS_INFO_VALID_FAILED (490) 코드 추가 USER_ID_OVERLAPS (215) 코드 추가 WORLD_USER_CODE_VALID_FAILED (432) 코드 추가 WORLD_LIST_IS_NULL (421) 코드 추가.	조준희

1.개요

본 문서는 MPS 관리시스템과 단말 장치 구간의 연동 인터페이스를 기술한 문서이다.

2.목적

본 문서는 MPS 관리시스템과 연동 프로토콜, 연동 메시지를 정의한 문서이며, 향후 타 플랫폼과의 연동에 필요한 Spec 정의를 목적으로 한다.

3.용어 정의

API 서버 : API기능을 제공하는 시스템 서버

단말: 스마트폰, PC, 스마트 패드

4.연동 방법

연동은 HTTP/HTTPS 프로토콜을 이용한 json data 형태로 리턴 한다.

5.API 목록

구 분	서버	도메 인	API명	요청	설명
	API	Auth	sms-authentication-request	단말	SMS 인증번호 요청
			sms-authentication-response	단말	SMS 인증번호 확인 요청
			access-refresh	단말	Access 토큰 갱신
			refresh-refresh	단말	Refresh 토큰 갱신
		User	/signup	단말	회원가입
			/user	단말	로그아웃
			/user	단말	사용자 상세정보 조회
			/user	단말	사용자 프로필 수정
공			/find-user	단말	사용자 찾기
			/check-userid	단말	사용자 ID 중복체크
통			/world/users	단말	월드 참여자 리스트
			/user/world	단말	사용자 월드에 초대하기
			/world/user	단말	월드에 참여하기.
		World	/world	단말	월드 생성하기
			/world	단말	월드 수정하기
			/world	단말	월드 상세정보 조회
			/user/worlds	단말	참여 중인 월드 조회
			/review/worlds	단말	리뷰가 등록된 월드 조회
			/code-validation	단말	월드 초대 코드 유효성 체크

6.공통

6-1 auth

SMS 인증번호 요청 (sms-authentication-request)

URL		{{API서버}}/auth/sms-authentication-request					
연동방식		HTTP					
프로토콜		GET/POST: POST					
서비스 요약		사용자 로그인/회원가입 시 전화번호 인증문자 요청					
INPUT 헤더 정보							
번 호	Header 명		필 수	TYPE	설명		
INPUT 필드 정보							
번호	번 호 파라미터명		필 수	TYPE	설명		
1	phone		•	string	고객 SMS 요청 핸드폰 번호 (ex) "01012341234" ** 암호화 필요성 검토 필요함.		
2	duid		•	string	고객 SMS 요청 단말 고유ID		
OUTPUT (META) 필드 정보							
번 호	파라미터명		필 수	TYPE	설명		
1	code		•	int	[<u>별첨 코드 표 참조]</u> - 200 : OK.		
2	errorType		•	string	- 400 : 장못된 문법 또는 파라미터 오류. - 599 : 시스템 오류.		
3	errorMsg		•	string	에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달		
OUTPUT (DATA) 필드 정보							
번 호	파라미터명		필수	TYPE	설명		
비고							
호 출	{{API서버}}/auth/sms-authentication-request BODY : { "phone": "01027090787"						

SMS 인증번호 확인 (sms-authentication-response)

URL		{{API서버}}/auth/sms-authentication-response				
연동방식		НТТР				
프로토콜		GET/POST: POST				
서비스 요약		고객 전화번호 인증 확인				
INPUT 헤더 정보						
번호	Header 명		필 수	TYPE	설명	
INPUT 필드 정보						
번호	파라미터명		필수	TYPE	설명	
1	phone		•	string	고객 SMS 인증 확인 요청 핸드폰 번호 (ex) "01012341234" ** 암호화 필요성 검토 필요함.	
2	duid		•	string	고객 SMS 요청 단말 고유ID	
3	responseAuthNum		•	string	인증번호	
OUTPUT (META) 필드 정보						