# Vytvoření clusteru

### Podmínky

### Master nód

Předpokladem je splnění kroků uvedených v Instalace nódu a provedení návodu z nódu, který následně bude sloužit jako **master**.

### Dostupnost portů

Porty Control Plane

Protocol	Direction	Port Range	Purpose
TCP	Inbound	6443	API Server
TCP	Inbound	2379-2380	etcd API
TCP	Inbound	10250	kubelet API
TCP	Inbound	10251	kube-scheduler
TCP	Inbound	10252	kube-controller-manager

#### Porty Data Plane

Protocol	Direction	Port Range	Purpose
TCP	Inbound	10250	kubelet API
TCP	Inbound	30000-32767	Nodeports

### Požadavky na vysokou dostupnost control plane

Popsáno v samostatné kapitole HA Control Plane.

### Vytvoření nového clusteru

### Vytvoření konfigurace

Pro konfiguraci clusteru je vytvořen konfigurační YAML soubor s podobnou strukturou jako se používá pro definici klasických kubernetes resources. Jedná se o kind ClusterConfiguration.

#### ClusterConfiguration

```
apiVersion: kubeadm.k8s.io/v1beta3
kind: ClusterConfiguration
dns:
   imageRepository: nexus.pmb.cz:5511/coredns
imageRepository: nexus.pmb.cz:5511
clusterName: "tvla-cluster"
networking:
   serviceSubnet: 10.96.0.0/12
   podSubnet: 172.17.0.0/16
   dnsDomain: cluster.local
controlPlaneEndpoint: "172.18.204.196:5000"
```

Vysvětlení jednotlivých atributů:

Atribut
---------

dns. imageRepos itory	Image repository využitá pro získání container images pro kontejnery poskytující DNS v clusteru. Uvedená konfigurace využívá proxy nexus repositář popsaný v Nexus repository
imageRepos itory	Image repository využitá pro získání container images pro kontejnery tvořící kubelet a control plane. Uvedená konfigurace využívá proxy nexus repositář popsaný v Nexus repository
clusterName	Název clusteru
networking. serviceSubn et	CIDR rozsah IP adres poskytovaných ClusterIP službám v clusteru
networking. podSubnet	CIDR rozsah IP adres poskytovaných workload podům v clusteru
networking. dnsDomain	Doména použítá pro FDQN routing za názvem služby a namespace. Zde uvedený příklad <servicename>.<namespacename>.cluster. local</namespacename></servicename>
controlPlane Endpoint	Adresa Load Balanceru zajišťující single point of contact pro Control Plane. Vyplněno pouze pro HA topologii Control Plane. Typicky pak je to virtuální IP adresa dodaná KeepAlived pro Load Bancer před Control Planem (popsáno v HA Control Plane)

## Cluster konfigurace

### kubeadm init

 $\verb+kubeadm+ init --config=./kubeadm+ config.yml --v=5$