09 dockerfile

October 15, 2020

0.1 El archivo Dockerfile.

Docker nos permite crear nuestros propios contenedores mediante el uso de un archivo de configuración llamado Dockerfile. Este archivo es un script, el cual permite crear un contenedor a partir de otro y realizar diversas operaciones con este.

0.1.1 Comandos de Dockerfile:

- FROM Es el comando que importa la imagen base a partir de la cual se creará la nueva imagen.
- USER Define la UID del usuario que será utilizado.
- VOLUME Liga a un directorio local con el contenedor.
- RUN La cual ejecuta diversos comandos al momento de la creación de la imagen.
- ADD Copia un archivo del sistema de archivos local al sistema de archivos de la imagen.
- ENV Define variables de entorno.
- CMD Ejecuta comandos al momento de crear un nuevo contenedor a partir de la imagen.
- ENTRYPOINT Define el comando que se utilizará por defecto al ejecutar un contenedor instanciado de la imagen.
- WORKDIR Define el directorio desde el cual se ejecutará docker.
- EXPOSE define el reenvío de puertos.

0.2 Construcción de una imagen a partir de un archivo Dockerfile.

Para crear una imagen se utiliza el comando docker build de la siguiente forma:

docker build -t <nombre de la imagen> <directorio de la Dockerfile>

0.2.1 Ejemplo del archivo Dockerfile.

• El archivo localizado en src/09/Dockerfile contiene lo siguiente:

```
#Descarga la imagen
FROM ubuntu:16.04

# Actualiza el sistema
RUN apt-get update

# Instala nginx, php-fpm y supervisord
RUN apt-get install -y nginx php7.0-fpm supervisor && \
    rm -rf /var/lib/apt/lists/*

#Define las variables de entorno
```

```
ENV nginx_vhost /etc/nginx/sites-available/default
ENV php_conf /etc/php/7.0/fpm/php.ini
ENV nginx_conf /etc/nginx/nginx.conf
ENV supervisor_conf /etc/supervisor/supervisord.conf
# habilita la configuración del servidor virtual de php-fpm en nginx
COPY default ${nginx_vhost}
RUN sed -i -e 's/;cgi.fix_pathinfo=1/cgi.fix_pathinfo=0/g' ${php_conf} && \
    echo "\ndaemon off;" >> ${nginx_conf}
#Copia la configuración del supervisor
COPY supervisord.conf ${supervisor_conf}
RUN mkdir -p /run/php && \
    chown -R www-data:www-data /var/www/html && \
    chown -R www-data:www-data /run/php
# Configura el volumen de almacenamiento
VOLUME ["/etc/nginx/sites-enabled", "/etc/nginx/certs", "/etc/nginx/conf.d", "/var/log/nginx",
# Configura los servicios y los puertos
COPY start.sh /start.sh
CMD ["./start.sh"]
EXPOSE 80 443
  • El archivo src/default contiene la configuración de nginx:
server {
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;
    root /var/www/html;
    index index.html index.htm index.nginx-debian.html;
    server_name _;
    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;
    }
    # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
    # concurs with nginx's one
```

```
#location ~ /\.ht {
         deny all;
    #}
}
  • El archivo src/supervisord contiene lo siguiente:
[unix http server]
file=/dev/shm/supervisor.sock ; (the path to the socket file)
[supervisord]
logfile=/var/log/supervisord.log ; (main log file;default $CWD/supervisord.log)
logfile_maxbytes=50MB
                             ; (max main logfile bytes b4 rotation; default 50MB)
logfile_backups=10
                             ; (num of main logfile rotation backups; default 10)
loglevel=info
                             ; (log level; default info; others: debug, warn, trace)
pidfile=/tmp/supervisord.pid ; (supervisord pidfile;default supervisord.pid)
nodaemon=false
                             ; (start in foreground if true; default false)
minfds=1024
                             ; (min. avail startup file descriptors; default 1024)
                             ; (min. avail process descriptors; default 200)
minprocs=200
user=root
; the below section must remain in the config file for RPC
; (supervisorctl/web interface) to work, additional interfaces may be
; added by defining them in separate rpcinterface: sections
[rpcinterface:supervisor]
supervisor.rpcinterface_factory = supervisor.rpcinterface:make_main_rpcinterface
[supervisorctl]
serverurl=unix:///dev/shm/supervisor.sock; use a unix:// URL for a unix socket
; The [include] section can just contain the "files" setting.
; setting can list multiple files (separated by whitespace or
; newlines). It can also contain wildcards. The filenames are
; interpreted as relative to this file. Included files *cannot*
; include files themselves.
[include]
files = /etc/supervisor/conf.d/*.conf
[program:php-fpm7.0]
command=/usr/sbin/php-fpm7.0 -F
numprocs=1
autostart=true
autorestart=true
[program:nginx]
command=/usr/sbin/nginx
numprocs=1
```

autostart=true autorestart=true

• El archivo src/start.sh tiene permisos de ejecución y contiene lo siguiente:

#!/bin/sh

[]: sudo docker ps -a

/usr/bin/supervisord -n -c /etc/supervisor/supervisord.conf

0.2.2 Creación de la imagen a partir del Dockerfile.

```
[]: cd src/09
     chmod +x start.sh
[]: pwd
[]:
     ls
     sudo docker build -t nginx_image .
[]: sudo docker images
    0.2.3 Creación de un contenedor a partir de la nueva imagen.
[]: mkdir webroot
[]: sudo systemctl stop apache2
[]:
     sudo docker ps -a
     sudo docker run -d -p 80:80 --name servidor nginx_image
       • Si se está ejecutando esta notebook direactamente desde su equipo, el resultado de la ejecución
          de este contenedor puede ser vista desde http://localhost
       • Si se está ejecutando esta notebook desde la VM provista del sitio de Cloudevel®, el resultado
         de la ejecución de este contenedor puede ser vista desde http://localhost:8980
[]: sudo docker ps
     sudo docker stop servidor
[]:|
     sudo docker ps -a
[]:
     sudo docker rm servidor
```

[]: sudo docker images

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

 $\ensuremath{{\mathbb C}}$ José Luis Chiquete Valdivieso. 2020.