- CloudSim & SDN 仿真流程注解
 - 案例分析:以clocktick为断点的单个负载分析
 - 多条负载

CloudSim & SDN 仿真流程注解

丁佳阳 Configuration.java中:

```
public static boolean ENABLE_SFC = false; // 取消sfc, 方便分析
```

CloudSim.java中:

```
run():
   先 runStart():
      /** 启动(五种)实体: CloudSimShutdown、CloudInformationService(CIS)、
          NetworkOperatingSystem(NOS), SDNDatacenter(DC), SDNBroker(Bkr).
       * 前两种 do nothing。
       * NOS: 给自己发 MONITOR_UPDATE_UTILIZATION 类型的消息。
       * DC: 向注册中心发 REGISTER RESOURCE 消息注册自己。
       * Bkr: 给自己发 APPLICATION SUBMIT 消息, data[app的文件名]。Broker就是使用数
据中心的service provider。
      所有 entity 执行 startEntity();
   然后循环调用 runClockTick(): // 时钟每"tick"一下,激活全部实体,让他们处理这个
"tick"发生的事件。
      // 处理本轮tick的事件。
      所有 entity 执行 run():
          /* 每个entity只会取出destID等于自己的event */
          循环 从evbuf缓存或者deferred中取出一个event, 然后执行entity自己的
processEvent(event);
      // 本轮tick结束。从future中拿出下一轮tick的event(s)放入deferred。
      检查future是否有events, 有就从future中取出下一轮tick的event (或多个events如果它
们都属于下一轮tick,即同时发生)交给CloudSim处理。e.g.把event从future转移到deferred;
```

所有实体都继承自SimEntity抽象类,他们实现了各自的processEvent(event):

```
消息类型为CloudSimTags.REGISTER_RESOURCE: { 将新资源(一般是datacenter) ID添加到resList; }
        [子类SDNBroker.java]:
        消息类型为CloudSimTagsSDN.APPLICATION_SUBMIT: { 处理用户提交的文件, processApplication(brokerId作为USER, vmsFileName); }
```

处理用户提交的文件(比如s的虚拟拓扑网络):

```
processApplication(brokerId作为USER, vmsFileName/*比如vir_topology.json*/):
根据输入文件创建虚机、创建flow链路等等。

创建完毕后,向自己发送消息,send(userId, 0,
CloudSimTagsSDN.APPLICATION_SUBMIT_ACK, vmsFileName);

Broker收到CloudSimTagsSDN.APPLICATION_SUBMIT_ACK消息后,调用
applicationSubmitCompleted():
开始模拟工作负载,读取workload输入文件,发送request消息。
```

```
private static final int SDN BASE = 89000000;
   public static final int SDN_PACKET_COMPLETE = SDN_BASE + 1; // Deliver Cloudlet
(computing workload) to VM
       Cloudlet (computing workload) to VM
       public static final int SDN_INTERNAL_PACKET_PROCESS = SDN_BASE + 3;
       public static final int SDN VM CREATE IN GROUP = SDN BASE + 4;
       public static final int SDN_VM_CREATE_IN_GROUP_ACK = SDN_BASE + 5;
       public static final int SDN VM CREATE DYNAMIC = SDN BASE + 6;
       public static final int SDN VM CREATE DYNAMIC ACK = SDN BASE + 7;
       public static final int SDN INTERNAL CHANNEL PROCESS = SDN BASE + 8;
   public static final int REQUEST SUBMIT = SDN BASE + 10;
       public static final int REQUEST COMPLETED = SDN BASE + 11;
       public static final int REQUEST_OFFER_MORE = SDN_BASE + 12;
       public static final int REQUEST FAILED = SDN BASE + 13;
   public static final int APPLICATION_SUBMIT = SDN_BASE + 20; // Broker ->
Datacenter.
       public static final int APPLICATION SUBMIT ACK = SDN BASE + 21;
   public static final int MONITOR_UPDATE_UTILIZATION = SDN_BASE + 25;
```

需注意: 所有send()产生的消息都会作为SimEvent.SEND类型的event被加入Future队列。 broker可视为一个user。

workload文件的一行就是一个request。注意Transmission->packet->payload又是一个request。从而迭代。

ps: 默认的任务调度器为CloudletSchedulerSpaceShared 关于dc提交任务(cloudlet):

dc收到21号消息(CloudSimTags.CLOUDLET_SUBMIT) => processCloudletSubmit(): updateCloudletProcessing(): //更新旧的任务状态

遍历所有主机+虚机,调用host.updateVmsProcessing(CloudSim.clock())更新任务状态,计算最近的下一次任务完成时间,并向自己发送41号消息。

检查任务是否完成; // 这一步没用,第一次提交肯定是未完成。

定位host和vm,以及vm.scheduler;

scheduler.cloudletSubmit(cl, fileTransferTime); //fileTransferTime = 0。这一步会 创建ResCloudlet记录任务的资源使用情况。

新增任务后,调用host.updateVmsProcessing(CloudSim.clock())计算最近的下一次任务完成时间,并向自己发送41号消息。

checkCloudletCompletion();

关于dc更新任务进度:

dc收到41号消息(CloudSimTags.VM_DATACENTER_EVENT,表示更新任务状态):

updateCloudletProcessing():

遍历所有主机+虚机,调用host.updateVmsProcessing(CloudSim.clock())更新任务状态,计算最近的下一次任务完成时间,并向自己发送41号消息。

checkCloudletCompletion():

遍历所有主机+虚机,有任务(cloudlet)完成时,检查是否为request链的最后一个,若不是request链的最后一个,processNextActivity(req);

若是就向对应客户(broker)发送20号消息(CloudSimTags.CLOUDLET_RETURN)表示这条workload已完成。

ps: updateCloudletProcessing()各种dc通用。而checkCloudletCompletion()SDNdc有专用实现。

cloudlet length表示需要执行的指令数量(百万为单位)。mips表示每秒执行几百万条指令(全称: Million Instructions executed Per Second)。举例:一个length=5的cloudlet,运行在mips=500的cpu上,需要processing time=0.01秒。

nos发送packet到channel:

addPacketToChannel(Packet pkt):

若SFC开启则重写pkt的传输路径。 // SFC已关闭

channelManager.updatePacketProcessing();

一些auto-scaling相关的处理。 // SFC已关闭,可忽略

根据pkt的flowId调用findChannel()。若没找到则调用createChannel()和addChannel()创建一个新的channel并发送SDB-8号SDN_INTERNAL_channel_PROCESS消息通知所有channels更新带宽。channel.addTransmission(new Transmission(pkt));

sendInternalEvent() => 发送SDN-3号SDN_INTERNAL_packet_PROCESS消息,让nos调用channelManager.updatePacketProcessing()处理channels里的packets。

channelManager.updatePacketProcessing():

找出所有完成传输的channels,调用nos.processCompletePackets(completeChannels)向接收dc发送SDN-1号SDN PACKET COMPLETE消息,并调用updateChannel()删除空闲 channels。

案例分析:以clocktick为断点的单个负载分析

仅一条workload,且关闭SFC功能。

输入数据: ↩

	Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R
1	atime	name.1	zeros	w.1.1	link.1.2	name.2	p.1.2	w.2.1	link.2.3	name.3	p.2.3	w.3						
2		0 vm01	()	5 I12	vm02	10000		5									

输出结果: ↩

	Α	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R
1	Workload_	App_ID	SubmitTim	Pr:StartTin	Pr:EndTime	Pr:CPUTim	Pr:Size	Tr:StartTin	Tr:EndTime	Tr:Network	Tr:Size	Tr:Channell	Pr:StartTim	Pr:EndTime	Pr:CPUTim	Pr:Size	ResponseTir	me
2	0	0	0	0	0.01	0.01	5	0.01	0.219	0.209	10000	0	0.219	0.229	0.01	5	0.229	
3	#=====		======	======		===												
4	#Number o	f workloa	ds:1															
5	#Timeout w	orkloads:	:0															
6	#Timeout w	orkloads	per cent:0															
7	#Over work	:loads:0																
8	#Over work	loads per	r cent:0															
9	#Number o	f Cloudle	ts:2															
10	#Over Clou	dlets:0																
	#Over Clou																	
	#Number o																	
	#Over trans																	
14	#Over trans																	
15	#=====					===												
	#Total serve																	
	#CPU serve																	
	#Network s																	
	#Average to																	
	#Average C																	
	#Average n						2											
	#Average C																	
23	#Average n	etwork se	erve time pe	er transmiss	sion:0.20900	000000000	002											

- clocktick-2: **[Time =0.0, Event tag = 89000020 source = Broker destination = Broker]** broker(用户)收到自己发来的SDN-20号消息(APPLICATION_SUBMIT)。调用 processApplication()根据"虚拟拓扑文件"创建虚机、创建flow链路等等。
- clocktick-3: **[Time =0.0, Event tag = 89000021 source = Broker destination = Broker]** broker(用户)收到自己发来的SDN-21号消息

(APPLICATION_SUBMIT_ACK)。调用 applicationSubmitCompleted()开始模拟工作负载。读取workload输入文件,创建request和相关events。

request解析: workload文件的一行就是一个**request链**。通过request里嵌套request达成。举例: 若workload包含3个请求,则request组成为request1[request2(request3)]。最外层request1包含request2,request2包含request3。每次处理即剥开外层,取出下一个request。 request链具体可见下图,Activities->Transmission->packet->payload又是一个request。

- clocktick-4: **[Time =0.0, Event tag = 89000010 source = Broker destination = dc1]** 1号数据中心(dc1)收到broker发来的SDN-10号消息(REQUEST_SUBMIT)。dc1 剥开request0,拿走第一层processing,构建cloudlet0并发消息,剩下的包裹成 request1。同时dc1在自己的requestsTable里记录cloudlet0=>request1的映射,当 dc1执行完cloudlet0后查表,会发request1给下一步执行的虚机。
- clocktick-5: **[Time =0.0, Event tag = 21 source = dc1 destination = dc1]** dc1收到自己发来的21号消息(CLOUDLET_SUBMIT),调用processCloudletSubmit()。本案例中是调度任务到对应的虚机上。

```
processCloudletSubmit():
```

updateCloudletProcessing(): //更新任务(cloudlets)状态。注意,此刻还没有任务。 遍历所有主机+虚机,调用host.updateVmsProcessing(CloudSim.clock())更新任务状态,计算最近的一次任务完成时间,并向自己发送41号消息。

检查待提交的任务是否完成; // 没用。肯定是未完成。

定位host和vm,以及vm.scheduler。然后scheduler.cloudletSubmit(cl, fileTransferTime);//提交任务,并创建相应的ResCloudlet来记录任务的资源使用情况。fileTransferTime没用可忽略。

新增任务后,调用host.updateVmsProcessing(CloudSim.clock())计算最近的一次任务完成时间,并向自己发送41号消息。

checkCloudletCompletion(); // 没用。

• clocktick-6: **[Time =0.01, Event tag = 41 source = dc1 destination = dc1]** dc1 收到自己发来的41号消息(VM_DATACENTER_EVENT)。该消息说明有任务完成,dc1 调用updateCloudletProcessing()和checkCloudletCompletion()更新任务状态。本

案例中,cloudlet0已完成,需要发包到channel给dc2,具体动作包含创建channel和发包到channel。

*cloudlet*0用时0.01秒。具体计算:它的length=5m(有5 million条指令需要运行),运行在mips=500m/s的cpu上,需要processing time=0.01s。

dc收到41号消息(CloudSimTags.VM_DATACENTER_EVENT):

updateCloudletProcessing():

遍历所有主机+虚机,调用host.updateVmsProcessing(CloudSim.clock())更新任务状态,计算最近的一次任务完成时间,并向自己发送41号消息。

checkCloudletCompletion():

遍历所有主机+虚机,若有任务(cloudlet)完成,检查是否为request链的最后一个任务,若不是,则从requestsTable中取出cloudlet后面的req,并调用processNextActivity(req) => 由 nos(数据中心的操作系统)从req中取出packet然后addPacketToChannel()。

若是最后一个,就向对应客户(broker)发送SDN-11号消息(REQUEST_COMPLETED)表示这条 request链已完成。

addPacketToChannel(Packet pkt):

若SFC开启则重写pkt的传输路径。 // SFC已关闭

channelManager.updatePacketProcessing()处理之前的包; // 此案例中没有之前的包一些auto-scaling相关的处理。 // SFC已关闭,可忽略

根据pkt的flowId调用findChannel()。若没找到则调用createChannel()和addChannel()创建一个新的channel并发送SDB-8号SDN_INTERNAL_channel_PROCESS消息通知所有channels更新带宽。channel.addTransmission(new Transmission(pkt));

sendInternalEvent() => 发送SDN-3号SDN_INTERNAL_packet_PROCESS消息,让nos调用 channelManager.updatePacketProcessing()处理channels里的packets。

channelManager.updatePacketProcessing():

找出所有完成传输的channels,调用nos.processCompletePackets(completeChannels)向接收dc发送SDN-1号SDN_PACKET_COMPLETE消息,并调用updateChannel()删除空闲 channels。

- clocktick-7: **[Time =0.01, Event tag = 89000008 source = NOS_dc1 destination = NOS_dc1]** dc1的nos收到自己发来的SDN-8号消息 (SDN_INTERNAL_CHANNEL_PROCESS)。此消息说明有新的channel被创建,受其影响,检查所有channels的带宽并更新。

- clocktick-9: [忽略] 用于销毁空闲channels。
- clocktick-10: **[Time =0.21900000000000003, Event tag = 89000001 source = NOS_dc1 destination = dc2]** dc2收到SDN-1号消息(SDN_PACKET_COMPLETE),说明已收到包。dc2从packet中取出请求req,然后processNextActivity(req)。本案例中,workload是简单的"vm1_processing + transmission_to_vm2 + vm2_processing"。因此待处理的activity是最后一个processing任务。

*transmission*延迟0.009秒。具体计算:如下图所示:channel共需要经过9个物理links,每个link延迟0.001s。总共0.009s。累记0.01+0.2+0.009=0.219s。

- clocktick-11: [Time =0.2190000000000003, Event tag = 21 source = dc2 destination = dc2] dc2收到消息(CLOUDLET_SUBMIT), 调用 processCloudletSubmit()调度任务cloudlet1到对应的虚机上。
- clocktick-12: **[Time =0.2290000000000000004, Event tag = 41 source = dc2 destination = dc2]** dc2收到消息(VM_DATACENTER_EVENT)。更新任务状态(任务 cloudlet1已完成),调用updateCloudletProcessing()和 checkCloudletCompletion()。本案例中,最后一个processing已完成,整个request 链全部完成。

cloudlet1用时0.01秒。因此响应时间: 0.01 + 0.2 + 0.009 + 0.01 = 0.229s。

- clocktick-13: **[Time =0.2390000000000005, Event tag = 89000011 source = dc2 destination = Broker]** broker收到SDN-11号消息(REQUEST_COMPLETED),该条workload已完成,调用wl.writeResult()记录结果。
- clocktick-14: [Time =1.0, Event tag = 89000025] 收尾, 计算资源利用率。

多条负载

输入文件: ↩

	Α	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	•
1	atime	name.1	zeros	w.1.1	link.1.2	name.2	p.1.2	w.2.1	link.2.3	name.3	p.2.3	w.3							
2	0	.4 vm01		0	5 112	vm02	10000		5										
3	0	.4 vm01		0	5 112	vm02	10000		5										
4	0	.4 vm01		0	5 112	vm02	10000		5										
5	0	.4 vm01		0	5 112	vm02	10000		5										
6																			

输出文件: ←

A	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	•
1 Workload_	App_ID	SubmitTim	Pr:StartTim	Pr:EndTimel	Pr:CPUTim	Pr:Size	Tr:StartTim	Tr:EndTime	Tr:Network	Tr:Size	Tr:Channel F	r:StartTim	Pr:EndTimeF	r:CPUTim	Pr:Size	ResponseT	ime	
2 0	0	0.4	0.4	0.41	0.01	5	0.41	0.619	0.209	10000	0	0.619	0.629	0.01	5	0.229		
3 1	0	0.4	0.4	0.43	0.03	5	0.43	0.819	0.389	10000	0	0.819	0.829	0.01	5	0.429		
4 2	0	0.4	0.4	0.45	0.05	5	0.45	1.019	0.569	10000	0	1.019	1.029	0.01	5	0.629		
5 3	0	0.4	0.4	0.47	0.07	5	0.47	1.219	0.749	10000	0	1.219	1.229	0.01	5	0.829		
6 #======		======			===													
7 #Number o	f workloa	ds:4																
8 #Timeout w	orkloads:	0																
9 #Timeout w	orkloads	per cent:0																
10 #Over work	doads:0																	
11 #Over work	loads per	cent:0																
12 #Number o	f Cloudlet	s:8																
13 #Over Clou	dlets:0																	
14 #Over Clou																		
15 #Number o	f transmis	sions:4																
16 #Over trans																		
17 #Over trans																		
18 #======					===													
19 #Total serve	e time:2.11	1599999999	999997															
20 #CPU serve																		
21 #Network s	erve time:	1.91599999	99999995															
22 #Average to	otal serve	time:0.5289	9999999999	999														
23 #Average C	PU serve	time per wo	orkload:0.05	000000000	0000044													
24 #Average n	etwork se	rve time pe	er workload:	0.47899999	999999987	•												
25 #Average C	PU serve	time per Cl	oudlet:0.025	5000000000	000022													
26 #Average n	etwork se	rve time ne	r transmissi	on:0.47899	999999999	987												

- 0.4*s*创建4个workloads。
- 经过0.01s后在0.41s时cloudlet1-1完成,开始传输。 根据带宽,发送完全部的 packet碎片需要0.2s的时间,再加上0.009s的物理链路延迟,在0.619s时packet全 部碎片抵达vm2。 vm2创建cloudlet2-1,经过0.01s在0.629s时cloudlet2-1完成, workload1结束。 响应时间: 0.629-0.4=0.229s
- 0.41s时上一个任务完成,再经过0.01s的调度时间和0.01s的任务执行时间,在 0.43s时cloudlet1-2完成,但信道被使用,等到0.61s(上一个packet的全部碎片完成 发送)时开始传输。 根据带宽,需要0.2s的发送时间,再加上0.009s的物理链路延迟,在0.819s时packet抵达vm2。 vm2创建cloudlet2-2,经过0.01s在0.829s时 cloudlet2-2完成,workload2结束。 响应时间: 0.829-0.4=0.429s
- 0.45*s*时cloudlet1-3完成,同理,0.81+0.2+0.009+0.01 = 1.029s时workload3结束。**响应时间**: 1.029 0.4 = 0.629*s*

• 0.47*s*时cloudlet1-4完成,同理,1.01+0.2+0.009+0.01 = 1.229s时workload4结束。**响应时间:** 1.229 - 0.4 = 0.829*s*

