# Data Kaleido 造数平台 (使用手册)

深圳市征服数据科技有限公司 二〇二二年五月

# 目 录

	1 造数模型管理	1
	1.1 创建造数模型	1
	1.2 编辑造数模型	5
	1.2.1 增加字段	5
	1.2.2 删除字段	6
	1.2.3 移动字段位置	6
	1.2.4 修改字段参数	7
	1.2.5 修改数据生成参数	8
	1.2.6 修改数据输出参数	8
	1.2.7 数据预览	9
	1.2.8 导入造数模型	9
	1.3 保存造数模型	10
	1.4 删除造数模型	10
	1.5 导出造数模型	11
•	2. 24. 紫 仁 夕 签 四	10
Z	2 造数任务管理	
	2.1 生成造数任务	
	2.2 查看任务详情	
	2.3 下载数据文件	
	2.4 删除造数任务	14
3	3 数据类型参数	17
	3.1 数据类型总览	17
	3.2 参数说明	20
	3.2.1 字段固定参数	20
	3.2.2 数据类型的特定参数	21
	Int	21
	Float	23
	Date	24
	Time	27
	Date&Time	29
	Char	31

	Varchar	32
	Mix	34
	Birthday	34
	UUID	35
4	数据生成参数	36
5	数据输出参数	37
	文件格式: CSV	37
	文件格式: SQL	37
	文件格式: JSON	38

# 1 造数模型管理

DK 可以对造数模型进行管理。

# 1.1 创建造数模型

可以通过四种不同的方式创建造数模型。

前三种在顶部导航的造数模型列表页面实现。

进入顶部导航栏**造数模型列表**页面后,点击右上角的**创建模型**按钮,将弹出**创建模型**页面,如图 1。




图 1

在创建模型页面中,有三种不同的方式创建新模型,如图 2。



图 2

第一种: 创建空模型。

点击左边单选框,选中第一种创建方式,输入模型名称(必填)、模型描述信息,如图 3。



图 3

点击右下角确认按钮,完成模型的创建,如图 4。




图 4

第二种: 创建指定字段数量、以及默认数据类型的造数模型。

点击左边单选框,选中第二种创建方式,输入字段数量、选择默认数据类型,接着输入模型名称(必填)、模型描述信息,如图 5。




图 5

点击右下角确认按钮,完成模型的创建,如图 6。




图 6

第三种:通过导入配置文件,创建新模型。

点击左边单选框,选中第三种创建方式;点击页面中的虚线框,弹出配置文件选择页面,选中需要导入的配置文件;或者通过鼠标,直接将配置文件拖入虚线框,如图 7。




图 7

导入完成后,在虚线框下面会出现配置文件名,如图 8。



图 8

点击右下角的确认按钮,完成模型的创建,如图9。




图 9

最后一种是在顶部导航的造数模型页面实现。

点击底部的**保存模型**按钮,弹出**保存模型**按钮,输入模型名称(必填)、模型描述信息,点击**确认**按钮,完成模型创建,如图 10。




图 10

### 1.2 编辑造数模型

在顶部导航栏中的造数模型页面,可以编辑造数模型参数信息,具体操作如下。

### 1.2.1 增加字段

在左侧的 Table Fields 表单中,输入批量添加的字段数量,点击**添加字段**按钮,完成批量增加字段操作,如图 11。新添加字段的默认数据类型为 Int。




图 11

## 1.2.2 删除字段

在左侧的 Table Fields 表单中,选中将要删除的字段,点击右侧**删除**按钮,完成单个字段的删除操作,也可以点击右上角的**清空**按钮,将造数模型的字段全部删除,如图 12。




图 12

### 1.2.3 移动字段位置

在 Table Fields 表单中,使用鼠标左键长按选中字段左侧图标 , 通过上下拖拉,移动字段的位置,如图 13。




图 13

#### 1.2.4 修改字段参数

如图 14,在左侧的 Table Fields 表单中,选中要修改的字段,右侧的字段参数表单会展示该字段的所有参数,用户可以根据自己的需求对参数进行修改。

● 每个字段均存在以下 6 个参数:

■ Field Name: 字段名称,不为空,且唯一


■ Type: 数据类型

■ Comment: 字段备注信息

■ NullFrac: 空值比例(取值范围:0~100)

■ Prefix: 前缀 ■ Postfix: 后缀

● Options 是不同数据类型的可选参数,依赖于参数 Type, 详细说明见第 3 节。



### 1.2.5 修改数据生成参数

如图 15,在 generation(数据生成)表单中,可以修改的参数如下:

■ Rows:构造数据的总行数

■ BatchSize: 批量生成的数据行数

■ NumGenWorker: 数据生成的并发数

详细说明见第4节。




图 15

#### 1.2.6 修改数据输出参数

如图 16,在 output(数据输出)表单中,可以修改数据的输出格式 Format。不同的输出格式,output 表单下方会出现不同可选参数,其详细说明见第 5 节。




图 16

#### 1.2.7 数据预览

点击右上角**预览**按钮,切换到预览页面,可以查看要构造的数据,如图 17。默认的预览数据量为 30 行。




图 17

# 1.2.8 导入造数模型

如图 18,点击底部的**导入模型**按钮,弹出导入模型页面;点击页面中的虚线框,弹出配置文件选择页面,选中需要导入的配置文件;或者通过鼠标,直接将配置文件拖入虚线框;最后点击右下角确认按钮,完成模型导入。




图 18

### 1.3 保存造数模型

在顶部导航栏中的**造数模型**页面,编辑好模型后,点击底部的**保存模型**按钮,将 修改的模型保存,防止定义好的参数丢失,如图 19。




图 19

# 1.4 删除造数模型

进入顶部导航栏中的**造数模型列表**页面,可以通过以下两种方式删除已保存的造数模型:

第一种:删除单个造数模型。将鼠标移动至指定造数模型所在行,点击右侧操作

列中的删除按钮,完成该模型的删除,如图 20。




图 20

第二种: 批量删除多个造数模型。在左侧多选框选,选中多个造数模型,点击右上角的**删除**按钮,完成模型的批量删除,如图 21。



图 21

# 1.5 导出造数模型

进入顶部导航栏中**造数模型列表**页面,将鼠标移动至指定模型所在行,点击右侧操作列中的**导出**按钮,可以将造数模型导出至配置文件,如图 22。




图 22

### 2 造数任务管理

DataKaleido 可以对造数进行管理。

造数任务是来自造数模型。每个造数任务会生成一个数据集文件,任务完成后,可以下载该数据集文件。从完成时间起,造数任务的有效期为7天,超过该时间,任务自动变成失效状态,构造的数据集也会被删除。

## 2.1 生成造数任务

可通过以下两种方式生成造数任务

第一种:进入顶部导航栏**造数模型列表**页面,使用鼠标移动到指定模型所在行, 点击操作列中的**运行**按钮,可以生成造数任务,如图 23。




图 23

第二种: 进入顶部导航栏**造数模型**页面,点击底部的**开始造数**按钮,同样可以生成造数任务,如图 24。




图 24

### 2.2 查看任务详情

在顶部导航栏中的造数任务列表页面,将鼠标移动到指定造数任务行,点击造数任务的 id,会弹出该任务的详细信息,如图 25。

任务详细信息包括:任务 id、创建时间、结束时间、剩余可下载时间和对应造数模型的字段列表等信息,如图 26。




图 25




图 26

### 2.3 下载数据文件

在顶部导航栏中的**造数任务列表**页面,将鼠标移动到指定造数任务所在行,点击右侧操作列的**下载**按钮,可以下载构造好的数据集文件,如图 27。需要注意的是,只有成功状态的造数任务,可以进行数据下载。




图 27

# 2.4 删除造数任务

在顶部导航栏中的**造数任务列表**页面,将鼠标移动到指定任务所在行,点击右侧操作列的**删除**按钮,可以删除对应造数任务,如图 28。




图 28

也可以选中多个任务,点击右上角删除按钮,进行批量删除,如图 29。




图 29

对于已经失效的造数任务,可以点击**清空失效任务**按钮,完成失效任务的一键删除,如图 30。




图 30

# 3 数据类型参数

# 3.1 数据类型总览

DK 共提供了以下 40 种数据类型。

DK					
大类	数据类型	造数说明	样例数据		
	Int	按照指定的分布,或者计算表达式,生成 Int 类型数据。	1 10		
	Float	按照指定的分布,或者计算表达式,生成 Float 类型数据。	0.1 10.02		
	Date	按照指定分布,生成 Date 类型数据。	2022-04-07 2022/04/07		
	Time	按照指定分布,生成 Time 类型数据。	08:00:00 18:50.59.9		
基本(10 种)	T(10 Date&Time	按照指定分布,生成 Date&Time 类型数据。	2022-04-07 08:00:00 2022/04/07 18:50.59		
	Bool	随机生成 Bool 类型数据。	true false		
	Char	按照指定的数据格式,随机生成固定字符数量的字符串。	16WG8J - wo 73WOCz - lb		
	Varchar	按照指定的数据格式,随机生成字符数量可变的字符串。	05-tt- 36-ah-FM-y		
	List	按照指定分布,在自定义数据集中取值,用于生成数据。			

	Mix	Mix 是一个混合类型,是由多个子字段组成。除了Mix类型本身,这些子字段可以是其它的任意数据类型。 其造数的原理为:将多个子字段生成的数据,使用符号 Connector连接在一起,组合成 Mix 类型数据。	
	FamilyName	随机生成中国人的姓氏。	李 钱
	GivenName	随机生成中国人的名字。	政和
	FullName	随机生成中国人的姓名。 备注:与 FamilyName、 GivenName 关联 FullName = FamilyName + GivenName	李政和钱俞启
Person	Birthday	随机生成出生时间	1996-11-05 1999-11-27
相关(13种)	Age	随机生成年龄。 备注:与 Birthday 关联,由出生 时间计算获得	25 22
	IDCard	随机生成中国人的身份证号码。	522633199611055421 451082199911279890
	Gender	随机生成中文性别。 备注:与 IDCard 关联,由 IDCard 中顺序码计算获得	男 女
	Phone	随机生成电话号码。	18212817005 15828250902
	Email	随机生成电子邮件地址。	AaliyahConnelly@Herman.com  RaoulLindgren@Schulist.org

2号砖旁厚小
0:ef43
da
ttension/region
f25b97

	BankCardNo	随机生成银行卡号	6216670019165820387 52894819874293833
	BankCardType	随机生成银行卡类型	信用卡借记卡
Bank 相 关(4 种)	BankName	随机生成银行的名称	中国建设银行中国邮政储蓄银行
	BankEnglishAbbreviation	随机生成银行卡英文简称 备注:与 BankName 关联,是对 应银行的英文简称	CCB PSBC

# 3.2 参数说明

在字段参数设置中,均存在 3.2.1 节中的 6 个固定参数;部分数据类型还有其特定的可选参数,其详细说明见 3.2.2 节。

# 3.2.1 字段固定参数

参数名称	描述	数据类型	默认值	是否可以为空	取值范围
Name	字段名称	string	"Field" + n(n 为造数模型中的字段总数) eg: 在含有 5 个字段的造数模型中添加一个字段,新增字段的默认名称为: "Field6"	否	任意字符串,但是在同一个 造数模型下,每个字段名称 唯一。
Туре	数据类型	string	"Int"	否	可选取值,必须是 3.1 节中给出的 40 种数据类型之一
NullFrac	空值比例	int	0	否	0 <= NullFrac <=100
Comment	注释	string	nn	是	
Prefix	前缀	string	""	是	

# 3.2.2 数据类型的特定参数

# Int

参数名称	描述	数据类型	默认值	是否可 以为空	取值范围
Min	最小值	int64	0	否	-1*(1 << 63 - 1) =< Min< (1 << 63 - 1)
Max	最大值	int64	100	否	-1*(1 << 63 - 1) =< Max< (1 << 63 - 1), Min <= Max
Distribution	数据分布类型	string	"Random"	否	可选取值: "Random" "Sequence" "Custom_FrequencyHistogram" "Custom_EqualHeightHistogram"
Step	步长	int64	1	否	1 <= Step <= Max - Min
IsPrimaryKey	是否为 主键	bool	false	否	
Expression	计算表达式	string	<i>""</i>	是	只能引用 Int、Float 类型的字段 eg: c1 * 10 + 100, 其中 c1 为其他字段的名称(Int 或者 Float 类型)

FrequencyHistogramFile	频 室 直 文件	string	""	否	文件格式为 csv、大小限制在 100M 以下 文件的内容如下: 第一行为表头 第一列和第二列分别是取值以及其频率 第一列中的取值必须是 Int 类型数据 eg: value,Frequency 10,2 20,2 100,6
EqualHeightHistogramFile	等高直文件	string	""	否	文件格式为 csv、大小限制在 100M 以下 文件的内容如下: 第一行为表头 第一列和第二列分别是取值,必须是 Int 类型 数据 第二列的值必须大于或等于第一列的值 第三列是其频率 eg: LowerValue,UpperValue,Frequency 1,10,100 11,100,100 100,101,10

#### 不同的数据分布对应的可选参数:

数据分布	可选参数	造数原理
Random	Min、Max、Expression	提供以下方式构造 Int 类型数据 1、在取值范围[min,max]内,随机生成 Int 类型数据。 2、按照 Expression 中的表达式,计算出要生成的 Int 数据。
Sequence	Min 、 Max 、 Step 、 IsPrimaryKey	在取值范围[min,max]内,按照步长 Step 序列化生成 Int 类型数据。
Custom_FrequencyHistogram FrequencyHistogramFile		基于 FrequencyHistogramFile 文件中给出的 Int 类型数据的频率直方图信息,进行造数。

Custom_EqualHeightHistogram	EqualHeightHistogramFile	基于 EqualHeightHistogramFile 文件中给出的 Int 类型数据的等高直方图信息,进行造数。
-----------------------------	--------------------------	---

# Float

参数名称	描述	数据类型	默认值	是否可 以为空	取值范围
Min	最小值	float64	0	否	
Max	最大值	float64	100	否	Min <= Max
Distribution	数据分布类型	string	"Random"	否	可选取值: "Random" "Sequence" "Custom_FrequencyHistogram" "Custom_EqualHeightHistogram"
Step	步长	float64	0.01	否	0 < Step <= Max - Min
Decimals	精 确 小数位	int	2	否	-1 <= Decimals <= 20
Expression	计算表达式	string	<i>"</i> "	是	只能引用 Int、Float 类型的字段 eg: c1*1.2+100.1, 其中 c1 为其他字段的名称 (Int 或者 Float 类型)
FrequencyHistogramFile	频 率 直 文件	string	1111	否	文件格式为 csv、大小限制在 100M 以下 文件的内容如下: 第一行为表头 第一列和第二列分别是取值以及其频率 第一列中的取值必须是 Float 类型数据 eg: value,Frequency 11.1,2 12.2,2 13.3,6

EqualHeightHistogramFile	等高直 方图文件	string	""	否	文件格式为 csv、大小限制在 100M 以下 文件的内容如下: 第一行为表头 第一列和第二列分别是取值,且必须是 Float 类型数据 第二列的值必须大于或等于第一列的值 第三列是其频率 eg: LowerValue,UpperValue,Frequency 1.1,10.1,100 111.1,1001.1,100
--------------------------	----------	--------	----	---	---

#### 不同的数据分布对应的可选参数

数据分布	可选参数	造数原理
Random	Min、Max、Decimals、Expression	提供以下方式构造 Int 类型数据 1、在取值范围[min,max]内,随机生成 Float 类型数据。 2、按照 Expression 中的表达式,计算出要生成的 Float 类型数据。
Sequence	Min 、 Max 、 Step 、 Decimals 、 IsPrimaryKey	在取值范围[min,max]内,按照步长 Step 序列化 生成 Float 类型数据。
Custom_FrequencyHistogram	FrequencyHistogramFile  Decimals	基于 FrequencyHistogramFile 文件中给出的 Float 类型数据的频率直方图信息,进行造数。
Custom_EqualHeightHistogram	EqualHeightHistogramFile .  Decimals	基于 EqualHeightHistogramFile 文件中给出的 Float 类型数据的等高直方图信息,进行造数。

# Date

参数名称	描述	数据类型	默认值	是 否 可 以为空	取值范围
------	----	------	-----	--------------	------

#### Data Kaleido 造数平台使用说明书

Min	最小值	time.Time	time.Now() - 1Month eg: 2022-04-24	否	Min >= 1678-01-01
Max	最大值	time.Time	time.Now() eg: 2022-03-24	否	Max <= 2261-12-31  Min <= Max (时间 Min 在时间 Max 之前)
Distribution	数据分布类型	string	"Random"	否	可选取值: "Random" "Sequence" "Custom_FrequencyHistogram" "Custom_EqualHeightHistogram"
Step	步长	string	"1D"	否	Max - Min >= Step step 的时间单位有: Y、M、D、h、m、s、i、o、n(分别对应年、月、日、时、分、秒、毫秒、微秒、纳秒)。
Format	输出时间格式	string	"YYYY-MM-DD"	否	可选取值: "YYYY-MM-DD" "YYYY/MM/DD" "YYYY-MM" "YYYY/MM"

FrequencyHistogramFile	频 率 直 方 图文件	string	****	否	文件格式为 csv、大小限制在 100M 以下 文件的内容如下: 第一行为表头 第一列和第二列分别是取值以及 其频率 第一列中的取值必须是 Date 类型 数据 eg: value,Frequency 2021-11-22,2 2021-11-23,2 2021-11-24,6
EqualHeightHistogramFile	等高直方图文件	string	***************************************	否	文件格式为csv、大小限制在100M以下 文件的内容如下: 第一行为表头 第一列和第二列分别是取值,且 必须是 Date 类型数据 第二列的值必须大于或等于第一 列的值 第三列是其频率 eg: LowerValue,UpperValue,Frequency 2021-01-01,2021-02-01,2 2021-02-01,2021-03-01,1

#### 不同的数据分布对应的可选参数

数据分布	可选参数	造数原理	
Random	Min、Max、Format	在取值范围[min,max)内,随机生成指定时间格式的 Date 数据。	
Sequence	Min、Max、Step、Format	在取值范围[min,max)内,按照步长 Step, 生成指定时间格式的 Date 数据。	

#### Data Kaleido 造数平台使用说明书

Custom_FrequencyHistogram	FrequencyHistogramFile , Format	基于 FrequencyHistogramFile 文件中给出的 Date 类型数据的频率直方图信息,进行造数。
Custom_EqualHeightHistogram	EqualHeightHistogramFile , Format	基于 EqualHeightHistogramFile 文件中给出的 Date 类型数据的等高直方图信息,进行造数。

# Time

参数名称	描述	数据类型	默认值	是否可 以为空	取值范围
Min	最小值	time.Time	00:00:00	否	
Max	最大值	time.Time	23:59:59	否	Min.UnixNano() <= Max.UnixNano() (时间 Min 在时间 Max 之前)
Distribution	数据分布类型	string	"Random"	否	可选取值: "Random" "Sequence" "Custom_FrequencyHistogram" "Custom_EqualHeightHistogram"
Step	步长	string	"1s"	否	Max - Min >= Step step 的时间单位有: h、m、s、i、o、n(分别对应时、分、秒、毫秒、微秒、纳秒)。
Format	输出时间格式	string	"hh:mm:ss"	否	可选取值: "hh:mm:ss" "hh:mm:ss.s" "hh:mm:ss.sss" "hh:mm:ss.sssss"

FrequencyHistogramFile	频率直方图文件	string	""	否	文件格式为 csv、大小限制在 100M 以下 文件的内容如下: 第一行为表头 第一列和第二列分别是取值以及 其频率 第一列中的取值必须是 Time 类型 数据 eg: value,Frequency 01:01:01,2 08:08:08,2 12:12:12,6
EqualHeightHistogramFile	等高直方图文件	string	****	否	文件格式为 csv、大小限制在 100M 以下 文件的内容如下: 第一行为表头 第一列和第二列分别是取值,且 必须是 Time 类型数据 第二列的值必须大于或等于第一列的值 第三列是其频率 eg: LowerValue,UpperValue,Frequency 01:01:01,05:05:05,2 08:08:08,12:12:12,2

#### 不同的数据分布对应的可选参数

数据分布	可选参数	造数原理
Random	Min、Max、Format	在取值范围[min,max)内,随机生成指定时间格式的 Time 数据。
Sequence	Min、Max、Step、Format	在取值范围[min,max)内,按照步长 Step,生成指定时间格式的 Time 数据。

#### Data Kaleido 造数平台使用说明书

Custom_FrequencyHistogram	FrequencyHistogramFile . Format	基于 FrequencyHistogramFile 文件中给出的 Time 类型数据的频率直方图信息,进行造数。
Custom_EqualHeightHistogram	EqualHeightHistogramFile 、 Format	基于 EqualHeightHistogramFile 文件中给出的 Time 类型数据的等高直方图信息,进行造数。

### **Date&Time**

参数名称	描述	数据类型	默认值	是否可 以为空	取值范围
Min	最小值	time.Time	time.Now() - 1Month eg: 2022-04-24 12:00:00	否	Min >= 1678-01-01 00:00:00
Max	最大值	time.Time	time.Now() eg: 2022-04-24 12:00:00	否	Max <= 2261-12-31 23:59:59  Min.UnixNano() <=  Max.UnixNano() (时间 Min 在时间 Max 之前)
Distribution	数据分布类型	string	"Random"	否	可选取值: "Random" "Sequence" "Custom_FrequencyHistogram" "Custom_EqualHeightHistogram"
Step	步长	string	"1D"	否	Max - Min >= Step         step 的时间单位有: Y、M、D、h、m、s、i、o、n(分別对应年、月、日、时、分、秒、毫秒、微秒、纳秒)。

Format	输出时间格式	string	"YYYY-MM-DD hh:mm:ss"	否	可选取值: "YYYY-MM-DD hh:mm:ss" "YYYY-MM/DD hh:mm:ss.s" "YYYY-MM-DD hh:mm:ss.s" "YYYY-MM-DD hh:mm:ss.sss" "YYYY-MM-DD hh:mm:ss.sss" "YYYY-MM/DD hh:mm:ss.ssss" "YYYY-MM-DD hh:mm:ss.ssssss" "YYYY-MM-DD hh:mm:ss.sssssss"
FrequencyHistogramFile	频率直 方图文件	string	***************************************	否	文件格式为 csv、大小限制在 100M 以下 文件的内容如下: 第一行为表头 第一列和第二列分别是取值以及 其频率 第 一 列 中 的 取 值 必 须 是 Date&Time 类型数据 eg: value,Frequency 2021-11-22 00:00:00,2 2021-11-23 00:00:00,2 2021-11-24 00:00:00,6

EqualHeightHistogramFile	等 方 件	string	1111	否	文件格式为 csv、大小限制在 100M 以下 文件的内容如下: 第一行为表头 第一列和第二列分别是取值, 且 必须是 Date&Time 类型数据 第二列的值必须大于或等于第一列的值 第三列是其频率 eg: LowerValue,UpperValue,Frequency 2021-01-01 00:00:00,2 2021-02-01 00:00:00,2 2021-02-01 00:00:00,1
--------------------------	-------	--------	------	---	--

#### 不同的数据分布对应的可选参数

数据分布	可选参数	造数原理
Random	Min、Max、Format	在取值范围[min,max)内,随机生成指定时间格式的 Date&Time 数据。
Sequence	Min、Max、Step、Format	在取值范围[min,max)内,按照步长 Step, 生成指定时间格式的 Date&Time 数据。
Custom_FrequencyHistogram FrequencyHistogramFile . Format		基于 FrequencyHistogramFile 文件中给出的 Date&Time 类型数据的频率直方图信息,进行造数。
Custom_EqualHeightHistogram	EqualHeightHistogramFile ,	基于 EqualHeightHistogramFile 文件中给出的 Date&Time 类型数据的等高直方图信息,进行造数。

# Char

参数名 称	描述 数据类型	默认值	是 否 可 以为空	取值范围
----------	---------	-----	--------------	------

Format	生成数据的格式	string	"##-@@-^^_**"	否	按照指定的数据格式,随机生成固定字符数量的字符串。 使用"#"表示随机数字(0~9)。 使用"@"表示随机小写字母(a~z)。 使用"^"表示随机大写字母(A~Z)。 使用"*"表示随机数字或字母(0~9、a~z、A~Z)。 任何其他字符(包括中文)将被逐字包含。 eg: "##-@@-^^-**"=> "99-fp-CD-St"
Length	生成数据的字符数量	int	11	否	Length > 0  备注: 1、如果按照 Format 生成的数据的字符数量小于 Length,则自动按照"*"类型的数据补充。 2、生成字符的数量 Length 不包括参数 Prefix 和 Postfix 字符数量。

# Varchar

参数名称	描述	数据类型	默认值	是否可 以为空	取值范围
Format	生成数据的格式	string	"##-@@-^^_**"	否	按照相应的数据格式,随机生成可变字符数量的字符 串。 使用 "#"表示随机数字(0~9)。 使用 "@"表示随机小写字母(a~z)。 使用 "^"表示随机大写字母(A~Z)。 使用 "*"表示随机数字或字母(0~9、a~z、A~Z)。 任何其他字符(包括中文)将被逐字包含。 eg: "##-@@-^^-**"=> "99-fp-CD-St"
MinLength	生成数据的 最小字符数 量	int	2	否	MinLength >= 0

#### Data Kaleido 造数平台使用说明书

					MaxLength >= MinLength
MaxLength	生成数据的 最大字符数 量	int	11	否	备注: 1、如果按照 Format 生成的数据的字符数量小于实际 Length,则自动按照"*"类型的数据补充。 2、生成字符的数量 Length 不包括参数 Prefix 和 Postfix 字符数量。

#### List

参数名称	描述	数据类型	默认值	是 否 可以为空	取值范围
Values	用户自定义字符串集合	string	""	是	
Separator	不同字符串之间的分隔 符(用于分割参数 Values 中的字符串集合)	string	","	否	
ListFile	文件名,引用 ListFile 文件中的字符串集合(每一行为一个字符串)	string	""	是	文件格式为 csv、txt,文件大小限制为 100M 以下
IsPrimaryKey	是否为主键	bool	false	否	
Distribution	数据分布类型	string	"Rand om"	否	可选取值: "Random" "Sequence" "Custom_FrequencyHistogram"

FrequencyHistogramFile	频率直方图文件	string	""	否	文件格式为 csv、大小限制在 100M 以下 文件的内容如下: 第一行为表头 第一列和第二列分别是取值以及 其频率 第一列中的取值可以是任意字符 串 eg: value,Frequency str1,2 str2,2 str3,6
------------------------	---------	--------	----	---	--

#### 不同的数据分布对应的可选参数

数据分布	可选参数
Random	Values, Separator, ListFile
Sequence	Values Separator ListFile IsPrimaryKey
Custom_FrequencyHistogram	FrequencyHistogramFile

### Mix

参数名称	描述	数据类型	默认值	是否可以为空	取值范围
Connector	连接符	string	""	是	
SubFields	子字段	[]FieldModel	默认有一条 Int类型字段	否	除了 Mix 类型,子字段的数据类型可以 其他任意类型

# Birthday

参数名称	描述	数据类型	默认值	是否可以为空	取值范围
Min	最小值	time.Time	1970-01-01	否	Min >= 1937-01-01

					Max <= time.Now()
Max	最大值	time.Time	2006-01-01	否	Min.UnixNano() <= Max.UnixNano()
					(时间 Min 在时间 Max 之前)

# UUID

参数名称	描述	数据类型	默认值	是否可以为空	取值范围
Format	UUID 的版本	string	"Version4"	否	可选取值: "Version1" "Version2" "Version3" "Version4" "Version5"

# 4 数据生成参数

# DK 的数据生成参数如下表所示。

参数名称	描述	数据类型	默认值	是否可以为空	取值范围
TotalRows	生成数据的总行数	Int64	1000	否	0< TotalRows<= (1 << 63 - 1)
BitchSize	批量生成数据的行数	int	1000	否	100 <= BitchSize<= 100000
NumGenWorker	生成数据的并发数	Int	1	否	0 < NumGenWorker <= 100

# 5 数据输出参数

DK 支持 3 种数据文件输出格式,相关参数的详细描述信息如下。

文件格式: CSV

提供两种编码格式:默认格式为 UTF-8; 若参数 AddBOM = true,则编码格式为 UTF-8-BOM。

参数名称	描述	数据类型	前端默认值	是否可以为空	取值范围
FileName	输出文件名	string	"dataKaleido"	否	
Quote	字段引用符号。 输出的每个字段数据使用该符号引用起来。	string	""	是	
AddHeader	是否在第一行输出字段名称	bool	false	是	
AddBOM	是否添加 BOM	bool	false	是	
NullValue	空字段的值	string	""	是	_

# 文件格式: SQL

编码格式为UTF-8。

参数名称	描述	数据类型	前端默认值	是否可以为空	取值范围
FileName	输出文件名	string	"dataKaleido"	否	
TableName	表名	string	"dataTable"	否	
NullValue	空字段的值	string	""	是	

备注:为了避免插入数据库时 insert 语句事务过大,每生成一个 BitchSize 数据,会加一行"commit;"命令。

# 文件格式: JSON

#### 编码格式为 UTF-8

参数名称	描述	数据类型	前端默认值	是否可以为空	取值范围
FileName	输出文件名	string	"dataKaleido"	否	