ThresHolds – Таблица переменных и их определения

Данный документ разработан для ознакомления с параметрами в редакторе настроек **ThresHolds.exe** (далее – программа), которые используются в программном комплексе CoLiTec.

В документе представлена следующая информация о каждом параметре:

- 1. Порядковый номер;
- 2. Идентификатор в редакторе настроек **ThresHolds** (расположен в конфигурационном файле);
- 3. Название параметра на форме в редакторе настроек **ThresHolds**;
- 4. Полное название параметра;
- 5. Комментарий;
- 6. Расположения параметра в редакторе настроек ThresHolds (Раздел/Закладка/Секция);
- 7. Тип переменной в программе (Используется 4 стандартных типа данных **Delphi**: **boolean** —булевый тип [true; false], **string** строковый тип ["string"], **int** целочисленный тип (32-bit) [om -2³¹ до 2³¹], **double** вещественный тип [om 2.23 * 10⁻³⁰⁸ до 1.79 * 10³⁰⁸]);
- 8. Диапазон принимаемых значений (Содержит диапазон значений параметра и его единицу измерения);
- 9. Модуль программного комплекса CoLiTec, который использует данный параметр.

Содержание:

ThresHolds – Таблица переменных и их определения	1
Содержание:	2
1. Общие настройки	3
1.1 Пути к каталогам	6
1.2. Каталоги АстроФотоМетрии	8
1.3 Базовые настройки	10
1.4 E-mail	12
1.5. iNet базы данных, Dolli, SPD	14
1.5.1. MPC	16
1.5.2. SuperNova. Ручной режим	19
1.5.3. VSX	21
1.6. Калибровка кадров	23
2. Внутрикадровая обработка	26
2.1. Параметры внутрикадровой обработки	29
2.2. Параметры фитинга	33
3. Межкадровая обработка	35
3.1. Параметры межкадровой обработки	39
4. АстроФотоМетрия	45
5. Программный перенос заряда (ППЗ)	48
6. iNet базы данных - Пороги	50
7. Фильтр артефактов	53
8. Фильтр высоких частот	55
9. Ключ	57

1. Пользовательские настройки




Рисунок 1. Внешний вид раздела «Пользовательские настройки»

Таблица 1. Список переменных в разделе «Пользовательские настройки»

No	Идентификатор	Название	Полное название	Комментарий	Расположение	Тип	Диапазон при-	Модуль, который
----	---------------	----------	-----------------	-------------	--------------	-----	---------------	-----------------

						пере- менной	нимаемых зна- чений	использует
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RadioButton7	Из настроек	Устанавливает использование значений технических характеристик оборудования из файла настроек.	Технические характеристики оборудования включают фокусное расстояние, размер пикселя и т.д. Эти параметры находятся в соответствующих разделах редакто-	Приоритет тех.	bool	[true; false]	POCLT
2	RadioButton13	Из заголовка кадра	Устанавливает использование значений технических характеристик оборудования из заголовка кадра.	ра настроек и могут использоваться в случае, когда информации о технических характеристиках оборудования, взятых из заголовка кадра, недостаточно.	характеристик	bool	[true; false]	POCLT
3	RadioButton17	Русский	Устанавливает рус- ский / английский язык	Устанавливает русский/ ан- глийский язык для заголовков в	Выбор языка	bool	[true; false]	CoLiTec, POCLT, VKCLT, VOCLT, OLDAS, CLTClon, CosmCLT, ThresHolds
4	RadioButton18	English	для настроек.	настройках всех модулей программного комплекса CoLiTec.	Быоор языка	bool	[true; false]	CoLiTec, POCLT, VKCLT, VOCLT, OLDAS, CLTClon, CosmCLT, ThresHolds
5	CheckBox3	Не создавать временные файлы	Включает / выключает режим создания файлов промежуточных данных.	Файлы промежуточных данных используются разработчиком для тестирования программы и выявления проблемных мест в ее работе.		bool	[true; false]	CoLiTec, POCLT, VKCLT, VOCLT, OLDAS, CLTClon, CosmCLT
6	CheckBox35	Удалять файлы- пороги	Включает / выключает ет режим удаления файлов порогов.	-	-	bool	[true; false]	POCLT, VKCLT, VOCLT, CLTClon, CosmCLT
7	CheckBox36	Удалять файлы- отметки	Включает / выключает режим удаления файлов отметок.	Использование файла отметок позволяет просматривать во вьювере отметки, сформированные программой.		bool	[true; false]	CoLiTec, POCLT, VKCLT, VOCLT

	tenanop neiempoen		1				1	1
8	CheckBox7	Запускать модули свёрнутыми	Включает / выключает режим запуска модулей CoLiTec в свёрнутом режиме.	Во время работы программы вызываются некоторые модули обработки ПО CoLiTec (Cosm-CLT, VKCLT). Для Windows: рекомендуется включить данную опцию для удобства пользователя; Для Linux с эмулятором Wine: рекомендуется выключить данную опцию для корректной работы консольных модулей.		bool	[true; false]	CoLiTec, VKCLT, OLDAS, CLTClon, CosmCLT
9	CheckBox38	Добавлять отметки в БД отметок	Включает / выключает режим добавления отметок, сформированных программой, в базу данных отметок.	-	Экспортная БД	bool	[true; false]	CoLiTec, POCLT, VKCLT, VOCLT
10	LabeledEdit2	Удалять данные из внутренней БД старше, чем: [сутки]	Количество суток для удаления данных из внутренней БД старше, чем указанный параметр.	-		int	0-99999, сутки	CoLiTec, RunDB.exe
11	CheckBox16	Использовать внутреннюю БД	Указывает режим использования внутренней базы данных.	При выключенном режиме все промежуточные данные (отметки и т.д.) будут создаваться в виде файлов. Для Windows: рекомендуется включить данную опцию для удобства пользователя и ускорения работы модулей; Для Linux с эмулятором Wine: рекомендуется выключить данную опцию для корректной работы консольных модулей. Вместо базы данных будут использоваться обычные текстовые файлы. Данные не будут утеряны!	Внутренняя БД	bool	[true; false]	CoLiTec, POCLT, VKCLT, VOCLT, OLDAS, CLTClon, CosmCLT, ThresHolds
12	CheckBox8	Включить процедуру логирования	Включает / выключает процедуру логирования.	Логирование будет происходить со сбросом статуса обработки во внутреннюю БД. Данные сообщения вычитываются с помощью монитора сообщений.		bool	[true; false]	CoLiTec, POCLT, VKCLT, VOCLT, OLDAS, ThresHolds
13	CheckBox9	Не удалять фото-каталог	Включает / выключает ет режим удаления	Файлы фото-каталога создаются во время работы ПО CoLiTec.	-	bool	[true; false]	CoLiTec, LookSky

файлов фото-каталога.

Для использования функции ручного измерителя во вьювере LookSky рекомендуется включать данный режим.

1.1 Пути к каталогам





Рисунок 1.1. Внешний вид раздела «Пути к каталогам»

Таблица 1.1. Список переменных в разделе «Пути к каталогам»

№	Идентификатор	Название	Полное название	Комментарий	Расположение	Тип пере- менной	Диапазон при- нимаемых значений	Модуль, кото- рый использу- ет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LabeledEdit109	Каталог USNO A2.0	Содержит путь к каталогу USNO A2.0.	Используется чаще для фотометрии, чем для астрометрии.				POCLT, VKCLT
2	LabeledEdit110	Каталог USNO B1.0	Содержит путь к каталогу USNO B1.0.	Используется чаще для фотометрии, чем для астрометрии.				POCLT, VKCLT
3	LabeledEdit18	Каталог ХРМ	Содержит путь к каталогу XPM.	Используется для фотометрии и астрометрии.			Путу	POCLT, VKCLT
4	LabeledEdit19	Каталог UCAC3	Содержит путь к каталогу UCAC3.	Используется чаще для астрометрии, каталог имеет ограничение по блеску до $17^{\rm m}$.	Пути	string	Путь к каталогу	POCLT, VKCLT
5	LabeledEdit29	Каталог UCAC4	Содержит путь к каталогу UCAC4.	Используется чаще для астрометрии, каталог имеет ограничение по блеску до $16^{\rm m}$.				POCLT, VKCLT
6	LabeledEdit12	Каталог Тусho2	Содержит путь к каталогу Tycho2.	Используется чаще для астрометрии, каталог имеет ограничение по блеску до $15^{\rm m}$.				POCLT, VKCLT




1.2. Каталоги АстроФотоМетрии

Рисунок 1.2. Внешний вид раздела «Каталоги АстроФотоМетрии»

Таблица 1.2. Список переменных в разделе «Каталоги АстроФотоМетрии»

№	Идентификатор	Название	Полное название	Комментарий	Расположение	Тип пере- менной	Диапазон при- нимаемых значений	Модуль, который использует
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RadioButton21	USNO A2.0	Устанавливает каталог астрометрии USNO A2.0.	-		bool	[true; false]	VKCLT
2	RadioButton22	USNO B1.0	Устанавливает каталог астрометрии USNO B1.0.	-		bool	[true; false]	VKCLT
3	RadioButton3	XPM	Устанавливает каталог астрометрии XPM.	-	Каталоги / Локально /	bool	[true; false]	VKCLT
4	RadioButton4	UCAC3	Устанавливает каталог астрометрии UCAC3.	-	Астрометрия	bool	[true; false]	VKCLT
5	RadioButton56	UCAC4	Устанавливает каталог астрометрии UCAC4.	-		bool	[true; false]	VKCLT
6	RadioButton27	Tycho2	Устанавливает каталог астрометрии Tycho2.	-		bool	[true; false]	VKCLT
7	RadioButton5	USNO B1.0	Устанавливает каталог фотометрии USNO B1.0.	-		bool	[true; false]	VKCLT
8	RadioButton6	XPM	Устанавливает каталог фотометрии XPM (временно недоступен для выбора).	-	Каталоги / Локально /	bool	[true; false]	VKCLT
9	RadioButton2	UCAC3	Устанавливает каталог фотометрии UCAC3.	-	Фотометрия	bool	[true; false]	VKCLT
10	RadioButton1	= астро кат.	Фото каталог будет таким же как и астрометрический каталог.	-		bool	[true; false]	VKCLT
11	CheckBox32	Использовать	Включает / выключает использование Inet каталогов.	-	Каталоги / Интернет	bool	[true; false]	VKCLT
12	RadioButton46	NOMAD 1.0	Устанавливает каталог астрометрии NOMAD 1.0.	-		bool	[true; false]	VKCLT
13	RadioButton47	USNO B1.0	Устанавливает каталог астрометрии USNO B1.0.	-	Каталоги / Интернет /	bool	[true; false]	VKCLT
14	RadioButton48	SDSS8	Устанавливает каталог астрометрии SDSS8.	-	Астрометрия	bool	[true; false]	VKCLT
15	RadioButton49	UCAC4	Устанавливает каталог астрометрии UCAC4.	-		bool	[true; false]	VKCLT
16	RadioButton51	NOMAD 1.0	Устанавливает каталог фотометрии NOMAD 1.0.	-		bool	[true; false]	VKCLT
17	RadioButton52	USNO B1.0	Устанавливает каталог фотометрии USNO B1.0.	-	Каталоги /	bool	[true; false]	VKCLT
18	RadioButton54	SDSS8	Устанавливает каталог фотометрии SDSS8.	-	Интернет / Фотометрия	bool	[true; false]	VKCLT
19	RadioButton53	= астро кат.	Фото каталог будет таким же как и астрометрический каталог.	-	Фотомстрия	bool	[true; false]	VKCLT



1.3 Базовые настройки

Рисунок 1.3. Внешний вид раздела «Базовые настройки»

Таблица 1.3. Список переменных в разделе «**Базовые настройки**»

№	Идентификатор	Название	Полное название	Комментарий	Расположение	Тип пере- менной	Диапазон при- нимаемых значений	Модуль, кото- рый использу- ет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LabeledEdit8	Фокусное расстояние [мм]	Значение фокусного расстояния в миллиметрах.	Из параметров опти- ческой системы.		double	Из описания прибора, миллиметры	POCLT, VKCLT
2	LabeledEdit5	Долгота [гр.]	Значение долготы в градусах.	Точка стояния телескопа.		double	0.000-359.999, градусы	VKCLT, VOCLT
3	LabeledEdit6	Широта [гр.]	Значение широты в градусах.	Точка стояния телескопа.	Базовые настройки	double	-90.000-90.000, градусы	VKCLT, VOCLT
4	LabeledEdit4	Обсервато- рия	Название обсерватории.	-		string	Из описания прибора	VKCLT, VOCLT
5	LabeledEdit106	UT [h]	Значение UT в часах.	Параметр используется для определения даты рабочей ночи по UTC.		int	-1212, часы	POCLT
6	LabeledEdit9	X	Значение размера пикселя по Х.	-	Базовые настройки / Формат выбора	double	Из описания прибора, миллиметры	POCLT, VKCLT, VOCLT
7	LabeledEdit10	Y	Значение размера пикселя по Ү.	-	размера/ Размер пик- селя [мм]	double	Из описания прибора, миллиметры	POCLT, VKCLT, VOCLT
8	LabeledEdit70	X	Значение размера кадра по Х.	-	Базовые настройки / Формат выбора	int	Из описания прибора, миллиметры	POCLT, VKCLT, VOCLT
9	LabeledEdit72	Y	Значение размера кадра по Ү.	-	размера / Размер кад- ра [мм]	int	Из описания прибора, миллиметры	POCLT, VKCLT, VOCLT
10	RadioButton42	Размер пикселя [мм]	Устанавливает формат размера в пикселях.	-	Базовые настройки /	bool	[true; false]	VKCLT
11	RadioButton43	Размер кадра [мм]	Устанавливает формат размера в кадрах.	-	Формат выбора размера	bool	[true; false]	POCLT, VKCLT, VOCLT

Настройки CoLiTec: (Режим просмотра). Пользовательские настройки. Получатель МРС Отправитель Пути к каталогам E-mail: obs@cfa.harvard.edu E-mail: MY@mail.mail. Каталоги АстроФотоМетрии Tema: MPCReport Базовые настройки Пароль: E-mail NEO: NEOCP SMTP: ·iNet базы данных, Dolli, SPD Калибровка кадров Порт: Получатель VSX Внутрикадровая обработка E-mail: Межкадровая обработка. Получатель Наблюдатель АстроФотоМетрия: Тема: Отправлять Программный перенос заряда (ППЗ) E-mail: MY@mail.mail Получатель SuperNova iNet базы данных - Пороги E-mail: Фильтр артефактов MPC Sky Coverage Фильтр высоких частот Тема: Ключ 🔳 Отправлять Получатель GRB E-mail: skycov@cfa.harvard.ec E-mail: Тема: skycov Тема:

1.4 E-mail

Рисунок 1.4. Внешний вид раздела «E-mail»

🤼 По умолчанию

М Сохранить как

💾 Сохранить

🔀 Отмена

Просмотр

👛 Открыты

Конфигурационный файл: E:\CoLiTec\TRUNK\trunk\Bin\CoLiTec.ini

Таблица 1.4. Список переменных в разделе «E-mail»

№	Идентификатор	Название	Полное название	Комментарий	Расположение	Тип пере- менной	Диапазон при- нимаемых значений	Модуль, который использует
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LabeledEdit93	E-mail	Почтовый ящик E-mail от- правителя.	-		string	-	VOCLT
2	LabeledEdit101	Пароль	Пароль (скрытый ввод #).	-		string	-	VOCLT
3	LabeledEdit90	SMTP	Значение SMTP (почтово- го сервера).	Значение SMTP отправителя (широко используемый сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях TCP/IP).	E-mail / Отправитель	string	-	VOCLT
4	LabeledEdit91	Порт	Номер порта.	Порт, по которому будет происходить отправка E-mail каждому получателю.		int	-	VOCLT
5	LabeledEdit102	E-mail	Почтовый ящик E-mail получателя MPC.	-		string	-	VOCLT
6	LabeledEdit103	Тема	Тема письма.	-		string	-	VOCLT
7	LabeledEdit151	NEO	Минимально допустимое значение NEO-рейтинга, при котором программа рекомендует отправку сообщения на NEOCP.	Минимальное значение NEO- рейтинга, при котором вьювер под- светит объект маркером.	E-mail / Получатель MPC	string	-	VOCLT
8	LabeledEdit108	E-mail	Почтовый ящик E-mail получателя VSX.	-	E-mail /	string	-	VOCLT
9	LabeledEdit111	Тема	Тема письма.	-	Получатель VSX	string	-	VOCLT
10	LabeledEdit114	E-mail	Почтовый ящик E-mail получателя HLeda.		E-mail / Получатель	string	-	VOCLT
11	LabeledEdit115	Тема	Тема письма.	-	SuperNova	string	-	VOCLT
12	LabeledEdit113	E-mail	Почтовый ящик E-mail получателя GRB.	-	E-mail /	string	-	
13	LabeledEdit116	Тема	Тема письма.	-	Получатель GRB	string	-	VOCLT
14	LabeledEdit134	E-mail	Почтовый ящик E-mail получателя MPC Sky Coverage.	-	E mail /MDC	string	-	VOCLT
15	LabeledEdit139	Тема	Тема письма.	-	E-mail / MPC Sky Coverage	string		VOCLT
16	CheckBox30	Отправить	Включает/выключает отправку в MPC Sky Coverage.	-	Sky Coverage	bool	[true; false]	VOCLT
17	LabeledEdit85	E-mail	Почтовый ящик E-mail по- лучателя Наблюдателя.	-	E-mail / Получатель	string	-	VOCLT

			Включает / выключает от-					1	
18	CheckBox31	Отправить	правку получателю Наблю-	-	Наблюдатель	bool	[true; false]	VOCLT	i
			дателю.					ı	

1.5. iNet базы данных, Dolli, SPD




Рисунок 1.5. Внешний вид раздела «iNet базы данных, Dolli, SPD»

Таблица 1.5. Список переменных в разделе «iNet базы данных, Dolli, SPD»

№	Идентификатор	Название	Полное название	Комментарий	Расположение	Тип	Диапазон при-	Модуль,
---	---------------	----------	-----------------	-------------	--------------	-----	---------------	---------

						пере- менной	нимаемых значений	который использует
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RadioButton29	После каждой зоны	Устанавливает режим отправки запросов Dolli после каждой зоны.	-		bool	[true; false]	VOCLT, LookSky
2	RadioButton30	После последней зоны	Устанавливает режим отправки запросов Dolli после последней зоны. (временно недоступно)	-	Режимы отправки запросов Dolli	bool	[true; false]	VOCLT, LookSky
3	RadioButton31	По команде оператора	Устанавливает режим отправки запросов Dolli по команде оператора. (временно недоступно)	-	запросов Бош	bool	[true; false]	VOCLT, LookSky
4	LabeledEdit145	URL для CROPs	Значение пути доступа (URL) к CROPs (файл *.cfg).	-		string	-	VOCLT, LookSky
5	LabeledEdit146	URL для Кли- ент-Сервер	Значение пути доступа (URL) к Client-Server (файл *.cfg).	-	SPD	string	-	VOCLT, LookSky
6	LabeledEdit147	URL для Сер- вер-Клиент	Значение пути доступа (URL) к Server-Client (файл *.cfg).	-		string	-	VOCLT, LookSky

1.5.1. MPC





Рисунок 1.5.1. Внешний вид раздела «МРС»

Таблица 1.5.1. Список переменных в разделе «МРС»

№	Идентификатор	Название	Полное название	Комментарий	Расположение	Тип пере- менной	Диапазон при- нимаемых значений	Модуль, который использует
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LabeledEdit15	MPC	Значение MPC – кода обсерватории.	Можно изучить на http://www.minorplanetcenter.ne t/iau/info/ObsDetails.html		string	-	VOCLT, LookSky
2	LabeledEdit16	CON	Значение «Почтовый адрес наблюдателя».	-		string	-	VOCLT, LookSky
3	LabeledEdit38	OBS	Значение «Имя наблюдателя».	-	Head Report MPC	string	-	VOCLT, LookSky
4	LabeledEdit141	MEA	Значение «Со-наблюдатели».	-	Tiedd Report Wif C	string	-	VOCLT, LookSky
5	LabeledEdit17	TEL	Значение «Имя телескопа».	-		string	-	VOCLT, LookSky
6	LabeledEdit122	ACK	«Значение обзора».	-		string	-	VOCLT, LookSky
7	LabeledEdit54	AC2	Значение «Почтовый адрес наблюдателя».	-		string	-	VOCLT, LookSky
8	LabeledEdit32	Маска 1	Значение маски 1 в имени нумераций объекта в обзоре.	-	Параметры имени измерений /	string	2 символа	VOCLT
9	LabeledEdit33	Маска 2	Значение маски 2 в имени нумераций объекта в обзоре.	-	Нумерация объекта в обзоре	string	2 символа	VOCLT
10	RadioButton35	Нумерация объекта в обзоре	Устанавливает режим нумерации объекта в обзоре.	-	Параметры имени	bool	[true; false]	VOCLT
11	RadioButton36	Нумерация объекта в зоне	Устанавливает режим нумера- ции объектов в зоне.	-	измерений	bool	[true; false]	VOCLT
12	LabeledEdit34	Маска 1	Значение маски 1 в имени нумераций объекта в зоне.	-	Параметры имени измерений /	string	2 символа	VOCLT
13	LabeledEdit35	Маска 2	Значение маски 2 в имени ну- мераций объекта в зоне.	-	Нумерация объек-	string	1 символ	VOCLT
14	RadioButton28	Ручной ввод	Устанавливает ручной режим ввода значения маски 2 в имени объектов в зоне.	-	та в зоне	bool	[true; false]	VOCLT

15	RadioButton38	авто	Устанавливает автоматический инкрементирующий режим ввода значения маски 2 в имени объектов в зоне (авто увеличение значения).	-		bool	[true; false]	VOCLT
16	RadioButton8	5 знаков	Устанавливает значение времени с 5-ю знаками после запятой.	-	Формат рапорта /	bool	[true; false]	VOCLT
17	RadioButton9	6 знаков	Устанавливает значение времени с 6-ю знаками после запятой.	-	Разрядность вре- мени в рапорт	bool	[true; false]	VOCLT
18	CheckBox19	Значение блеска в ра- порт	Добавляет значение блеска при формировании рапорта MPC.	-		bool	[true; false]	VOCLT
19	CheckBox20	Повышенная точность для угловых координат	Устанавливает повышенную точность для угловых координат RA и DE при формировании рапорта MPC.	При установленном флаге при формировании рапорта МРС значение угловой координаты RA идёт с точностью до 3 знаков после запятой, а для DE - до 4 знаков после запятой.	Формат рапорта	bool	[true; false]	VOCLT



1.5.2. SuperNova. Ручной режим

Рисунок 1.5.2. Внешний вид раздела «SuperNova. Ручной режим»

Таблица 1.5.2. Список переменных в разделе «SuperNova. Ручной режим»

№	Идентификатор	Название	Полное название	Комментарий	Расположение	Тип пере- менной	Диапазон при- нимаемых значений	Модуль, который использует
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LabeledEdit82	Отправитель	Имя отправителя.	-	SuperNova.	string	-	VOCLT
2	LabeledEdit84	Обсерватория	Название обсерватории.	-	Ручной режим	string	-	VOCLT

1.5.3. VSX





Таблица 1.5.3. Список переменных в разделе «VSX»

№	Идентификатор	Название	Полное название	Комментарий	Расположение	Тип пере- менной	Диапазон при- нимаемых значений	Модуль, который использует
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LabeledEdit50	Код AAVSO	Значение кода AAVSO.	-	AAVSO (VSX)	string	-	VOCLT




1.6. Калибровка кадров

Рисунок 1.6. Внешний вид раздела «Калибровка кадров»

Таблица 1.6. Список переменных в разделе «**Калибровка кадров**»

№	Идентификатор	Название	Полное название	Комментарий	Расположение	Тип пере- менной	Диапазон при- нимаемых значений	Модуль, который использует
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LabeledEdit51	Bias		Служебные кадры, используемые для формирова-	Параметры	int	0-50, шт.	CosmCLT
2	LabeledEdit53	Dark	Количество кадров типа Bias, Dark, DarkFlat, Flat, не менее кото-	ния супер – Bias, Dark, Dark- Flat, Flat, должны находиться	калибровочных кадров /	int	0-50, шт.	CosmCLT
3	LabeledEdit56	DarkFlat	рого должно быть для формирования из них мастер-кадра.	в папке «Калибровочная пап- ка» либо должны быть вло-	кадров не	int	0-50, шт.	CosmCLT
4	LabeledEdit55	Flat	, ,	жены в папку, указанную в «Искать папку».	меньше	int	0-50, шт.	CosmCLT
5	LabeledEdit57	Супер-Bias	Путь к кадру супер-Bias.	-		string	-	CosmCLT
6	LabeledEdit59	Супер-Dark	Путь к кадру супер-Dark.	-		string	-	CosmCLT
7	LabeledEdit60	Супер-DarkFlat	Путь к кадру супер-DarkFlat.	-		string	-	CosmCLT
8	LabeledEdit61	Супер-Flat	Путь к кадру супер-Flat.	-	Параметры	string	-	CosmCLT
9	RadioButton39	RadioButton	Устанавливает режим ручного задания путей к кадрам.	-	калибровочных кадров / Задать	bool	[true; false]	CosmCLT
10	RadioButton40	Калибровочная папка	Устанавливает режим задания путей к кадрам из калибровочной папке.	-	путь к кадрам	bool	[true; false]	CosmCLT
11	RadioButton41	Автоопределе- ние папки	Устанавливает режим автоопределения калибровочной папки.	-		bool	[true; false]	CosmCLT
12	LabeledEdit62	Калибровочная папка	Путь к калибровочной папке, в которой находятся «сырые» калибровочные кадры, из которых формируются мастер (супер)-кадры.	Калибровочная папка — папка, в которой находятся калибровочные кадры типов Bias, Dark, DarkFlat, Flat, из которых необходимо сформировать соответствующие супер(мастер)-кадры. Кадры должны иметь соответствующий идентификатор (например, Flat) в имени файла, либо в заголовке в поле IMAGETYP.	Параметры калибровочных кадров	string	-	CosmCLT
13	LabeledEdit63	Поиск калибровочной папки	Вводится имя калибровочной папки для ее поиска.	-	Параметры ка- либровочных кадров / Задать	string	-	CosmCLT

14	LabeledEdit64	Уровней вверх	Количество верхних уровней вложенности файловой системы, в пределах которых делается поиск калибровочной папки.	-		int	0, шт.	CosmCLT
15	CheckBox1	Супер-Flat явно	Включает / выключает режим супер-Flat явно.	Часто, супер- Flat, или данные для него, не создаются каждой ночью, а Bias и/или Dark создаются. При этом последние надо находить и обрабатывать, а супер- Flat «брать» из заранее указанного «места». Об этом и говорит выключатель.	путь к кадрам / Автоопределе- ние папки	bool	[true; false]	CosmCLT




2. Внутрикадровая обработка

Рисунок 2. Внешний вид раздела «Внутрикадровая обработка»

Таблица 2. Список переменных в разделе «Внутрикадровая обработка»

№	Идентификатор	Название в программе	Полное название	Комментарий	Расположение	Тип пере- менной	Диапазон при- нимаемых значений	Модуль, который использует
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CheckBox34	Запуск ВО	Включает / выключает запуск внутрикадровой обработки.	При отключении, будет проведено только выравнивание кадров по яркости.	-	bool	[true; false]	POCLT
2	LabeledEdit20	Программа фитинга	Содержит имя ис- полняемого файла фи- тинга *.exe.	-	Программа фитинга	string	Путь к программе фитинга	POCLT
3	CheckBox11	Сформировать зоны	Формирует зоны по угловым координатам из заголовков.	Используется только в лайт- версии. Все кадры могут подаваться на программу в одной папке. Про- грамма сортирует кадры раскладывая в отдельные папки кадры разных зон. Иными словами, кадры с примерно одинаковыми угловыми координата- ми центра будут лежать в одной пап- ке.	Формирование зон по списку FIT	bool	[true; false]	POCLT
4	CheckBox6	Один кадр - одна зона	Формирует зоны как один кадр - одна зона.	1 папка (зона) — 1кадр. Используется чаще всего при отказе от использования межкадровой обработки.		bool	[true; false]	POCLT
5	RadioButton11	Отфильтрованные + маска	Кадр для отображения будет выровненный и обработанный фильтром.	Дело вкуса и удобства каждого пользователя индивидуально.	FIT для	bool	[true; false]	POCLT
6	RadioButton12	Только отфильтрованные	Кадр для отображения будет только выровненный.	пользователя индивидуально.	просмотра:	bool	[true; false]	POCLT
7	CheckBox15	Центрировать кадры	Включает / выключает центрирование кадров.	-	Разное	bool	[true; false]	VKCLT
8	LabeledEdit89	t + fr. time(s)	Значение добавочного времени к времени кадра.	Иногда в заголовок кадра пишется время с какой то постоянной ошибкой — параметр введен для ее компенсации.		double	от 0.000, секунды	POCLT

9	CheckBox17	Инверсия 16-bit кадров	чает режим инверсии г	Режим больше относится к обра- ботке астронегативов. Перед прове- дением первичной обработки будет произведена инверсия яркостей кад- ра.		bool	[true; false]	POCLT
10	CheckBox26	Фильтр «ДУХ»	Включает / выключает фильтр «ДУХ» (временно недоступен для использования).	Экспериментальный режим, по сглаживанию участков кадра, на которых наблюдается пост-свечение от ярких звезд, которые находились в этом «месте» на предыдущем кадре.		bool	[true; false]	POCLT
11	RadioButton10	Размытый	Устанавливает раз- мытый тип кадра для фитинга.	-	Кадр для	bool	[true; false]	mcfitting
12	RadioButton14	Неразмытый	Устанавливает неразмытый тип кадра для фитинга.	-	фитинга	bool	[true; false]	mcfitting



2.1. Параметры внутрикадровой обработки

Рисунок 2.1. Внешний вид раздела «Параметры внутрикадровой обработки»

Таблица 2.1. Список переменных в разделе «Параметры внутрикадровой обработки»

28

						Тип	Диапазон при-	Модуль,
No	Идентификатор	Название	Полное название	Комментарий	Расположение	пере-	нимаемых	который
						менной	значений	использует

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LabeledEdit11	Бордюр по Х	Значение отступа от краёв кадра по X.	Параметры задают размер края	Зона	int	от 5, пиксели	POCLT
2	LabeledEdit13	Бордюр по Ү	Значение отступа от краёв кадра по Ү.	кадра, который не обрабатываются при внутрикадровой обработке.	сканирования кадра	int	от 5, пиксели	POCLT
3	LabeledEdit65	dW	Значение dW (дельта W) – разбиение кадра по оси X.	При обработке кадров, размером примерно от 5000х5000 пикс., ре-		int	от 1000, пиксели	POCLT
4	LabeledEdit66	dH	Значение dH (дельта H) – разбиение кадра по оси Y.	комендуется производить сегментную обработку, для избегания ошибок с памятью. Это повышает устойчивость вычислительного процесса и увеличивает время счета.	Параметры сегментации кадра	int	от 1000, пиксели	POCLT
5	LabeledEdit67	Перекр.	Значение перекрытия между сегментами кадра.	Перекрытие между соседними сегментами, рекомендуется выбирать из размера изображения наибольших объектов. Для обнаружения объекта необходимо, что бы хоть в одном из сегментов изображение объекта было полностью.	кадра	int	50-200, пиксели	POCLT
6	LabeledEdit128	Сигма	Значение порога обнаружения объекта. Задается в СКО корреляционных откликов от окрестностей шумовых пиков. Оценку СКО программа считает автоматически.	Главный параметр внутрикадровой обработки. Порог выбора пиков изображений, в окрестности которых будет проведен фитинг (оценка положения и блеска объектов). Значения корреляционных откликов от окрестностей шумовых пиков локализуются в левой части диапазона и имеют форму гауссиана. Его СКО (сигму) программа считает автоматически. А значения корреляционных откликов от окрестностей пиков от объектов локализуются в правой части диапазона в виде длинного хвоста. Для дальнейшей обработки отбираются пики, значение корреляционных откликов в окрестности которых больше чем СКО в заданное в параметре число раз.	Пороги для отметок (обнаружение)	double	1.0-10.0, пиксели	POCLT

7	LabeledEdit40	dSlow	Значение величины, на которую снижается порог формирования отметок (Сигма) при обработке составных серий для исходных кадров.	Невязка относительно порога формирования отметки на исходном кадре. При обработке составных серий, на супер-кадре порог формирования отметок соответствует «Сигма», а на исходных кадрах данный порог будет равен «Сигма- dSlow».		double	0.0-1.0, пиксели	POCLT
8	LabeledEdit121	Отметок с кадра для ППЗ	Значение количества отметок на исходных кадрах, которое необходимо использовать для отождествления кадров для создания супер-кадра.	Это количество самых ярких отметок кадра будет использовано программой при совмещении исходных кадров для формирования из них супер-кадра.	Количество отметок (ППЗ отождествление)	int	300-1000, шт.	POCLT
9	CheckBox34	Авто	Включает / выключает режим авторасчета количества отметок.	Если включено — количество используемых отметок с кадра определяется автоматически, иначе — согласно параметра «Отметок с кадра для ППЗ».	отождествление)	bool	[true; false]	POCLT
10	LabeledEdit49	Порог близ- ких объектов	Предельно допустимое значение для добавления объекта в группу близких объектов.	Обозначает добавочное значение в пикселях, которое прибавляется к сумме радиусов двух объектов. Если расстояние между пиками объектов меньше суммы их радиусов + добавочное значение, то они считаются близкими.	Пуск фитинга через *.exe	int	0-100, пиксели	POCLT mcfitting
11	CheckBox37	Детектиро- вать	Включает / выключает режим обнаружения быстрых объектов.	-		bool	[true; false]	POCLT
12	LabeledEdit3	min Pix.	Значение минимума пикселей в протяжённом объекте.	-	Пуск фитинга	int	5-20, пиксели	POCLT
13	LabeledEdit14	Shape	Значение параметра вытянутости объекта (100 – круг, 0 – эллипс).	-	через *.exe / Детектировать быстрые объекты	int	1-100, пиксели	POCLT
14	LabeledEdit31	Full	Значение коэффициента на- полняемости пикселями контура протяжённого объек- та.	-	ооъекты	int	0-100, пиксели	POCLT
15	Edit9-Edit17	1-9 textbox	Значение маски размытия по всем сторонам относительно центрального пикселя.	-	Маска размытия	double	0.0-1.0, пиксели	POCLT


Настройки CoLiTec: (Режим просмотра) ■ Пользовательские настройки Параметры фитинга Тип модели Пути к каталогам Порог для оконтуривания [СКО шума] Надпиксельная Каталоги АстроФотоМетрии 2.0 Подпиксельная Базовые настройки Коэф, размера строба для подложки E-mail Размер строба для оценки 2.0 iNet базы данных, Dolli, SPD. параметров слабых сигналов Мин. размер строба для подложки [пикс.] - SuperNova, Ручной режим 31 амплитуды АЗ Калибровка кадров Внутрикадровая обработка. Параметры Параметры фитинга Межкадровая обработка. **АстроФотоМетрия** Программный перенос заряда (ППЗ) iNet базы данных - Пороги Фильтр артефактов Фильтр высоких частот Ключ Просмотр **Н** Сохранить 👛 Открыты **М** Сохранить как \sim По умолчанию 🔀 Отмена Редактирование Конфигурационный файл: E:\CoLiTec\TRUNK\trunk\Bin\CoLiTec.ini

2.2. Параметры фитинга

Рисунок 2.2. Внешний вид раздела «Параметры фитинга»

Таблица 2.2. Список переменных в разделе «Параметры фитинга»

№	Идентификатор	Название	Полное название	Комментарий	Расположение	Тип пере- менной	Диапазон при- нимаемых значений	Модуль, который использует
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LabeledEdit58	параметров сла- бых сигналов	Минимальный размер строба для оценки параметров слабых сигналов.	-	Размер строба	int	3-99 (нечётные), пиксели	mcfitting
2	LabeledEdit69	амплитуды А3	Размер строба для оценки амплитуды A3.	Амплитуда рассчитывается как сумма пикселей в стробе.	для оценки	int	3-99 (нечётные), пиксели	mcfitting
3	RadioButton34	Надпиксельная	Определяет использование для расчётов надпиксельную математическую модель.	-	Туп мологу	bool	[true; false]	mcfitting
4	RadioButton44	Подпиксельная	Определяет использование для расчётов подпиксельную математическую модель.	-	Тип модели	bool	[true; false]	mcfitting
5	LabeledEdit107	Порог для оконтуривания [СКО шума]	Предельно допустимое значение для оконтуривания измерений.	-		double	1.00-99.9, СКО шума	mcfitting
6	LabeledEdit124	Коэф. размера строба для подложки	Значение коэффициента размера строба для подложки.	-	Параметры фи- тинга	double	1.00-99.9, б/p	mcfitting
7	LabeledEdit127	Мин. размер строба для подложки [пикс.]	Минимальный размер строба для подложки в пикселях.	-	imita _	int	5-99, пиксели	mcfitting



3. Межкадровая обработка


Рисунок 3. Внешний вид раздела «Межкадровая обработка»

Таблица 3. Список переменных в разделе «Межкадровая обработка»

№	Идентификатор	Название	Полное название	Комментарий	Расположение	Тип пере- менной	Диапазон при- нимаемых значений	Модуль, который использует
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CheckBox18	Запуск МО	Включает / выключает запуск межкадровой обработки.	Межкадровая обработка — формирование траекторий объектов с ненулевым видимым движением. При отключении будут произведены операции отождествления с астро, фото — каталогами (астро-фото редукции), сформирован ВК (внутренний каталог неподвижных объектов).	-	bool	[true; false]	CoLiTec, OLDAS
2	CheckBox12	Мульти МО в составной серии	Включает / выключает использование мульти межкадровой обработки в составной серии.	При обработке составной серии (т.е. супер-кадров и исходных кадров) будет произведено обнаружение траекторий и на супер-кадрах, и на исходных кадрах. Одинаковые траектории будет объединены. Параметры траекторий на исходных кадрах будут пересчитаны в параметры траекторий суперкадров.		bool	[true; false]	VOCLT
3	CheckBox14	Отбраковка отметок ВК2	Включает / выключает отбраковку отметок ВК2 (по внутреннему каталогу).	Отбраковка отметок расположенных вблизи ярких объектов (звезд).		bool	[true; false]	VOCLT
4	CheckBox29	Бинарный порог = супер кадру	Включает / выключает использование бинарного порога, который равен супер кадру (количество отметок в траектории должно быть не меньше количеству кадров).	-	Разное	bool	[true; false]	VOCLT
5	CheckBox13	3 blob + IC	Включает / выключает режим обнаружения объектов по трем отметкам на 4-х кадрах, при условии что одна отметка будет принадлежать объекту внутреннего каталога.	Позволяет обнаруживать объекты ССО даже если в одном из кадров серии изображение объекта ССО слилось с изображением звезды.		bool	[true; false]	VOCLT

1 common macmpook 1 m colloms								
6	CheckBox13	Сглаживать	Включает / выключает режим выдачи сглаженных угловых координат в рапорт.	Используется для широкопольных телескопов с плохой точностью измерений для прохождения входного контроля МРС, рекомендуется к использованию только в случае только самой острой необходимости.	Тип угловых координат в ра- порт	bool	[true; false]	VOCLT
7	LabeledEdit42	Tress ["]	Предельно допустимое значение для сглаживания координат отметок в траектории, в секундах.	Сглаживание координат отметок в траектории до значения, указанного в данном поле «Tress ["]». Таким образом, сумма порогов формирования отметок по каждой координате не будет превышать значение данного порога.		double	0.1-5.0, секунды	VOCLT
8	CheckBox13	Браковать	Включает / выключает режим отбраковки аномального измерения в траектории.	-		bool	[true; false]	VOCLT
9	LabeledEdit36	Порог браковки измерений	Предельно допустимое значение, при превышении которого будет отбраковано измерение.	-		double	0.1-5.0, пиксели	VOCLT
10	Edit1	Формировать ВК из кадров	Правила принятия решения о наличии неподвижного объекта на серии кадров (правило формирования объектов ВК неподвижных объектов). Правил может быть несколько, указываются они через разделитель «;».	Используемое правило принятия решения о наличии неподвижного объекта (объекта ВК) определяется количеством кадров, например, при использовании правила 2/3 — сформируется неподвижный объект при наличии 2 отметок в серии из 3-х кадров. Иными словами, для разного количества кадров используются разные правила. Правила разделены между собой разделителями «;». Цифра до символа "/" в каждом правиле — это минимальное количества отметок на том количестве кадров (либо при заданном диапазоне количества кадров), которое определяется после символа "/". Если на месте минимального количества отметок в правиле записано дробное число, то минимальное количество отметок в правиле определяется умножением этого дробного числа на количество кадров в исследуемой серии. Количество кадров, для которого исполь-	Формировать ВК из кадров	string	2/3;2/4;3/5;4/6;5 /7-9;6/10- 13;0.5/>14;	VKCLT

				зуется правило, может быть указано в виде диапазона. Например 5/7-9; - порог равен пяти отметкам при количестве кадров в серии от семи до девяти; 0.5/>14; - порог (минимальное количество отметок, требуемое для принятия решения о наличии объекта) равен половине кадров в серии, которая состоит из 14 и более кадров.				
11	LabeledEdit76	Формиро- вать объек- ты на кад- рах	Правила принятия решения об обнаружении ССО (астероидов, комет).	Порог принятия решения об обнаружении ССО (астероидов, комет) зашит в исполняемый файл и не доступен пользователю.	Формировать объекты на кад- рах	string	3/3;3/4;4/5;5/6;5 /7-9;6/10- 13;0.5/>14;	VOCLT
12	LabeledEdit25	Радиус не- подвижно- сти (пикс.)	Значение радиуса неподвижности в пикселях.	Отметки (не более одной с каждого кадра) признаются принадлежащими одному объекту если они удалены друг от друга не больше чем радиус неподвижности. При формировании группы близких неподвижных объектов, объект включается в группу, если его расстояние до одного из объектов группы меньше радиуса безразличия.	Параметры	double	0.5-2.5, пиксели	VKCLT
13	LabeledEdit52	Порог Dm	Максимальное значение остаточной дисперсии оценок блеска объекта ВК.	При превышении остаточной дисперсией оценок блеска объекта ВК максимального значения объект и соответствующая ему группа отметок (не более чем по одной с каждого кадра) считаются «подозрительными». Отметка с самым большим блеском «подозрительного» объекта ВК используется для поиска объектов с ненулевым видимым движением.	формирования ВК	double	0.1-1.0, пиксели	VKCLT
14	LabeledEdit92	Программа AstroCLT	Содержит имя исполня- емого файла AstroCLT.exe.	-	Программа AstroCLT	string	Путь к программе AstroCLT	VKCLT



3.1. Параметры межкадровой обработки

Рисунок 3.1. Внешний вид раздела «Параметры межкадровой обработки»


Таблица 3.1. Список переменных в разделе «Параметры межкадровой обработки»

№	Идентификатор	Название	Полное название	Комментарий	Расположение	Тип пере- менной	Диапазон при- нимаемых значений	Модуль, который использует
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LabeledEdit95	RO	Размер строба по траверсной дальности	Весь диапазон значений траверсной дальности равномерно разделен на области/стробы с одинаковым размером, который задается в этом поле.		int	5-20, пиксели	VOCLT
2	LabeledEdit96	FI	Шаг по траверсному углу	Значение шага перебора по траверсному углу. Чем меньше шаг, тем дольше работает программа. Существует полное покрытие областями / стробами при котором для заданного значения ошибок определения положения объектов на кадре для любой возможной траектории видимого движения объекта существует хотя бы одна область / строб в которую попадут все отметки этой траектории, если они будут сформированы [Статья Хок].	Размеры стробов	double	0.1-1.0, пиксели	VOCLT
3	LabeledEdit97	L	Размер строба по на- чальному положению.	Аналогично п.3 этой таблицы.		int	5-20, пиксели	VOCLT
4	LabeledEdit98	V	Шаг по скорости.	Аналогично п.4 этой таблицы.		double	0.1-1.0, пиксели	VOCLT
5	LabeledEdit105	Количество отрезков	Количество отрезков, на которые разбивается каждая прямая кадра, как возможная траектория видимого движения объекта.	Накопление данных вдоль возможных траекторий видимого движения объекта делается не вдоль всей прямой, а вдоль ее отрезка. Это выгодно, если видимая скорость невелика. Если этот параметр равен 1, то разбиения не производится. В настоящее время режим данного разбиения не работает.	Стробирование нач. положения	int	1-10, шт.	VOCLT

6	LabeledEdit27	Порог отож- дествления отметок [%]	Минимальный процент отождествления объектов ВК с используемым программой фотометрическим каталогом, которому программа автоматически ставит в соответствие значение входного порога процедуры обнаружения ССО по оценке блеска отметки (объекта).	На вход процедуры обнаружения ССО подаются только те отметки, которые не попали в ВК и оценка блеска в которых не менее наперед заданного порога. Значение данного порога в звездных величинах выбирается адаптивно. Оно соответствует заданному в поле ввода проценту отождествления объектов ВК с фотометрическим каталогом, используемым программой. Значением порога по блеску выбирается минимальный блеск последнего диапазона блеска, для которого указанный процент отождествления не менее заданного. Все объекты ВК предварительно разбиваются на 50 диапазонов по блеску с одинаковым количеством отметок в каждом.		int	15-50, %	VOCLT
7	RadioButton19	Порог отож- дествления отметок	Устанавливает режим определения входного порога процедуры обнаружения ССО по оценке блеска отметки (объекта) как функцию от минимального процента отождествления объектов ВК с фотометрическим каталогом.	-	Пороги по блеску / Базовый порог (БП) 'm0'	bool	[true; false]	VOCLT
8	LabeledEdit117	Ручной выбор порога (m)	Значение входного порога процедуры обнаружения ССО по оценке блеска отметки (объекта), выбранного вручную.	-		double	15.0-20.0, звёздная величина	VOCLT
9	RadioButton20	Ручной выбор порога	Устанавливает режим ручного определения входного порога процедуры обнаружения ССО по оценке блеска отметки (объекта).	-		bool	[true; false]	VOCLT
10	LabeledEdit87	Порог для траектории = БП - Х	Значение порога для траектории, который равен разнице между базо-	Оценка блеска в одной из отметок по ССО может значимо просесть. Однако в среднем отметки от ССО имеют	Пороги по блеску	double	0.0-1.0, звёздная величина	VOCLT

	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T			1				
			вым порогом и введенным значением.	большую оценку блеска, чем шумовые отметки, случайно легшие вдоль возможной траектории ССО. В программе используется, но с некоторых пор рекомендуется ставить «0.0».				
11	LabeledEdit126	Порог Vmax [пикс./кадр]	Значение максимальной исследуемой скорости движения объекта.	-	Пороги по скорости / Про- тяжённые объек- ты	int	50-200, пиксели/кадр	VOCLT
12	RadioButton26	mid. R obj	Устанавливает режим задания предельного значения по скорости для точечных объектов за счёт значения среднего радиуса изображения объекта в пикселях.	-	Пороги по скорости / Точеч- ные объекты	bool	[true; false]	VOCLT
13	LabeledEdit45	mid. R obj [пикс.]	Значение среднего (типичного) радиуса изображения объекта.	Параметр задается исходя из масштаба пикселя. Параметр влияет на расчет порога для максимальной скорости круговых объектов.		int	1-5, пиксели	VOCLT
14	RadioButton15	Порог 2	Устанавливает режим задания предельного значения по скорости для точечных объектов за счёт выбора Порога 2 в угловых секундах на минуту.	-		bool	[true; false]	VOCLT
15	LabeledEdit94	Порог 2 [угл. сек./мин.]	Предельно допусти- мое значение скорости для точечных объектов в угловых секундах на ми- нуту.			double	0.0-999.9, угл. сек./мин.	VOCLT
16	RadioButton16	Порог 3	Устанавливает режим задания предельного значения по скорости для точечных объектов за счёт выбора Порога 2 в пикселях на кадр.			bool	[true; false]	VOCLT

17	LabeledEdit104	Порог 3 [пикс./кадр]	Предельно допустимое значение скорости для точечных объектов в пикселях на кадр.	-		double	0.0-999.9, пикс./кадр	VOCLT
18	LabeledEdit99	Порог по ост. дисп. (Dx, Dy)	Предельно допусти- мое значение остаточ- ной дисперсии.	После МНК оценки параметров движения (видимое движение объекта считается видимым движением по прямой с постоянной скоростью), остаточные дисперсии сравниваются с предельно допустимым значением. При его превышении объект не считается обнаруженным.		double	0.3-0.7, пиксели	VOCLT
19	LabeledEdit30	Порог по сум. ост. дисп. (Dx+ Dy)	Предельно допустимое значение суммарной остаточной дисперсии по двум координатам.	После МНК оценки параметров движения, суммарные остаточные дисперсии сравниваются с данным предельно допустимым значением. При его превышении объект не считается обнаруженным.	Дисперсионные пороги	double	0.5-0.8, пиксели	VOCLT
20	LabeledEdit24	Порог по дисп. блеска	Предельно допусти- мое значение по дис- персии блеска объекта.	Предельно допустимое значение дисперсии звёздной величины для отметок предполагаемого объекта (на серии наблюдений блеск объекта считается постоянным).		double	0.4-0.8, звёздная величина	VOCLT
21	LabeledEdit44	"Пирсон"	Предельно допусти- мое значение критерия Пирсона.	-	Доп. пороги (тест)	double	0.5-0.9, б/р	VOCLT
22	LabeledEdit37	t-критерий	Предельно допусти- мое значение для t-кри- терия.	-		int	900000, б/р	VOCLT
23	LabeledEdit39	NRB	Предельно допустимое значение количества отметок (не меньше) на исходных кадрах.	Предельно допустимое значение соответствует супер-отметке (отметке сформированной на супер-кадре).		int	2-10, 6/p	VOCLT
24	LabeledEdit41	S-критерий	Предельно допусти- мое значение S-крите- рия.			int	300-500, б/p	VOCLT
25	LabeledEdit130	S max	Критическое значение S-критерия.	При превышении критического значения S-критерия объект считается обнаруженным при любых других его показателях.		int	30000, б/р	VOCLT




4. АстроФотоМетрия

Рисунок 4. Внешний вид раздела «АстроФотоМетрия»

Таблица 4. Список переменных в разделе «АстроФотоМетрия»

№	Идентификатор	Название	Полное название	Комментарий	Расположение	Тип пере- менной	Диапазон при- нимаемых значений	Модуль, который использует
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LabeledEdit7	Радиус строба подтвержде- ния [п]	Радиус строба под- тверждения выбранных объектов кадра объекта- ми каталога.	-	Предваритель- ное отождествление	int	10-30, пиксели	VKCLT
2	LabeledEdit71	Отметок с кадра	Количества отметок с кадра, которые выбира-ются программой для их подтверждения объектами АстроКаталога в рамках предварительной гипотезы о параметрах сдвига кадра.	На этапе предварительного отождествления оценки сдвига получают в рамках гипотез о соответствии пар отметок по одной с кадра и каталога одному и тому же объекту.		int	30-100, шт.	VKCLT
3	LabeledEdit23	% отожде- ствления	Минимально допу- стимый процент под- тверждений.	В качестве веса гипотез используется количество подтверждений. Вокруг каждой отметки первого кадра вводится круглая область (строб) с заданным радиусом (п. 2). Количеством подтверждений является количество отметок второго кадра, которые попали во введенные области (стробы). Если количество подтверждений выше минимально допустимого, то кадр считается отождествленным с используемым АстроКаталогом.		int	60-80, %	VKCLT
4	LabeledEdit43	Поиск зв. +/- поля зрения	Выборка звезд из каталога в заданном радиусе при аварийном отождествлении.	При большой ошибке наведения телескопа (больше трети половины поля зрения), будут (если параметр больше 0) перебраны участки из звездного каталога, с которыми делается попытка отождествить кадр. При параметре, равном 0 перебор осуществляться не будет.		double	0.0-1.0, угловых разме- ров кадра	VKCLT
5	LabeledEdit28	Предел загр. ФК [зв. вел.]	Значение предела блеска объектов Фото- Каталога, используемых при отождествлении.	Звезды ФотоКаталога, блеск которых выше заданного предела в память не загружаются.		double	15.0-25.0, звёздная ве- личина	VKCLT

6	LabeledEdit86	Разница меж- ду углами [гр.]	Значение разницы между углами треугольника в градусах.	-		int	1-180, градусы	VKCLT
7	LabeledEdit88	Расстояние до 3-й вершины	Значение расстояния до 3-й опорной звезды, для формирования треугольника.	-		double	0.0-9.9	VKCLT
8	RadioButton23	Линейная	Устанавливает линейную модель для астроредукции.	-		bool	[true; false]	VKCLT
9	RadioButton24	Квадратичная	Устанавливает квадратичную модель для астроредукции.	-	Модель	bool	[true; false]	VKCLT
10	RadioButton25	Кубическая	Устанавливает кубическую модель для астроредукции.	-		bool	[true; false]	VKCLT



5. Программный перенос заряда (ППЗ)

Рисунок 5. Внешний вид раздела «Программный перенос заряда (ППЗ)»

Таблица 5. Список переменных в разделе «Программный перенос заряда (ППЗ)»

№	Идентификатор	Название	Полное название	Комментарий	Расположение	Тип пере- менной	Диапазон при- нимаемых значений	Модуль, который использует
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LabeledEdit83	Размер шага (dx, dy)	Значение размера шага по x и y.	Значение сдвига между кадрами одной подсерии, при условии что кадры уже центрированы по звездам.	Параметры	int	0-100, пиксели	POCLT
2	LabeledEdit68	Количество шагов	Значение количества шагов для ППЗ.	Количество таких сдвигов.	перебора скоростей ППЗ	int	0-100, шт.	POCLT
3	Edit3	вариантов скоростей	Значение количества вариантов скоростей для ППЗ (<i>Read only</i>).	Просто калькулятор. 1 шаг = 9 вариантов. Формула расчёта: ((2 * количество шагов) + 1)².		int	-	POCLT
4	LabeledEdit77	Разр. по врем. внутри серии [мин]	Минимальное значение временного «разрыва» между подсериями кадров в минутах.	Сложение кадров (ППЗ) делается только в подсерии. Серия делится на подсерии временными разрывами.	Тип серии (СК – супер-кадр) /	double	0.01, минуты	POCLT
5	RadioButton32	Разрывная	Устанавливает режим «разрывного» типа серии ППЗ.	-	Разрывная	bool	[true; false]	POCLT
6	LabeledEdit138	Сформиро- вать N супер- кадров	Значение количества супер- кадров N (количество подсе- рий), которые будут сформиро- ваны.	Задается количество супер- кадров (т.е. подсерий) («0» - ко- личество суперкадров равно ко- личеству кадров).	Тип серии (СК – супер-кадр) /	int	3, шт.	POCLT
7	RadioButton33	Непрерывная	Устанавливает режим «непрерывного» типа серии ППЗ.	-	Непрерывная	bool	[true; false]	POCLT
8	LabeledEdit47	Разр. по врем. внутри серии [мин]	Минимальное значение временного «разрыва» между подсериями кадров в минутах.	Сформирует подсерии, по времени разрыва.		double	0.01, минуты	POCLT
9	LabeledEdit48	Сформиро- вать СК из N кадров	Значение количества супер- кадров N (количество подсе- рий), которые будут сформиро- ваны.	Разрывно-непрерывная серия – сначала серия разбивается на подсерии путем нахождения временных «разрывов», потом подсерии дробятся на подсерии с меньшим числом кадров. («0» - количество суперкадров равно количеству кадров).	Тип серии (СК – супер-кадр) / Разрывно- непрерывная	int	3, шт.	POCLT
10	RadioButton37	Разрывно- непрерывная	Устанавливает режим использования «разрывно - непрерывного» типа серии ППЗ.	-		bool	[true; false]	POCLT

6. iNet базы данных - Пороги





Рисунок 6. Внешний вид раздела «iNet базы данных - Пороги»

Таблица 6. Список переменных в разделе «iNet базы данных - Пороги»

No	Идентификатор	Название	Полное название	Комментарий	Расположение	Тип	Диапазон при-	Модуль,

						пере-	нимаемых	который
1	2	3	4	5	6	менной 7	значений 8	использует 9
1	LabeledEdit125	Предельный блеск	Значение предельного блеска для загружаемых объектов из каталога МРС.	Предел по блеску для за- грузки объектов из службы MPC (через Dolli).	MPC2	double	10.0-25.0, звёздная величина	VOCLT
2	LabeledEdit140	Опасный NEO-рейтинг [%]	Значение опасного NEO- рейтинга в процентах.	Предельно допустимое значение NEO-рейтинга, при котором он будет считаться опасным.	(MPChecker)	int	0-100, %	VOCLT
3	LabeledEdit131	По углу [угл. сек.]	Устанавливает порог по углу для отождествления объектов с каталогом МРС.	Значение невязки по положению для отождествления обнаруженных объектов CoLiTec с объектами из MPC.		int	1-20, угловые секунды	VOCLT
4	LabeledEdit132	По блеску	Значение предельного блеска для отождествления объектов с каталогом MPC.	Значение невязки по блеску для отождествления обнаруженных объектов CoLiTec с объектами из MPC.	Пороги отождествления для МРС	double	0.1-2.0, звёздная величина	VOCLT
5	LabeledEdit133	По скорости [угл. сек./мин.]	Значение порога по скорости в угловых секундах/минутах для отождествления траекторий.	Значение невязки по скорости для отождествления обнаруженных объектов CoLiTec с объектами из MPC.		double	0.1-10.0, угловые секунды/ минуты	VOCLT
6	LabeledEdit73	Радиус Min [пикс.]	Значение минимального радиуса от центра галактики до претендента на сверхновую при ее предварительном обнаружении.	Программа готовит претендентов на сверхновые в окрестности галактик из каталога SuperNova. Претенденты отбираются из объектов внутреннего каталога неподвижных объектов (ВК). Претендент должен отстоять от центра галактики не менее чем на заданное расстояние.	Пороги отождествления для Hyper Leda	double	3.0-5.0, пиксели	VOCLT
7	LabeledEdit74	Радиус Мах [пикс.]	Значение максимального радиуса от центра галактики до претендента на сверхновую при ее предварительном обнаружении.	См. Предыдущий пункт. Чтобы объект ВК стал претендентом на сверхновую он не должен отстоять от центра галактики более чем на заданную величину.		double	15.0-30.0, пиксели	VOCLT
8	LabeledEdit79	Порог по блеску [зв. вел.]	Минимально допустимый блеск претендента на сверхновую.	Чтобы объект ВК стал претендентом на сверхновую его блеск должен быть ярче заданного.		int	15-20, звездная величина	VOCLT

9	LabeledEdit81	Порог по кол. Кадров [%]	Минимально допустимый процент (от количества кадров в серии) подтверждений объекта ВК отметками.	Чтобы объект ВК стал претендентом на сверхновую, он должен быть подтвержден большим числом отметок, не менее чем указанный процент подтверждений от общего числа кадров в серии.		int	50-100, %	VOCLT
10	LabeledEdit80	Невязка по блеску [зв. вел.]	Минимально допустимая невязка по оценкам блеска из ВК и фотокаталога для претендента если он - объект ВК, отождествленный с фотокаталогом.	Лучше, чтобы объект ВК как претендент на сверхновую, не был отождествлен с объектом ФотоКаталога. А если он отождествлен, то оценка блеска объекта ВК должна отличаться от оценки блеска отождествленного объекта каталога не менее чем на заданную величину.		double	0.1-1.0, звездная величина	VOCLT
11	LabeledEdit120	Невязка ВК [пикс.]	Минимально допустимое значение невязки ВК-Кат. по каждой координате для отождествленного объекта ВК.	См. Предыдущий пункт. Если претендент на сверхновую отождествлен с объектом ФотоКаталога, то координаты объекта ВК должны отличаться от координат отождествленного объекта каталога не менее чем на заданную величину.		double	0.1-2.0, пиксели	VOCLT
12	LabeledEdit78	Невязка [пикс.]	Значение невязки в пикселях.	Объект ВК будет отожде- ствлен с объектом VSX, если невязка по положению будет меньше заданной.	Пороги отождествления для VSX	double	3.0-7.0, пиксели	VOCLT




7. Фильтр артефактов

Рисунок 7. Внешний вид раздела «Фильтр артефактов»

Таблица 7. Список переменных в разделе «Фильтр артефактов»

№	Идентификатор	Название	Полное название	Комментарий	Расположение	Тип пере- менной	Диапазон при- нимаемых значений	Модуль, который использует
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CheckBox25	Да/Нет	Включает / выключает детектирование артефактов (пикселей).	-	Детектирование артефактов (пиксели)	bool	[true; false]	CoLiTec
2	LabeledEdit1	Порог [Nско]	Предельно допустимое значение, при превышении которого будут детектироваться «негативные/битые» пиксели.	Порог детектирования «негативного/битого» пикселя равен: средний_фон_кадра – (N * СКО_фона_кадра).		double	2.0-10.0, б/р	CosmCLT
3	LabeledEdit100	Порог [Nско]	Предельно допустимое значение, при превышении которого будут детектироваться «горячие/битые» пиксели.	Порог детектирования «горячего/битого пикселя» равен: средний фон кадра + (N * CKO фона кадра).		double	2.0-10.0, б/р	CosmCLT



8. Фильтр высоких частот

Рисунок 8. Внешний вид раздела «Фильтр высоких частот»

Таблица 8. Список переменных в разделе «Фильтр высоких частот»

№	Идентификатор	Название	Полное название	Комментарий	Расположение	Тип пере- менной	Диапазон при- нимаемых значений	Модуль, который использует
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CheckBox2	Фильтр ВЧ для ИК	Включает/выключает высокоча- стотный фильтр для исходных кад- ров.	Выравнивание низко- частотной составляю- щей изображения.	Параметры фильтра	bool	[true; false]	CoLiTec, OLDAS
2	LabeledEdit21	К. ит	Значение коэффициента итераций для фильтра "Фурье".	Количество итераций фильтра — уменьшает просадку ярких объектов на кадре.		int	2-4	CoLiTec, OLDAS
3	LabeledEdit22	К. ско	Значение коэффициента средне- квадратического отклонения для фильтра "Фурье".	Порог отсечения объектов на кадре равен: средний_фон_кадра + (К _{СКО} * СКО_фона_кадра).	Параметры фильтра / FHF (фильтр "Фурье")	double	1.0-5.0	CoLiTec, OLDAS
4	LabeledEdit26	D0	Значение размера окна для фильтра "Фурье".	Радиус импульсной характеристики фильтра.		int	50-200, пиксели	CoLiTec, OLDAS
5	RadioButton50	FHF (фильтр "Фурье")	Устанавливает фильтр "Фурье".	-		bool	[true; false]	CoLiTec, OLDAS
6	LabeledEdit148	«Медианный» фильтр	Значение размера окна для «медианного» фильтра.	-	Параметры фильтра /	int	50-200, пиксели	CoLiTec, OLDAS
7	RadioButton55	«Медианный» фильтр	Устанавливает фильтр «медиан- ный».	-	«Медианный» фильтр	bool	[true; false]	CoLiTec, OLDAS

9. Ключ




Рисунок 9. Внешний вид раздела «Ключ»

Таблица 9. Список переменных в разделе «Ключ»

№	Идентификатор	Название	Полное название	Комментарий	Расположение	Тип пере- менной	Диапазон при- нимаемых значений	Модуль, который использует
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LabeledEdit46	Сервер защиты	Значение сервера защиты.	Существует 2 формата ввода значения сервера защиты: IP-адрес и Сетевое имя ПК. Поле необходимо заполнять в случае, если ключ защиты находится на удалённой машине.	Ключ	string	-	OLDAS.exe