Mis chuletas de Linux

Impreso el 1 de diciembre de 2008, a las 10:38 horas

Índice

J so	. 2
1.6.1 Información sobre paguetes deb	. J
1.6.2 Utilidades paguetes deb	د 1
1.7 Permises fichares	<u>1</u>
1.10 GHOIRE	
1.10.1 Gnomevr5	. ວ
1.11 Compiz	.6
1.11.1 Aceleración Compiz	. 6
1.11.2 Atajos teclado Compiz	6
1.13 Comandos útiles	. 8
1.14 Copia segura remota	. 9
1.15 Carpetas compartidas con Windows	.9
1.15.1 Montar compartido de Windows en Ubun	ıtu
Linux.	9
1.16 Montar particiones en línea de comandos	10
1.16.1 Montar compartido SMB	10
1.16.2 Montar partición modianto NES	1 U
ardm)11 11
1 19 1 Crear una imagen ISO desde CD o DVD	11
1.19.2 Montar imagen ISO sin guemarla	11
1.19.3 Quemando DVD con Debian (CLI)	11
1.20.2 Quitar espacios de los nombres de fichero	12
1.20.3 Copia de seguridad de home con compresión.	13
2.3 Caracteres erróneos en teclado	14
2.3.1 Reconfiguración sistema gráfico	14
2.4 Cómo obtener derechos de root	15
2.4.1 Acceso como root en Ubuntu modificando l	os
argumentos de arranque del kernel	15
2.5 Problemas con el audio	
2.6 Scrollkeeper	16
nstalación	16
	1.11 Compiz

3.1 Instalación inicial	16
3.1.1 Repositorios	16
3.1.1.1 Repositorios con clave GPG	.16
3.1.1.2 Repositorio Google	.16
3.1.1.3 Repositorios Ubuntu	15
3.1.1.5 Repositorios Debian AMD64	. 18
3.1.2 El arranque	
3.1.2.1 Resolución VGA	.18
3.1.2.2 Grub	
3.1.2.2.1 Arranque por defecto en Grub	.19
3.1.2.2.2 Otras líneas para Grub	. 19
3.1.2.2.3 Creación de un disquete con arranque de Grub	
3.1.2.3 Lilo	10
3.1.2.3.1 Preparado para Windows	.19
3.1.2.3.2 Con Sarge y menú gráfico	.20
3.1.2.3.3 Dual Windows 9x-Me y Linux	.20
3.1.2.3.4 Arranque Windows con Linux	.21
3.1.2.4 Desinstalación gestor arranque	.21
3.1.3 Montar particiones en fstab	.21
3.1.4.1 Audio	22
3.1.4.2 Ratón	$\frac{22}{22}$
3.1.4.3 Controladores nVidia	.23
3.1.4.3.1 Método Ubuntu	.23
3.1.4.3.2 Método Debian	23
3.1.4.3.3 Método instalación directa	
3.1.4.4 Controladores Matrox	
3.1.4.6 Modem, puertos serie	. 24 22
3.1.4.7 Impresora	24
3.1.4.7.1 Imprimir a PDF	.24
3.1.4.7.2 Compartir impresora con Samba	.25
3.1.4.8 Bluetooth	. 25
3.1.5 Configuración bash	. 25
3.1.6 Red: configuración	2t. ت
3.1.6.2 Wifi	
3.1.6.2.1 WPA supplicant	.27
3.1.6.2.2 NDISWrapper	28
3.1.6.2.3 Chip Ralink RT500	.29
3.1.7 Conexión a Internet con modem	.30
3.1.7.1 Jazzfree	30
3.1.7.2 Wanadoo	
3.2 Tipos de letra	
3.3 Script personalizado al iniciar el sistema (rc.local	
Debian)	
3.4 Inicio automático con KDE	
3.5 Teclado y locales	
4 Aplicaciones	
4.1 Aplicaciones en formato deb instalables por apt	
4.1.1 Sistema	
4.1.2 Multimedia	.32
4.1.3 Software para servidor	. 32
4.1.3.1 SSH	
4.1.3.2 Monitorización	
4.1.3.3 Web (Servidor Apache)	
4.1.3.3.1 Certificados SSL con Openssl 4.1.3.3.2 Cambio del conjunto de caracteres j	
defecto en Apache2defecto	3.
4.1.3.3.3 Web (análisis Webalizer)	.33
4.1.3.4 MySQL	.33
4.1.3.5 PHP	.34
4.1.3.6 DNS Dinámica	.34

4.1.2.0. Comics do comunidad	4.2.C.Cantafirensa	20
4.1.3.8 Copias de seguridad34		
4.1.3.9 Administración remota vía web (Webmin) 34	4.2.6.1 Iptables	36
4.1.4 Seguridad34	4.2.6.2 Firestarter	36
4.1.4.1 Iptables34		
4.1.4.2 Otros cortafuegos34	5.1 Ubuntu	37
4.1.5 Intercambio entre iguales (p2p)34	5.2 Dehian, antes de 2.6	37
4.2 Aplicaciones "a mano"	5.3 Debian, a partir de 2.6	38
4.2.1 PDF en terminal	6 AMD64	33
4.2.2 XDOSEmu	7 Mi hardware	30
4.2.3 Wikipedia en línea de comandos35	7.1 Acer casa	20
4.2.4 Thunderbird desde Windows a Linux36		
4.2.5 Codificar mp3		39
4.2.5 Countai inpo 30		

1 Uso

1.1 Versiones de Ubuntu

Mira en http://www.ubuntu.com/getubuntu/releasenotes

4.10 - Warty Warthog (Jabalí verrugoso), 20 de octubre de 2004.

5.04 - Hoary Hedgehog (Erizo canoso), 8 de abril de 2005.

5.10 - Breezy Badger (Tejón despreocupado), 13 de octubre de 2005.

6.06 (LTS) - Dapper Drake (Pato elegante), 1 de junio de 2006.

6.10 - Edgy Eft (Tritón impaciente), 26 de octubre de 2006.

7.04 - Feisty Fawn (Cervatillo luchador), 19 de abril de 2007.

7.10 - Gutsy Gibbon (Gibón valiente), 18 de octubre de 2007.

8.04 (LTS) - Hardy Heron (Garza Resistente), 24 de abril de 2008.

8.10 - Intrepid Ibex, 30 de noviembre de 2008.

Donde LTS significa 'Long Term Support'

Actualizaciones: https://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes

Servidor Ubuntu: https://help.ubuntu.com/community/SystemAdministration

Versión Debian/Ubuntu:
\$ cat /etc/debian_version
\$ sudo lsb_release -a

1.2 Compilación e instalación

En Slackware \$ checkinstall, para hacer paquete: \$ makepkg nombrepaquete En Vector Linux 4, logs en /var/log/packages: \$ pkg -n

En Debian/Ubuntu/Xandros con 'checkinstall' el proceso a realizar es prácticamente el mismo. Se trata de crear paquetes deb a partir del código fuente. Instalamos los paquetes siguientes: 'build-essential' y 'checkinstall'. El proceso es:

```
$ tar -xvzf ejemplo.tar.gz
$ ./configure (para comprobar dependencias y preparar la compilación)
$ make (compilar)
$ sudo checkinstall (crear paquete deb)
$ sudo dpkg -i paquete.deb (instalar paquete deb)
```

1.3 Búsquedas

\$ sudo make install

```
find . -name _fichero_ -print
find . -type f -exec grep _texto_ `{}`\; -print
```

Uso Página 2 de 39

```
find . -type f -exec grep _texto_ `{}`/dev/null \;
grep _texto_ `find . -type f`
find . -type f | xargs grep _texto_
find . \( -type f -name "*.html"\) -exec grep -l _texto_ {} \;
locate $PWD | rep "^$PWD" | xargs fgrep _texto_ /dev/null
```

1.4 Gestión de usuarios

Crear usuario:

\$ sudo adduser nombreusuario

Para añadir a un usuario a los grupos interesantes:

\$ sudo adduser nombreusuario sudo (en Debian hay que modificar \etc\visudo mediante el comando 'visudo')

En /etc/visudo probablemente habrá una línea como la siguiente para permitir la ejecución de sudo a los usuarios del grupo "admin":

%admin ALL=(ALL) ĀLL

En /etc/visudo tecleamos lo siguiente para permitir un acceso a Firestarter (que necesita permisos de root):

```
antonio ALL= NOPASSWD: /usr/sbin/firestarter

$ sudo adduser nombreusuario users cdrom dip floppy camera scanner audio video fax

$ sudo adduser nombreusuario adm (para monitorización del sistema, acceso lectura a /var/log)

Para saber si hay algún usuario sin contraseña, teclear como root:

cat /etc/shadow|awk 'BEGIN{FS = ":"}{print "AVISO!!!! Usuario " $1" =" $2 "= sin password"}'|

grep "=="
```

1.5 Gestión de servicios

Considera la instalación del paquete 'rcconf', una aplicación de consola que permite editar fácilmente qué servicios queremos que se ejecuten en el arranque (sustituto de 'update-rc.d'). Un método manual:

```
$ sudo chmod -x /etc/init.d/nombreservicio (para desactivar permanentemente un servicio)
$ sudo chmod +x /etc/init.d/nombreservicio (para activarlo)
```

1.6 Gestión de paquetes .deb

```
$ sudo aptitude install less (instala el paquete less)
$ sudo aptitude remove less (desinstala el paquete 'less')
$ sudo dpkg remove -purge less (desinstala y purga el paquete 'less')
```

Los paquetes instalados se guardan en /var/cache/apt/archives.

Con \$ du -h /var/cache/apt/archives/ podemos ver el tamaño del directorio. Y con \$ sudo aptitude clean quitaremos los .deb de los programas instalados. Con \$ sudo aptitude autoclean quitaremos los paquetes de programas que ya no están disponibles en los repositorios (viejas versiones de paquetes que ya no podemos descargar).

```
Para ver todos los paquetes instalados en el sistema:

$ dpkg --get-selections > paquetes_instalados.txt

También se pueden ver todos los paquetes instalados con:

$ dpkg -l

$ sudo apt-setup (añade fuentes al fichero sources.lst)

$ sudo apt-cdrom
```

Utilizando 'alien' transformamos los deb desde y hacia otros formatos linux: Para convertir xbill 2.0-14_i386.deb en xbill--2.0--14.i386.rpm: \$ sudo /usr/bin/alien --to--rpm --keep--version xbill 2.0-14 i386.deb

1.6.1 Información sobre paquetes .deb

```
$ sudo apt-cache showpkg lynx (muestra información sobre lynx)
$ sudo apt-cache show aptitude (muestra información sobre paquete aptitude)
$ sudo apt-cache search palabraclave (busca palabraclave en las descripciones de los paquetes)
$ dpkg -L nombre paquete (informa qué ficheros pertenecen al paquete nombre paquete. Si deseo
```

Uso Página 3 de 39

```
saber qué ficheros instalará un paquete: $ apt-file list nombre_paquete (antes de usar por
primera vez apt-file, necesitarás $ sudo apt-get install apt-file && sudo apt-file update)
$ apt-file search gtk/gtk.h (busca el paquete al cual pertenece un fichero dado)
$ sudo dpkg -l "*office*" (busca nombres de paquetes sin conocer el nombre completo)
$ sudo dpkg -1 palabraclave (lista aplicaciones que contienen palabraclave)
$ sudo apt-cache depends kword (busca dependencias del paquete kword)
alias s='apt-cache search --names-only'
luego $ s libvorbis
$ sudo auto-apt update (crea base de datos para auto-apt)
$ sudo auto-apt update-local (genera fichero con la información de paquetes instalados)
$ sudo auto-apt search patrón (busca patrón en listado paquetes, estén instalados o no)
$ dpkg --get-selections "*" (obtengo la lista completa de paquetes instalados, incluyendo los
marcados como purge/install)
$ dpkg -l |grep lo que busco
$ dpkg -audit (busca ficheros mal instalados)
$ apt-cache policy paguete (comprueba paguete)
```

1.6.2 Utilidades paquetes deb

'synaptic' es un gestor en modo gráfico ('gsynaptic' interfaz gnome). 'packagesearch' (que recomienda 'debtags') sirve para buscar en paquetes APT. 'deborphan' y 'debfoster' permiten encontrar programas huérfanos o que no son necesarios y pueden desinstalarse.

\$ /usr/bin/netselect -vv \$(cat lista-mirrors-debian)
comprueba la velocidad de acceso a los mirrors de Debian

Los paquetes en estado de hold no se tocan cuando actualizas tu distribución. Esto puedes hacerlo mediante la orden:

```
$ echo paquete hold | dpkg --set-selections
o entrando en dselect y pulsando la tecla = tras situarte en el paquete deseado.
```

Dos máquinas con los mismos paquetes instalados. Primero saco la lista de los que tengo instalados. Los marco como desinstalar y luego marco los de la lista que quiero, finalmente instalo. Será algo como lo siguiente:

1.7 Permisos ficheros

La sintaxis es chmod u+rwx, g+rwx, o+rwx donde 1=x (ejecutar), 2=w (escribir), 4=r (leer), 0=nada

```
$ chmod -R ug+rwx,o=rw fichero (donde u=usuario, g=grupo, o=otros)
$ chmod 766 = chmod (1+2+4)(2+4)(2+4) = -rwxrw-rw- (directory, user, group, others)
$ chmod 600 fichero (no leído ni escrito por otros no ejecutado por nadie)
$ chmod 644 fichero (leído pero no escrito por otros ejecutado por todos)
Una orden equivalente a la anterior: $ chmod u=rw,go=r fichero
$ chmod 755 fichero (leído pero no escrito por otros no ejecutado por nadie)
```

1.8 Actualización del sistema con aptitude

```
$ sudo aptitude update && sudo aptitude -y upgrade
Para actualizar la distribución (y no sólo los paquetes):
$ sudo aptitude dist-upgrade
```

Para actualizar entre versiones con Ubuntu: Primero instalamos la herramienta de actualizaciones,

Uso Página 4 de 39

```
$ sudo aptitude install update-manager-core
Luego le ordenamos que actualice a la versión beta:
$ sudo do-release-upgrade -devel-release
```

1.9 Comprobación de la red

(http://www.debianhelp.co.uk/network.htm)

Instala netkit-ping, traceroute, dusutils, ipchains (para núcleos 2.2), iptables (para núcleos 2.4), y net-tools:

```
$ ping google.com
                           # check Internet connection
$ traceroute google.com
                           # trace IP packets
$ ifconfig
                           # check host config
$ route -n
                           # check routing config
$ dig [@dns-server.com] host.dom [{a|mx|any}] |less
                           # check host.dom DNS records by dns-server.com
                           # for a {a|mx|any} record
                           # check packet filter (2.2 kernel)
$ ipchains -L -n |less
                           # check packet filter (2.4 kernel)
$ iptables -L -n |less
                           # find all open ports
$ netstat -a
$ netstat -l --inet
                           # find listening ports
                           # find listening TCP ports (numeric)
$ netstat -ln --tcp
```

1.10 Gnome

1.10.1 GnomeVFS

Podemos utilizar GnomeVFS desde Nautilus o en línea de comandos. Los módulos GnomeVFS más populares son http://, https://, smb:, burn://

El comando file:///tmp/stuff.tar#tar:bookmarks.png abre el fichero bookmarks.png en el visor de imágenes de Gnome.

file:///tmp/stuff.tar.gz#gzip:#tar:forum.png muestra la imagen forum.png que está comprimida en stuff.tar.gz.

gedit file:///tmp/old-docs.tar.bz2#bzip2:#tar:020207/writeup.txt y le pedimos a Gnome que muestre un fichero de texto en un directorio tras descomprimirlo de un fichero comprimido con bzip2.

Hay una serie de herramientas diseñadas específicamente para la línea de comandos:

gnomevfs-cat, gnomevfs-copy, gnomevfs-ls, gnomevfs-mkdir, y gnomevfs-info.

```
Por ejemplo:
```

```
gnomevfs-cat http://www.example.net.net > /tmp/index.html
gnomevfs-ls smb://192.168.2.2/D/
gnomevfs-ls ftp://username:password@ftp.example.net/public_html
gnomevfs-copy /tmp/moi.jpg ftp://username:password@ftp.example.net/public_html/images/
gnomevfs-info ftp://username:password@ftp.example.net/public_html/images/moi.jpg
```

1.10.2 Acelerar los menúes en Gnome

```
http://www.ubuntugeek.com/how-to-make-gnome-menus-faster-in-ubuntu.html Editamos el fichero /home/mi_nombre_de_usuario/.gtkrc-2.0 $ gedit /home/your_user_name/.gtkrc-2.0 Añadiendo la siguiente línea gtk-menu-popup-delay = 100 o gtk-menu-popup-delay = 0 donde 100 son 100 ms, y 0 son 0 ms Guardamos y salismos. También podemos hacerlo con: echo "gtk-menu-popup-delay = 0" >> ~/.gtkrc-2.0 Podemos además crear una caché de los iconos al inicio echo "find /usr/share/pixmaps/ | xargs cat > /dev/null" >> ~/mystart
```

echo "find /usr/share/icons/Human/ | xargs cat > /dev/null" >> ~/mystart

chmod +x \sim /mystart Y luego añadir el fichero al inicio de gnome (System -> Settings -> Sessions -> Añadir, y escribir " \sim /mystart")

Uso Página 5 de 39

1.10.3 Cambio color texto panel Gnome

Una opción es la herramienta Gnome Chooser.

Otra: http://ubuntulife.wordpress.com/2008/11/25/cambiar-el-color-del-texto-en-el-panel-de-gnome/

1.10.4 Lanzar aplicación con atajo de teclado

Utlizamos el editor gconf-editor. Vamos a 'apps> metacity> key_binding_commands' doble clic en la entrada 'command_' y tecleamos el comando que queremos ejecutar. Para poner el atajo, doble clic en la misma entrada en 'apps> metacity> global_keybindings' y tecleamos la combinación con el formato '<Control>e' (que representa CTRL+E). Presionando la combinación se lanzará la aplicación.

Sobre el editor de configuraciones de Gnome, véase http://library.gnome.org/users/gconf-editor/

1.10.5 Lanzador aplicación con icono escritorio gnome

Editamos el fichero lanzador de la aplicación que sea (por ejemplo. AdobeReader.desktop) que están en /home/nombreusuario/Desktop/ y añadirmos la línea

"StartupNotify=true"

1.11 Compiz

1.11.1 Aceleración Compiz

Normalmente se obtienen mejores resultados activando la opción de sincronismo vertial en la página General de opciones del Compiz settings manager.

1.11.2 Atajos teclado Compiz

http://www.howtoforge.com/compiz-fusion-ubuntu-8.04-nvidia-geforce-fx-5200

Para ejecutar Emerald automáticamente, añadimos en Sesiones la ejecución de emerald --replace Estos atajos funcionan dependiendo de lo activado en el gestor de CompizConfig.

Ctrl+Alt+arrastra botón izquierdo ratón = rota cubo

Ctrl+Alt+izquierda = rota cubo

Ctrl+Alt+abajo = flat desktop

May+Alt+arriba = initiate window picker

Ctrl+Alt+abajo = unfold cube

Alt+Tab = window switch

Super+Tab = flip switcher or ring switcher, depending on which is enabled.

Alt+F7 = initiate 'move windows'

May+F9 = water effect

May+F10 = slow animations

Ctrl+Alt+D = show desktop

Super+May+arrastra botón izquierdo ratón = draw fire

Super+May+C = clear fire

Para agrupar y tabuladores:

Super+S = select single window

Super+T = tab group

Super+izquierda = change left tab

Super+derecha = change right tab

Super+G = group windows

Super+U = ungroup windows

Super+R = remove group window

Super+C = close group

Super+X = ignore group

Hold the Super button then select the windows you want to group and then hit Super+G.

La tecla Super es la tecla Windows en la mayoría de los teclados.

Uso Página 6 de 39

1.12 Vim

Modo normal (Normal mode): Se pueden utilizar ciertas combinaciones de teclas para realizar ciertas acciones. Para acceder a este modo presionar escape.

Modo inserción (Insertion mode): Se puede insertar (insert) o sobreescribir el texto (append). Para acceder a este modo presionar 'i', 'a' o la tecla 'insert' (1 vez = insert, 2 veces = append).

Modo comando (Command mode): Se puede utilizar cualquier comando SED además de funciones propias de Vim. Para acceder a este modo se debe estar en modo normal y pulsar ':', a continuación se escribirá nuestra petición.

Modo visual (visual mode): Se puede selecionar texto para tratarlo en conjunto. Para acceder a este modo se debe estar en modo normal y pulsar 'v'.

Modo normal (pulsa ESC)

h izquierda

j arriba

k abajo

l derecha

N gg (ir a la línea N)

w avanzar saltando de palabra en palabra

u deshacer

CTRL+r rehacer

/texto ENTER busca un texto

n repetir última búsqueda

N repetir última búsqueda en sentido inverso

v ir a modo visual

p pegar el texto copiado o cortado (hay que estar en modo normal, se pasará automáticamente a ese modo después de copiar o cortar)

Modo comando (desde normal, ':')

:q salir

:qa salir cerrando todos los ficheros abiertos

:w guardar

:wq salir guardando

:q! salir sin guardar

:w! guardar como sólo lectura (root)

:w archivo guardar con otro nombre

:e archivo editar archivo

:!comando ejecutar un comando

:s/A/B/ sustituir cadena de texto A por B (hay que escapar caracteres especiales, como "/" con "/")

:s/A/B/g (sustituir en todo el texto)

:help ayuda

:set mouse=a activar ratón

:set paste activar la inserción con ratón

:set nopaste desactivar la inserción con ratón

:set syntax=on

Uso Página 7 de 39

Modo inserción ('i' inserta, 'a' append)

CTRL+N y CTRL+P autocompletar palabra en base al texto ya existente ("hola hCTRL+N" resultado "hola hola")

CTRL+NL autocompletar línea entera

Modo visual (desde modo normal, 'v')

selecciona texto con h, j, k y l (izquierda, arriba, abajo y derecha) o con los cursores

las mismas instrucciones que en modo comando y modo normal, pero sólo sobre el texto seleccionado

Si seleccionamos texto y pasamos a modo comando pulsando ':' se mostrará una línea como ":'<,'>". No debemos borrar estos símbolos

y copiar el texto seleccionado d cortar el texto seleccionado p pegar el texto copiado o cortado (hay que estar en modo normal, se pasará automáticamente a ese modo después de copiar o cortar)

1.13 Comandos útiles

Consulta el listado en http://www.shell-fu.org/lister.php?top

Cambio de shell:

\$ chsh

Para una actualización por la red de un servidor ubuntu: (primero, si no está instalado) sudo aptitude install update-manager-core sudo do-release-upgrade

Cambio de fecha 'a mano':

date -s "2008/12/01 10:34"

El paquete 'ntpdate' actualiza el horario de la máquina (prueba con 'sudo ntpdate hora.rediris.es'.

Si hay cortafuegos, \$ sudo ntpdate -u hora.rediris.es

\$ sudo base-config (cambia timezone, hostname, usuarios, paquetes, XFree86)

\$ sudo tzconfig (configura zona horaria)

\$ sudo update-alternatives --all (muestra todas las alternativas)

\$ sudo update-alternatives --config editor (primero instala nano)

\$ sudo update-alternatives --config pager (primero instala less)

Una alternativa a update-alternatives es galternatives (apt-get install galternatives, luego gksudo galternatives)

\$ update-menus (regenera el menú del sistema Debian)

\$ sudo tasksel (instala tareas, es decir, conjuntos de paquetes como sistema de correo, web, etc)

\$ sudo ldconfig (actualización de las bibliotecas del sistema)

\$ ps aux | pager (para ver los procesos en estilo BSD)

\$ kill -SIGTERM 12345 (para finalizar el proceso 12345)

\$ kill -SIGKILL 12345 (para terminar incondicionalmente el proceso 12345)

\$ top (info procesos, 'q' para salir)

\$ sudo e2fsck -v -y /dev/hda6 (para comprobar partición ex2 en /dev/hda6)

\$ lsmod (muestra módulos del núcleo cargados)

\$ sudo modprobe hfsplus (instala módulo para leer partición con formato HFS+

Para crear una imagen ISO: \$ dd if=/dev/cdrom of=\$HOME/Desktop/fichero.iso bs=1024

Para montar una imagen ISO: \$ mount -o loop -t auto fichero.iso directorio de montaje

Crear fichero md5: \$ md5sum file.iso > file.iso.md5

Edito `ulimit -c O` evita ficheros core, para buscar los que hay en el disco duro teclea \$ find / -xdev -type f -name core

\$ man .l -Tps /usr/man/es/man1/man.1.gz > man.1.es.ps

\$ groff -Tps -mandoc /usr/man/man1/cp.1 > cp.ps ; gv cp.1.ps

\$ rdesktop -u nombreusuario -d dominio -p password -k es -g 640x480 nombreservidor & (para

Uso Página 8 de 39

arrancar rdesktop. Con la opción `-f` se pone a pantalla completa). \$ sudo mkboot (crea disco arranque)

1.14 Copia segura remota

Copia todo un árbol de directorios remoto en el directorio actual:

```
$ ssh <username@sourcehost> tar cf - -C <sourcedir> . | tar xvf -
```

Por ejemplo, digamos que utilizamos la cuenta "antonioser" en una máquina llamada "servidor". Queremos copiar los ficheros en la cuenta "antonio" de la máquina "local". Iniciamos sesión en "antonio@local" y tecleamos lo siguiente:

```
$ ssh antonioser@servidor tar cf - -C /home/antonio . | tar xvf -
```

Con esta técnica evitamos problemas si no hay suficiente espacio en la máquina remota para hacer un fichero intermedio tar.

1.15 Carpetas compartidas con Windows

1.15.1 Montar compartido de Windows en Ubuntu Linux

http://capitanplaneta.blogspot.com/2005/08/cmo-montar-carpetas-compartidas-en-red.html Desde tu máquina Ubuntu, necesitas instalar los paquetes smbfs, samba, samba-common y smbclient.

Desde un terminal, define los puntos de montaje. Esto es, un lugar en tu sistema de archivos donde se montará la unidad de red. Por ejemplo, vamos a montar la carpeta de windows que se llama "compartida" en "/mnt/compartida". Pues para esto, ejecuta "sudo mkdir /mnt/compartida".

Para que tu usuario pueda acceder a esa carpeta, cambia el propietario y grupo a su nombre, para que no pertenezcan sólo a root. Por ejemplo, en mi caso mi usuario es "jaime" así que ejecuto desde un terminal "sudo chown jaime /mnt/compartida" y "sudo chgrp jaime /mnt/compartida".

Editamos el fichero /etc/fstab para añadir una línea que defina cómo se montará esta unidad de red. Antes de ello hacemos una copia de seguridad por si acaso mediante la orden "sudo cp /etc/fstab /etc/fstab_backup" y después lo editamos mediante "sudo gedit /etc/fstab". Añade lo siguiente al final del fichero:

```
//equipowin/compartida /mnt/compartida smbfsip=192.168.0.2,username=paquito,password=miclave,workgroup=grupowin,user,owner,noauto 0 0
```

(Cambiando los nombres de equipo, la carpeta donde montar, usuario, grupowindows, etc)

Sólo hace falta ejecutar sudo chmod +s /usr/bin/smbmnt para hacer que un usuario "normal" pueda montar la unidad.

Ya está. Ahora abre tu equipo mediante Lugares -> Equipo y verás un nuevo icono representando a la carpeta compartida. Mediante un doble clic en ella, se montará la unidad. También puedes montarla con la orden mount /mnt/compartida

Para desmontarla, hay que ser root, por lo que no puedes desmontarla más que ejecutando sudo umount /mnt/compartida

1.15.2 Compartir ficheros en Linux con CIFS

http://www.ubuntugeek.com/howto-setup-samba-server-with-tdbsam-backend.html

Instalamos los paquetes de Samba:

```
$ sudo aptitude install libcupsys2 samba samba-common
```

Editamos la configuración de Samba: sudo nano /etc/samba/smb.conf

En la sección 'global', quitamos el ";" delante de la línea security = user (para habilitar a los usuarios Linux acceder al servidor Samba).

Ahora creamos un compartido accesible por todos los usuarios.

Creamos el directorio y cambios el propietario al grupo users:

\$ sudo mkdir -p /home/shares/allusers

\$ sudo chown -R root:users /home/shares/allusers/

\$ sudo chmod -R ug+rwx,o+rx-w /home/shares/allusers/

Editamos de nuevo el fichero /etc/samba/smb.conf

Uso Página 9 de 39

```
$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
y añadimos las siguientes líneas y salvamos el fichero:
      [allusers]
      comment = All Users
      path = /home/shares/allusers
      valid users = @users
      force group = users
      create mask = 0660
      directory mask = 0771
      writable = yes
Si los usuarios desean acceder con derecho de escrito y lectura a su directorio de inicio, editamos
de nuevo smb.conf:
      [homes]
      comment = Home Directories
      browseable = no
      valid users = %S
      writable = yes
      create mask = 0700
      directory mask = 0700
Reiniciamos el servidor con sudo /etc/init.d/samba restart
Para añadir un usuario a la base de datos de Samba: $ smbpasswd -a nombreusuario
Ahora se podría acceder al servidor Linux desde Windows con el usuario nombredeusuario y la
contraseña elegida.
1.16 Montar particiones en línea de comandos
$ sudo fdisk -l /dev/hda me informa de dónde están las particiones linux
Ejemplos de cómo montar una partición en línea de comandos:
$ sudo mount -t vfat -o iocharset=utf8,codepage=850 /dev/XXX /mnt/puntodemontaje
$ sudo mount -t ntfs-3g /dev/hda2 /mnt/windows
              sudo
                                                                     smbfs
                                 mount
iocharset=utf8,codepage=cp850,username=nombre,password=clave //192.168.1.4/d$ /media/fsc1
$ sudo truecrypt -t --filesystem=vfat --fs-options=iocharset=utf8,codepage=850/media/hda5/data/data.tc /media/data.tc
1.16.1 Montar compartido SMB
Podemos ejecutar un script para montar una partición compartida SMB:
#! /bin/bash
sudo mount -t cifs -o rw,iocharset=utf8,codepage=cp850,user=usuario
%contraseña //192.168.1.4/d$ /media/fsc1
# Podemos sustituir el user=nombreusuario%contraseña por credentials=~/.credentials
# donde .credentials es un fichero con el formato
# username=nombreusuario
# password=contraseña
1.16.2 Montar TrueCrypt
En línea de comandos:
$ sudo truecrypt -t --filesystem=vfat --fs-options=iocharset=utf8,codepage=850
/media/hda5/data/data.tc /media/data.tc
Podemos crear un script:
#! /bin/bash
sudo truecrypt -t --filesystem=vfat --fs-options=iocharset=utf8,codepage=850 /media/hda5/data/
data.tc /media/data.tc
echo
echo Para desmontar:
echo sudo truecrypt -d /media/data.tc
```

1.16.3 Montar partición mediante NFS

echo

Servidor: edito /etc/hosts.allow [pongo máquina autorizada] y edito /etc/exports [y pongo `/

Uso Página 10 de 39

máquina_cliente(rw)` o lo que sea] Cliente: para montar \$ sudo mount -o rsize=1024,wsize=1024 servidor:/mnt` El comando showmount muestra los sistemas montados.

1.17 Arrancar conectados a las X de otra máquina con gdm

Por Taber (http://www.ubuntu-es.org/node/10875)

Interesante si queremos manejar desde un PC varios equipos. Es necesario tener GDM, por defecto en Ubuntu, como login gráfico. Una vez logeados como root, editamos (con tu editor favorito) el fichero /etc/gdm/gdm.conf, y buscamos la etiqueta "[servers]", encontraremos algo así:

0=Standard

#1=Standard

Bien, cámbialo por:

En F7 esta tu equipo local, en F8 el remoto

0=Standard

1=Terminal -query # Donde es el equipo con las X activas

O si tenemos muchos equipos a los queremos conectarnos:

En F7 tu equipo local, en F8 una pantalla para que elijas a que equipo conectarte.

0=Standard

1=Chooser

Recuerda tener el XDMCP activo en el host remoto para que acepte las peticiones X.

1.18 PCMCIA

Los paquetes son pcmcia-cs (servicios PCMCIA), pcmcia-modul (módulos enlazados al núcleo) y pcmcia-source (para compilar nuevos módulos al cambiar de núcleo).

Para iniciar, detener, etc el demonio pcmcia en Debian:

/etc/init.d/pcmcia start|stop|status|restart

Para obtener información, detener, etc tarjetas PCMCIA:

cardctl ident|config|insert|eject|suspend|resume

\$ cardinfo (como cardctl pero para X)

Para expulsar una tarjeta PCMCIA:

\$ sudo cardctl eject 0

/var/run/stab

/proc/bus/pccard

/etc/pcmcia/network.opts

/usr/share/doc/pcmcia-cs

/usr/share/doc/pcmcia-source

En Vector Linux (/etc/rc.d/rc.pcmcia)

- ./network start|stop eth0
- ./serial start|stop ttyS3

1.19 CD /DVD

1.19.1 Crear una imagen ISO desde CD o DVD

dd if=/dev/cdrom of=disk.iso bs=1024

1.19.2 Montar imagen ISO sin quemarla

\$ sudo mkdir /mnt/image

\$ sudo mount -o loop disk.iso /mnt/image

Podemos verlo en la carpeta /mnt/image

1.19.3 Quemando DVD con Debian (CLI)

http://www.debian-administration.org/articles/313

Herramientas GUI: k3b, nautilus burner, gnomebaker. Utilizaremos el paquete dvd+rw-tools que proporciona growisofs para quemar DVDs y dvd+rw-format para formatearlos.

Uso Página 11 de 39

```
Para escribir una imagen de disco a DVD 
~$ growisofs -Z /dev/dvd=imagen.iso
```

Para escribir ficheros a un DVD (sistema de ficheros ISO 9660 con extensiones Joliet y Rock-Ridge): ~\$ growisofs -Z /dev/dvd -R -J directorio/ficheros_a_escribir

Podemos añadir también la opción -dvd-compat cuando escribamos un DVD para ver con un reproductor DVD-ROM/Video para tener una compatibilidad máxima. Otras opciones interesantes son -V 'volid' para poner una ID en el volumen y -speed=N si queremos usar una determinada velocidad. Recuerda cambiar /dev/dvd apuntando a la ruta de tu grabadora en tu sistema.

Más información en las páginas de dvd+rw-tools (http://fy.chalmers.se/~appro/linux/DVD+RW/)

1.20 Scripts interesantes

1.20.1 Convertir un fichero jpeg a png

http://debian.linbyte.com/ntk-shell-scripts.php

```
#!/bin/sh
# loop through all arguments
while (( $# >= 1 )); do
    # convert input
    convert "$1" "$1".png
    # remove the original file
    rm "$1"
    # rename and strip the .jpg part
    mv "$1".png `echo "$1.png" | sed 's/\.[^\.]*.png$/.png/'`
    shift
done
```

1.20.2 Quitar espacios de los nombres de fichero

```
#!/usr/bin/perl -w
# nospace /this/dir /that/dir /those/too
use File::Find;
use strict;
die "usage: nospace dir[s]\n" unless @ARGV;
my %ext;
find(\&remspaces, @ARGV);
sub remspaces {
return if ($_ eq '.');
return if ($_ eq '..');
#change _/c; to ./c; (at the end of the line) if the underscore should be a dot
(my new = ) =  tr/a-zA-Z0-9 .-//c;
my $duplicate = ($new ne $ and -e $new);
my $try = $new;
$ext{"$File::Find::dir/$try"}++ if $duplicate;
while (my scount = sext{"sFile::Find::dir/snew"}++)
(my \$with num = \$new) =~ s/(?=\.|\$)/ \$count/;
$new = $with num, last if not -e $with num;
$ext{"$File::Find::dir/$try"}-- if $duplicate;
rename $ => $new
or warn "can't rename $ to $new: $!";
exit 0
```

Uso Página 12 de 39

1.20.3 Copia de seguridad de home con compresión

```
#!/bin/sh
# create backup of current users homedir
cd ~/
# exclude hidden files and directories
find ./ -name ".*" > exclude-dot-files
# exclude a specific directory
echo "./dir" >> exclude-dot-files
# notice the dot at the end of the next line!
tar --exclude-from exclude-dot-files -zcf /path/to/location/`date +%Y%m%d`-homedir-backup.tgz .
rm exclude-dot-files
exit 0
```

1.20.4 Copias de seguridad distribuida para portátiles

http://www.debian-administration.org/articles/351/print

2 Problemas

2.1 Sistema que no responde

http://www.makeuseof.com/tag/fix-unresponsive-or-frozen-computers-with-keyboard-shortcuts/

Con la tecla PrintScreen/SysRq y luego la secuencia r s e i u b (las teclas 'r', 's', 'e', 'i', 'u', 'b'): tomamos control del teclado desde las X, escribimos los datos de la caché de disco al disco duro, enviamos SIGTERM a todos los procesos excepto init, enviamos SIGKILL a todos los procesos excepto init, remontamos los sistemas de ficheros como de sólo lectura, rearrancamos el sistema.

2.2 Problemas de arranque

Si hay algún problema, restaura el arranque con: \$ sudo install-mbr El paquete 'boot-floppies' genera disco de arranque. Podemos arrancar con disco de emergencia. En el prompt tecleo: boot: rescue root=/dev/hda6 3 donde el último dígito es el nivel de ejecución deseado

2.2.1 Reparar Grub en Ubuntu

2.2.1.1 Método I

Por Catlett, http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=224351&page=1

Arranca en el CD live de Ubuntu

Cuando tengas el escritorio en pantalla abre un terminal. Teclea:

\$ sudo grub

\$ grub> find /boot/grub/stage1

Esto devolverá una dirección. Si tienes más de una, selecciona la instalación para que quieras proporcionar los ficheros de grub. Siguiente, y esto es importante, lo que sea que devuelve el comand de búsqueta, hay que utilizarlo en las siguientes tres líneas:

\$ grub> root (hd?,?)

De nuevo utiliza el valor devuelto por el comando 'find'. Si por ejemplo antes encontró (hd0,1) entonces hay que teclear 'root (hd0,1)'

Ahora hay que teclear el comando para instalar Grub en el mbr:

\$ grub> setup (hd0)

Ahora salimos del entorno de grub:

\$ grub> quit

Ya está. Grub está instalado de nuevo en el mbr.

Problemas Página 13 de 39

2.2.1.2 Método II

- 1. Arranca tu ordenador con el CD de Instalación de Ubuntu dentro.
- 2. Sigue las instrucciones de la pantalla hasta [!!] Particionado de los discos
- 3. Pulsa 'Ctrl + Alt + F2'
- 4. Pulsa 'Enter' para activar la consola
- 5. ~ # mkdir /ubuntu
 - ~ # fdisk -l /dev/discs/disc0/disc
 - ~ # mount (Pon tu dispositivo raiz de ubuntu aquí) /ubuntu/
 - ~ # chroot /ubuntu/

sh-2.05#

- 6. Ahora que ya tenemos nuestro sistema de ficheros montado tecleamos.
 - ~ # grub-install /dev/hda
 - ~ # reboot
- 7. El sistema reinicia y nos aparece nuestro antiquo grub eliminado por windows.

2.2.2 Reparación Lilo

- 1º Arranco con disco de emergencia (¿tomsrtbt?)
- 2º # fdisk -l /dev/hda (me informa de dónde están las particiones linux)
- 3º monto la partición donde está el linux que quiero arreglar

mount /dev/hda8 /mnt/hda8

4º # chroot /mnt/hda8 /

5º ejecuto /sbin/lilo y luego dd para windows NT/2000/XP

2.2.3 Errores con sistema gráfico

X -showconfig muestra nombre chipset.
startx 2>/tmp/errores.txt
X > /tmp/x.txt 2>&1

2.3 Caracteres erróneos en teclado

\$ dpkg-reconfigure locales
\$ dpkg-reconfigure console-data

2.3.1 Reconfiguración sistema gráfico

Si hemos instalado el paquete 'xdebconfigurator' tenemos 'dexconf'

\$ sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg (para X.Org)

\$ sudo dpkg-reconfigure -plow xserver-xfree86 (para XFree86)

Si hay problemas, teclea startx >& startx.log para crear un fichero con información.

`XF86Setup`, o `xf86cfg` configuraba las X. Los comandos han sido abandonados (el fichero principal está en /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config).

`xorgcfg`,`xorgconfig`, `xorgsetup`, `X -configure` configuran X.org (ver /etc/xorg.conf)

xvidtune permite afinar la configuración. DRI es un mecanismo para acelerar 3D por hardware. Requiere núcleo 2.4.x con soporte agpart. Utilidad 'glxinfo' determina si está DRI o no.

```
$ sudo update-alternatives -config x-window-manager
$ sudo update-alternatives -config x-session-manager
```

Cambiar el gestor de ventanas: 'xwmconfig' (es un paquete) 'wmanager'

Edito el fichero /etc/profile y agrego la línea export XAUTHORITY=/home/minombredeusuario/.Xauthority de esta forma me aseguro de que puedo lanzar una aplicación gráfica con el terminal. export XAUTHORITY=~antonio/.Xauthority y abro como root ventanas con login de antonio.

Otra posibilidad más elegante es teclear:

\$ xhost +local:root

Así damos permiso a root para ejecutar programas gráficos sin usar la red (sólo en localhost).

Problemas Página 14 de 39

Otra forma: \$ xhot LOCAL: y luego, en el otro usuario, tecleo: \$ export DISPLAY=:0.0

2.4 Cómo obtener derechos de root

http://mariuxdf.freeshell.org/web/a/nix/rootp.htm

En los linux de tipo System V como RedHat, Mandrake y similares, existen varios niveles de ejecución para diferentes tareas. Estos niveles de ejecución se llaman runlevels. Los niveles de ejecución se van cargando conforme arranca el sistema y son estos quienes determinan los servicios disponibles en cada uno de ellos. Es una forma de tener diferentes modos de trabajo, cada uno de ellos con características bien definidas, en función del tipo de tarea a que están orientados.

Nivel Modo

- 0 Detener el sistema
- 1 Mono usuario, sin soporte de red
- 2 Multiusuario, sin soporte de red
- 3 Multiusuario, completo
- 4 Sin uso. Recomendado para pruebas
- 5 Multiusuario completo en entorno gráfico
- 6 Reinicia el sistema

Aquí el que nos interesa es el nivel 1, o mono usuario ya que al tratarse de un solo usuario posible en el sistema, quiere decir que es root o super usuario. Para correr en modo monousuario solo hace falta reiniciar la máquina e indicar en el momento del arranque, ya sea mediante GRUB o LiLO, que queremos que arranque en nivel 1, lo cual lo logramos simplemente añadiendo el parámetro single al momento del arranque.

LiLO:

LiLO: linux single

Después solo debes presionar [Enter] para que arranque el sistema en modo mono usuario

GRUB:

En el menú de arranque de GRUB, presionar la tecla [e], para entrar en modo de edición. Aparecerá un menú con diferentes lineas, selecciona la que se parezca a la siguiente:

kernel /vmlinuz-2.4.18-0.4 ro root=/dev/hda2

Presiona la flecha del teclado para abajo o para arriba hasta que quede destacada la opción y presiona [e] nuevamente. Añade la palabra single dejando un espacio después del texto que ya está escrito

kernel /vmlinuz-2.4.18-0.4 ro root=/dev/hda2 single

Presiona [Enter] para que los cambios tomen efecto. De regreso en el menú inicial, solo debes presionar la tecla [b], para que arranque el sistema.

Una vez hecho esto, obtendremos un prompt parecido a este:

sh-2.05#

Lo cual significa que tenemos privilegios de super usuario. Podemos crear cuentas, cambiar passwords, etc.

2.4.1 Acceso como root en Ubuntu modificando los argumentos de arranque del kernel

(http://www.guia-ubuntu.org/hoary/doku.php?id=administracion:modo_rescate)

Al arrancar el ordenador, pulsa 'Esc' para entrar en el menú de GRUB. Si GRUB tiene un password establecido, pulsa 'p' para introducir el password de GRUB. Seleciona

Ubuntu, kernel 2.6.8.1-3-386

Pulsa 'e' para editar los comandos antes de arrancar. Selecciona

kernel /boot/vmlinuz-2.6.8.1-3-386 root=/dev/hda2 ro quiet splash

Pulsa 'e' para editar los comandos seleccionados en la secuencia de arrangue, y Añade

"rw init=/bin/bash" al final de los argumentos

grub edit> kernel /boot/vmlinuz-2.6.8.1-3-386 root=/dev/hda2 ro quiet splash rw init=/bin/bash

Problemas Página 15 de 39

2.5 Problemas con el audio

Si utilizamos Alsa: \$ sudo /etc/init.d/alsa-utils restart si no funciona, prueba con \$ sudo alsa force-reload Si se usa PulseAudio en lugar de Alsa: \$ sudo /etc/init.d/pulseaudio restart

2.6 Scrollkeeper

Problemas con máquinas viejas y ubuntus nuevas: elimina scrollkeeper. Mueve /usr/bin/scrollkeeper-update fuera y crea un enlace con: ln -s /bin/true /usr/bin/scrollkeeper-update

3 Instalación

3.1 Instalación inicial

3.1.1 Repositorios

3.1.1.1 Repositorios con clave GPG

```
Ejecuta las siguientes órdenes, substituyendo CLAVE por la clave que sea:
Repositorio con clave segura:
gpg -keyserver subkeys.pgp.net -recv CLAVE
gpg -export -armor CLAVE | sudo apt-key add -
Luego podemos añadir el repositorio y actualizar.
Un ejemplo:
1º Se importa la clave pública desde un servidor
$ gpg --keyserver hkp://wwwkeys.eu.pgp.net --recv-keys 8AC2C0A6
2º Se exporta y se añade la llave pública:
$ gpg --armor --export 8AC2C0A6 | sudo apt-key add -
3º Se actualiza la lista de paquetes:
$ sudo aptitude update
```

3.1.1.2 Repositorio Google

```
# Google software repository deb http://dl.google.com/linux/deb/ stable non-free
```

sudo wget -q -0 - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | apt-key add -

3.1.1.3 Repositorios Ubuntu

```
Una forma automática para descomentar en Ubuntu:
$ sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.orig
$ sudo sed -i -e "s/# deb/deb/g" /etc/apt/sources.list
$ sudo apt-get update
```

Cuatro componentes:

Main (officially supported software)

Restricted (supported software that is not available under a completely free license)

Universe (community-maintained, i.e. not officially supported software)

Multiverse (software that is "not free").

Partner (deb http://archive.canonical.com/ gutsy partner) antes de 7.10 llamado "Commercial".

Instalación Página 16 de 39

Añadimos los repositorios de Canonical (partner): deb http://archive.canonical.com/ubuntu intrepid partner deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu intrepid partner

Instalamos los repositorios Medibuntu: sudo wget http://www.medibuntu.org/sources.list.d/intrepid.list -0 /etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list y ahora importamos la clave gpg y actualizamos la lista de paquetes: sudo apt-get install medibuntu-keyring Repositorios OpenOffice.org 3 para Ubuntu 8.10: deb http://ppa.launchpad.net/openoffice-pkgs/ubuntu intrepid main Mira otros repositorios (indicación de arquitectura y versión ubuntu en http://www.ubuntulinux.nl/ source-o-matic Lista de fuentes para Dapper de Treviño: http://italy.copybase.ch/blog/?page id=13 3.1.1.4 Repositorios Debian En /etc/apt/sources.list tengo: # Para actualizar problemas de seguridad conforme se detectan y resuelven los fallos #deb http://security.debian.org/ testing/updates main contrib non-free #deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free # RedIris, España cerca deb http://sunsite.rediris.es/debian testing main contrib non-free deb http://sunsite.rediris.es/debian-non-US testing/non-US main contrib non-free deb http://sunsite.rediris.es/debian testing-proposed-updates main contrib non-free deb http://sunsite.rediris.es/debian-non-US testing-proposed-updates/non-US/ main contrib non-free #deb http://ftp.es.debian.org/debian proposed-updates main contrib non-free # Debian un-official # Paquetes: cdrecord-prodvd-binary, adobe-svg-viewer-binary, adobe-reader-en-binary # flashplayer-binary, j2se5.0-jre-binary, opera-binary, realplayer-binary, skype-binary # j2se5.0-core-binary, lame, etc # Replace \${DIST} with your distribution: either with the codename (sarge, etch, sid, or woody), or with the suite (stable, testing, unstable, or oldstable). deb http://ftp.debian-unofficial.org/debian \${DIST} main contrib non-free restricted deb-src http://ftp.debian-unofficial.org/debian \${DIST} main contrib non-free restricted deb http://ftp.debian-unofficial.org/debian-backports/ \${DIST}-backports main contrib non-free deb-src http://ftp.debian-unofficial.org/debian-backports/ \${DIST}-backports main contrib non-free # Backports http://www.backports.org # Atención, hay que substituir 'package' por el nombre en # cdrdao, cdtools, dvd+rw-tools, kismet, mozilla-firefox, nvidia-kernel, openssl, wireless-tools, # y xfree 4.2.1, etc, etc, etc, deb http://www.backports.org/debian etch-backports main contrib non-free # debian-volatile Project http://volatile.debian.net deb http://volatile.debian.net/debian-volatile stable/volatile main deb-src http://volatile.debian.net/debian-volatile stable/volatile main # Blackdown Java - mira http://www.blackdown.org para espejos adicionales # deb ftp://ftp.tux.org/java/debian/ sarge non-free # Mejor la réplica española: deb ftp://ftp.cica.es/pub/java-linux/debian/ sarge non-free deb-src ftp://ftp.cica.es/pub/java-linux/debian/ sarge non-free # ten en cuenta que en el repositorio unofficial tienes los .deb de las versiones

Instalación Página 17 de 39

deb http://ftp.debian-unofficial.org/debian sarge main contrib non-free restricted

más modernas

mira http://java.debian.net/

```
# Controladores nVidia. Ver http://people.debian.org/~rdonald/index.php
# unstable drivers
#deb http://people.debian.org/~rdonald/nvidia unstable/i386/
#deb http://people.debian.org/~rdonald/nvidia unstable/amd64/
#deb http://people.debian.org/~rdonald/nvidia unstable/all/
# use this line for unstable kernel modules
#deb http://people.debian.org/~rdonald/nvidia modules-unstable/i386/
# use this line for experimental prerelease drivers
#deb http://people.debian.org/~rdonald/nvidia pre/i386/
# debian-multimedia http://www.debian-multimedia.org/
install the debian-multimedia-keyring package with with "dpkg -i debian-multimedia-keyring"
deb http://www.debian-multimedia.org etch main
# Rarewares: lame, lame-extras, liblame, etc
# RareWares/Debian Multi-Media Repository for Unstable - Experimental Staging
deb http://www.rarewares.org/debian/packages/experimental/ ./
# Últimos paquetes VideoLAN
deb http://download.videolan.org/pub/videolan/debian sarge main
# The Opera Web Browser Official packages
deb http://deb.opera.com/opera/ stable non-free
#deb http://deb.opera.com/opera/ testing non-free
#deb http://deb.opera.com/opera/ unstable non-free
# Paquetes PHP v MySQL más recientes http://dotdeb.pimpmylinux.org
```

DebianDesktop project http://www.debian-desktop.org/doku.php

deb http://dotdeb.pimpmylinux.org sarge main contrib non-free

3.1.1.5 Repositorios Debian AMD64

deb http://ftp.es.debian.org/debian-amd64/debian sarge main contrib non-free deb-src http://ftp.es.debian.org/debian-amd64/debian sarge main contrib deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib deb http://spello.sscnet.ucla.edu/marillat/ sarge main deb ftp://ftp.nerim.net/debian-marillat/ sarge main deb ftp://ftp.cica.es/pub/java-linux/debian/ sarge non-free deb-src ftp://ftp.cica.es/pub/java-linux/debian/ sarge non-free

3.1.2 El arranque

3.1.2.1 Resolución VGA

En el arranque ponemos VGA=771 y tenemos un 800x600@256

Colours						1280×1024	1600×1200
4 bits	?	?	0x302	?	?	?	?
8 bits	0×300	0x301	0x303	0x305	0×161	0x307	0x31C
15 bits	?	0x310	0x313	0x316	0x162	0x319	0x31D
16 bits	?	0x311	0x314	0x317	0x163	0×31A	0x31E
24 bits	?	0x312	0x315	0x318	?	0x31B	0x31F
32 bits	?	?	?	?	0×164	?	

8 bits = 256 colores, 15 bits = 32,768 colores, 16 bits = 65,536 colores, 24 bits = 16.8 millones de colores, 32 bits - como 24 bits, pero con 8 bits extra que pueden usarse para otras cosas.

En formato decimal:

colores		640×480	800×600	1024x768	1280x1024	1600×1200
	-+-					
256	- 1	769	771	773	775	796

Instalación Página 18 de 39

32,768	784	787	790	793	797
65,536	j 785	788	791	794	798
16.8M	j 786	789	792	795	799

3.1.2.2 Grub

http://grub.enbug.org/GrubManualSpanish

Según la numeración de discos de grub, /dev/hda es hd0, hdb es hd1, etc. Las particiones se numeran desde cero. Por lo tanto, hda1 es hd0,0, hdc4 es hd2,3. Añade lo siguiente al /boot/grub/grub.conf o en /boot/grub/menu.lst:

```
title Windows
   root (hd0,0)
   makeactive
   Savedefault
   chainloader +1
```

En sistemas Debian es mejor poner este código *antes* de la lista automática de núcleos. De este modo al actualizar el núcleo no hay que volver a editar el fichero.

3.1.2.2.1 Arranque por defecto en Grub

Editamos el fichero menu.lst (en el ejemplo siguiente con gedit):

```
$ sudo gedit /boot/grub/menu.lst
Busca esta línea:
...

default 0
...

Sustitúyela con la siguiente línea:
...

default Número de la secuencia (se empieza a contar desde cero)
...

3.1.2.2.2 Otras líneas para Grub

color white/blue black/light-gray
default 0
timeout 5
title Disquete
```

3.1.2.2.3 Creación de un disquete con el arrangue de Grub

http://www.gnu.org/software/grub/grub-legacy-fag.en.html#q4

Crea un sistema de ficheros en tu disquete (p.e. mke2fs /dev/fd0).

Monta el disquete en algún lado, por ejemplo /mnt

Copia las imágenes GRUB al directorio /mnt/boot/grub. Sólo stage1, stage2 y menu.lst son necesarios. No puedes copiar *stage1 5.

Desmonta el disquete. Ejecuta las siguientes órdenes (observa que el ejecutable grub puede estar en un directorio diferente en tu sistema, por ejemplo /usr/sbin):

```
/sbin/grub --batch --device-map=/dev/null <<EOF
device (fd0) /dev/fd0
root (fd0)
setup (fd0)
quit
EOF</pre>
```

3.1.2.3 Lilo

root (fd0)
chainloader +1

3.1.2.3.1 Preparado para Windows

Editamos el fichero /etc/lilo.conf. Una vez terminado lo instalamos con /sbin/lilo boot = /dev/hda

Instalación Página 19 de 39

```
delay = 40
compact
append="bootkbd=es acpi=force"
# el siguiente 'append' para núcleos anteriores a 2.6.
# apm y acpi son incompatibles
# "devfs=mount" ya no se usa en núcleos 2.6, ahora es udev
# "hdc=ide-scsi" para grabadoras RW IDE en núcleos 2.2 y 2.4
# append="mem=128M apm=on noapic nolapic devfs=mount"
vga = normal # también vale '771' (800x600), o '791' (1024x768)
 root = /dev/hda1
read-only
default = normal
image=/boot/vmlinuz
      label = normal
image = /zImage-2.5.99
      label = probar
image = /zImage-1.0.9
      label = 1.0.9
image = /tamu/vmlinuz
      label = disco2
      root = /dev/hdb2
      vga = ask
other = /\text{dev/hda3}
      label = dos
      table = /dev/hda
3.1.2.3.2 Con Sarge y menú gráfico
# /etc/lilo.conf - See: `lilo(8)' and `lilo.conf(5)',
# `install-mbr(8)', `/usr/share/doc/lilo/', and `/usr/share/doc/mbr/'
boot=/dev/hda
prompt
 root=/dev/hda6
compact
# elección entre: text, bmp, y menu
install=bmp
# las siguientes 4 líneas copiadas de la documentación de lilo
bitmap=/boot/sarge.bmp
bmp-colors=1,,0,2,,0
bmp-table=120p,173p,1,15,17
bmp-timer=254p,432p,1,0,0
map=/boot/map
delay=20
timeout=40
vga=771
append="acpi=force bootkbd=es"
default=windows
image=/vmlinuz
      label=debian
      read-only
      initrd=/initrd.img
      append="acpi=force bootkbd=es"
      initrd=/initrd.img.old
other=/dev/hda1
      label=windows
3.1.2.3.3 Dual Windows 9x-Me y Linux
Otro ejemplo de /etc/lilo.conf:
boot=/dev/hda
map=/boot/map
# message=/etc/lilo.msg # creo mensaje en lilo.msg que yo prefiera
compact
vga=normal
append="bootkbd=es acpi=force"
read-only
```

delay=100
timeout=600

Instalación Página 20 de 39

3.1.2.3.4 Arranque Windows con Linux

 $[1^{\circ}]$ Instalo lilo en la partición linux (editando /etc/lilo.conf), por debajo del cilindro 1024 y en disco master.

[2º] Luego copias el sector de arranque en un fichero con dd if=/dev/hda2 of=/bootsect.lnx bs=521 count=1 (suponiendo que arrancas desde /dev/hda2, claro).

[3º] Copias el fichero bootsect.lnx a la partición de arranque de windows (típicamente, c:\)

[4º] En Windows editas c:\boot.ini, añadiendo c:\bootsect.lnx="Linux"

[2ºb] Otro ejemplo, suponiendo que arrancas desde /dev/hda7, que la 1ª partición primaria del primer disco duro del ide1 (o sea, c:) está montada en /c/ y que quieres copiar el sector de arranque a c:\windows, sería dd if=/dev/hda7 of=/c/windows/bootsect.lnx bs=521 count=1. En este caso, [3º] sería inútil (bootsect.lnx ha sido creado directamente en c:\windows).

[4ºb] Editas c:\boot.ini, añadiendo c:\windows\bootsect.lnx="GNU/Linux Debian"

En el supuesto de volver a instalar lilo (/sbin/lilo) tienes que repetir todo el proceso o no arrancará.

3.1.2.4 Desinstalación gestor arranque

No se desinstala un gestor de arranque: el sistema no arrancaría. Simplemente sobreescríbelo con otro gestor. En Windows, ejecuta fdisk /mbr. Para instalar LILO, \$ /sbin/lilo

3.1.3 Montar particiones en fstab

El fichero con la información para montar particiones suele ser /etc/fstab /dev/fd0 /floppy auto rw,user,exec,noauto,dev,suid,async 0 /dev/hdb /cdrom iso9660 ro,user,exec,noauto,dev,suid,async 0 /dev/hdal /media/c ntfs-3g users,uid=523,noauto 0

//fscl/d\$ /media/fscl smbfsip=192.168.1.4,credentials=/home/antonio/.smbcredentials,user,owner,noauto,rw,iocharset=utf8,codepage=cp850,uid=1000,dmask=777,fmask=777 0 0

(montar en /media/ sirve para que aparezcan en el escritorio)

el users de la línea ntfs-3g sirve para que los usuarios puedan montar particiones. Además, el ejecutable debe ser SUID root. Se hace con: #chmod a+s /bin/ntfs-3g

En Ubuntu 7.10, instala ntfs-config, ntfs-3g y ntfsprogs (para NTFS, consulta http://linux-mag.com/id/5523).

En Ubuntu se utiliza el UUID de las particiones, que es una referencia absoluta. Para conocer el dato, hay varias formas:

\$ blkid

\$ sudo vol_id -u -export /dev/hda1

- \$ sudo vol_id /dev/hda1 -uuid
- \$ ls /dev/disk/by-uuid/ -alh

3.1.4 Hardware

Primero instala el paquete modconf. Revisa todos los módulos del núcleo para asegurarte de cargar todos aquellos que necesitas.

Instala los paquetes pciutils, usbutils, lshw, hwinfo, kudzu, discover, xdebconfigurator, usbutils (contiene 'lsusb'), dmidecode.

Te informarán del hardware del equipo los siguientes comandos:

lshw |pager

Instalación Página 21 de 39

```
# lspci -v |pager
# lsusb -v |pager
# scanpci
# hwinfo
# discover
# xdebconfigurator
# dexconf (genera un XF86Config nuevo)
Módulos del núcleo. Instala el paquete modconf.
# lsmod (muestra módulos)
# modprobe hfsplus (instala módulo para leer un iPod con formato HFS+)
# cat /proc/interrupts (busca irg)
# cat /proc/ioports
# cat /proc/cpuinfo (procesador)
# cat /proc/version
# cat /var/log/messages
# hdparm -i /dev/hd?
# hdparm -I /dev/hd?
$ cat /proc/meminfo (memoria disponible)
```

En núcleos 2.6.x instala 'udev', 'hotplug' y 'autofs' En portátiles, instala los paquetes 'laptop-mode' y 'laptop-mode-tools'.

3.1.4.1 Audio

Con modconf me aseguro de cargar el módulo de núcleo correcto (kernel/sound/core, kernel/sound/pci, kernel/sound/oss para Maestro).

```
# cat /dev/sndstat
# lspci |grep audio
$ sudo sndconfig (configura sistema de sonido en debian)
Instala los paquetes alsa-base, alsa-utils alsamixergui
1º # alsaconf
2º # alsamixer (ALT+Q sale)
3º # alsactl store (guarda la configuración de alsamixer)
En núcleos 2.6 se utiliza Alsa, en núcleos 2.4 se usaba OSS.
```

3.1.4.2 Ratón

Con modconf me aseguro de cargar el módulo de núcleo correcto (kernel/drivers/input/mouse). mdetect (paquete de igual nombre) autodetecta ratones para gpm y X.

Ratón touchpad synaptics http://ubuntu.wordpress.com/2006/03/24/disable-synaptics-touchpad/ En el fichero /etc/X11/xorg.conf

```
Section "InputDevice"
        Identifier
                         "Synaptics Touchpad"
                         "synaptics"
        Driver
                         "SendCoreEvents"
                                                  "true"
        Option
        Option
                         "Device"
                                                  "/dev/psaux"
                         "Protocol"
        Option
                                                  "auto-dev"
                                                  "0"
                         "HorizScrollDelta"
        Option
                         "SHMConfig"
                                                  "on"
        Option
EndSection
```

La opción "SHMConfig" está en "on". Nos permite cambiar parámetros de configuración del touchapad synaptics sin rearrancar Xorg.

Para desactivar el touchad, ejecuta el comando: \$ synclient TouchpadOff=1 Para reactivarlo: \$ synclient TouchpadOff=0

Instalación Página 22 de 39

3.1.4.3 Controladores nVidia

3.1.4.3.1 Método Ubuntu

Instala el paquete con los módulos "restricted" correspondiente al núcleo que uses. Por ejemplo, para el núcleo linux-image-a.b.c-d.k7, instala linux-restricted-modules-a.b.c-d.k7 Otra forma es utilizar e instalar los controladores desde aquí.

3.1.4.3.2 Método Debian

http://www.debianguide.org/wiki/moin.cgi/NvidiaHowTo y http://www.ubuntu-es.org/node/227 Primero desinstalamos anteriores controladores: 'nvidia-installer --uninstall'. Instalamos los paquetes necesarios: 'aptitude install nvidia-kernel-common nvidia-glx nvidia-settings module-assistant'. Si el núcleo es debian, tecleamos 'm-a -i prepare'. Si el núcleo lo hemos hecho nosotros, debemos saber dónde están las fuentes.

Construimos e instalamos el módulo del núcleo (núcleo debian):

m-a a-i -i -t -f nvidia-kernel

depmod -a
Si el núcleo lo hemos hecho nosotros:

m-a a-i -i -t -f -k /usr/src/sourcepath

nvidia-kernel

depmod -a
Instalamos: # apt-get install nvidia-glx nvidia-glx-dev xserver-xfree86
Seleccionamos "nvidia" y no "nv" cuando nos pregunten por el controlador:

dpkg-reconfigure xserver-xfree86

adduser nombreusuario video (para usar 3D)
Tecleamos para activar glx 'nvidia-glx-config enable'

Un método para AMD64:

Ensure that your sources.list contains 'non-free'. Then

apt-get install nvidia-kernel-source nvidia-kernel-common nvidia-glx nvidia-settings

Untar nvidia-kernel-source into /usr/src and follow the description in /usr/share/doc/nvidia-kernel-source/README.Debian Ensure that kernel sources and kernel headers are installed for your kernel version. Symlink /usr/src/linux correctly. Set some environment variables (if bash is your shell). Version as of uname -r:

export KSRC=/usr/src/kernel-headers-<version>

export KVERS=<version>

Then build nvidia-kernel package:

cd /usr/src/modules/nvidia-kernel

debian/rules binary modules

Install the nvidia-kernel package:

dpkg -i ../nvidia-kernel-2.6.11-9-amd64-k8_1.0.7167-1+_.Custom_amd64.deb (or similar filename).

Also you must add any users who wish to use OpenGL applications to the group video. You can do this with:

adduser <user> video

The user has to re-login for changes to take effect.

Changes in /etc/X11/XF64config-4 (from the README provided with the drivers):

In the relevant Device section, replace Driver "nv" (or "vesa") with "nvidia".

In the Device section, Option "NoLogo"

In the Module section, Load "glx".

Remove the lines Load "dri" and Load "GLCore"

Restart X.

The installation of Nvidia AMD64 drivers works flawlwssly on Debian kernels 2.6.10 and 2.6.11. glxgears with the standard vesa driver is somewhere around 400 fps, with the nvidia drivers it comes up to around 2700 fps.

There is a configuration tool 'nvidia-settings'.

3.1.4.3.3 Método instalación directa

```
http://serios.net/content/debian/nvidia-display-drivers.php
# apt-get install kernel-headers-$(uname -r)
# ln -s /usr/src/kernel-headers-$(uname -r) /lib/modules/$(uname -r)/build
```

Instalación Página 23 de 39

```
# sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-pkg1.run
# dpkg-reconfigure xserver-xfree86 --priority=medium
Seleccionar la opción 'nvidia' (no la opción 'nv') en la lista de controladores. Y selecciona No usar
'kernel framebuffer device interface' si te pregunta. Al revisar el fichero de configuración,
asegúrate de comentar (o eliminar) las líneas
# Load "dri"
# Load "Glcore"
y añadimos
Load "glx"
```

3.1.4.4 Controladores Matrox

'natrixset', 'mgapdesk'. Véase http://www.matrox.com/mga

3.1.4.5 Discos duros

```
# apt-get install hdparm

# hdparm -tT /dev/hda (para probar disco)
Activar el DMA:
# hdparm -d 1 /dev/hda
Activar el DMA + Opciones de Optimizaciones seguras:
# hdparm -d 1 -A 1 -m 16 -u 1 -a 64 /dev/hda

[ -- /etc/hdparm.conf -- ]
# Activate DMA + Safe Performance-enhancing Options /dev/hda {
    dma = on
    lookahead = on
    mult_sect_io = 16
    interrupt_unmask = on
    read ahead sect = 64
```

3.1.4.6 Modem, puertos serie

```
# setserial -q /dev/ttyS[0-3] detectará los puertos serie (irq, etc)
# setserial -g /dev/ttyS[0-3]
# cat /proc/tty/driver/serial
# stty -F /dev/ttyS1 -a
# ls -la /etc/ppp
# ls -l /dev/modem
```

3.1.4.7 Impresora

Con modconf me aseguro de cargar los módulo de núcleo:

kernel/drivers/parport kernel/drivers/char/lp

\$ sudo apt-get install cupsys cupsys-driver-gimpprint cupsys-driver-gimpprint cupsys-client cupsys-bsd cups-pdf footmatic-gui gnome-cups-manager samba samba-common gs-esp

\$ modprobe -l | grep parport (nos informa de si hay soporte en el puerto paralelo)

Ahora editamos el fichero /etc/cups/cupsd.conf, y en la opción de Allow From pondremos la ip, o rango de ip's desde donde queramos acceder. Ahora descomentamos la línea del fichero /etc/cups/mime.convs que dice

application/octet-stream application/vnd.cups-raw 0 -

También editamos el fichero /etc/cups/mime.types y descomentamos application/octet-stream

A continuación reiniciamos el servicio con \$ sudo /etc/init.d/cupsys restart Nos conectamos a http://host.dominio.com:631 para ver si hay conexión (o a http://localhost:631/). Añadimos la impresora como usuario root.

3.1.4.7.1 Imprimir a PDF

http://ubuntu.wordpress.com/2006/03/23/print-to-pdf-using-cups-pdf Instalamos el paquete con \$ sudo /apt-get install cups-pdf

Instalación Página 24 de 39

Editamos el fichero /etc/cups/cupsd.cnf y cambiamos la línea "RunAsUser Yes" por "RunAsUser No". Rearrancamos cupsys: \$ sudo /etc/init.d/cupsys restart

En Ubuntu un problema: tenemos que cambiar los permisos:

\$ sudo chmod +s /usr/lib/cups/backend/cups-pdf

Añadimos una nueva impresora (Sistema-> Administración-> Impresión) seleccionando la opción impresora local, impresora PDF. En el siguiente paso seleccionamos "Generic Printer" y luego el controlador "Postscript Color Printer (Ver 3)".

Los ficheros .pdf producidos se guardan en el directorio de inicio.

Otra forma de imprimir a PDF es utilizando el paquete kdeprint

3.1.4.7.2 Compartir impresora con Samba

Editamos el fichero /etc/samba/smb.conf y ponemos las siguientes línas de configuración:

```
[global]
workgroup = casa.es
netbios name = supertrini
security = share

printcap name = cups
disable spoolss = Yes
show add printer wizard = No
printing = cups

[printers]
comment = Impresora en Linux
path = /var/spool/samba
guest ok = Yes
printable = Yes
use client driver = Yes
browseable = No
Si por algún motivo no existe /var/spool/samba lo cree
```

Si por algún motivo no existe /var/spool/samba, lo creamos con \$ sudo mkdir /var/spool/samba y cambiamos derechos con \$ sudo chmod 777 /var/spool/samba

Con \$ sudo smbpasswd usuarioimpresora creamos un usuario samba y le ponemos contraseña. Ahora editamos el fichero /etc/cups/mime.convs y descomentamos la línea 'application/octet-stream application/vnd.cups-raw'. Ahora editamos '/etc/cups/mime.types' y descomentamos la línea 'application/octet-stream'.

\$ sudo /etc/init.d/samba restart ; /etc/init.d/cupsys restart (para rearrancar samba y cups)

En Windows le decimos nueva impresora, crear nuevo puerto, tipo 'Local Port' y le llamamos \\host.dominio.com\impresora

3.1.4.8 Bluetooth

Instala los paquetes gnome-bluetooth, bluez-utils, bluez-pin.

3.1.5 Configuración bash

```
1^{\circ} /etc/profile (system-wide file) 2^{\circ} ~/.bash_profile (personal) 3^{\circ} ~/.bash_login 4^{\circ} ~/.profile 5^{\circ} ~/.bash_logout (se ejecuta al salir) 6^{\circ} `~/bashrc` es para "individual per-interactive-shell" (En .bashrc añado `source ~/.bash_profile` para que lea .bash_profile [para X])
```

Valores interesantes en bash: \$HOSTNAME, \$HOSTTYPE, \$MACHTYPE, \$OSTYPE, \$PWD, \$HOME

Instalación Página 25 de 39

```
~/.bash_profile, /etc/profile, ~/.profile
PS1=` $PWD # nombre máquina # `
PS1=\ \ |[\033[36m\][\w:\\#]\ |[\033[33m\][\w]\]| \ |[\033m[0m\]]\ |[\033m[0m\]] \ |[\033m[0m
PS1=\\((usuario))\$PWD\\$
PS1="\w\$ "
PS1=`(\u: \#) \w > \
PS1=`(\u@$HOSTNAME) \w > \
PS1=\scalebox{1}{s-\v\}
setterm -foreground white -background blue -store
export EDITOR=/usr/local/bin/nano
export VISUAL=nano
Recuerda utilizar 'update-alternatives --config editor'
export COLORTERM=1
export LANGUAGE="es ES:es:en GB:en"
export LANG=es ES@euro
export LANG=es ES.ISO-8859-15
                                                                                                                                                  # para todo menos para LC
export LC ALL=es ES.ISO-8859-15
                                                                                                                                                 # para todos los LC
LC CTYPE, LC NUMERIC, LC TIME, LC COLLATE, LC MONETARY, LC MESSAGES
export PAGER=less
export LESSCHARTSET=latin1
Alias interesantes:
alias dinstall='sudo apt-get install'
alias dsearch='apt-cache search'
alias ls="ls -lAF"
alias df="df -h"
alias startx='startx -- -dpi 100'
alias halt="sudo /sbin/halt"
alias reboot="sudo/sbin/reboot"
Editamos /etc/sudoers utilizando el comando 'visudo', y ponemos lo siguiente:
nombreusuario ALL = (ALL) NOPASSWD: /sbin/halt, /sbin/reboot
# include .bashrc if it exists
if [ -f ~/.bashrc ]; then
       . ~/.bashrc
fi
```

/etc/environment

En /etc/environment se ponen variables de entorno generales y comunes a una sesión login y de X-Window (XDM).

LANG=es ES.ISO-8859-1

3.1.6 Red: configuración

En Debian, los interfaces de red se configuran editando el fichero /etc/network/interfaces (ejemplos en /usr/share/doc/ifupdown/examples)
Un ejemplo:

```
-- inicio /etc/network/interfaces --
auto eth0
#iface eth0 inet dhcp
iface eth0 inet static
address 192.168.1.2
gateway 192.168.1.1
network 192.168.1.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.1.255
-- fin /etc/network/interfaces --

Al cambiar la configuración del fichero, reinicia la red con
$ sudo /etc/init.d/networking restart
```

Para poner una segunda IP (virtual):

Instalación Página 26 de 39

```
-- inicio /etc/network/interfaces --
auto eth0:1
 iface eth0:1 inet static
 address 192.168.1.60
 netmask 255.255.255.0
 network x.x.x.x
 broadcast x.x.x.x
 gateway x.x.x.x
-- fin /etc/network/interfaces --
$ sudo /etc/init.d/networking restart
También se puede mediante ifconfig:
$ sudo ifconfig eth0:1 192.168.1.60
$ sudo ifconfig eth0:1 up
# ifconfig eth0 192.168.0.2 broadcast 192.68.0.255 netmask 255.255.255.0 up
# route add default gw 192.168.0.254
Con #/bin/hostname nombremáquina se pone nuevo nombre a la máquina
- inicio /etc/resolv.conf --
search ucm.es
nameserver 192.168.1.1
- fin /etc/resolv.conf --
Editamos /etc/hostname para poner nombre al equipo y luego
$ sudo /etc/init.d/hostname.sh
$ hostname -fqd (devuelve el nombre completo)
```

Interesante el paquete netenv, para portátiles con distintas configuraciones de red. \$ sudo dpkg-reconfigure etherconf (con paquete 'etherconf' instalado) reconfigura la red

También podemos usar para leer el nombre de la máquina: \$ sysctl kernel.hostname

3.1.6.1 VPN con PPTP

```
Primero instalamos network-manager-pptp

$ killall nm-applet

$ sudo /etc/init.d/dbus restart

$ nm-applet --sm-disable &

En Kubuntu instalamos además gnome-network-manager
```

Aparece ahora en Gestor de Redes una nueva opción, conexiones VPN. En el tabulador de autentificación activamos "Rechazar CHAP".

Para impedir que todo el tráfico vaya por VPN, en el tabulador "Routing", desactivamos "Peer DNS throught tunnel", y activamos el uso de la VPN para esas conexiones y tecleamos nuestra subred.

3.1.6.2 Wifi

Instala paquetes 'wireless-tools', 'wpasupplicant' (ver /etc/default/wpasupplicant, no con los controladores rt2500 para Ralink).

Soporte en Ubuntu: https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs/WirelessCardsSupported

Comandos:

iwconfig ethl essid nombreessid channel 0 mode Managed rate auto ap 00:00:00:00:00:00
Otros comandos: iwspy, iwlist, iwevent, iwpriv, wireless.

3.1.6.2.1 WPA supplicant

```
Un ejemplo de wpa_supplicant.conf:
--inicio--
# WPA-PSK/TKIP
ctrl interface=/var/run/wpa supplicant
```

Instalación Página 27 de 39

```
network={
      ssid="example wpa-psk network"
      key_mgmt=WPA-PSK
      proto=WPA
      pairwise=TKIP
      group=TKIP
      psk="secret passphrase"
-fin--
Para iniciar:
$ sudo /etc/init.d/wpasupplicant start
Deberíamos añadir wpasupplicant a STOP SERVICES en /etc/default/ acpi-support para
asegurarnos que funciona correctamente después de una suspensión o hibernación.
Par comprar que funciona:
$ sudo wpa cli
Un sitio interesante para Debian y derivados:
http://svn.debian.org/wsvn/pkg-wpa/trunk/wpasupplicant/debian/README.modes?
op=file&rev=0&sc=0
3.1.6.2.2 NDISWrapper
http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu:Intrepid
Hay que copiar los controladores de windows.
Averigua si has cargado el módulo acx. Hay que quitarlo si está, porque interfiere con el
controlador de Windows.
$ lsmod | grep acx
Puede llamarse acx pci o similar. Observa que nuevas actualizaciones del núcleo volverán a cargar
el módulo acx. Así que repite los dos siguientes módulos cada vez que actualices el módulo:
$ sudo rmmod acx
$sudo mv /lib/modules/2.6.15-26-386/kernel/drivers/net/wireless/acx /root/
Instala ndiswrapper y los controladores:
$ sudo apt-get install ndiswrapper-utils
$ sudo ndiswrapper -i /location of your wireless driver/your driver.inf
$ sudo ndiswrapper -l
$ sudo modprobe ndiswrapper
$ sudo ndiswrapper -m
$ gksudo gedit /etc/modules
Y añade el módulo 'ndiswrapper' a la lista.
Ahora configuramos con ifconfig e iwconfig.
Supongamos que wlan0 es mi dispositivo inalámbrico.
$ sudo iwconfig wlan0 essid "AP" key abababababababababab mode Managed
$ iwconfig
Cómo activar WPA con los controladores NDISWrapper:
Primero te aseguras de que funciona sin cifrado.
Crea un fichero llamado /etc/wpa supplicant.conf, y pega lo siguiente, modificando los valores ssid
-- inicio wpa_supplicant.conf--
ctrl interface=/var/run/wpa supplicant
network={
 ssid="YourWiFiSSID"
 psk="YourWiFiPassword"
 key mgmt=WPA-PSK
 proto=WPA
 pairwise=TKIP
-- fin wpa supplicant.conf--
Compruebalo, y asegúrate de que el router difunde su SSID.
$ sudo wpa supplicant -Dwext -iwlan0 -c/etc/wpa supplicant.conf -dd
```

Instalación Página 28 de 39

\$ gksudo gedit /etc/network/interfaces Cambiar la sección wlan0 a lo siguiente: Si usas IP fija:

auto wlan0 iface wlan0 inet static address 192.168.1.20 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 pre-up wpa supplicant -B

pre-up wpa_supplicant -Bw -Dwext -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf post-down killall -q wpa supplicant

o, si usas dhcp:

auto wlan0 iface wlan0 inet dhcp pre-up wpa_supplicant -Bw -Dwext -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf post-down killall -q wpa supplicant

Rearranca.

3.1.6.2.3 Chip Ralink RT500

Controladores de Ralink: http://www.ralinktech.com/supp-1.htm

Controladores http://rt2x00.serialmonkey.com

Configuración en Ubuntu: https://wiki.ubuntu.com//Rt2500WirelessCardsHowTo/

Los controladores de serialmonkey proporcionan el comando 'RaConfig2500'. Considera el paquete KDE 'kwifimanager'.

Debian estable (Sarge 3.1):

aptitude install kernel-headers-\$(uname -r)

Descargamos el controlador de http://rt2x00.serialmonkey.com/wiki/index.php/Downloads

Una vez descomprimido, nos vamos al subdirectorio /Module

\$ make

\$ sudo make install

Ahora, en /lib/modules/\$(uname -r)/extra/ debería haber un fichero llamado rt2500.ko

Ahora miramos en /etc/modules.conf

Habrá una línea con "alias ra0 rt2500". Copiamos la línea (y posiblemente algo de texto alrededor) y creamos un fichero de texto llamado /etc/modutils/rt2500. Copiamos aquí las líneas copiadas de modules.conf. Actualizamos modules.conf con # update-modules

Cargamos el módulo con # modprobe ra0

Instalamos wireless-tools (si es que no lo teníamos ya): # aptitude install wireless-tools Ahora configuramos /etc/network/interfaces (ver abajo).

Debian testing / unstable:

Para un chip Ralink RT2500 instala los paquetes 'rt2500', 'rt2500-base', 'rt2500-source' [paquetes todavía no disponibles en Debian Sarge 3.1] y el 'kernel-source' (si usas kernel-image, entonces instala kernel-headers). Consulta /usr/share/doc/rt2500-base.

Con \$ uname -r averiguamos la versión del núcleo. Instalamos 'kernel-headers' [una forma elegante: # aptitude install linux-headers-\$(uname -r)]y 'module-assistant'. Leemos /usr/share/doc/rt2500-source/README.Debian

module-assistant prepare

module-assistant get rt2500

module-assistant build rt2500

Se crea en /usr/src un paquete rt2500-x.x.deb (lo instalamos con dpkg -i rt2500-x.x.deb)

Editamos /etc/network/interfaces

Editamos # vi -b /etc/Wireless/RT2500STA/RT2500STA.dat (es importante el "-b", binario).

De momento el controlador soporta sólo WPA-PSK con TKIP, no AES. No hace falta wpasupplicant para WPA (wpa_supplicant doesn't work with rt2500 because we have our own implementation of the WPA controls). Hay que leer la documentación de iwpriv en la carpeta Module de la distribución fuente.

Instalación Página 29 de 39

Para configurar la tarjeta, pon en /etc/network/interfaces auto ra0 iface ra0 inet dhcp pre-up iwconfig ra0 essid miessid pre-up iwconfig ra0 mode managed pre-up iwpriv ra0 set Channel=11 pre-up iwpriv ra0 set AuthMode=WPAPSK pre-up iwpriv ra0 set EncrypType=TKIP pre-up iwpriv ra0 set WPAPSK="MI-WPA-PSK" pre-up iwpriv ra0 set TxRate=0

Comprueba la interfaz:

ifdown ra0 # ifup ra0 # ifconfig ra0

Ahora podemos usar Kistmet:

Reemplaza en /etc/kismet/kismet.conf donde veas la línea 'source=' por source=rt2500,ra0,ralinksource Pon la tarjeta en modo Monitor: # iwconfig ra0 mode Monitor Inicia Kismet

3.1.7 Conexión a Internet con modem

`pppconfig`, `pppsetup`, `wvdialconfig` (/etc/wvdial.conf)

3.1.7.1 Jazzfree

tlf 908274101

Autentificación mediante PAP Nombre de Dominio: jazzfree.com Nombre de usuario: gratis Contraseña: gratis

Primer servidor DNS: 62.151.2.8 Segundo servidor DNS: 62.151.8.100 pop.jazzfree.com smtp.jazzfree.com

news.ya.com

3.1.7.2 Wanadoo

tlf 901900100

Autentificación mediante PAP Nombre de Dominio: wanadoo.es Nombre de usuario: tu@wanadoo

Contraseña: gratis

Primer servidor DNS: 62.37.228.20 Segundo servidor DNS: 62.37.228.99

3.1.7.3 Tele2

tlf 909250502

Nombre de usuario: TELE2@TELE2

Contraseña: TELE2

Primer servidor DNS: 130.244.127.161 Primer servidor DNS: 130.244.127.169

3.2 Tipos de letra

\$ sudo aptitude install x-ttcidfont-conf Añadimos en /etc/X11/XF86Config-4, al principio de la sección "files"

Instalación Página 30 de 39

```
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/CID"
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
```

La línea FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1" debe quedar la última y las líneas que acaban en "100dpi" deben acabar en "100dpi/:unscaled"

\$ sudo aptitude install unifont msttcorefonts ttf-gentium ttf-junicode (medievalistas: latin, IPA, runic) ttf-freefont (ucs character set) ttf-thryomanes (latin, greek, cyrillic, IPA) xfonts-efont-unicode xfonts-efont-unicode-ib, xfonts-base-transcoded xfonts-100dpi-transcoded xfonts-intl-european xfonts-intl-phonetic xfonts-intl-arabic xfonts-intl-asian xfonts-intl-chinese xfonts-intl-chinese xfonts-intl-japanese-big

Si utilizamos XDM para entrar en X, editamos el fichero /etc/X11/xdm/Xservers y añadimos al final:

```
#:0 local /usr/X11R6/bin/X -bpp 16
```

:0 local /usr/X11R6/bin/X -bpp 16 -dpi 100

aumentamos/disminuimos el número del dpi (100) en incrementos de 10 para agrandar o achicar el tamaño de las fuentes.

Para instalar fuentes ttf lo mejor es copiarlas a /usr/share/fonts/truetype/ Luego reiniciamos xfstt con /etc/init.d/xfstt restart Fuentes escalables Type1. Se copian al lugar que sea, luego: \$ mkfontscale /usr/local/share/fonts/Type1 \$ mkfontdir /usr/local/share/fonts/Type1

fontconfig busca fuentes en (a) /usr/X11R6/lib/X11/lib/fonts/* y en (b) \$home/.fonts. Con \$ fc-cache actualizamos la lista de fuentes.

3.3 Script personalizado al iniciar el sistema (rc.local en Debian)

http://blogia.com/sol/index.php?idarticulo=200506122

En Debian no existe el fichero /etc/rc.local, de modo que si queremos ejecutar algún comando o script personalizado en el arranque, deberemos buscar un sistema alternativo. Queremos ejecutar un comando o script cuando se inicie el sistema, de modo que se ejecute con privilegios de root y nos libere de ejecutar tal comando/script a mano cada vez.

```
1º Abre el archivo /etc/init.d/bootmisc.sh
```

2º En las últimas líneas, justo antes de

:exit 0

Escribe el comando a ejecutar, o bien la ruta al script que quieres ejecutar. Nota: si es un script, aseguraté de haberlo guardado con los permisos correctos (sobre todo el de ejecutable).

Salvo que nos equivoquemos en el comando, en la ruta del script, o en los permisos de este último, todo funcionará perfectamente. Os recomiendo, por seguridad, que pongáis justo antes de vuestro comando o script un echo TEXTO para que, mientras arranca el sistema, aparezca el texto TEXTO por pantalla y sepamos si se está ejecutando bien todo. ;)

3.4 Inicio automático con KDE

En /home/usuario/.kde/Autostart puedes crear archivos ejecutables en bash o lo que quieras. Esos archivos (si les has dado permiso de ejecucion y todo, claro) se ejecutan en cada arranque de KDE. Por ejemplo:

```
$ cd /home/usuario/.kde/Autostart
$ ls
   total 4,0K
   -rwxr--r-- 1 yo yo 59 2005-01-11 02:40 inicio.sh
```

Instalación Página 31 de 39

-- empieza archivo "inicio.sh" -- #!/bin/sh comando & -- acaba archivo "inicio.sh" --

3.5 Teclado y locales

Paquetes a instalar: modconf, user-euro-es, language-env, euro-support-x, euro-support-console, localepurge.

Con '\$ sudo modconf' mira los módulos del núcleo kernel/fs/nls.

Paquete localepurge quita locales no utilizados.

Paquete 'user-euro-es' contiene el comando 'eurocastellanizar', que pone el locale español como 'es ES@euro' y españoliza un montón de programas.

Paquete 'language-env' permite hacer '\$ set-language-env'. De forma temporal, prueba con '\$ loadkeys es'.

La herramienta 'localeconf' es la interfaz de debconf para configurar locales.

Paquete 'countrycodes' permite buscar países por los códigos ISO 3166 (por nombre país, código, etc).

En Vector Linux se modifica '/etc/rc.d/rc.keymap' (línea `loadkeys US`)

Asignación teclas. En consola ejecuta showkey, dale a la teclita de turno y mira el número que sale. Espera 10 segundos y showkey termina solo. Entonces pon:

\$ echo "keycode <numerito> = Control" | loadkeys

Para X, ejecutas xev, pulsas la teclita y mismamente miras el número (que aparece en la tercera línea, después de "keycode").

\$ xmodmap -e "keycode <numerito> = Control"

4 Aplicaciones

4.1 Aplicaciones en formato deb instalables por apt

Se instala con

\$ sudo aptitude install paquete

Lee http://www.howtoforge.com/the-perfect-desktop-ubuntu-8.10

4.1.1 Sistema

Extensión de Gedit: http://grigio.org/pimp my gedit was textmate linux

Paquete gedit-plugins (session saver, snippets, file browser pane, code comment)

Otros:

Snapopen http://www.upperbound.net/snapopen/

Class Browser http://www.stambouliote.de/projects/gedit_plugins.html

Word Completion http://elias.hiex.at/gedit-plugins/

Descomprime en ~/.gnome2/gedit/plugins

Y actívalos en Editar > Preferencias > Plugins

4.1.2 Multimedia

k3b (grabación cd y DVD), smplayer (qt-gui para mplayer, instala también smplayer-themes y el mozilla-mplayer).

Desde repositorios medibunto instala w32codecs y libdvdcss2 (y luego `\$ sudo ln -sf /dev/cdrom /dev/dvd`)

4.1.3 Software para servidor

Primero estamos seguros de haber creado una contraseña para root (\$ sudo passwd root).

http://www.howtoforge.com/perfect-server-ubuntu-8.10

http://www.debian.org/doc/manuals/securing-debian-howto/index.en.html

Aplicaciones Página 32 de 39

4.1.3.1 SSH

\$ sudo apt-get install ssh openssh-server

Editamos el fichero /etc/ssh/sshd config

y descomentamos 'PubKeyAuthentication yes' para permitir login basado en claves públicas.

Y ponemos 'Banner /etc/issue.net' para mostar mensaje al conectarse al servidor.

Rearrancamos el servidor con: \$ sudo /etc/init.d/ssh restart

4.1.3.2 Monitorización

Tráfico:

\$ sudo apt-get install iptraf

\$ sudo iptraf

\$ sudo netstat -tap

4.1.3.3 Web (Servidor Apache)

\$ sudo apt-get install apache2 apache2-common apache2-doc apache2-mpm-prefork apache2-utils ssl-cert

Activamos ciertos módulos:

\$ sudo a2enmod ssl

(http://www.debian-administration.org/articles/349 y http://www.debian-administration.org/articles/ 207)

\$ sudo a2enmod rewrite

\$ sudo a2enmod suexec

\$ sudo a2enmod include

Recargamos Apache:

\$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

4.1.3.3.1 Certificados SSL con Openssl

Véase http://www.debian-administration.org/articles/618

4.1.3.3.2 Cambio del conjunto de caracteres por defecto en Apache2

If you want to change the apache2 default charset in Ubuntu try this procedure

You need to edit this file /etc/apache2/conf.d/charset

sudo gedit /etc/apache2/conf.d/charset

next you should change the line

#AddDefaultCharset ISO-8859-1

AddDefaultCharset {YOUR DEFAULT CHARSET | Example: UTF-8}

save and exit the file

Now you need to restart the apache server using the following command

sudo /etc/init.d/apache2 restart

4.1.3.3.3 Web (análisis Webalizer)

\$ sudo apt-get install webalizer

\$ sudo nano /etc/webalizer.conf

y editamos la línea

LogFile /var/log/apache2/access.log.1

Ejecutamos el script con:

\$ sudo /etc/cron.daily/webalizer

4.1.3.4 MySQL

\$ sudo apt-get install mysql-server mysql-client

Para verificar que funciona el servidor:

\$ sudo netstat -tap | grep mysql

Si necesitamos rearrancar:

\$ sudo /etc/init.d/mysql restart

Lo primero es poner una contraseña al administrador de la base:

Aplicaciones Página 33 de 39 \$ sudo mysqladmin -u root password *tucontraseñaroot* \$ sudo mysqladmin -h *server1.example.com* -u root password *tucontraseñaroot* Ahora podemos editar /etc/mysql/my.cnf

Podemos utlizar un script para hacer copia de seguridad de todas las bases de datos, cada tabla en un fichero individual y subir a un servidor FTP remoto. Véase:

http://www.howtoforge.com/shell-script-to-back-up-all-mysql-databases-each-table-in-an-individual-file-and-upload-to-remote-ftp

4.1.3.5 PHP

\$ sudo apt-get install autoconf automake1.4 autotools-dev libapache2-mod-php5 php5-common php5-curl php5-dev php5-gd php-pear php5-ldap php5-mhash php5-mysqli php5-snmp php5-sqlite php5-xmlrpc php5-xsl php5-imap php5-mcrypt php5-pspell

4.1.3.6 DNS Dinámica

sudo apt-get install ddclient Edita /usr/share/doc/ddclient/

4.1.3.7 Sincronización horaria

\$ sudo apt-get install ntp ntpdate

4.1.3.8 Copias de seguridad

Podemos usar slbackup y webmin: \$ sudo apt-get install slbackup webmin-slbackup

4.1.3.9 Administración remota vía web (Webmin)

\$ sudo apt-get install webmin webmin-apache webmin-jabber webmin-mysql webmin-samba webmin-sshd webmin-firewall webmin-core libmailtools-perl libhtml-format-perl libcompress-zlibperl libio-socket-ssl-perl libmail-audit-perl mail-audit-tools

4.1.4 Seguridad

4.1.4.1 Iptables

http://www.guia-ubuntu.org/dapper/index.php/Cortafuegos

http://www.ubuntu-es.org/node/422

http://wiki.debian.org/Firewalls y

http://www.debian.org/doc/manuals/securing-debian-howto/ch-sec-services.en.html#s-firewall-setup

http://www.grennan.com/Firewall-HOWTO.html

http://iptables-tutorial.frozentux.net/iptables-tutorial.html

4.1.4.2 Otros cortafuegos

firestarter (Gnome), fwbuilder (GUI y CLI), shorewall (soporte IPSec), guarddog (KDE), knetfilter (KDE GUI para iptables), bastille

4.1.5 Intercambio entre iguales (p2p)

\$ sudo apt-get install mldonkey-server

Aplicaciones Página 34 de 39

```
y luego lo reconfiguramos con más detalle:
$ sudo dpkg-reconfigure -plow mldonkey-server
Habilitamos el acceso Web desde otra máquina diferente al servidor:
$ sudo /etc/init.d/mldonkey-server stop
editaremos el fichero 'downloads.ini' del usuario que hayamos indicado en la reconfiguración (en
nuestro caso mldonkey):
$ sudo nano /home/mldonkey/downloads.ini
y en el apartado de IPs permitidas:

allowed_ips = [
  "127.0.0.1";]

añadimos las IP de la máquina desde donde nos queremos conectar, por ejemplo:

allowed_ips = [
  "10.0.0.6";
  "127.0.0.1";]

Finalmente arrancamos de nuevo el servidor:
```

Todos estos contenidos se mantendrán en el 'home' del usuario que hemos seleccionado en la

4.2 Aplicaciones "a mano"

\$ sudo /etc/init.d/mldonkey-server start

y ya podríamos acceder al servidor vía web (puerto 4080):

reconfiguración del paquete (en nuestro ejemplo 'mldonkey').

4.2.1 PDF en terminal

introduciendo como usuario a 'admin' y la contraseña introducida anteriormente.

4.2.2 XDOSEmu

```
con 'CTR+ALT+F' pasas a pantalla completa.
$ xdosemu /ruta/ejecutable.exe
Configuración en /etc/dosemu/dosemu.conf
```

4.2.3 Wikipedia en línea de comandos

lynx -dump -nolist -pseudo_inlines \

| tail -n +13 | less -r

'http://dictionary.reference.com/search?q='\$1?&r=67? \

```
http://ubuntu.wordpress.com/2006/02/09/wikipedia-from-the-command-line/
Utilizamos lynx (se instala con $ sudo apt-get install lynx)
creamos un fichero llamado wikid que sea así:
    #!/bin/bash
    lynx -dump "http://en.wikipedia.org/wiki/$1" | less
Lo hacemos ejecutable ($ sudo chmod +x) y lo ponemos en la ruta (/usb/bin)
Si queremos no hay más que cambiar lynx por w3m, firefox o cualquier otro navegador.

Para búsquedas de diccionario:
    #!/bin/sh
```

Aplicaciones Página 35 de 39

4.2.4 Thunderbird desde Windows a Linux

- 1. Inicié Thunderbird y creé un perfil idéntico al que tenía en w\$ usando el asistente, al llegar al final descarté la opción de descargar los correos y cerré thunderbird.
- 2. Copié los archivos /home/usuario/.mozilla-thunderbird/profiles.ini y /home/usuario/.mozilla-thunderbird/XXXXXXXX.default/prefs.js al escritorio como respaldo.
- 3. Borré los contenidos de la carpeta /home/usuario/.mozilla-thunderbird/XXXXXXXX.default/ (los contenidos de la carpeta, no la carpeta)
- 5. Moví el archivo profiles.ini nuevamente a /home/usuario/.mozilla-thunderbird/ y el archivo prefs.js a /home/usuario/.mozilla-thunderbird/XXXXXXXX.default/ reescribiendo los que estaban (que correspondían a la configuración en w\$)
- 6. Inicié thunderbird de nuevo y listo, todo como si nada.

4.2.5 Codificar mp3

\$ sudo apt-get install liblame0

Descarga gstreamer0.8-lame http://henrik.synth.no/deb/gstreamer0.8-lame 0.8.2-2 i386.deb)

\$ sudo dpkg -i gstreamer0.8-lame_0.8.2-2_i386.deb

En Gnome, Aplicaciones -> Multimedia -> Sound Juicer CD Ripper, Programa: Sound Juicer CD Ripper. Editar -> Preferencias. En Formato de pista marcar MP3. Pulsa en Cerrar.

4.2.6 Cortafuegos

4.2.6.1 Iptables

apt-get install -test iptables

Revisamos el fichero de configuración (ver al final), que se puede llamar por ejemplo `firewall.sh`

chmod +x firewall.sh (para dar permisos de ejecución)

sh firewall.sh (para aplicar el script)

iptables -L (para ver la salida de iptables)

cp firewall.sh /etc/init.d/ (para copiar el script)

update-rc.d firewall.sh defaults (para que se ejecute al iniciar)

4.2.6.2 Firestarter

\$ sudo apt-get install firestarter
\$ nautilus applications:///Internet

File Browser: Internet

Remove the existing Firestarter Firewall Tool Icon

\$ nautilus applications:///System

File Browser: System Tools

Remove the existing Firestarter Firewall Tool Icon

File Menu -> Create Launcher

Basic Tab ->

Name: Firestarter Firewall Tool

Command: gksudo /usr/sbin/firestarter Icon: /usr/share/pixmaps/firestarter.png

Aplicaciones -> Herramientas del Sistema -> Firestarter Firewall Tool

5 Compilación núcleo

Busca primeros los núcleos disponibles: \$ apt-cache search ^kernel-image

Lee /usr/doc/HOWTO/en-txt/Kernel-HOWTO.txt.gz o Kernel-COMO.txt También /usr/doc/kernel-package/README.gz (si usas el kernel-package para compilar desde Debian).

Como usuario root en /usr/src/linux (se descomprimen las fuentes en /usr/src con tar xvfzp linux-2.y.z.tar.gz -si es tar sin gz, quita la 'z' de las opciones). Si tienes parches (p.e. www.bootplash.de/files) los descargamos a /usr/src y los descomprimimos.

Compilación núcleo Página 36 de 39

```
# cp config-fulano-versión /usr/src/linux/.config
También puedes partir del fichero de configuración universal:
# cp /boot/config-2.6.8-2005-01-02 /usr/src/linux/.config
o, evidentemente, partir de cero.
1º make xconfig (para X)
1.b make menuconfig (modo texto, ncurses)
1.c make config (modo texto)
1.e kcmlinuz (configurador GUI en KDE)
2º make dep (consulta antes el fichero Makefile)
3^{\underline{o}} make clean
4º make zimage (make bzimage)
5º make zdisk (make bzdisk) para crear disco de arranque
6º make zlilo (make bzlilo)
7º make modules
8º make modules install
9º rearrancas el ordenador, y 'depmod -a'
```

Si alquien ha elaborado un fichero de configuración y quieres partir de él, cópialo:

5.1 Ubuntu

Aplicamos los parches: # cd /usr/src/linux

patch -p1 < /usr/src/bootsplash-3.1.4-sp3-2.6.8.1.diff

```
Tecleamos
$ sudo apt-get install build-essential linux-headers-uname -r
$ cd /usr/src
/usr/src$ sudo rm linux
/usr/src$ sudo tar jxvf linux-source-2.6.8.1.tar.bz2
/usr/src$ sudo ln -s linux-source-2.6.8.1 linux
/usr/src$ sudo apt-get install libncurses5-dev
/usr/src$ sudo apt-get install libqt3-dev
El fichero /boot/config-2.6.8.1-3-386 en Ubuntu Warty es la configuración actual del núcleo.
$ cd /usr/src/linux
/usr/src/linux$ sudo cp /boot/config-2.6.8.1-3-386 .config
y copiamos la configuración a `.config`
/usr/src/linux$sudo make oldconfig menuconfig
o, mejor,
/usr/src/linux$sudo make oldconfig xconfig
para modificar las opciones del núcleo
/usr/src/linux$ sudo make-kpkg clean
/usr/src/linux$ sudo make-kpkg --append-to-version=.191104 --initrd kernel image
donde '191104' es la fecha (podemos poner lo que gueramos)
Si todo va bien, se crea kernel-image-2.6.8.1.XXXX 10.00.Custom i386.deb en /usr/src. Lo
instalamos con
/usr/src$ sudo dpkg -i kernel-image-2.6.8.1.XXXX 10.00.Custom i386.deb
Por seguridad, borramos el enlace que habíamos creado:
/usr/src$ sudo rm linux
```

Otro método es utilizar la herramienta KernelCheck. Véase http://www.ubuntugeek.com/automatically-compile-and-install-the-latest-kernel-using-kernelcheck-in-ubuntu.html

5.2 Debian, antes de 2.6

Puedes instalar el paquete kernel-package, el kernel-source-x.y.z, kernel-image-x-y-z, modules package, fakeroot, bzip2, gcc, ncurses-x-y-dev (para menuconfig), tk4x-dev (para xconfig), bin86 (plataforma i386) y pcmcia-source (si es un portátil).

Para saber qué núcleos precompilados tienes disponibles, teclea `apt-cache search linux-image`.

1º Descomprimes (creo que vale en cualquier lugar, mejor en en /usr/src/, o en /usr/local/src) `tar

Compilación núcleo Página 37 de 39

-xvfz/xxx/linux-x.y.z.tgz` o `bunzip2 kernel-source-x.y.z.tar.bz2` y `tar -xvf kernel-source-x.y.z.tar` o `tar xjf kernel-source-x.y.z.tar.bz2`. Se crea un subdirectorio llamado `kernel-source-versión.tar`. Crea un vínculo simbólico llamado linux con 'ln -s kernel-source-x.y.z linux'. Puedes editar /etc/kernel-pkg.conf para más vacile.

2º cd /usr/src/linux

3º make xconfig (desde las X) | make menuconfig | make config

4º make-kpkg clean

 $5^{\underline{o}}$ LC_ALL=C fakeroot make-kpkg --revision=alucinavecina.1.0 kernel_image

[lee antes el /usr/doc/kernel-package/README.gz]

6º make-kpkg clean

7º En /usr/src/modules descomprimes los módulos adicionales (p.e. `tar xzf /usr/src/pcmcia-cs.tar.gz`, que construirá /usr/src/modules/pcmcia-cs/)

make-kpkg -revision alucinavecina.1.0 modules image

Construirá los módulos extras (en este caso, pcmcia-modules)

8º make-kpkg clean

9º make-dpkg clean modules clean

10º make-kpkg clean

11º LC ALL=C fakeroot make-kpkg --revision=alucinavecina.1.0 kernel doc

para construir el paquete con documentación del núcleo

Con privilegios de superusuario, se instala con

`dpkg -i ../kernel-image alucinavecina.1.0 i386.deb`

`dpkg -i modules-image.deb` instalaría los módulos pcmcia

5.3 Debian, a partir de 2.6

Instalamos paquete 'kernel-package', 'kernel-source' (o descargamos desde kernel.org), 'module-init-tools' (en núcleos 2.4.x era 'modutils'), 'ncurses-dev', 'fakeroot', 'bzip2'.

En los núcleos 2.6.* ya no hay 'make dep'. Desaparece devfs, ahora es udev y hal y pmount.

Descomprimimos las fuentes en /usr/src (o instalamos paquete kernel-source-*).

\$ cd /usr/src

\$ tar xjvf linux-2.6.11.7.tar.bz2

\$ ln -s linux-2.6.11.7 linux

\$ cd linux

\$ path -p1< /ruta/a/parchekernel</pre>

\$ ls /boot

para ver el nombre del fichero de configuración que allí hay, por ejemplo, 'config-2.6.8'

\$ cp /boo/config-2.6.8 /usr/src/linux/.config

y así tenemos un punto de partida

\$ make menuconfig | xconfig | oldconfig

\$ make-kpkg clean

\$ fakeroot make-kpkg --initrd -revision=custom.1.0 kernel image

o también

\$ fakeroot make-kpkg --initrd -append-to-version .050425 kernel image

en los dos casos la opción --initrd requiere que las fuentes tengan el parche cramfs aplicado (Debian lo trae por defecto)

\$ sudo dpkg -i ../kernel-image-2.6.11.7.....

Comprueba lilo para ver si arranca. No está mal mirar antes /etc/lilo.conf para ver que hay un vmlinuz viejo disponible por si acaso.

6 AMD64

Debian-AMD64 http://alioth.debian.org/projects/debian-amd64/ (Incluye la FAQ): Java 64: ftp://metalab.unc.edu/pub/linux/devel/lang/java/blackdown.org/JDK-1.4.2/amd64/ Debian on AMD64 http://desktux.xs4all.nl/tips/amd64.php (nVidia, sources.list, java, cdrdao, etc)

Si utilizas chroot para incluir las bibliotecas 32 bit, entonces es buena idea incluir en en tu prompt algo que te indique dónde estás ():

Try using the following environment variables in your prompt.

HOSTTYPE=i386

MACHTYPE=i386-pc-linux-gnu

HOSTTYPE=x86 64

AMD64 Página 38 de 39

7 Mi hardware

7.1 Acer casa

K8 Athlon 64 3400+ (1,78 GHz) Bus 800 MHz
512 MB RAM (soporta DIMM, SDRAM)
15,4" WXGA Wide TFT LCD (1280x800@32, H:28.0-96.0, V:50.0-75.0 Hz)
nVidia GeForce FX Go 5700, 64 MB rev a1 AGP v3.0
Realtek RTL8169/8110 gigabit ethernet
Acer IPN2220 Wireless (Linksys INPROCOMM IPN2220, AMBIT Microsystem]
Audio Vinyl AC'97 (VIA VT8233/A/8235/8237)
Tochpad Synaptics PS/2
Card Bus Texas Instruments PCI7420
Modem Agere AC'97
IEEE1394 Texas Instruments PCI7x20 1394z-2000 OHCI

7.2 Macbook casa

MacBook 2,16 GHz Intel Corel 2 Duo
13 pulgadas blanco. Referencia: Z0ET
MacBook2,1 Intel Core 2 Duo 2.16 GHz. 1 procesador, 2 núcleos.
2 GB RAM DDR2 SDRAM 667 MHz 2x1 FB SO-DIMMs.
Gráficos Intel GMA 950. VRAM 64 memoria compartida.
LCD 1280X800@32. 13 pulgadas blanco.
Disco Serial ATA de 120 GB 5.400 rpm. Disco Fujitsu MHW2120BH 120 GB (111,79 GB)
SuperDrive 8x (DVD +R DL / DVD RW / CD-RW). Disco Matshita DVD-R UJ-857E
ATAPI CD -R -RW DVD -R, -R DL, -RW, +R DL, +RW
Batería DP-ASMB016-36be-2e26
Capacidad a plena carga 5059 mAh
FireWire 400, USB infrarrojos, USB Bluetooth, BUS alta velocidad iSight
Ethernet Marvell 88E8053 PCI-E Gigabit
Wireless Atheros AR5418 802.11abgn PCI Express AirPort Extreme firmware 1.3.4

Mi hardware Página 39 de 39