如何运行?

- 1. 在左侧的"Code (代码)"窗口中输入输入 文本和表达式.
- 2. 按 **F5** 或单击 **\()** 计算. 计算结果将以专业排版的Html 报告显示在右侧的"**Output** (输出)"窗口中.

程序语言

Calcpad程序语言包含以下元素(单击项目即可插入):

- 实数: 数字 0 9 及小数点 ".";
- 复数: re ± imi (例如: 3 2i);
- 变量:
 - 拉丁字母: *a z*, *A Z*;
 - 希腊字母: α ω , A Ω ;
 - 数字: 0 9;
 - 逗号: ",";
 - prime符号: ',","";
 - 上标: ⁰, ¹, ², ³, ⁴, ⁵, ⁶, ⁷, ⁸, ⁹, ⁿ, ⁺, ⁻;
 - 特殊符号: -,ø,Ø,°,**4**;
 - -下标"_";

变量必须以字母或 4开始,并对大小写敏感.

- 常量: π , e, φ , γ , g, G, $M_{\rm E}$, $M_{\rm S}$, c, h, $\mu_{\rm O}$, $\varepsilon_{\rm O}$, $k_{\rm e}$, e, $m_{\rm e}$, $m_{\rm D}$, $m_{\rm D}$, $M_{\rm A}$, σ , $k_{\rm B}$, R, F, $\gamma_{\rm c}$, $\gamma_{\rm s}$, $\gamma_{\rm a}$, $\gamma_{\rm g}$, $\gamma_{\rm w}$
- 运算符:
 - "!" 级数;
 - "^" 指数;
 - "/" 除以;
 - "+" 强制除法;
 - "\" 除:
 - "∅" 求模(余);
 - "*****" 乘;
 - "-" 减:
 - "+" 加;
 - "≡" 等于;
 - "≠" 不等于;
 - "<" 小于;
 - ">" 大于:
 - "<" 小于等于;
 - ">" 大干等干:
 - "^" 逻辑值 "且";
 - "V" 逻辑值 "或";

```
"⊕" - 逻辑值 "异或";
"=" - 赋值于;
自定义多变量函数 f(x; y; z; ...);
程序内置函数:
   三角函数:
      sin(x) - 正弦;
      cos(x) - 余弦;
      tan(x) - 正切;
      csc(x) - 余隔;
      sec(x) - 正割;
      cot(x) - 余切;
   双曲函数:
      sinh(x) - 双曲正弦;
      cosh(x) - 双曲余弦;
      tanh(x) - 双曲正切;
      csch(x) - 双曲余切;
      sech(x) - 双曲正割;
      coth(x) - 双曲余割;
  反三角函数:
      asin(x) - 反正弦;
      acos(x) - 反余弦;
      atan(x) - 反正切;
      atan2(x; y) - 正切值为y/x的角度;
      acsc(x) - 反余割;
      asec(x) - 反正割;
      acot(x) - 反余切;
  反双曲三角函数:
      asinh(x) - 反双曲正弦;
      acosh(x) - 反双曲余弦;
      atanh(x) - 反双曲正切;
      acsch(x) - 反双曲余割;
      asech(x) - 反双曲正割;
      acoth(x) - 反双曲余切;
  指数,对数和根:
      log(x) - 十进制对数;
      ln(x) - 自然指数;
      log_2(x) - 底数为2的指数;
      \exp(x) - 自然对数 = e^x;
      sqr(x) or sqrt(x) - 平方根;
      cbrt(x) - 立方根;
      root(x; n) - 第n个根;
```

```
舍入:
   round(x) - 舍入到最近的整数;
   floor(x) - 舍入到稍小的整数(向 -∞方向);
   ceiling(x) - 舍入到稍大的整数(向 +∞方向);
   trunc(x) - 舍入(向原点方向)到整数;
整数:
   mod(x; y) - 整除的余数;
   gcd(x; y) - 两整数的最大公约数;
   lcm(x; y) - 两整数的最小公倍数;
复数:
   abs(x) - 绝对值/幅值;
   re(x) - 复数的实部;
   im(x) - 复数的虚部;
   phase(x) - 复数的相位;
求和与积分:
   min(x; y; z...) - 最小值;
   max(x; y; z...) - 最大值;
   sum(x; y; z...) - 求和 = x + y + z...;
   sumsq(x; y; z...) - 平方和 = x^2 + y^2 + z^2...;
   srss(x; y; z...) - 平方和的平方根 = sqrt(x^2 + y^2 + z^2...);
   average(x; y; z...) - 平均值 = (x + y + z...)/n;
   product(x; y; z...) - 连积 = x·y·z...;
   mean(x; y; z...) - 几何平均(n个变量值连乘积的n次方根) = root(x\cdot y\cdot z...; n);
   take(n; a; b; c...) - 返回列表的第n个元素;
   line(x; a; b; c...) - 线性内插;
   spline(x; a; b; c...) - Hermite多线性内插;
条件和逻辑计算:
   if(条件; 条件逻辑值为真时的返回值; 条件逻辑值为假时的返回值) -有条件
   执行;
   switch(条件1; 值1; 条件2; 值2; ...; 默认值) - 选择性执行;
   not(x) - 逻辑值 "否";
   and(x; y; z...) - 逻辑值 "且";
   or(x; y; z...) - 逻辑值 "或";
   xor(x; y; z...) - 逻辑值 "异或";
其他函数:
   sign(x) - 数的符号;
   random(x) - 0 和 x之间的随机数.
```

- 备注: "标题"或'文本'分别放在双引号和单引号中.备注支持 HTML, CSS, JS 和 SVG.
- 图像和绘图:
 \$Plot{f(x) @ x = a : b} 简单绘图;

```
Plot\{x(t) \mid y(t) @ t = a : b\} - 参数绘图;
  Plot\{f_1(x) \& f_2(x) \& ... @ x = a : b\} - 多函数绘图;
  Plot\{x_1(t) \mid y_1(t) \& x_2(t) \mid y_2(t) \& ... @ t = a : b\} - 多参数绘图;
   Map\{f(x; y) @ x = a : b & y = c : d\} - 3D曲面映射到2D彩图;
  PlotHeight - 绘图区高度的像素数;
  PlotWidth - 绘图区宽度的像素数;
  PlotStep - 绘图的网格尺寸.
 迭代和数值方法:
  SRoot\{f(x) @ x = a : b\}:求解 f(x) = 0的根;
   Find\{f(x) @ x = a : b\}:与上面相似, 但不要求x是精确解;
   Sup\{f(x) @ x = a : b\} - 函数局部最大值;
   \inf\{f(x) @ x = a : b\} - 函数局部最小值;
   Area\{f(x) @ x = a : b\} - 自适应Gauss-Lobatto数值积分;
   \{I(x) @ x = a : b\} - Tanh-Sinh(双曲:正切-正弦数值积分);
   Slope\{f(x)@x=a\}- 数值微分:
   Sum\{f(k) @ k = a : b\} - 迭代求和;
  Product\{f(k) @ k = a : b\} - 迭代求积;
   Repeat\{f(k) @ k = a : b\} - 一般单行迭代程序;
  Precision - 数值方法的相对精度[10<sup>-2</sup>; 10<sup>-16</sup>] (默认为10<sup>-12</sup>)
• 程序流控制:
   简单条件型:
      #if 条件
          要执行的代码
      #end if
   是否二选一型:
      #if 条件
          要执行的代码
      #else
          其他代码
      #end if
   完整型:
      #if 条件1
          要执行的代码
      #else if 条件2
          要执行的代码
      #else
          其他代码
      #end if
  用户可以按需增加多个"#else if"但最后只有一个 "#else".
• 迭代块:
   简单迭代块:
      #repeat 重复次数
```

```
要执行的代码
     #loop
  有条件的中断/继续:
     #repeat 重复次数
        要执行的代码
        #if 条件
          #break 或 #continue
        #end if
        其他代码
     #loop
• 子程序和宏/字符串变量:
  子程序:
     #include 文件名:调用外部文件(子程序);
     #local - 局部表达式(不被外部程序调用);
     #global - 全局表达式(可被外部程序调用);
  单行字符串变量:
     #def variable name$ = content
  多行字符串变量:
     #def variable name$
        第1行内容
        第2行内容
     #end def
  单行宏:
     #def macro name$(param1$; param2$;...) = content
  多行宏:
     #def macro_name$(param1$; param2$;...)
        第1行内容
        第2行内容
     #end def
• 输出控制:
  #hide:隐藏报告内容;
  #show: 总是显示内容(默认);
  #pre: 仅在计算前显示下面的内容;
  #post:仅在计算后显示下面的内容;
  #val: 不显示方程式,仅显示最终结果;
  #equ: 显示完成的方程式和结果(默认);
  #noc: 仅显示方程式,无计算结果;
  #nosub: 不代入变量(无代入);
  #novar: 仅显示代入变量值的方程式(无变量);
  #varsub:显示方程式的变量表达式和代入值(默认);
  #split: 分割(从=开始)不适合单行显示的长公式为跨行显示;
```

#wrap: 对不适合单行显示的方程式换行显示(默认); #round n: 将结果的数值舍入到小数点后 n 位. 上述**每个命令**仅在当前行以后生效,直到报告结束或另一个命令生效为止.

• 逐步执行的间断点:

#pause:计算到当前行并等待用户手动恢复计算; #input:该命令行可以生成一个输入框读入用户输入.

- 三角函数单位换算: #deg:度,°, #rad:弧度; #gra: grades;
- 单位换算符: 1;
- 返回带单位的角度: ReturnAngleUnits = 1;
- 无量纲单位: %, %;
- 角度单位: °, ', ", deg, rad, grad, rev;
- 米制单位 (SI标准制及相容单位):

质量: g, hg, kg, t, kt, Mt, Gt, dg, cg, mg, μg, ng, pg, Da (或 u);

长度: m, km, dm, cm, mm, µm, nm, pm, AU, ly;

时间: s, ms, µs, ns, ps, min, h, d, w, y;

频率: Hz, kHz, MHz, GHz, THz, mHz, µHz, nHz, pHz, rpm;

速度: kmh;

电流: A, kA, MA, GA, TA, mA, μA, nA, pA;

温度: °C, Δ°C, K;

物质量: mol;

光强: cd;

面积: a, daa, ha;

体积: L, daL, hL, dL, cL, mL, μL, nL, pL;

力: N, daN, hN, kN, MN, GN, TN, gf, kgf, tf, dyn;

力矩: Nm, kNm;

压强: Pa, daPa, hPa, kPa, MPa, GPa, TPa,

dPa, cPa, mPa, μPa, nPa, pPa,

bar, mbar, µbar, atm, at, Torr, mmHg;

黏度: P, cP, St, cSt;

能量功: J, kJ, MJ, GJ, TJ, mJ, µJ, nJ, pJ,

Wh, kWh, MWh, GWh, TWh, mWh, μWh, nWh, pWh,

eV, keV, MeV, GeV, TeV, PeV, EeV, cal, kcal, erg;

功率: W, kW, MW, GW, TW, mW, µW, nW, pW, hpM, ks,

VA, kVA, MVA, GVA, TVA, mVA, μVA, nVA, pVA, VAR, kVAR, MVAR, GVAR, TVAR, mVAR, μVAR, nVAR, pVAR;

电量: C, kC, MC, GC, TC, mC, μC, nC, pC, Ah, mAh;

电势: V, kV, MV, GV, TV, mV, μV, nV, pV;

电容: F, kF, MF, GF, TF, mF, μF, nF, pF;

电阻: Ω , $k\Omega$, $M\Omega$, $G\Omega$, $T\Omega$, $m\Omega$, $\mu\Omega$, $n\Omega$, $p\Omega$;

电导: S, kS, MS, GS, TS, mS, µS, nS, pS,

℧, k℧, M℧, G℧, T℧, m℧, μ℧, n℧, p℧;

```
磁通量: Wb, kWb, MWb, GWb, TWb, mWb, µWb, nWb, pWb;
   磁感应强度/磁通量密度/磁通密度: T, kT, MT, GT, TT, mT, μT, nT, pT;
   电感: H, kH, MH, GH, TH, mH, μH, nH, pH;
   光通量: lm;
   照度/照明度: lx;
   放射性活度: Bq, kBq, MBq, GBq, TBq, mBq, μBq, nBq, pBq, Ci, Rd;
   吸收剂量: Gy, kGy, MGy, GGy, TGy, mGy, μGy, nGy, pGy;
   等效剂量: Sv, kSv, MSv, GSv, TSv, mSv, μSv, nSv, pSv;
   催化活性: kat;
• 非米制单位 (英制/美制):
   质量: gr, dr, oz, lb (或 lbm, lb_m), kipm (或 kip_m), st, qr,
         cwt (或 cwt_uk, cwt_us), ton (或 ton_uk, ton_us), slug;
   长度: th, in, ft, yd, ch, fur, mi, ftm (或 ftm_uk, ftm_us),
          cable (或 cable_uk, cable_us), nmi, li, rod, pole, perch, lea;
   速度: mph, knot;
   温度: °F, Δ°F, °R;
   面积: rood, ac;
   液体体积: fl_oz, gi, pt, qt, gal, bbl, 或:
                 fl_oz_uk, gi_uk, pt_uk, qt_uk, gal_uk, bbl_uk,
                 fl_oz_us, gi_us, pt_us, qt_us, gal_us, bbl_us;
   干体积: (US) pt_dry, (US) qt_dry, (US) gal_dry, (US) bbl_dry,
                 pk (或 pk_uk, pk_us), bu (或 bu_uk, bu_us);
   力: ozf (或 oz,), lbf (或 lb,), kip (或 kipf, kip,), tonf (或 ton,), pdl;
   压强: osi, osf psi, psf, ksi, ksf, tsi, tsf, inHg;
   能量/功: BTU, therm, (或 therm_uk, therm_us), quad;
   功率: hp, hpE, hpS;
  自定义单位 .单位符号 = 单位的表达式.
```

单位符号可以包含如下货币符号: €, £, £, £, ¥, ¢, ₽, ₹, ₩, ₪.