# ch9 内存管理

#### ch9 内存管理

引言

程序执行之前

程序链接技术

程序装入技术

存储管理思想

存储组织

存储管理目的

存储管理任务

存储管理方案

连续分配方式

基本思想

单一连续存储管理

分区存储管理

常用分区算法

最先适配算法

循环最先适配算法

最佳适配算法

最坏适配算法

分区算法存在的问题

内存扩充技术

问题提出

内存扩充

扩充技术

两种技术比较

离散分配方式

页式存储管理

段式存储管理

段页式管理

虚拟存储器

# 引言

## 程序执行之前

编译,链接,装入(装入内存)

#### 地址表现形式:

- 1. 符号 源程序
- 2. 可重定位的地址 目标模块
- 3. 相对地址 装入模块
- 4. 绝对地址 内存映像

## 程序链接技术

(深入理解计算机系统) bss段, data段、text段、堆(heap)和栈(stack)

#### 程序链接技术(根据链接时间不同):

- 1. 静态链接
- 2. 动态链接
  - 。 装入时
  - 。 运行时

#### 链接解决的问题:

- 1. 对相对地址进行修改
- 2. 变换外部调用符号

### 程序装入技术

1. 地址空间(逻辑地址)和存储空间(物理地址)

引入地址空间的原因: 安全性, 并发度

名空间:程序中符号名组成的空间

逻辑地址空间(地址空间):逻辑地址的集合

物理存储空间(存储空间): 物理地址的结合

进程间地址空间是相互独立的

2. 常用程序装入技术

背景技术: 地址再定位技术

逻辑地址和物理地址对应起来的过程

静态再定位由装入程序完成(对应第二种装入技术),动态再定位在程序执行时进行 (对应第三种装入技术)

• 绝对装入技术(固定地址再定位)

在编译链接时直接指定程序在执行时访问的实际存储器地址。

程序中的逻辑地址和实际内存地址完全相同。操作系统把程序装入内存时,不需要对程序和数据的地址进行修改。

优点:装入过程简单

缺点:过于依赖硬件结构,不适于多道程序系统,只适用于单道程序环境

• 可重定位装入技术

#### 装入时由装入程序进行再定位

可执行文件中,列出各个需要重定位的地址单元和相对地址值,**装入时**再根据所定位的内存地址去修改每个重定位地址项,添加相应偏移量

。 静态再定位(静态映射)

程序执行之前进行地址再定位

优点: 易实现, 无需硬件支持

缺点:程序**重定位后不能移动**,所以不能重新分配内存,不利于内存有效利用;

程序在存储空间中只能连续分配

- 动态运行时装入技术
  - 。 动态再定位(动态映射)

装入内存时不修改逻辑地址,**访问物理内存之前**再实时的将逻辑地址转换成物理 地址

优点:程序执行过程中可移动,利于内存充分利用;程序在内存中不必连续存放,只需增加基址或界限寄存器

缺点:需要附加硬件支持,实现存储管理的软件算法较复杂

#### 地址访问——地址保护:

- 1. 界限寄存器
  - 定位寄存器+界限寄存器: 先利用定位寄存器将优先地址转换为物理地址, 在把物理地址和界限寄存器比较
  - 。 上下限寄存器
- 2. 保护键

实例(ppt中的三个图):

- 静态链接,静态装入
  浪费硬盘空间,浪费内存空间
- 静态链接,动态装入
  内存效率提高,硬盘没有得到最佳利用;内存效率仍有提升空间
- 3. 动态链接, 动态装入 桩(stub)

## 存储管理思想

## 存储组织

存储器功能: 保存数据

存储组织的功能:在存储技术和cpu寻址技术许可范围内,组织合理的存储结构

依据:速度、容量、价格

存储层次结构:寄存器register->快速缓存cache->主存->外存

## 存储管理目的

- 充分利用内存
- 尽可能**方便**用户使用
- 存储保护与安全
- 共享与通信
- 实现的性能和代价
- 解决程序空间比实际内存空间大的问题

## 存储管理任务

- 1. 分配和回收
- 2. 共享
- 3. 保护
- 4. 扩充

## 存储管理方案

1. 连续分配方式

- 。 单一连续存储管理
- 。 分区存储管理
- 2. 离散分配方式
  - 。 分页存储管理
  - 。 段式存储管理
  - 。 段页式存储管理
- 3. 虚拟存储器

## 连续分配方式

### 基本思想

内存分为两个区域:

- 1. 用于驻留操作系统的低内存(中断向量也位于低内存)
- 2. 驻留用户进程的高内存

## 单一连续存储管理

整个内存空间分成系统区和用户区,系统区给操作系统使用,用户区给用户使用。

适用于单用户单任务

### 分区存储管理

• 基本原理

把内存分为一些大小相等或不等的分区,每个应用进程占用一个或几个分区。操作系 统占用其中一个分区。

适用于**多道程序系统**和分时系统,支持程序并发

问题:可能存在内碎片和外碎片;难共享

数据结构: 分区表/分区链表

分区表分为:空闲分区表,占用分区表

• 固定分区

内存划分为**固定大小**(但不是所有分区大小一定相同)的**连续分区** 

- 。 分区大小相同
- 。 分区大小不同: 多个小分区, 适量中等分区, 少量大分区

有内碎片

#### • 动态分区

在**装入**程序时按其初始要求分配,**或在其执行**过程中通过系统调用进行分配或改变分 区大小。

没有内碎片 有外碎片

- 分区分配/释放问题
  - 。 分区分配算法
    - 如果空闲分区大于程序要求,则分割
  - 。 分区释放算法
    - 与相邻的空闲分区合并成一个
- 评价

## 常用分区算法

4个最

## 最先适配算法

按分区先后次序, 从头查找, 找到符合要求的第一个分区。

## 循环最先适配算法

按分区先后次序,**从上次分配的分区**起查找(到最后分区时再回到开头),找到符合要求的第一个分区。

## 最佳适配算法

在所有大于或者等于要求分配长度的空闲区中挑选一个最小的分区,即对该分区所要求分配的大小来说,是最合适的。分配后,所剩余的块会最小。

空闲分区表从小到大排序

释放时由于涉及到与相邻区的合并,基于链表做这种操作很麻烦

#### 最坏适配算法

分区时取所有空闲区中最大的一块、把剩余的块再变成一个新的小一点的空闲区。

空闲分区表从大到小排序

## 分区算法存在的问题

- 碎片问题
  - 外碎片->紧凑技术:将小的空闲区组合->但是紧凑技术系统开销大,所以引出离散分配方式
- 分区保护

## 内存扩充技术

其中的交换技术中的部分交换是虚拟存储系统的基础

### 问题提出

• 情况一: 一个作业程序地址空间大于内存可用空间->作业不能装入运行

● 情况二: 并发运行作业程序地址空间总和大于内存可用空间->多道程序设计遇到困难

### 内存扩充


借助大容量辅存在逻辑上实现内存扩充、来解决内存容量不足的问题。

## 扩充技术

● 覆盖技术


必要代码和数据常驻内存;可选部分平时在外存中,用到时调入内存;不存在调用关系的模块不必同时装入内存,可互相覆盖

#### 不存在调用关系的模块之间相互覆盖



#### • 交换技术

把内存中暂时不能运行或暂不能用的程序和数据,调出到外存上,以便腾出足够内存 空间给其它进程或程序使用。



- 。 整体交换(进程交换): 交换以整个进程为单位
- 。 部分交换(页面交换、分段交换): **分页、分段交换的基础**,为了**支持虚拟存储 系统**

## 两种技术比较

覆盖发生在同一进程或作业内,交换发生在进程或作业之间

覆盖对调用依赖关系有要求,交换没有

## 离散分配方式

## 页式存储管理

- 基本原理
  - 。 用户空间划分
    - 虚页
  - 。 内存空间划分
    - **内存块**(物理页面,页框、**实页**):长度相同
  - 。 内存分配
    - 逻辑上相邻的页,物理上不一定相邻
- 存储管理
  - 。 进程页表
  - 物理页面表

- 位示图(使用固定分区)/链表(使用动态分区)
- 。 请求表
- 。 管理过程
- 硬件支持
  - 。 系统设置一对寄存器
    - 页表始址寄存器
    - 页表长度寄存器
  - 。 联想寄存器——快表(TLB)
- 页表结构
- 共享
- 评价

。 优点:解决了碎片问题,便于管理

。 缺点: 不易实现程序共享, 不便于动态链接

## 段式存储管理

- 引入目的
  - 。 为了用户
- 基本原理
  - 。 用户空间划分
    - 程序段
  - 。 内存空间划分
    - 物理段: 长度不相同
  - 。 内存分配
- 存储管理
  - 。 进程段表
  - 。 系统段表
  - 。 空闲段表
  - 。 内存分配算法: 首先适配; 最佳适配; 最坏适配
- 硬件支持
- 评价
- 页式和段式的比较

## 段页式管理

- 产生背景
- 基本思想
  - 。 用户程序按段式,内存空间采用页式存储
  - 。 内存分配以页为单位
- 存储管理
  - 。 段表
  - 。 页表
  - 。 空块管理同页式管理
  - 。 分配同页式管理
- 硬件支持
- 举例

# 虚拟存储器